

Оглавление

Администрирование рабочего пространства	4
1. Рабочая область.....	4
1.1. Рабочая область.....	5
1.1.1. Статус рабочей области.....	5
1.1.2. Использование.....	5
2. Подписка	6
3. Панель	7
4. Модерация.....	7
4.1 Сообщения, о которых сообщалось.....	7
4.2 Действия по сообщенным сообщениям.....	7
4.3 Сообщенные пользователи	8
4.4 Действия зарегистрированных пользователей.....	8
4.5 Отчеты о поиске	8
5. Федерация.....	8
6. Комнаты.....	9
6.1 Изменить данные комнаты.....	9
Чтобы просмотреть или обновить комнату, выполните следующие действия:	9
6.2 Удалить комнату	10
6.3 Обсуждения и темы.....	11
7. Пользователи	11
7.1 Добавление пользователей.....	11
7.2 Пригласить пользователей по электронной почте	11
7.3 Добавить нового пользователя вручную.....	12
7.4 Список пользователей.....	14
7.5 Сброс пароля пользователя.....	14
7.6 Сброс ключа пользователя E2EE	14
7.7 Сбросить TOTP пользователя.....	15
8. Деактивировать и удалить пользователя.....	15
9. Приглашения.....	16
10. Пользовательский статус	16
10.1 Добавить пользовательский статус.....	16
10.2 Редактирование и удаление пользовательских статусов	16
10.3 Служба присутствия.....	17
11. Права доступа	17
12. Управление устройствами	17

12.1	Просмотр информации о связанном устройстве	17
12.2	Поиск устройств	18
12.3	Выход из устройства	18
13.	Настройка stealth режима и хранения кеша мобильных устройств	18
14.	Почтовые ящики	18
14.1	Ответ на входящие сообщения	18
14.2	Приглашение пользователя в почтовый ящик электронной почты	19
14.3	Ответить на электронное письмо с вложением	19
15.	Вход через сторонние сервисы	19
15.1	Добавить новое подключение	19
15.2	Настройка интеграции.....	20
16.	Интеграции.....	20
16.1	Доступные интеграции.....	20
16.2	Входящая интеграция.....	20
16.3	Подробности по использованию скрипта для входящей интеграции.....	21
16.4	Исходящая интеграция.....	24
16.5	Подробности по использованию скрипта для исходящей интеграции.....	26
17.	Импорт.....	31
18.	Отчёты.....	31
19.	Звуки	31
20.	Эмодзи.....	32
21.	Аудит.....	32
21.1	Поиск и просмотр сообщений	32
21.1.1	По каналу/комнате	32
21.1.2	По пользователям.....	32
21.1.3	По личным сообщениям	33
21.1.4	По омниканалам	33
21.2	Автоотчёты по аудиту рабочего пространства	33
21.2.1	Комнаты.....	33
21.2.2	Пользователи	34
22.	DLP.....	34
22.1	Настройка приложения DLP	35
23.	Активы	35
24.	Аналитика	35
24.1	Google Аналитика	36
24.2	Piwik Аналитика	36
24.3	Установка функций отслеживания	36

25.	Боты	37
26.	Redmine	37
26.1	Настройка интеграции Redmine	37
26.2	Предоставление пользователям API ключей доступа к Redmine.....	37
27.	Видеоконференция	38
27.1	Запись конференции	38
28.	Внешний вид	38
29.	Выгрузка пользовательских данных	39
30.	Загрузка файлов.....	39
30.1	Общие настройки загрузки файлов.....	39
30.2	Настройка S3	41
30.3	Настройка Файловой системы.....	41
30.4	Настройка хранилища WebDAV.....	41
31.	Колл-центр	42
32.	Конфиденциальная беседа.....	42
33.	Логи.....	43
33.1	Настройка выдачи логов в формате Prometheus.....	43
34.	Мобильные устройства	44
35.	Учетные записи и регистрация	44
36.	Аутентификация и каталоги пользователей.....	44
37.	Протокол LDAP	44
38.	OAuth и OpenID Connect.....	45
39.	CAS, SAML и Atlassian Crowd.....	46
40.	Электронная почта и почтовые ящики.....	46
41.	Протокол SMTP	46
42.	Почтовые ящики и отправка почты.....	46
43.	Видеоконференция, Conference и WebRTC.....	47
44.	Мобильные устройства, push-уведомления и внешний вид.....	47
45.	Мобильные устройства	47
46.	Push-уведомления	47
47.	Внешний вид, ассеты, звуки и эмодзи.....	47
48.	Федерация, ограничения запросов и устранение неполадок.....	47
49.	Федерация.....	47
50.	Ограничитель скорости	48
51.	Устранение неполадок.....	48
52.	Справочник параметров	48
53.	Учётные записи → Двухфакторная аутентификация	48

54.	Учётные записи → Попытки входа	49
55.	Учётные записи → Журналы входа	50
56.	Учётные записи → Общие	50
57.	Учётные записи → Регистрация	51
58.	Учётные записи → Аватар	53
59.	Учётные записи → Политика паролей	53
60.	Протокол LDAP	54
61.	OAuth → Пользовательский OAuth/OIDC	56
62.	Электронная почта	58
63.	Загрузка файлов	59
64.	Сообщение	60
65.	Обсуждение	63
66.	Треды	63
67.	Шифрование E2E	63
68.	Ограничитель скорости (Rate Limiter)	64
69.	Права доступа	65

Администрирование рабочего пространства

Это руководство предназначено для администраторов рабочего пространства, которые администрируют и управляют рабочим пространством UnicChat. Они должны иметь роль **administrator** в рабочем пространстве.

Чтобы получить доступ к этому меню, перейдите в раздел **Администрирование**

1. Рабочая область

Меню рабочего пространства дает вам консолидированный обзор статистики и другой информации о вашем рабочем пространстве. Это может помочь вам лучше оценить свое рабочее пространство и контролировать различные действия.

Чтобы получить доступ к этому меню, перейдите в **Администрирование > Рабочая область**.

1.1. Рабочая область

1.1.1. Статус рабочей области

Карточка информации о развертывании отображает информацию, связанную с развертыванием вашего сервера, а также статус текущей лицензии рабочего пространства и возможность получения новой лицензии.

- **Статус текущей лицензии**

Для запроса новой лицензии рабочего пространства, находящегося в закрытом контуре:

1. Выберите пункт **Запросить лицензию** UnicChat
 2. Введите требуемую информацию для генерации файла запроса лицензии
 3. Нажмите кнопку **Отправить запрос** после ввода данных
 4. Произойдёт генерация файла лицензии с автоматической загрузкой результирующего файла
 5. Отправьте полученный файл в исходном виде на почту unit.chat@unicomm.pro
 6. В ответ придёт письмо с файлом лицензии для вашей рабочей области
 7. Перейдите в раздел **Администрирование – Рабочая область**
 8. Выберите пункт **Применить автономную лицензию**
 9. В появившемся окне необходимо выполнить указанные действия
 10. Нажатие кнопки **Применить лицензию** произведёт завершение этапа лицензирования и обновит сведения о рабочем пространстве в разделе **Администрирование – Рабочая область**
- **Версия:** Текущая версия вашего сервера UnicChat. Она может отличаться от последней версии, если не обновлена до актуальной.
 - **Идентификатор развертывания:** идентификатор развертывания вашего сервера.
 - **Идентификатор облачного рабочего пространства:** идентификатор вашего рабочего пространства в облаке UniComm.
 - **Версия движка приложений:** Версия движка приложения. Может отличаться от последней, если не обновлена до актуальной.
 - **Версия Node:** версия Node.js, на которой работает ваш сервер.
 - **Миграция базы данных:** дата миграции базы данных на текущую версию UnicChat.
 - **MongoDB:** версия MongoDB
 - **Подробности:** Подробности недавнего коммита вашего сервера, а также текущая ветка.
 - **Экземпляры:** Нажмите кнопку **«Экземпляры»**, чтобы просмотреть все экземпляры рабочего пространства.

1.1.2. Использование

Пользователи

- **Общее:** Общее количество пользователей на сервере.
- **В сети:** Количество пользователей, которые в данный момент находятся в сети.
- **Занят:** количество пользователей, находящихся в режиме Занят.
- **Отошёл:** количество пользователей, находящихся в режиме Отошёл.
- **Не в сети:** количество пользователей, находящихся не в сети.

Типы и распространение

- **Подключенные пользователи:** количество подключенных пользователей.
- **Активированные пользователи:** количество активированных пользователей на вашем сервере.
- **Активированные гости:** количество активированных гостей.
- **Неактивные пользователи:** количество неактивных пользователей.
- **Пользователи приложения UnicChat:** количество пользователей всех типов.
Например, bot users, app users и т.п.

Загрузки

- **Всего загрузок:** общее количество загрузок, выполненных на сервере.
- **Общий размер загрузок:** общий размер всех загрузок.

Всего комнат

- **Каналы:** Общее количество каналов на вашем сервере.
- **Приватные группы:** Общее количество приватных групп на сервере.
- **Личная переписка:** общее количество прямых сообщений, созданных на сервере.
- **Обсуждения:** Общее количество обсуждений.
- **Omnichannel:** общее количество комнат Omnichannel.
- **Общее:** Общее количество всех комнат на сервере.

Сообщения

- **Всего сообщений в публичных каналах:** Общее количество сообщений во всех каналах
- **Всего сообщений в закрытых каналах:** Общее количество сообщений в закрытых каналах.
- **Всего личных сообщений:** общее количество сообщений, отправленных во всех личных сообщениях.
- **Сообщения в омниканальности:** общее количество сообщений в омниканальности.
- **Сообщений в обсуждениях:** Всего сообщений в обсуждениях
- **Всего сообщений в Livechat чатах:** Всего сообщений в Livechat чатах
- **Общее:** общее количество сообщений, отправленных и полученных на сервере.

*Нажмите кнопку «**Смотреть на панели взаимодействия**», чтобы просмотреть дополнительную статистику использования*

2.Подписка

Содержит информацию о текущих лимитах рабочего пространства и их использовании

- **Рабочие места:** указывает текущее количество активированных пользователей, деактивированные учётные записи не занимают рабочие места
- **Приложения:** количество текущих приложений рабочего пространства

- **Push уведомления:** лимит и расход пуш-уведомлений мобильных клиентов рабочего пространства

3. Панель

Панель взаимодействия содержит расширенную статистику использования Рабочего пространства по Пользователям, Сообщениям и Каналам. Дополнительные возможности внешнего мониторинга предоставляются на базе протоколов Prometheus и Greyhook

4. Модерация

Модерация контента имеет решающее значение для поддержания безопасного и инклюзивного цифрового рабочего пространства. Модерация в UnicChat позволяет администраторам рабочего пространства и модераторам комнат просматривать сообщения, на которые поступили жалобы, и принимать соответствующие меры против вредоносных пользователей.

Чтобы получить доступ к этому меню, перейдите в **Администрирование > Рабочее пространство > Модерация**. На странице **Модерация** отображаются следующие вкладки.

- Сообщения, о которых сообщалось
- Сообщенные пользователи

4.1 Сообщения, о которых сообщалось

Вкладка отображает сообщения, на которые поступили жалобы. Вы можете найти следующую информацию:

- Пользователи, на сообщения которых поступила жалоба.
- Сообщение, о котором идет речь.
- Комната, в которой передано сообщение.
- Дата и время отправки сообщения.
- Количество сообщений, отправленных пользователю.

4.2 Действия по сообщенным сообщениям

Перейдите в выпадающее меню в отчете, чтобы просмотреть все действия, которые вы можете выполнить по отношению к пользователю, а также сообщение, на которое был отправлен отчет:

1. **Просмотреть сообщения** — просмотреть сведения о поступивших сообщениях.
2. **Отклонить отчеты** - Удалить отчеты. Сообщения не будут затронуты.
3. **Удалить все сообщения** — удалить из комнат сообщения, на которые поступила жалоба, и закрыть жалобу.
4. **Деактивировать пользователя** - Пользователь не может войти в систему, пока не будет повторно активирован. Сообщения, о которых поступила жалоба, удаляются из комнат.
5. **Сбросить аватар пользователя** — удалить текущий аватар пользователя.

4.3 Сообщенные пользователи

Вкладка отображает пользователей, на которых поступили жалобы. Вы можете найти следующую информацию.

- Пользователь, на которого поступила жалоба.
- Дата и время создания пользователя.
- Электронная почта пользователя.
- Дата и время, когда о пользователе сообщается.
- Количество жалоб на пользователя.

4.4 Действия зарегистрированных пользователей

Перейдите в выпадающее меню в отчете, чтобы просмотреть все действия, которые вы можете выполнить в отношении указанного пользователя:

1. **Просмотреть отчеты** — просмотреть сведения о пользователе, на которого поступила жалоба.
2. **Отклонить отчеты** - Удалить отчеты. Сообщения не будут затронуты.
3. **Деактивировать пользователя** - Пользователь не может войти в систему, пока не будет повторно активирован. Сообщения, о которых поступила жалоба, удаляются из комнат.
4. **Сбросить аватар пользователя** — удалить текущий аватар пользователя.

4.5 Отчеты о поиске

Вы можете искать и фильтровать отчеты следующими способами:

- Используйте поле **поиска**, чтобы найти конкретные отчеты.
- Нажмите раскрывающееся меню **Все**, чтобы найти отчеты за определенный период времени. Вы можете выбрать любой из следующих вариантов:
 - Сегодня
 - Вчера
 - На этой неделе
 - Предыдущая неделя
 - В этом месяце
 - Все

5. Федерация

На вкладке «**Федерация**» отображается статистика по федеративному подключению на вашем сервере.

Меню «**Федерация**» отображается только в том случае, если в рабочей области включена функция «Федерация».

С помощью настройки Федерации вы можете настроить свой сервер для бесперебойной связи с другими серверами.

Чтобы получить доступ к панели управления, перейдите в **раздел Администрирование > Рабочая область > Федерация**.

- **Количество событий:** здесь отображается количество инициированных федеративных событий.
- **Количество федеративных пользователей:** здесь отображается количество федеративных пользователей, к которым ваш сервер предоставил доступ.
- **Количество федеративных серверов:** количество федеративных серверов, с которыми взаимодействовало ваше рабочее пространство.

Доступ к документации по настройке федерации предоставляется отдельно в рамках лицензирования.

6. Комнаты

Комнаты — это место, где происходит общение с другими пользователями. UnicChat предоставляет различные типы комнат для различных целей совместной работы.

Чтобы получить доступ к меню администрирования комнат, перейдите в **Администрирование > Рабочее пространство > Комнаты**. Оно отображает все комнаты в вашем рабочем пространстве вместе со следующими данными:

- **Имя:** Название комнаты.
- **Тип:** категория или тип комнаты, например каналы, личные сообщения и многоканальные (Omnichannel) комнаты.
- **Пользователи:** общее количество пользователей в комнате.
- **Сообщения:** общее количество сообщений в комнате.
- **По умолчанию:** указывает, установлена ли комната по умолчанию.
- **Избранное:** указывает, отмечена ли комната как избранная.
- **Создано:** отображает дату создания комнаты.

Вы можете искать комнаты с помощью строки поиска и фильтровать по типу комнаты с помощью раскрывающегося меню рядом с строкой поиска.

6.1 Изменить данные комнаты

Чтобы просмотреть или обновить комнату, выполните следующие действия:

1. Перейдите в **Администрирование > Рабочее пространство > Комнаты**.
2. Нажмите на комнату, которую вы хотите обновить.

3. Вы можете обновить любое из следующих полей:

Аватар	Загрузите или измените аватар комнаты.
Имя	Измените название комнаты.
Владелец	Здесь вы можете только просмотреть или изменить текущего владельца комнаты. владельца комнаты нет, это поле не отображается.
Описание	Укажите или обновите описание комнаты.
Объявление	Добавьте объявление, которое будет отображаться в качестве верхнего баннера в комнате.
Тема	Установите или обновите тему комнаты.
Закрытый канал	Обновить настройки приватности комнаты. Доступ к закрытому каналу могут получить только приглашенные участники.
Только для чтения	Включите эту опцию, чтобы отметить комнату как доступную только для чтения. Только авторизованные пользователи могут отправлять новые сообщения в комнату.
Избранное	Отметить комнату как избранную.
По умолчанию	Установите комнату в качестве канала по умолчанию, к которому все новые пользователи будут присоединяться автоматически.
Архивировать	Включите эту опцию, чтобы архивировать комнату. Никто не может публиковать сообщения на архивированном канале; поиск по каналу не найдет этот канал. Администраторы могут находить архивированные каналы с помощью Directory .
Рекомендуемые	Включите эту опцию, чтобы отметить комнату как Рекомендуемую. Рекомендуемые комнаты отображаются в верхней части страницы каталога рабочего пространства . Эту функцию можно использовать для выделения важных комнат, к которым пользователи должны присоединиться.

4. Нажмите **«Сохранить»** , чтобы применить изменения.

6.2 Удалить комнату

Чтобы удалить комнату,

- Найдите и нажмите на комнату, которую вы хотите удалить.
- Нажмите **Удалить** .

- Нажмите **«Да, удалить»** для подтверждения.

6.3 Обсуждения и темы

По умолчанию обсуждения и треды включены в рабочих пространствах. Если вы не хотите использовать их, то у вас есть возможность отключить их.

- Чтобы отключить обсуждения, перейдите в **Администрирование > Рабочее пространство > Настройки > Обсуждение**.
- Чтобы отключить треды, перейдите в **Администрирование > Рабочая область > Настройки > Треды**.

7. Пользователи

Чтобы просмотреть и добавить пользователей в качестве администратора, перейдите в **Администрирование > Рабочее пространство > Пользователи** в вашем рабочем пространстве. На странице **Пользователи** отображается список пользователей, включая ботов.

7.1 Добавление пользователей

Добавить пользователей в рабочее пространство можно двумя способами:

- Отправить приглашение по электронной почте.
- Создайте учетную запись пользователя вручную.

7.2 Пригласить пользователей по электронной почте

Если ваше рабочее пространство управляется самостоятельно, убедитесь, что вы уже настроили почтовый сервис на вашем рабочем месте.

1. На странице **«Пользователи»** нажмите кнопку **«Пригласить»** в правом верхнем углу страницы.
2. Введите адрес электронной почты приглашенного или введите несколько адресов, разделенных запятыми.
3. Нажмите **«Отправить»**, чтобы отправить приглашения. Приглашенные получат электронное письмо для доступа к рабочему пространству. Они могут создать учетную запись, указав свое имя, адрес электронной почты, имя пользователя и пароль, а также подтвердив пароль. Если в вашем рабочем пространстве включены сторонние сервисы (например, GitHub или Google), пользователи могут использовать свои учетные записи из поддерживаемых сервисов для регистрации и доступа к рабочему пространству.

Как только пользователь создаст учетную запись и войдет в рабочее пространство, его данные будут доступны на странице **«Пользователи»**.

7.3 Добавить нового пользователя вручную

Выполните следующие действия на странице «Пользователи»:

1. Нажмите «**Новый пользователь**» в правом верхнем углу.
2. Заполните следующие поля:

Поле	Описание
Электронная почта *	Адрес электронной почты, связанный с пользователем. Этот адрес электронной почты будет использоваться для уведомлений и коммуникаций в рабочем пространстве.
Отметить адрес электронной почты как проверенный	Включите эту опцию, чтобы автоматически проверять пользователя при создании, устраняя необходимость вручную проверять свой адрес электронной почты. Это важно, если ваше рабочее пространство требует подтверждение электронной почты пользователя.
Имя *	Полное имя пользователя, как оно должно отображаться в рабочей области.
Логин *	Уникальный идентификатор пользователя в рабочей области, используемый для входа и упоминаний. Имена пользователей могут включать буквенно-цифровые символы, дефисы, подчеркивания и точки, но не пробелы или другие символы. Они должны быть длиной не менее одного символа.
Установите пароль случайным образом и отправьте его по электронной почте	Автоматически сгенерировать случайный пароль и отправить его пользователю по электронной почте. Для этого требуется настроить почтовый сервис рабочего пространства. Пользователь получает временный пароль по электронной почте. После того, как он использует пароль в рабочей области, ему предлагается сменить пароль.
Установить пароль вручную	Вручную введите и подтвердите пароль для пользователя, установив определенный пароль для входа. Если политики паролей будут заданы, будет осуществляться проверка,

	показывающая, насколько хорошо пароль соответствует правилам политики паролей .
Требовать смены пароля	Если выбран параметр «Установить пароль вручную» , вы можете включить этот параметр, если хотите заставить обязать пользователей менять свой пароль при первом входе в систему.
Роли *	Назначьте пользователю одну или несколько ролей. Роли определяют разрешения и уровни доступа пользователя в рабочем пространстве.
Присоединить к публичным каналам по умолчанию	Включите этот параметр, чтобы автоматически добавлять пользователя в каналы (комнаты) по умолчанию при первом входе в систему. Например, #general— это канал по умолчанию, в который новые пользователи добавляются автоматически.
Отправить электронное письмо с приветствием	Отправьте приветственное письмо с приглашением пользователю присоединиться к рабочему пространству. Для этого требуется настроить почтовый сервис рабочего пространства.
Статусное сообщение	Пользовательское сообщение о состоянии, которое будет отображаться рядом с именем пользователя в рабочей области.
Биография	Краткая биография или описание, которое другие пользователи могут просмотреть в профиле пользователя.
Псевдоним	Альтернативное имя или псевдоним, который пользователь может выбрать для отображения вместо своего полного имени.
Показать/скрыть дополнительные поля	Отобразить/скрыть дополнительные поля, если дополнительные поля определены для пользователей в рабочей области.

3. Нажмите **Добавить пользователя**, чтобы завершить процесс.

Новый пользователь создается немедленно. Если вы хотите изменить какие-либо значения, щелкните пользователя и отредактируйте данные на панели **«Информация о пользователе»**. Во время редактирования вы также можете обновить аватар профиля пользователя.

7.4 Список пользователей

Чтобы изменить информацию о существующем пользователе, выполните следующие действия:

1. Нажмите на пользователя, которого вы хотите отредактировать, на одной из вкладок на странице «**Пользователи**» в зависимости от его статуса.
2. Откроется панель **Информация о пользователе**, отображающая основные данные пользователя. Нажмите **Редактировать** под аватаром пользователя.
3. В дополнение к обновлению полей, описанных во время добавления пользователя, вы можете обновить фотографию профиля пользователя, загрузив другую фотографию или введя URL-адрес.

7.5 Сброс пароля пользователя

На странице Пользователи щелкните пользователя, пароль которого необходимо изменить.

Щелкните Изменить, и вы увидите следующие два варианта Пароля:

- **Установить случайным образом и отправить по электронной почте** - Выберите эту опцию, чтобы автоматически сгенерировать случайный временный пароль и отправить его пользователю по электронной почте. Убедитесь, что вы настроили почтовый сервис рабочего пространства, иначе пользователь не будет получать электронные письма. Как только пользователь введёт временный пароль, ему будет предложено изменить его на постоянный пароль.
- **Установить вручную** - Выберите этот параметр, чтобы вручную ввести и подтвердить пароль для пользователя, установив определенный пароль для входа. Если установлены правила политики паролей, будет проведена проверка, насколько хорошо пароль соответствует правилам. Вам нужно поделиться этим паролем с пользователем, чтобы он мог войти. Если вы хотите, чтобы пользователь изменил установленный вами здесь пароль при первом входе с ним, включите параметр **Требовать смены пароля**.

7.6 Сброс ключа пользователя E2EE

Если вы включили E2EE в своем рабочем пространстве, администраторам может потребоваться сбросить ключ E2EE пользователя в случаях, когда он потерял свой предыдущий ключ, для обеспечения проверки пользователя или в качестве меры безопасности.

Сброс ключа E2EE приведет к выходу пользователя из рабочей области. Когда пользователь снова войдет в систему, будет сгенерирован новый ключ и восстановлен доступ к любой зашифрованной комнате, членом которой он является. По крайней мере один другой участник комнаты должен быть в сети. Если ни один из участников не в сети, доступ будет восстановлен, как только участник появится в сети.

Убедитесь, что E2E функция включена в вашем рабочем пространстве.

Чтобы сбросить ключ E2EE, выполните следующие действия:

1. На странице «**Пользователи**» найдите пользователя, ключ E2EE которого вы хотите сбросить.
2. Откройте выпадающее меню рядом с именем пользователя и выберите **Сброс ключа E2E** из раскрывающегося меню. Либо выберите пользователя. На панели **Информация о пользователе** нажмите на выпадающее меню под аватаром пользователя. Выберите **Сброс ключа E2E** из раскрывающегося меню.

7.7 Сбросить TOTP пользователя

Если вы включили 2FA в своем рабочем пространстве, администраторам может потребоваться сбросить 2FA пользователя в случаях, когда они не могут получить доступ к своему 2FA OTP или аутентификатору, или в качестве меры безопасности. Сброс текущего TOTP приведет к выходу пользователя из системы. Пользователь сможет снова установить 2FA при повторном входе в систему.

Убедитесь, что двухфакторная аутентификация включена в вашем рабочем пространстве. Пользователь так же должен включить двухфакторную аутентификацию

Чтобы сбросить TOTP, выполните следующие действия:

1. На странице «**Пользователи**» найдите пользователя, TOTP которого вы хотите сбросить.
2. Нажмите на выпадающее меню рядом с именем пользователя и выберите **Сбросить TOTP** из раскрывающегося меню. Либо выберите пользователя. На панели **Информация о пользователе** нажмите на выпадающее меню под аватаром пользователя. Выберите **Сбросить TOTP** из раскрывающегося меню.

После того, как пользователь вошел в рабочее пространство, он может перейти к настройкам своего профиля и включить двухфакторную аутентификацию.

8. Деактивировать и удалить пользователя

Деактивированные пользователи не могут войти в рабочее пространство, пока не будут снова активированы. Их учетные данные и настройки сохраняются, и они не удаляются из рабочего пространства. Вы можете деактивировать пользователей в случаях, когда вам нужно временно отозвать доступ или если вам нужно сохранить информацию пользователя. Комнаты и личные сообщения деактивированного пользователя останутся доступными.

Информация об удаленном пользователе удаляется из рабочей области. Вы можете определить, как обрабатывать сообщения удаленного пользователя, используя поле **Тип стирания сообщения** в настройках **Сообщений**.

Чтобы деактивировать или удалить пользователя, выполните следующие действия:

1. На странице «**Пользователи**» найдите пользователя, которого вы хотите деактивировать или удалить.
2. Нажмите на выпадающее меню рядом с именем пользователя и выберите **Деактивировать** или **Удалить**. Либо выберите пользователя. На

панели **Информация о пользователе** нажмите на выпадающее меню под аватаром пользователя. Выберите **Деактивировать** или **Удалить** в раскрывающемся меню.

Вы можете просмотреть данные деактивированного пользователя на вкладках **Все** и **Деактивированные**. Чтобы активировать деактивированного пользователя, нажмите **Активировать** в выпадающем меню.

9. Приглашения

В этом разделе вы можете просматривать список существующих приглашений и при необходимости удалять имеющиеся приглашения.

10. Пользовательский статус

Раздел позволяет вам управлять присутствием и статусом отдельных пользователей в вашем рабочем пространстве.

Присутствие используется для определения **статуса** пользователя в рабочем пространстве.

По умолчанию UnicChat имеет следующие параметры присутствия:

- **Онлайн**: используется для указания того, что пользователь находится в сети и доступен.
- **Отошёл**: Указывает, что пользователь бездействует и находится вне рабочего пространства.
- **Занят**: это означает, что пользователь занят и недоступен на рабочем месте.
- **Офлайн**: используется для обозначения того, что пользователь находится в автономном режиме и не подключен.

Чтобы получить доступ к настройке **пользовательских статусов**, перейдите в **Администрирование > Пользовательский статус**.

10.1 Добавить пользовательский статус

Чтобы создать пользовательский статус:

- На странице **«Пользовательский статус»** нажмите **«Новый пользовательский статус»**.
- Введите **название** вашего индивидуального статуса.
- Выберите **присутствие**, которое будет связано с вашим индивидуальным статусом.
- Нажмите **«Сохранить»**.

10.2 Редактирование и удаление пользовательских статусов

Чтобы удалить или изменить пользовательский статус,

- Перейдите в **Администрирование > Пользовательский статус**.
- Найдите и выберите пользовательский статус, который вы хотите изменить или удалить.
- Обновите данные и нажмите **«Сохранить»**, чтобы изменить статус. Нажмите **«Удалить»**, чтобы удалить статус.

10.3 Служба присутствия

При включенной службе присутствия пользователи могут видеть статус других пользователей в рабочем пространстве.

Чтобы включить службу присутствия,

- Перейдите в **Администрирование > Статус пользователя > Служба присутствия**.
- Нажмите кнопку **«Статус сервиса»**.
- Включите опцию **«Статус сервиса»**.

11. Права доступа

Раздел содержит настройки разрешений, которые вы можете назначить для ролей и API вызовов в своем рабочем пространстве, модель разрешений и доступные роли могут отличаться в зависимости от типа лицензии рабочего пространства. Управляя разрешениями, администраторы могут обеспечить безопасное пространство для совместной работы.

12. Управление устройствами

Как администратор рабочего пространства, вы можете управлять устройствами, связанными с вашим рабочим пространством. Чтобы получить доступ к этому меню, перейдите в **Администрирование > Управление устройствами**.

12.1 Просмотр информации о связанном устройстве

Чтобы просмотреть информацию о связанном устройстве, нажмите на имя устройства. Отобразится следующая информация об устройстве:

- **Клиент**
- **Версия**
- **ОС**
- **Пользователь**
- **Последний вход**
- **Идентификатор устройства**
- **IP-адрес**

12.2 Поиск устройств

В строке поиска введите имя пользователя, клиента или ОС, для поиска информации по ним.

12.3 Выход из устройства

Выберите устройство, которое вы хотите отключить, а затем нажмите **Выход из устройства**. Если устройство вышло из системы, пользователь получит уведомление о том, что администратор рабочей области завершил сеанс на устройстве. Пользователи могут снова войти в систему с тех же устройств, когда захотят при наличии активной учётной записи.

13. Настройка stealth режима и хранения кеша мобильных устройств

Данные настройки позволяют определять поведение мобильных клиентов пользователей.

Перейдите в **Администрирование -> Настройки -> Мобильные устройства** что бы получить доступ к глобальной конфигурации режимов stealth и хранения кеша для мобильных пользователей вашего рабочего пространства:

- Запретить хранение кэша на устройстве – включение данного параметра запретит хранение кеша мобильных клиентов рабочего пространства, и приведет к необходимости иметь доступ в интернет и связь с сервером приложения UnicChat вашего рабочего пространства для доступа к данным пользователя из мобильного клиента.
- "Стелс" режим - включение данного параметра активирует проверку связи с сервером приложения UnicChat вашего рабочего пространства в заданном временном диапазоне в секундах. Отсутствие связи с сервером в течении указанного времени приведёт к деавторизации мобильного клиента и удалению всех связанных с ним данных с мобильного устройства пользователя.

14. Почтовые ящики

Раздел предоставляет доступ к созданию почтовых ящиков, которые будут связаны с учётными записями пользователей с ролью **агент** вашего рабочего пространства для отправки почты напрямую из рабочего пространства. Чтобы получить доступ к этому меню, перейдите в **Администрирование > Почтовые ящики**.

После успешной настройки почтового ящика все новые полученные письма будут отображаться в рабочем пространстве. Пользователи могут просматривать и отвечать на эти письма из своего рабочего пространства.

14.1 Ответ на входящие сообщения

Как только ваш контакт отправит электронное письмо, оно появится в разделе **«Чаты в процессе»**.

Нажмите на чат, чтобы открыть его. Нажмите **«Ответить по электронной почте»**, введите сообщение и нажмите **«Отправить»**. Ваш контакт получит ответ на свой адрес электронной почты.

14.2 Приглашение пользователя в почтовый ящик электронной почты

Предположим, вам нужна помощь с определенным электронным письмом, вы можете пригласить своего коллегу-агента на этот канал, используя /invite @имяпользователя.

Как только агента приглашают в почтовый ящик, он получает доступ ко всем предыдущим переписками этого почтового ящика. Вы также можете вести внутренние разговоры с вашим коллегой-агентом в том же канале.

14.3 Ответить на электронное письмо с вложением

Чтобы ответить на электронное письмо с вложением:

- Нажмите **«Ответить по электронной почте»**, затем загрузите файл-вложение.
- Нажмите **Отправить по электронной почте как вложение**.

15. Вход через сторонние сервисы

Вход через сторонние сервисы UnicChat позволяет вам получать доступ к пользовательским приложениям или данным внешних сервисов через OAuth v2, используя ваш аккаунт UnicChat. Например, вы можете входить на платформы, используя ваши учетные данные UnicChat. Вы можете добавлять и просматривать сторонние приложения входа, связанные с вашим рабочим пространством.

Для получения сведений о реализации подключения внешних источников для ваших конечных точек OAuth v2 необходимо обратиться к документации требуемого сервиса OAuth v2

15.1 Добавить новое подключение

Чтобы добавить новое OAuth v2 подключение в рабочее пространство UnicChat, выполните следующие действия:

1. Перейдите в **раздел Администрирование > Вход через сторонние сервисы**, чтобы получить доступ к вкладке входа через сторонние учетные записи .
2. Нажмите **«Новое приложение»** в правом верхнем углу.
3. Введите следующие данные приложения:
 - a. **Активность**: включите этот параметр, чтобы активировать приложение.
 - b. **Имя приложения**: Имя приложения. Оно будет отображаться вашим пользователям. Например, Zapier login.
 - c. **URL Перенаправления**: После аутентификации OAuth2 пользователи будут перенаправлены на URL-адрес в этом списке. Вы можете добавить один URL-адрес на строку.
4. Нажмите **«Сохранить»**.

15.2 Настройка интеграции

Чтобы настроить созданное OAuth v2 подключение, выполните следующие действия:

1. В рабочей области UnicChat щелкните созданное вами приложение. Отображаются значения **Активность**, **Имя приложения** и **URL Перенаправления**. Также отображаются дополнительные поля конфигурации — **Идентификатор клиента**, **Секрет клиента**, **URL авторизации** и **URL токена доступа**. Значения заполняются автоматически. Вы можете изменить значения в соответствии со своими требованиями. Обязательно сохраните приложение.
2. Укажите значения **Идентификатор клиента**, **Секрет клиента**.
3. укажите значения **URL авторизации** и **URL токена доступа**.
4. Сохраните значения и проверьте аутентификацию.
5. Откроется всплывающее окно для запроса доступа к вашему аккаунту UnicChat. Предоставьте доступ и подключение будет настроено.

16. Интеграции

UnicChat поддерживает веб-хуки для интеграции инструментов и сервисов в платформу для облегчения ваших повседневных рабочих процессов. Веб-хуки - это простые уведомления о событиях через протокол HTTP POST. Таким образом, любое приложение веб-перехватчика может отправлять сообщение в экземпляр UnicChat и многое другое.

С помощью скриптов вы можете направить любой веб-хук на UnicChat и обрабатывать запросы на вывод персонализированных сообщений, определять имя пользователя и аватар пользователя сообщения, а также изменять канал для приёма сообщений.

16.1 Доступные интеграции

- **Входящий вебхук:** позволяет внешней службе отправить запрос в UnicChat для обработки.
- **Исходящий вебхук:** позволяет UnicChat активировать и при необходимости отправить запрос внешней службе и обработать ответ.

По умолчанию вебхук предназначен только для публикации сообщений. Тип message является частью структуры JSON, которая имеет тот же формат, что и сообщения самого UnicChat.

16.2 Входящая интеграция

Реализованные в UnicChat скрипты ES2015 / ECMAScript 6 могут обрабатывать веб-перехватчики для обработки запроса, выводить настраиваемые сообщения или отменять запрос, чтобы предотвратить появление нежелательных сообщений..

Чтобы создать новый входящий вебхук:

1. В рабочем пространстве перейдите в **Администрирование > Интеграции**.
2. Нажмите **«Новый»** в правом верхнем углу.
3. Перейдите на вкладку **Входящие**.
4. Выберите опцию **Включено** на странице настроек интеграции. Заполните следующие поля:

Поле	Описание
Имя	Введите имя для вашего вебхука. Имя необязательно; однако, рекомендуется указать имя для упрощения управления интеграциями.
Опубликовать на канале *	Выберите канал (или пользователя), на который вы предпочитаете получать оповещения. Можно переопределить сообщения. Введите имя канала с символа @ для пользователя или с символа # для канала. Например, @john или #general.
Отправить от имени *	Выберите имя пользователя, от которого будет отправлять сообщения эта интеграция. Пользователь уже должен существовать.
Псевдоним	При желании введите псевдоним, который будет отображаться перед именем пользователя в сообщениях.
URL-адрес аватара	Введите ссылку на изображение в качестве URL аватара, при необходимости. URL аватара переопределяет аватар по умолчанию.
Эмодзи	Вы можете по желанию ввести эмодзи для использования в качестве аватара.
Разрешить перезаписывать канал назначения в параметрах тела	Включение этой опции позволяет переопределить канал или пользователя в поле «Отправить на канал», используя параметры тела сообщения.
Скрипт включен	Выберите эту опцию, чтобы включить скрипт.
Песочница для скрипта	Используется для тестирования интеграции в безопасной среде, во избежание утечки и деформации данных рабочего пространства
Скрипт	Вставьте свой скрипт в это поле.

Сохраните интеграцию. Наконец, используйте сгенерированный **URL-адрес Webhook** для публикации сообщений на выбранном канале UnicChat или у выбранного пользователя.

16.3 Подробности по использованию скрипта для входящей интеграции

Интеграционный скрипт UnicChat должен быть написан на ES2015 / ECMAScript 6. Скрипт требует глобальный класс с именем **Script**, который создается только один раз во время первого выполнения и сохраняется в памяти. Этот класс содержит метод с

именем ***process_incoming_request***, который вызывается вашим сервером каждый раз, когда он получает новый запрос. Метод ***process_incoming_request*** принимает объект в качестве параметра со свойством **request** и возвращает объект со свойством **content**, содержащим допустимое сообщение UnicChat, или объект со свойством **error**, который возвращается как ответ на запрос в формате JSON со статусом Code 400.

Допустимое сообщение UnicChat должно содержать текстовое поле, которое служит телом сообщения. Если вы перенаправляете сообщение на канал, отличный от указанного токеном вебхука, вы можете указать поле канала, которое принимает **room id** или, если есть префикс **#** или **@**, имя канала или пользователя соответственно.

Вы можете использовать методы консоли для регистрации информации, которая поможет отладить ваш скрипт. Чтобы просмотреть журналы, перейдите в **Администрирование > Отчёты** .

Ниже приведен пример скрипта, который поможет вам понять структуру:

```
/* exported Script */
/* globals console, _, s */

/** Global Helpers
 *
 * console
 * _
 * s
 */

class Script {
  /**
   * @params {object} request
   */
  process_incoming_request({ request }) {
    // request.url.hash
    // request.url.search
    // request.url.query
    // request.url.pathname
    // request.url.path
    // request.url_raw
    // request.url_params
    // request.headers
    // request.user._id
    // request.user.name
    // request.user.username
    // request.content_raw
    // request.content
```

```

        console.log(request.content);

    return {
        content:{
            text: request.content.text
            // "attachments": [{
            //     "color": "#FF0000",
            //     "author_name": "unicchat",
            //     "author_link": "https://unic.chat/direct/unicchat",
            //     "author_icon": "https://unic.chat/avatar/cat.jpg",
            //     "title": "unicchat",
            //     "title_link": "https://unic.chat",
            //     "text": "UnicChat, make your IT great again!",
            //     "fields": [{
            //         "title": "Priority",
            //         "value": "High",
            //         "short": false
            //     }],
            //     "image_url": "https://unic.chat/images/mockup.png",
            //     "thumb_url": "https://unic.chat/images/mockup.png"
            // }]
        }
    };

    // return {
    //     error: {
    //         success: false,
    //         message: 'Error example'
    //     }
    // };
}
}

```

Чтобы проверить, работает ли ваша интеграция, используйте curl для выполнения POST-запроса к сгенерированному URL-адресу веб-перехватчика:

```

curl -X POST \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "emoji": ":smirk:",

```

```

    "text": "Example message",
    "attachments": [
      {
        "title": "unicchat",
        "title_link": "https://unic.chat",
        "text": "UnicChat, make your IT great again!",
        "image_url": "link-to-an-image",
        "color": "#764FA5"
      }
    ]
  }' \
https://your-webhook-url

```

16.4 Исходящая интеграция

Вы можете использовать скрипты для обработки всех сообщений из канала и изменять то, как UnicChat создает или отменяет запрос. Вы можете отменить запрос и вернуть сообщение или не предпринимать никаких действий. Кроме того, вы можете создать другой запрос в скрипте с помощью глобального помощника HTTP. Когда получен ответ на запрос, он выполняет скрипт, вызывая другой метод, который позволяет вам обрабатывать ответ, аналогично входящим веб-хукам.

Чтобы создать новый исходящий вебхук:

1. В рабочем пространстве перейдите в **Администрирование > Интеграции**.
2. Нажмите **«Новый»** в правом верхнем углу.
3. Перейдите на вкладку **Исходящие**. Заполните следующие поля:

Поле	Описание
Триггер события	Выберите тип события, которое запускает эту исходящую интеграцию веб-хука. Возможны следующие варианты: • Сообщение отправлено • Файл загружен • Комната архивирована • Созданная комната (публичная и частная) • Пользователь присоединился к комнате • Пользователь покинул комнату • Пользователь создан
Включено	Выберите эту опцию, чтобы включить веб-хук.
Имя	Введите имя для вашего вебхука.

Канал	Введите канал для прослушивания. Введите имя с @ для пользователя или с # для канала. Например, @john или #general. Введите all_public_channels для прослушивания всех публичных каналов, all_private_groups для прослушивания всех частных групп и all_direct_messages для прослушивания всех прямых сообщений.
Слова-триггеры	Если триггером события является «Отправленное сообщение», введите слова, которые должны активировать этот веб-хук, разделенные запятыми.
URL-адреса *	Введите URL, вызываемый для каждого запроса. Вы можете изменить этот URL внутри скрипта. Разделяйте несколько URL запятыми.
Представляться пользователем	Выберите эту опцию, чтобы выдать себя за другого пользователя.
Отправить от имени *	Введите имя пользователя, которое эта интеграция публикует.
Псевдоним	Введите псевдоним, который будет отображаться перед именем пользователя в сообщениях.
URL-адрес аватара	При необходимости введите URL-адрес изображения в качестве аватара для каждого сообщения, публикуемого веб-хуком.
Эмодзи	При необходимости выберите смайлик для использования в качестве аватара.
Токен *	Введите токен для проверки авторизованных вызовов вебхука. Токен необязателен, но необходим для предотвращения подделки межсайтовых запросов (CSRF) или атак повторного воспроизведения.
Использовать скрипт	Выберите эту опцию, чтобы включить скрипт.
Песочница для скрипта	Используется для тестирования интеграции в безопасной среде, во избежание утечки и деформации данных рабочего пространства
Скрипт	Вставьте свой скрипт в это поле. Подробности скрипта вы найдете в следующем разделе.
Реагирование	Если обработчик хочет отправить ответ обратно в канал, ответ JSON должен быть возвращен в качестве тела. Пустые тела или тела с пустым свойством текста будут просто игнорироваться. Ответы, отличные от кода 200, будут повторяться разумное количество раз. Ответ будет отправлен с использованием псевдонима и аватара, указанных в этом коде JSON. Он переопределяет настройки URL псевдонима и аватара .

Расширенные настройки	
Повторить неудачные вызовы URL	Выберите, должна ли интеграция повторяться через разумное количество времени в случае сбоя вызова URL-адреса.
Число повторных попыток	Выберите количество повторных попыток интеграции в случае сбоя вызова URL-адреса.
Задержка перед повторной попыткой	Выберите алгоритм задержки, который будет использоваться для повторного вызова URL-адресов. Возможны следующие варианты: • степени десяти (10^x) • степени двойки (2^x) • приращение два ($x * 2$)
Размещение слов в любом месте	Выберите, могут ли триггерные слова располагаться в любом месте предложения, кроме начала.
Запускать после изменения	Выберите, будет ли интеграция запускаться при редактировании сообщения. Установка этого параметра на false приведет к тому, что интеграция будет запускаться только для новых сообщений.

Сохраните интеграцию после завершения.

16.5 Подробности по использованию скрипта для исходящей интеграции

Интеграционный скрипт UnicChat должен быть написан на ES2015 / ECMAScript 6. Скрипт ожидает глобальный класс с именем **Script**. Этот класс создается один раз, только при первом выполнении, и сохраняется в памяти. Класс имеет метод с именем `prepare_outgoing_request`, вызываемый в настроенном канале для триггеров событий:

- **Сообщение отправлено:** вызывается в настроенном канале, когда сообщение начинается с любых **слов-триггеров**.
- **Файл загружен:** вызывается при загрузке любого файла в настроенный канал.
- **Комната архивирована:** вызывается, когда комната архивируется.
- **Комната создана:** вызывается при создании комнаты.
- **Комната, к которой присоединился пользователь:** вызывается, когда пользователь присоединяется к каналу.

Метод `prepare_outgoing_request` возвращает объект с как минимум *url* и свойствами *метода*. Вы также можете изменить объект запроса и заменить его. Можно ничего не возвращать и отменить запрос или вернуть сообщение.

Класс `Script` включает другой метод - `process_outgoing_response`, который вызывается для каждого ответа на запрос. Этот метод принимает объект в качестве параметра,

process_outgoing_response содержащий два свойства: запрос (объект, возвращаемый предыдущим методом) и ответ. Метод process_outgoing_response может возвращать:

- ничего, чтобы продолжить обработку по умолчанию
- false, чтобы остановить процесс
- объект со свойством content, содержащий допустимое сообщение UnicChat.

Пример скрипта, отправляющего такие команды, как issue, комментарии и запросы на слияние на GitHub:

```
/* exported Script */

/* globals console, _, $, HTTP */

/** Global Helpers
 *
 * console
 * _
 * $
 * HTTP
 */

class Script {
  /**
   * @params {object} request
   */
  prepare_outgoing_request({ request }) {
    // request.params      {object}
    // request.method      {string}
    // request.url          {string}
    // request.auth         {string}
    // request.headers      {object}
    // request.data.token    {string}
    // request.data.channel_id {string}
    // request.data.channel_name {string}
    // request.data.timestamp {date}
    // request.data.user_id  {string}
```

```

// request.data.user_name {string}
// request.data.text {string}
// request.data.trigger_word {string}

let match;

// Изменение адреса и метода запроса
match = request.data.text.match(/^pr\s(ls|list)/);
if (match) {
  return {
    url: request.url + '/pulls',
    headers: request.headers,
    method: 'GET'
  };
}

// Предотвращение запроса и вывод сообщение
match = request.data.text.match(/^help$/);
if (match) {
  return {
    message: {
      text: [
        '**commands**',
        '',
        ' pr ls [open|closed|all] List Pull Requests',
        ''
      ].join('\n')
    },
    // "channel": "#имя_канала",
    // "attachments": [{
    //   "color": "#FF0000",
    //   "author_name": "UnicChat",
    //   "author_link": "https://unic.chat/direct/unic.cat",
  
```

```

    // "author_icon": "https://unic.chat/avatar/cat.jpg",
    // "title": "UnicChat",
    // "title_link": "https://unict.chat",
    // "text": "UnicChat, make your IT great again!",
    // "fields": [{
    //   "title": "Priority",
    //   "value": "High",
    //   "short": false
    // }],
    // "image_url": "https://unic.chat/images/mockup.png",
    // "thumb_url": "https://unic.chat/images/mockup.png"
  // ]]
}
};
}
}

/**
 * @params {object} request, response
 */
process_outgoing_response({ request, response }) {
  // request      {object} - the object returned by prepare_outgoing_request

  // response.error    {object}
  // response.status_code {integer}
  // response.content   {object}
  // response.content_raw {string/object}
  // response.headers   {object}

  var text = [];
  response.content.forEach(function(pr) {
    text.push('< ' + pr.state + ' [#'+pr.number+'](' + pr.html_url + ') - ' + pr.title);
  });
}

```

```

});

// Ответ false отменит ответ запроса
// return false;

// Пустой ответ проложит стандартный процесс ответа на запрос
// return;

return {
  content: {
    text: text.join('\n'),
    parseUrls: false
    // "attachments": [{
    //   "color": "#FF0000",
    //   "author_name": "UnicCat",
    //   "author_link": "https://app.unic.chat/direct/unic.cat",
    //   "author_icon": "https://app.unic.chat/avatar/unic.cat.jpg",
    //   "title": "Unic.Chat",
    //   "title_link": "https://app.unic.chat",
    //   "text": "UnicChat, make your it great again!",
    //   "fields": [{
    //     "title": "Priority",
    //     "value": "High",
    //     "short": false
    //   }],
    //   "image_url": "https://app.unic.chat/images/mockup.png",
    //   "thumb_url": "https:// app.unic.chat/images/mockup.png"
    // }]
  }
};
}
}

```

17. Импорт

При миграции с других сервисов в UnicChat вы можете импортировать все свои данные в свое рабочее пространство UnicChat. Например, при миграции из Slack.

Чтобы получить доступ к этому меню, перейдите в **Администрирование > Импорт**:

1. Выберите один из следующих вариантов для поля **«Тип файла»**:
 - a. **Загрузить**: загрузить экспортированные данные в виде файла экспорта.
 - b. **Публичный URL**: введите URL-адрес файла.
 - c. **Путь к файлу сервера**: введите путь к файлу.
2. Нажмите **Импорт**.
 - a. Если вы импортируете все данные рабочего пространства, например **Slack**, то отображаются вкладки пользователей, каналов и сообщений. Снимите отметку с **пользователей и каналов**, которых вы не хотите импортировать. По умолчанию импортируются все сообщения от выбранных пользователей и каналов.
 - b. Если вы импортируете только, например, **CSV-файл пользователей Slack**, отображается список пользователей. Вы можете отменить выбор пользователей, которых не хотите импортировать.
3. Нажмите **Начать импорт**. После успешного импорта вы сможете просмотреть сведения об импорте на странице **Импорт**.

После импорта

Теперь, когда ваши данные успешно импортированы, вы можете выполнить следующие шаги для проверки данных:

1. Перейдите в **Администрирование > Пользователи**. Проверьте, что ваши пользователи присутствуют. Обратите внимание, что не все роли могут наследоваться при импорте.
2. Используйте опцию поиска для поиска импортированных каналов. Вы можете увидеть импортированные сообщения в каналах.

Дополнительные возможности импорта предоставляются командой технической поддержки UnicChat в рамках доступной лицензии рабочего пространства

18. Отчёты

Раздел предоставляет доступ к просмотру событий appserver вашего рабочего пространства UnicChat, отображаемая информация и её детализация зависят от настроек в разделе **Администрирование > Настройки > Логи**

19. Звуки

Раздел предоставляет доступ к загрузке звуковых файлов для дальнейшего использования в качестве звуковых уведомлений рабочего пространства.

20. Эмодзи

Раздел предоставляет доступ к управлению и загрузке эмодзи в ваше рабочее пространство, загруженные таким образом эмодзи могут быть выбрана пользователями в переписках.

Дополнительная документация о создании собственных наборов эмодзи предоставляется отдельно в рамках лицензирования вашего рабочего пространства.

21. Аудит

UnicChat позволяет авторизованным пользователям проверять сообщения и читать разговоры в рабочем пространстве. Пользователь должен иметь роль auditor и право Can Audit для доступа к **панели сообщений аудита**. Как организация, вы также можете захотеть проверить омниканальные переписки и следить за агентами рабочего пространства как в переписках UnicChat так и в почтовых ящиках, настроенных для доступа агентов к ним.

Аудитор может сделать следующее:

- Просматривайте сообщения в личных комнатах.
- Просмотрите сообщения пользователей.
- Просматривайте личные сообщения между пользователями.
- Просмотр многоканальных сообщений.
- Проверять историю аудита пользователей, использующих панель **Аудита**.

Чтобы получить доступ к **панели аудита** перейдите в **Администрирование > Аудит**.

21.1 Поиск и просмотр сообщений

Вы можете сортировать сообщения для поиска с помощью различных фильтров.

21.1.1 По каналу/комнате

Чтобы найти определенное сообщение в комнате:

- Заполните поле **Сообщение** ключевой фразой сообщения, которое вы ищете. Чтобы получить все сообщения, оставьте поле **Сообщение** пустым.
- Выберите **начальную** и **конечную дату**, чтобы ограничить результаты поиска определенным временным интервалом. **Значок с тремя точками** также предоставляет другие варианты временного диапазона, такие как **«Сегодня»**, **«На прошлой неделе»** и т.д.
- Выберите комнату, которую вы хотите найти, в раскрывающемся меню **«Канал»**.
- Нажмите **«Показать»**, чтобы отобразить сообщения между периодами.

21.1.2 По пользователям

Для поиска определенного сообщения по пользователям:

- Заполните поле **Сообщение** ключевой фразой сообщения, которое вы ищете. Чтобы получить все сообщения, оставьте поле **Сообщение** пустым.

- Выберите **начальную** и **конечную дату**, чтобы ограничить результаты поиска определенным временным интервалом. **Значок с тремя точками** также предоставляет другие варианты временного диапазона, такие как **«Сегодня»**, **«На прошлой неделе»** и т.д.
- Введите имя пользователя и выберите пользователей, сообщения которых вы хотите искать, в поле **«Пользователи»**.
- Нажмите **Показать**. Отображаются разговоры выбранных пользователей между этими периодами, которые соответствуют поисковой фразе.

21.1.3 По личным сообщениям

Для поиска определенного сообщения по пользователям:

- Заполните поле **Сообщение** ключевой фразой сообщения, которое вы ищете. Чтобы получить все сообщения, оставьте поле **Сообщение** пустым.
- Выберите **начальную** и **конечную дату**, чтобы ограничить результаты поиска определенным временным интервалом. **Значок с тремя точками** также предоставляет другие варианты временного диапазона, такие как **«Сегодня»**, **«На прошлой неделе»** и т.д.
- В поле **«Пользователи»**. выберите не менее двух пользователей, чьи личные сообщения вы хотите проверить.
- Нажмите **Показать**. Отображаются разговоры выбранных пользователей между этими периодами, которые соответствуют поисковой фразе.

21.1.4 По омниканалам

Чтобы найти определенный многоканальный разговор:

- Заполните поле **Сообщение** ключевой фразой сообщения, которое вы ищете. Чтобы получить все сообщения, оставьте поле **Сообщение** пустым.
- Введите **посетителя** или **имя контакта** имя в поле **Посетитель**.
- Введите имя агента, который обслуживал нужный вам разговор, в поле "Представитель".
- В поле **«Пользователи»**. выберите не менее двух пользователей, чьи личные сообщения вы хотите проверить.
- Нажмите **Показать**. Отобразятся разговоры между агентом и посетителем.

21.2 Автоотчёты по аудиту рабочего пространства

Вы можете создавать и просматривать отчёты по аудиту и задавать расписания, для получения аудиторских отчётов по времени для заданных интервалов. Для получения доступа к автоотчётам, перейдите на вкладку **Активность** разделов **Комнаты** или **Пользователи**

21.2.1 Комнаты

Формирует отчёт активности по каналам для всех пользователей канала. Содержимое отчёта определяется параметрами:

- Наименование – укажите название отчёта для будущего сохранения в списке отчётов.
- Проведенные конференции – включите, для включения статистики проведенных ВКС

- Активность участников - включите, для включения статистики об активности в рабочем пространстве
- Каналы – выберите каналы для сбора статистики, не менее одного
- Расписание – вы можете включить и настроить расписание для автоматической отправки отчёта по аудиту с заданными параметрами в заданные интервалы времени
- Интервал отчёта – укажите частоту получения отчёта по дням недели, и\или числам месяца
- Период отчёта – определяет период отчёта, относительно интервала отчёта, за n до наступления даты формирования и отправки автоотчёта
- Целевая почта – укажите целевую почту для получения отчёта. Обратите внимание, что корректной работы параметра необходимо настроить **SMTP** рабочего пространства.
- Роли - укажите роли пользователей согласно ролевой модели, которые будут получать отчёт себе в личные сообщения при наступлении даты отчёта.
- Пользователи – укажите пользователей, которые будут получать отчёт себе в личные сообщения при наступлении даты отчёта.
- Дата – укажите фиксированный интервал для формирования отчёта, полезно для немедленного просмотра отчёта по нажатию **Экспорт Таблицы**

21.2.2 Пользователи

Формирует отчёт активности для конкретных пользователей, а также по каналам для всех пользователей канала. Содержимое отчёта определяется параметрами:

- Наименование – укажите название отчёта для будущего сохранения в списке отчётов.
- Проведенные конференции – включите, для включения статистики проведённых ВКС
- Активность - включите, для включения статистики об активности в рабочем пространстве
- Каналы – выберите каналы для сбора статистики, не менее одного
- Пользователи – выберите пользователей для сбора статистики, не менее одного
- Переписки – для сбора статистики по личным сообщениям пользователей, не менее одного
- Расписание – вы можете включить и настроить расписание для автоматической отправки отчёта по аудиту с заданными параметрами в заданные интервалы времени
- Интервал отчёта – укажите частоту получения отчёта по дням недели, и\или числам месяца
- Период отчёта – определяет период отчёта, относительно интервала отчёта, за n до наступления даты формирования и отправки автоотчёта
- Целевая почта – укажите целевую почту для получения отчёта. Обратите внимание, что корректной работы параметра необходимо настроить **SMTP** рабочего пространства.
- Роли - укажите роли пользователей согласно ролевой модели, которые будут получать отчёт себе в личные сообщения при наступлении даты отчёта.
- Пользователи – укажите пользователей, которые будут получать отчёт себе в личные сообщения при наступлении даты отчёта.
- Дата – укажите фиксированный интервал для формирования отчёта, полезно для немедленного просмотра отчёта по нажатию **Экспорт Таблицы**

22. DLP

UnicChat позволяет подключать внешние совместимые **DLP** системы для автоматизации процессов аудита и модерации рабочего пространства, со списком доступных интеграций для

вашего типа лицензии можно ознакомиться у менеджера, и запросить доступ к документации по настройке внешних DLP решений для вашего рабочего пространства.

В стандартный пакет UnicChat так же входит внутреннее **DLP** приложение, с возможностью аудита и модерации данных внутри рабочего пространства по заданным критериям.

Вы можете иметь несколько копий приложения для более гибких сценариев и иерархии модерации рабочего пространства, разграничивая доступ к копиям приложения с помощью ролевой модели вашего рабочего пространства.

Чтобы получить доступ к настройкам **DLP**, перейдите в **Администрирование > Приложения > DLP**

22.1 Настройка приложения DLP

Раздел настроек DLP приложения позволяет изменять следующие параметры:

1. **Правила черного списка для сообщений** - Определяет правила как регулярные выражения. Добавляйте каждое новое регулярное выражение новой строкой.
2. **Режим модерации** – позволяет выбрать режим модерации DLP:
 - а. Сквозной – сообщения, попавшие в **Правила черного списка**, не будут уведомлять пользователя о факте срабатывания правила.
 - б. Уведомительный - сообщения, попавшие в **Правила черного списка**, будут уведомлять пользователя о факте срабатывания правила.
3. **Канал модератора** - укажите один или несколько каналов для модерации, сообщения, попадающие в правила черного списка, будут отправлены на рассмотрение пользователям канала с соответствующим правом модерации.
4. **Тип управления содержимым** – укажите целевой тип каналов, которые будут выбраны как исключенные из сканирования содержимого, либо как целевые для сканирования содержимого. При отсутствии заполненного поля **Каналы** будут сканироваться все каналы и переписки рабочего пространства.
5. **Каналы** – укажите список каналов для правила **Тип управления содержимым**, каналы должны быть разделены запятыми, например - *general, alarms*
6. **Цензурирование только чувствительной части сообщения** – при включении позволяет скрывать лишь ту часть сообщения, которая попала в **Правила черного списка для сообщений**, не скрывая сообщение целиком
7. **Пользовательские заголовки сообщений** – позволяет изменить сообщение о срабатывании Правил черного списка, ожидания модерации сообщения и отклонения сообщения.

23. Активы

UnicChat позволяет изменять внешнее представление элементов интерфейса, загружая собственные изображения. Измените логотип, иконку, фавикон и многое другое для своего рабочего пространства. Рекомендации для типов файлов и их размера указаны на странице Активов.

24. Аналитика

У вас есть возможность настроить аналитику рабочего пространства, настроив и интегрировав внешние инструменты. Настройка аналитики позволяет вам видеть, как пользователи взаимодействуют с вашим рабочим пространством, помогает измерять метрики и отслеживать различные показатели пользовательского опыта. Чтобы получить доступ к настройкам аналитики, перейдите в **Администрирование > Настройки > Аналитика**

UnicChat предоставляет следующие возможности настройки аналитики рабочего пространства:

24.1 Google Аналитика

Убедитесь, что вы настроили необходимую конфигурацию Google Analytics из своего аккаунта Google. Затем выполните следующие шаги в рабочем пространстве UnicChat:

1. На странице **Аналитика** выберите вкладку **Google Analytics**.
2. Включите опцию использования Google Analytics.
3. Введите **идентификатор отслеживания**, полученный вами из конфигурации Google Analytics.
4. Нажмите **«Сохранить»**.

24.2 Piwik Аналитика

Вы можете выбрать альтернативу с открытым исходным кодом в виде Piwik для аналитики. Убедитесь, что вы выполнили необходимые настройки. Затем выполните следующие шаги в вашем рабочем пространстве UnicChat:

1. **Включить**: включите эту опцию, чтобы использовать аналитику Piwik.
2. **URL**: введите URL, где находится Piwik; включите завершающий слеш. Пример: `https://piwik.unic.chat/`
3. **Client ID**: Идентификатор сайта для идентификации вашего сайта.
4. **Дополнительные сайты Piwik**: использует дополнительные URL-адреса и идентификаторы сайтов Piwik для отслеживания одних и тех же данных на разных сайтах.
5. **Добавить имя домена**: включите эту опцию, чтобы добавить домен сайта в начало заголовка страницы при отслеживании.
6. **Все субдомены**: позволяет отслеживать посетителей по всем поддоменам.
7. **Скрыть исходящие ссылки**: принимает URL-адреса, по одному домену на строку, без разделителей, чтобы скрыть клики по ним в отчете по исходящим ссылкам.

24.3 Установка функций отслеживания

После сохранения выбранных вами конфигураций аналитики вы можете выбрать тип данных, которые хотите отслеживать:

1. На странице **«Аналитика»** выберите вкладку **«Включенные функции»**.
2. Включите опцию **«Сообщения»**, чтобы отслеживать пользовательские события, связанные с действиями пользователя с сообщениями.
3. Включите опцию **«Комнаты»**, чтобы отслеживать пользовательские события, связанные с действиями на канале или в группе (например, создание, выход и удаление комнат).
4. Включите опцию **«Пользователи»**, чтобы отслеживать пользовательские события, связанные с действиями, связанными с пользователями (например, время сброса пароля и изменение изображения профиля).

25. Боты

Настройка позволяет указать различные поля, к которым могут обращаться вспомогательные методы ботов. На эти поля можно ссылаться и использовать при разработке ботов.

Чтобы получить доступ к этому меню, перейдите в **Администрирование > Настройки > Боты**.

- **Пользовательские поля:** сюда входят поля, разделенные запятыми, к которым могут получить доступ вспомогательные методы ботов.

26. Redmine

26.1 Настройка интеграции Redmine

Перейдите в раздел **Администрирование – Настройки – Redmine** вашего рабочего пространства UnicChat, заполните поля:

- Целевой адрес - Укажите адрес целевого рабочего пространства UnicChat
- Имя бота - Укажите логин бота для работы интеграции вашего рабочего пространства UnicChat
- Пароль бота - Укажите пароль авторизации бота для работы интеграции вашего рабочего пространства UnicChat
- Целевой адрес сервера Redmine - Укажите адрес целевого сервера Redmine для работы интеграции
- Ключ API Redmine - Укажите ключ API Redmine административного уровня вашего целевого сервера Redmine для работы интеграции

Нажмите кнопку **Сохранить** для сохранения настроек интеграции

Нажмите кнопку **Протестировать** для тестирования настроек интеграции

В случае неудачи тестирования, проверьте корректность заполнения всех полей интеграции и скорректируйте их при необходимости.

В случае успешного тестирования вы можете приступить к работе с интеграцией.

26.2 Предоставление пользователям API ключей доступа к Redmine

Убедитесь, что в визуальной оснастке Remine в разделе **Администрирование - Настройки - API** активирован параметр **Включить REST API**.

- Используя учётные данные с доступом к просмотру детализации аккаунтов пользователей перейдите в раздел **Пользователи**, выберите необходимого пользователя для получения его API ключа, передайте ключ пользователю, для дальнейшего указания в UnicChat Ubot.

- Или, используя стандартную учётную запись пользователя, перейдите в раздел **Моя учётная запись**, на странице вашей учётной записи нажмите кнопку **Изменить**. Найдите раздел **Ключ доступа API**: здесь должен отображаться ваш ключ API, при активности параметра **Включить REST API** в разделе **Администрирование - Настройки – API** вашего сервера Redmine.

27. Видеоконференция

Настройка позволяет указать необходимые параметры адресации и подключения для выбора необходимого ВКС сервера. Чтобы получить доступ к этому меню, перейдите в **Администрирование > Настройки > Видеоконференция**.

Доступные к заполнению поля:

1. **URL** – адрес ВКС сервера, указывается с обязательным указанием `wss:\\` перед адресом сервера
2. **Key** – ключ доступа, который был сформирован при развёртывании компонентов ВКС или выдан в рамках приобретения лицензии к облачному ВКС решению.
3. **Secret** – секрет, который был сформирован при развёртывании компонентов ВКС или выдан в рамках приобретения лицензии к облачному ВКС решению.

27.1 Запись конференции

Раздел предоставляет возможность указать S3 хранилище для активации возможности записи ВКС:

1. **Включено** – позволяет включить возможность активации записи конференции пользователям с соответствующей ролью.
2. **Endpoint** – укажите конечный адрес используемого S3 хранилища
3. **Название Bucket** – укажите идентификатор бакета в котором будут храниться записи ВКС
4. **Регион** – укажите региональную настройку вашего хранилища S3 при необходимости, например: `ru-1`
5. **Access Key** – укажите ключ доступа к бакету S3
6. **Secret key** - укажите секретный ключ доступа к бакету S3

28. Внешний вид

Раздел позволяет изменить внешний вид разметки рабочего пространства и отображение его содержимого. Более подробную информацию можно получить в рамках лицензирования продукта.

29. Выгрузка пользовательских данных

Раздел позволяет управлять возможностью участников рабочего пространства скачивать данные рабочего пространства.

Чтобы настроить эту функцию, перейдите в **Администрирование > Настройки > Выгрузка пользовательских данных**.

- **Включить выгрузку данных пользователя:** если эта функция включена, пользователи могут инициировать загрузку своих данных из рабочей области.
- **Системный путь (экспортированные файлы):** указывает место, где хранятся экспортированные несжатые файлы.
- **Системный путь (сжатый файл):** определяет каталог, в котором будут сохранены сжатые файлы ZIP. По умолчанию это значение /tmp/zipFiles, но вы можете изменить его на любое желаемое местоположение.
- **Частота обработки (минуты):** этот параметр определяет, как часто система обрабатывает запросы на загрузку данных в очереди в минутах. Управление скоростью очереди помогает управлять рабочей нагрузкой.
- **Предел сообщения на запрос:** устанавливает ограничение на количество сообщений, которые могут быть включены в загрузку данных для каждой комнаты, к которой принадлежит пользователь.

30. Загрузка файлов

Настройте загрузку и хранение файлов в вашем рабочем пространстве. Чтобы получить доступ к меню в вашем рабочем пространстве, перейдите в **Администрирование > Настройки > Загрузка файлов**.

30.1 Общие настройки загрузки файлов

Поле	Описание
Загрузка файлов включена	Используйте этот параметр, чтобы разрешить или ограничить загрузку файлов в вашем рабочем пространстве.
Максимальный размер загружаемого файла (в байтах)	Определите максимально допустимый размер файла для загрузки. Введите -1, чтобы снять ограничение на размер файла..
Разрешённые типы файлов	Введите типы файлов, которые пользователи могут загружать. Введите список типов медиа, разделенных

	запятыми, или оставьте поле пустым, чтобы разрешить все типы.
Запрещенные типы файлов	Укажите типы файлов для блокировки в рабочей области, введя типы MIME, разделенные запятыми (с пробелами или без них). Эта настройка имеет приоритет над Разрешёнными типами файлов .
Защитите загруженные файлы	• Включено: доступ к загруженным файлам могут получить только аутентифицированные пользователи. • Отключено: неаутентифицированные пользователи могут получать доступ к файлам и загружать их, если у них есть доступ к URL-адресу файла.
Ограничить доступ к файлам только для участников комнат	Ограничьте доступ к файлам, загруженным в комнаты, только для участников этих комнат.
Ограничить доступ к файлам для пользователей, которые могут получить доступ к комнате	Позволяет пользователям, имеющим доступ к комнате (например, лицам с ролями менеджера или монитора Livechat или агентам со специальными разрешениями на просмотр закрытых комнат), загружать файлы. Эта опция отключена, если включена настройка «Ограничить доступ к файлам только участникам комнат».
Поворот изображений при загрузке	Включить поворот изображения. Это может привести к потере качества изображения.
Включить защиту JSON Web Tokens для загрузки файлов	Включить защиту JWT при загрузке файлов.
Файл загрузки Json Web Token Secret	Введите секрет JWT, который будет использоваться.
Тип хранения	Возможны следующие варианты: • GridFS : используемое значение по умолчанию для хранения. • S3: выберите этот вариант, если вы настроили S3 для хранения. • WebDAV: Выберите этот параметр, если вы хотите использовать тип хранилища WebDAV. • Файловая система: Выберите этот параметр, если вы хотите использовать тип хранилища File System.
Загрузка файлов включена в личных сообщениях	Включите этот параметр, чтобы разрешить загрузку файлов в личные сообщения.

30.2 Настройка S3

Поле	Описание
Название Bucket	Введите имя контейнера, который вы создали в S3.
Acl (необязательно)	Конфигурация ACL
Ключ доступа	Введите идентификатор вашего ключа доступа S3.
Секретный ключ	Введите свой секретный ключ доступа S3.
Домен CDN для загрузок (необязательно)	Если вы установили CDN для своего контейнера, введите значение здесь.
Регион (необязательно)	Если вы создали свой контейнер в регионе, отличном от стандарта России, вам необходимо указать его код здесь
URL-адрес контейнера (необязательно)	Переопределить URL, на который загружаются файлы. Этот URL также используется для загрузок, если не указан CDN.
Версия подписи	Определяет версию подписи S3, которую вы хотите использовать для аутентифицированных запросов.
Форсировать Path Style	Включить принудительное использование Path Style .
Время истечения срока действия URL-адресов	Время (в секундах), после которого сгенерированные S3 URL-адреса перестают быть действительными. Если установлено значение менее 5 секунд, это поле игнорируется. Если у некоторых пользователей, находящихся дальше от сервера, возникли проблемы с загрузкой файлов, увеличение этого времени может помочь.
Прокси-аватары	Включите прокси-передачу файлов аватара через ваш сервер вместо прямого доступа к URL-адресу актива.
Загрузка прокси	Включите прокси-передачу файлов загрузки через ваш сервер вместо прямого доступа к URL-адресу актива.

30.3 Настройка Файловой системы

В поле **Системный путь** введите локальный путь на сервере, где должны храниться загруженные файлы, если вы выбрали этот тип хранения файлов.

30.4 Настройка хранилища WebDAV

Если вы используете WebDAV в качестве сервера хранения, настройте следующие параметры в своем рабочем пространстве в разделе **«Настройки» > «Загрузка файлов» > «WebDAV»**:

Поле	Описание
------	----------

Путь к папке загрузки	Введите путь к папке WebDAV, в которую загружаются файлы.
URL сервера WebDAV	Введите URL-адрес сервера WebDAV
Имя пользователя WebDAV	Введите свое имя пользователя для удаленного сервера WebDav.
Пароль WebDAV	Введите пароль для удаленного сервера WebDAV.
Прокси-аватары	Включите прокси-передачу файлов аватара через ваш сервер вместо прямого доступа к URL-адресу актива.
Прокси-загрузки	Включите прокси-передачу файлов загрузки через ваш сервер вместо прямого доступа к URL-адресу актива.

31. Колл-центр

В этом разделе вы можете настроить интеграцию с VoIP сервером для подключения телефонии к голосовым звонкам рабочего пространства. Чтобы получить доступ к этой странице, перейдите в **Администрирование > Настройки > Колл-центр**.

Параметры для активации интеграции:

- Технология VoIP включена – активирует интеграцию для рабочего пространства
- Секретный код JWT VoIP – укажите ваш секретный ключ для обмена данными о расширении между сервером и клиентов в качестве JWT токена

Настройки Сервера Управления:

- Хост сервера – целевой адрес вашего VoIP сервера
- Порт сервера – целевой порт для подключения к VoIP серверу
- Имя сервера – наименование целевого инстанса сервера VoIP
- Имя пользователя – имя пользователя, для авторизации на VoIP сервере
- Пароль - пароль пользователя, для авторизации на VoIP сервере

Настройки сервера конфигурации:

- Имя сервера – наименование целевого сервера конфигурации
- Путь WebSocket – адрес целевого сервера конфигурации
- Попыток переподключения - Определяет количество попыток клиента повторно подключиться к VoIP-серверу в случае потери соединения.
- Включить Keeralive SIP - Мониторинг состояния нескольких внешних SIP-шлюзов путем периодической отправки сообщений типа SIP OPTIONS. Используется в нестабильных сетях для улучшения отклика сервера.

32. Конфиденциальная беседа

Раздел предоставляет доступ к активации функции OTR для передачи личных сообщений между пользователями. Сообщения OTR не записываются на сервере. Передача зашифрованных сообщений осуществляется между пользователями напрямую. Чаты без записи безопасны, приватны и исчезают после завершения. OTR сообщения доступны пользователям с соответствующими правами и ролью в рабочем пространстве.

33. Логи

Логи - очень полезный способ детального мониторинга действий в рабочей области. Они также могут быть очень полезны для отладки в случае сбоев или ошибок.

Чтобы получить доступ к этой странице, перейдите в **Администрирование > Настройки > Логи**. Доступны следующие настройки:

Поле	Описание
Уровень логирования	В раскрывающемся меню выберите уровень журналов для получения. Возможны следующие варианты: • 0 — Только ошибки: отображает только ошибки. • 1 — Ошибки и информация: отображает различные действия и ошибки в рабочей области. • 2 — Ошибки, информация и отладка: отображает общие сведения об отладке.
Лимит строк	Введите число, чтобы ограничить количество отображаемых строк журнала.
Фильтр метода трассировки	Включите эту опцию, чтобы отслеживать каждый вызов метода через RegExp выражение.
Фильтр метода трассировки	Введите определенный текст для фильтрации отслеживаемых вызовов методов. Текст здесь оценивается как регулярное выражение RegExp. Оставьте его пустым, чтобы отобразить трассировку каждого вызова.
Запросы подписки на трассировку	Включите эту опцию, чтобы отслеживать каждый вызов по подписке.
Фильтр подписки на трассировку	Введите определенный текст для фильтрации отслеживаемых вызовов подписки. Текст здесь оценивается как регулярное выражение RegExp. Оставьте его пустым, чтобы отобразить трассировку каждого вызова.
Логировать исключения на канале	Введите имя существующего канала, который получит все захваченные исключения. Оставьте пустым, чтобы игнорировать исключения.

33.1 Настройка выдачи логов в формате Prometheus

Если вы используете сервер Prometheus для мониторинга, вы можете интегрировать его с UnicChat. На странице **Логи** рабочей области задайте следующие настройки:

1. **Включить**: включите эту опцию, чтобы активировать мониторинг Prometheus.
2. **Порт**: Порт для прослушивания.

3. **Интервал сброса (мс):** введите время (в миллисекундах), через которое следует сбросить соединение.
4. **Сборка NodeJS GC:** если эта опция включена, активируется сборщик NodeJS.
5. **API: Отслеживать User Agent:** если эта опция включена, отслеживаются вызовы API агента пользователя.

34. Мобильные устройства

Определите поведение для подключения к рабочему пространству с мобильных устройств:

1. **Разрешить сохранять медиа данные в галерее:** включение позволяет пользователям сохранять разрешённые типы медиа-файлов на мобильном устройстве с использованием мобильных клиентов UnicChat.
2. **Форсировать блокировку экрана:** Когда эта функция включена, пользователи мобильных клиентов UnicChat вашего рабочего пространства будут обязаны использовать PIN/BIOMETRY/FACEID для разблокировки приложения.
3. **Форсировать блокировку экрана после:** Время для повторного запроса пароля после окончания последнего сеанса, в секундах.

35. Учетные записи и регистрация

Раздел «Учетные записи» определяет правила локальной аутентификации, регистрации, подтверждения электронной почты, политики паролей, блокировки после ошибок входа, журналирования входов и двухфакторной аутентификации.

Важно. Изменение правил регистрации, паролей и аутентификации может заблокировать вход части пользователей. Перед применением проверьте сценарии локального входа, входа через SSO и восстановления доступа.

36. Аутентификация и каталоги пользователей

37. Протокол LDAP

LDAP используется для проверки учетных данных и синхронизации данных пользователей из корпоративного каталога. Последовательность настройки: включить LDAP, указать параметры соединения, настроить поиск пользователей, сопоставление атрибутов и синхронизацию, затем провести тест на ограниченной группе.

- Подготовьте адрес LDAP/LDAPS-сервера, порт, учетную запись технического поиска и доверенную цепочку сертификатов для LDAPS.
- В разделе «Протокол LDAP» включите интеграцию и заполните параметры соединения.
- Укажите базовый DN, фильтр пользователей, уникальный идентификатор и поля сопоставления логина, электронной почты и имени.

- Проверьте поиск и вход тестового пользователя.
- Настройте синхронизацию данных и только затем включайте ее для всей области каталога.

Важно. Неверный фильтр поиска или уникальный идентификатор создают дубли учетных записей либо связывают данные с неверным пользователем. Всегда проводите пробную синхронизацию на ограниченной выборке.

38. OAuth и OpenID Connect

Раздел «OAuth» используется для настройки входа через внешнего провайдера идентификации. Для корпоративного единого входа применяйте authorization code flow и передавайте только необходимые атрибуты: уникальный идентификатор, логин, адрес электронной почты, отображаемое имя и при необходимости группы.

- Создайте конфиденциальный клиент у провайдера идентификации и зарегистрируйте redirect URI рабочей области.
- В разделе «OAuth» добавьте или откройте нужный метод входа.
- Заполните адреса авторизации, выдачи токена, сведений о пользователе и параметры client ID/client secret.
- Настройте сопоставление логина, электронной почты, имени и других необходимых claims.
- Проверьте вход тестовой учетной записью и сценарий повторного входа после обновления профиля.
- Обновите список OAuth-сервисов, чтобы изменения отображались на странице входа.

Для корректной синхронизации ролей Keycloak в UnicChat значения ролей или групп должны передаваться в claim профиля, доступный через Identity Path / UserInfo endpoint. В Keycloak и UnicChat используйте один и тот же технический ключ claim.

- В Keycloak создайте realm-роли или client-роли, назначьте их пользователям либо группам и добавьте protocol mapper, который передает роли или группы в профиль пользователя. Имя claim должно совпадать со значением, указанным в настройках OAuth UnicChat, например roles или groups.
- В UnicChat создайте роли с именами, соответствующими значениям claim Keycloak, если такие роли еще не существуют. Для синхронизации используйте только роли, которые должны назначаться пользователям автоматически при входе через SSO.
- В настройках пользовательского OAuth/OIDC укажите claim ролей или групп, включите «Слияние ролей из SSO», если локальные роли пользователя должны сохраняться вместе с ролями из Keycloak, и заполните поле «Роли для синхронизации» списком разрешенных ролей через запятую.
- Если роли или группы Keycloak должны использоваться для автоматического связывания пользователей с каналами, включите «Сопоставление ролей/групп с каналами» и настройте соответствия ролей или групп каналам в рамках выбранной схемы доступа.

Привилегированные роли синхронизируйте только после проверки на тестовой учетной записи. Роль administrator добавляйте в синхронизацию только при утвержденной схеме административного доступа.

39. CAS, SAML и Atlassian Crowd

Разделы «CAS», «SAML разметка» и «Atlassian Crowd» предназначены для альтернативных механизмов единого входа. Настраивайте только один согласованный сценарий для целевой группы пользователей, если одновременно несколько методов не нужны по утвержденной схеме доступа. Перед включением проверьте endpoint, сертификаты, возвратный URL и сопоставление атрибутов.

40. Электронная почта и почтовые ящики

41. Протокол SMTP

Настройка SMTP обеспечивает отправку приглашений, подтверждений адреса электронной почты, восстановления пароля, уведомлений и системных сообщений.

Параметр	Назначение и влияние
Протокол	Определяет способ соединения: smtp для обычного SMTP/STARTTLS или smtps для TLS-соединения сразу при подключении.
Хост	DNS-имя или IP-адрес SMTP-сервера. Неверное значение делает отправку писем невозможной.
Порт	Сетевой порт SMTP. Для защищенного SMTP обычно применяется 587, для SMTPS — 465; внутренний relay может использовать 25.
IgnoreTLS	Отключает TLS/STARTTLS. Оставляйте выключенным, кроме случая, когда корпоративный SMTP-сервер не поддерживает TLS.
Pool	Повторно использует SMTP-соединения. Включайте после успешной проверки отправки и анализа лимитов почтового сервера.
Логин и пароль	Учетные данные сервисной SMTP-учетной записи. Храните их как секреты.
Адрес электронной почты отправителя	Адрес, отображаемый получателям. Указывайте валидный адрес или формат «UnicChat <no-reply@example.local>».

Откройте «Администрирование» → «Настройки» → «Электронная почта» → «Протокол SMTP».

Заполните параметры SMTP-сервера и адрес отправителя.

Сохраните значения.

Отправьте тестовое письмо из интерфейса.

Проверьте получение письма на тестовом почтовом ящике и журналы при ошибке.

После успешной проверки при необходимости включите Pool.

42. Почтовые ящики и отправка почты

Раздел «Почтовые ящики» используется для учета и сопровождения подключенных почтовых ящиков. Раздел «Отправка почты» используется для управляемой рассылки служебных сообщений пользователям. Перед массовой отправкой выполняйте тестовую отправку на контролируемый адрес и проверяйте список получателей.

43. Видеоконференция, Conference и WebRTC

Разделы «Видеоконференция», «Conference» и «WebRTC» управляют подключением рабочей области к ВКС-сервису и параметрами клиентского взаимодействия. Перед изменением адресов, сертификатов, ключей или правил доступа подготовьте тестовый вызов, проверьте соединение из веб-клиента и мобильного приложения, а также передачу аудио, видео и демонстрацию экрана.

Важно. Не публикуйте служебные ключи ВКС и не используйте недоверенные сертификаты в production-контуре. Ошибка настройки WebRTC может привести к невозможности подключиться к конференциям у части пользователей.

44. Мобильные устройства, push-уведомления и внешний вид

45. Мобильные устройства

В разделе «Мобильные устройства» определяются правила подключения мобильных клиентов, включая сохранение медиа в галерее и требования к блокировке экрана. Принудительная блокировка экрана повышает защиту данных при утере устройства, но требует от пользователей настроить PIN-код или биометрическую разблокировку.

46. Push-уведомления

Разделы «Push уведомления» и «Push_Organization» управляют доставкой уведомлений на мобильные устройства. Перед включением проверьте параметры провайдера, сертификаты или ключи, сетевую доступность и доставку тестового уведомления.

47. Внешний вид, ассеты, звуки и эмодзи

Разделы «Ассеты», «Внешний вид», «Звуки» и «Эмодзи» используются для настройки фирменного оформления рабочей области. Перед заменой логотипов, иконок, звуков и эмодзи проверяйте авторские права, допустимые форматы и корректность отображения в веб-, десктопном и мобильном клиентах.

48. Федерация, ограничения запросов и устранение неполадок

49. Федерация

Раздел «Федерация» управляет взаимодействием с внешними рабочими областями при включенной функции. Перед ее использованием согласуйте домены, TLS-сертификаты, правила межсетевого экрана, модель доверия и допустимые типы обмена данными.

50. Ограничитель скорости

Раздел «Ограничитель скорости (Rate Limiter)» ограничивает частоту запросов к серверу и защищает от чрезмерной нагрузки и перебора запросов. Слишком низкие лимиты приводят к ошибкам у обычных пользователей и интеграций; слишком высокие ослабляют защиту от злоупотреблений.

51. Устранение неполадок

Раздел «Устранение неполадок» содержит диагностические переключатели. Используйте их только по согласованному сценарию диагностики и на ограниченное время: отключение мониторинга сессий, трансляции присутствия, уведомлений или генерации статистики изменяет поведение рабочей области и влияет на доступность данных в интерфейсе.

52. Справочник параметров

53. Учётные записи → Двухфакторная аутентификация

Параметр	Назначение и последствия изменения
Включить двухфакторную аутентификацию	Включает двухфакторную аутентификацию для рабочей области. При включении пользователи получают доступ к разрешённым способам второго фактора. При отключении второй фактор недоступен для новых проверок; состояние уже настроенных методов следует проверить на стенде.
Максимальная дельта	Задаёт допустимое число временных интервалов для проверки одноразового кода ТОТР. Большее значение допускает большее расхождение времени между клиентом и сервером, но увеличивает окно действия кода. Слишком малое значение приводит к отказам при несинхронизированных часах.
Включить двухфакторную аутентификацию через ТОТР	Разрешает использовать приложения-аутентификаторы, создающие ТОТР-коды. При включении пользователи могут подключить ТОТР. При отключении этот способ недоступен; уже зарегистрированные пользователи должны использовать другой разрешённый способ.
Включить двухфакторную аутентификацию по электронной почте	Разрешает подтверждать критичные действия кодом, отправленным на электронную почту. Требуется работающей отправки почты и подтверждённого адреса. При отключении почтовый второй фактор не используется.
Автоматически настраивать двухфакторную аутентификацию по электронной почте для новых пользователей	Автоматически включает почтовый второй фактор для новых пользователей. При включении новые пользователи получают этот метод по умолчанию. При отключении они подключают его самостоятельно, если метод разрешён.
Время до истечения срока действия кода, отправленного по электронной почте, в секундах	Определяет срок действия одноразового кода, отправленного по электронной почте, в секундах. Слишком большой срок увеличивает риск повторного использования перехваченного письма; слишком малый приводит к истечению кодов до ввода пользователем.
Запомнить второй фактор на (секунд)	Определяет период, в течение которого второй фактор не запрашивается повторно на доверенном сеансе. Увеличение снижает число запросов кода, но удлиняет период доверия к устройству. Значение 0 или минимальное значение усиливает контроль, но повышает нагрузку на пользователя.

Параметр	Назначение и последствия изменения
Форсировать откат пароля	Требует повторного ввода пароля для критичных действий, когда у пользователя нет другого доступного второго фактора. При включении повышает защиту критичных операций. При отключении пользователь может подтверждать такие операции без дополнительного запроса пароля в предусмотренных сценариях.

54. Учётные записи → Попытки входа

Параметр	Назначение и последствия изменения
Включить сбор данных для входа в систему	Включает сбор данных о неудачных попытках входа для последующей блокировки и оповещения. При включении применяются зависимые правила блокировки по пользователю и IP-адресу. При отключении эти правила не работают.
Блокировка неудачных попыток входа по имени пользователя	Включает временную блокировку по имени пользователя после серии неудачных входов. При включении защищает учётные записи от перебора пароля. Неверно низкий порог способен блокировать легитимных пользователей.
Сколько неудачных попыток до блокировки по имени пользователя	Задаёт число неудачных попыток до блокировки учётной записи. Меньшее значение быстрее блокирует подбор, но увеличивает риск ложной блокировки; большее значение снижает защиту от перебора.
Время разблокировки пользователя (в минутах)	Задаёт срок блокировки пользователя в минутах. Длительный срок снижает эффективность перебора, но увеличивает время недоступности при ошибках ввода.
Блокировать неудачные попытки входа по IP адресу	Включает временную блокировку IP-адреса после серии неудачных входов. Защищает от массового перебора с одного адреса. За NAT или корпоративным прокси ошибочная блокировка затронет нескольких пользователей.
Сколько неудачных попыток до блокировки по IP адресу	Задаёт число неудачных попыток до блокировки IP-адреса. Слишком малый порог повышает риск блокировки общего корпоративного адреса; высокий порог снижает защиту.
Время разблокировки IP адреса (в минутах)	Задаёт срок блокировки IP-адреса в минутах. Увеличение дольше сдерживает подбор с адреса, но увеличивает возможное влияние на пользователей за общим IP.
Белый список IP адресов	Определяет перечень IP-адресов, исключённых из автоматической блокировки. Адреса из списка не блокируются по этому правилу. Включать только контролируемые административные сети; ошибочный широкий диапазон снижает защиту.
Уведомление о неудачных попытках входа в систему	Включает отправку уведомлений о неудачных попытках входа. При включении администраторы получают сигнал о подборе пароля или массовых ошибках входа. При отключении эти события остаются без этого канала оповещения.
Чат для отправки уведомлений	Указывает канал, куда отправляются уведомления о неудачных попытках входа. Неверное или недоступное имя канала приводит к потере уведомлений. Канал должен существовать и не содержать символ #.

55. Учётные записи → Журналы входа

Параметр	Назначение и последствия изменения
Неудачные попытки входа (в консоли)	Включает вывод сведений о неудачных входах в журнал. При включении становятся доступны отдельные поля журнала. Увеличивает объём служебных записей, но даёт материал для расследования.
Показывать имя пользователя в журнале неудачных попыток входа	Добавляет имя пользователя в запись о неудачном входе. При включении увеличивается полнота расследования. Данные учётной записи попадают в журнал безопасности.
Показывать UserAgent в журнале неудачных попыток входа в систему	Добавляет User-Agent клиента в запись о неудачном входе. При включении увеличивается полнота расследования и объём журналов.
Показывать IP клиента в журнале неудачных попыток входа	Добавляет исходный IP-адрес клиента в запись о неудачном входе. Достоверность адреса зависит от корректной сетевой схемы и обратного прокси.
Показывать переадресованный IP в журнале неудачных попыток входа	Добавляет значение заголовка X-Forwarded-For в запись о неудачном входе. Доверять этому полю можно только при корректной настройке доверенных прокси.

56. Учётные записи → Общие

Параметр	Назначение и последствия изменения
Разрешить чтение анонимным пользователям	Разрешает неавторизованным посетителям просматривать доступные им материалы. При включении часть данных становится доступна без входа. Перед включением необходимо проверить видимость каналов, файлов и профилей.
Разрешить писать анонимным пользователям	Разрешает анонимным посетителям отправлять сообщения при включённом анонимном чтении. При включении повышается риск спама и неаутентифицированного контента. При отключении анонимные посетители могут только читать разрешённые материалы.
Разрешить пользователям удалять собственную учётную запись	Разрешает пользователям удалять собственную учётную запись. При включении пользователь может инициировать удаление; последствия для сообщений определяются параметром «Тип стирания сообщения».
Разрешить пользователю изменять настройки профиля	Разрешает пользователям изменять параметры профиля. При отключении связанные поля профиля становятся недоступны для изменения пользователем.
Разрешить пользователю изменять аватар	Разрешает пользователям менять аватар. При отключении пользователи не меняют изображение профиля самостоятельно.
Разрешить смену имени	Разрешает пользователям менять отображаемое имя. При отключении имя изменяет только администратор или внешний источник синхронизации.
Разрешить Пользовательские Статусы	Разрешает пользователям изменять статусное сообщение. При отключении личные статусы устанавливаются только из доступных системных сценариев.
Разрешить изменять логин	Разрешает пользователям менять логин. При включении меняются обращения по @логин и ссылки, использующие логин; перед включением проверить интеграции и внешние справочники.
Разрешить изменять адрес электронной почты	Разрешает пользователям менять адрес электронной почты. При включении изменение адреса влияет на уведомления и восстановление пароля; при внешней синхронизации поле может быть перезаписано.
Разрешить смену пароля	Разрешает пользователям менять пароль. При отключении локальный пароль меняет администратор или внешний провайдер идентификации.

Параметр	Назначение и последствия изменения
Разрешить изменение пароля для пользователей OAuth	Разрешает менять локальный пароль пользователям, вошедшим через OAuth. При включении у пользователей внешней аутентификации появляется локальный пароль; согласовать с политикой SSO.
Разрешить уведомления по электронной почте	Разрешает отправлять пользователям уведомления по электронной почте. При отключении письма по уведомлениям не отправляются, даже при настроенном SMTP.
Истечение срока авторизации в днях	Задаёт срок действия авторизации в днях. После истечения срока требуется повторный вход. Слишком большой срок увеличивает риск использования оставленной сессии.
Забывать сессию пользователя при закрытии окна	Завершает веб-сеанс при закрытии окна браузера. При включении повторное открытие требует входа; при отключении браузерная сессия может сохраняться до обычного истечения.
Поля, которые следует учитывать при поиске	Определяет поля профиля, используемые при поиске пользователей. Добавление полей расширяет поиск, но может сделать доступными для поиска служебные сведения.
Список каталогов по умолчанию	Определяет начальное представление каталога: каналы или пользователи. Влияет на стартовый вид каталога для пользователей; не изменяет права доступа.
Разрешить невидимый статус	Разрешает пользователям выбирать невидимый статус. При включении пользователь может не отображать присутствие; это влияет на ожидания коллег и сценарии доступности.

57. Учётные записи → Регистрация

Параметр	Назначение и последствия изменения
Отправить электронное письмо пользователю, когда пользователь активирован	Отправляет письмо пользователю при активации его учётной записи. Требуется корректной SMTP-настройки. При отключении пользователь не получает подтверждение активации по электронной почте.
Отправить письмо пользователю, когда пользователь деактивирован	Отправляет письмо пользователю при деактивации учётной записи. При включении пользователь получает служебное уведомление о блокировке. При отключении администратор должен использовать другой канал коммуникации.
Префикс имени пользователя по умолчанию	Задаёт префикс для автоматически предлагаемого логина. Влияет на формирование подсказок при регистрации; не заменяет требования уникальности логина.
Требуется имя для регистрации	Делает имя обязательным полем регистрации. При включении регистрация без имени невозможна; при отключении в каталоге и сообщениях могут появиться неполные профили.
Запрашивать подтверждение пароля	Добавляет повторный ввод пароля при регистрации. При включении снижает риск опечатки в пароле; при отключении регистрация выполняется быстрее, но возможна ошибка ввода.
Подтверждение адреса электронной почты	Требуется подтверждения адреса электронной почты. Требуется работающей SMTP-настройки. При включении неподтверждённый адрес не следует считать надёжным для уведомлений и восстановления.
Отметить электронную почту для внешних учетных записей проверенной	Считает адреса, полученные из внешних источников идентификации, подтверждёнными. При включении доверие к адресу переносится на внешний источник. Включать только для контролируемых LDAP/SSO-провайдеров.

Параметр	Назначение и последствия изменения
Подтверждать новых пользователей вручную	Требует ручного одобрения новых пользователей. При включении новые учётные записи ожидают действий администратора; при отключении регистрация завершается без такого этапа.
Список разрешенных доменов	Ограничивает регистрацию адресами из перечисленных доменов. При заполнении регистрация с другими доменами недоступна. Пустое значение не создаёт такого ограничения.
Список запрещённых доменов	Запрещает регистрацию адресами из перечисленных доменов. Адреса из списка не принимаются. Ошибка в домене блокирует легитимных пользователей.
Список заблокированных пользователей	Запрещает использование перечисленных логинов. Предотвращает регистрацию зарезервированных или нежелательных логинов. Ошибочная запись блокирует выбранный логин.
Использовать список запрещённых доменов по умолчанию	Применяет встроенный список запрещённых доменов. При отключении действует только вручную заданный список; проверить соответствие корпоративной политике.
Использовать DNS проверку доменов	Проверяет домен адреса через DNS. При включении регистрация зависит от доступности DNS и корректности доменной записи; может отклонить адрес при временной ошибке DNS.
Регистрационная форма	Определяет режим регистрационной формы: открытая, отключённая или по секретному URL. Открытая форма разрешает самостоятельную регистрацию; отключённая запрещает её; секретный URL ограничивает регистрацию знанием специальной ссылки.
Секретный URL-адрес регистрационной формы	Задаёт секретную часть URL формы регистрации. При смене ранее распространённая ссылка перестаёт работать. Значение необходимо хранить как секрет.
Текст замены ссылки регистрационной формы	Определяет текст, заменяющий ссылку регистрации при отключённой форме. Влияет только на сообщение интерфейса; не открывает регистрацию.
Регистрация сервисами проверки подлинности	Разрешает создание учётных записей через внешние сервисы аутентификации. При отключении внешняя аутентификация не создаёт новых пользователей. Существующие пользователи требуют отдельной проверки сценария входа.
Роли по-умолчанию для сервисов аутентификации	Задаёт роли по умолчанию для пользователей, созданных через внешнюю аутентификацию. Неправильная роль может дать избыточные права всем новым SSO-пользователям; использовать минимальную базовую роль.
Роли по умолчанию для пользователей	Задаёт роли по умолчанию для ручной регистрации и регистрации через API. Изменение влияет на новых пользователей. Назначение привилегированной роли создаёт риск массового избыточного доступа.
Восстановление пароля	Разрешает восстановление пароля. При включении требуется рабочая отправка почты. При отключении сброс пароля выполняет администратор или внешний IAM-провайдер.
Accounts_CustomFields (переведено)	Задаёт схему дополнительных полей профиля. Неверный JSON нарушает отображение или сохранение полей. Поля могут содержать персональные данные; их состав и видимость следует согласовать.

58. Учётные записи → Аватар

Параметр	Назначение и последствия изменения
Изменение размера аватара	Включает изменение размера загружаемых аватаров. При включении ограничивает размер отображаемых аватаров; при отключении увеличиваются требования к хранению и передаче изображений.
Размер аватара	Задаёт целевой размер аватара при включённом изменении размера. Большее значение повышает детализацию и объём файлов; меньшее снижает трафик, но ухудшает качество.
Время кэширования аватара	Задаёт срок кэширования аватаров HTTP-клиентами. Увеличение снижает число запросов, но обновлённые аватары отображаются позже.
Блокировать не авторизованный доступ к аватарам	Закрывает доступ к аватарам для неавторизованных посетителей. При включении ссылки на аватары вне активной сессии не работают. Это снижает утечку сведений о пользователях.

59. Учётные записи → Политика паролей

Параметр	Назначение и последствия изменения
Включить политику паролей	Включает политику сложности пароля. После включения требования применяются к новым паролям; существующие пароли не изменяются автоматически.
Минимальная длина	Задаёт минимальную длину пароля. Малое значение снижает стойкость паролей; слишком большое увеличивает риск небезопасных способов хранения пользователями.
Максимальная длина	Задаёт максимальную длину пароля; значение -1 отключает ограничение. Слишком малое значение ограничивает использование длинных парольных фраз.
Запретить повторяющиеся символы	Запрещает подряд идущие повторяющиеся символы. При включении отдельные простые шаблоны паролей отклоняются.
Макс Повторяющихся Символов	Задаёт допустимое число подряд повторяющихся символов. Меньшее значение строже ограничивает повторы; нереалистично малое значение ухудшает удобство.
Хотя бы одну букву в нижнем регистре	Требует хотя бы одну строчную букву. При включении пароль без строчных букв не принимается.
Хотя бы одну букву в верхнем регистре	Требует хотя бы одну заглавную букву. При включении пароль без заглавных букв не принимается.
Хотя бы одну цифру	Требует хотя бы одну цифру. При включении пароль без цифры не принимается.
Хотя бы один специальный символ	Требует хотя бы один специальный символ. При включении пароль без специального символа не принимается.
Включить историю паролей	Включает историю ранее использованных паролей. При включении пользователь не сможет повторно использовать пароли из заданной глубины истории.
Длина истории паролей	Задаёт число предыдущих паролей, запрещённых для повторного использования. Большее значение уменьшает повторное использование, но повышает требования к защите хэшей истории.

60. Протокол LDAP

Параметр	Назначение и последствия изменения
Включить LDAP	Включает аутентификацию и поиск пользователей через LDAP. При включении становятся активны параметры LDAP. Неверная конфигурация блокирует вход LDAP-пользователей.
Тип сервера	Определяет профиль каталога: Active Directory или иной LDAP-сервер. От выбора зависят имена полей поиска и сопоставления пользователей.
Хост	Задаёт DNS-имя или IP-адрес LDAP-сервера. Неверное значение делает каталог недоступным. Использовать внутреннее имя, доступное с прикладного сервера.
LDAP порт	Задаёт сетевой порт LDAP-сервера. Должен соответствовать выбранному режиму шифрования и настройке межсетевого экрана.
Переподключение	Включает повторное подключение при разрыве соединения с каталогом. При включении сервис пытается восстановить связь; при отключении сбой соединения сохраняется до следующего сценария подключения.
Резервная авторизация	Разрешает резервный вход без LDAP при ошибке внешнего каталога. При включении локальная учётная запись может использоваться при недоступности каталога. Включать только при определённой политике аварийного доступа.
Включить	Включает bind-аутентификацию к LDAP перед поиском. При включении используются учётные данные технической учётной записи. При отключении поиск выполняется без этого bind-сценария.
User DN	Задаёт DN технической учётной записи для bind-аутентификации. Неверный DN не позволит выполнить поиск. Значение является служебной учётной записью и подлежит защите.
Пароль	Задаёт пароль технической учётной записи LDAP. Неверный пароль останавливает bind-аутентификацию. Значение хранить и передавать как секрет.
Шифрование	Выбирает режим соединения: без шифрования, StartTLS или SSL/LDAPS. Нешифрованный режим передаёт учётные данные без транспортной защиты. Режим TLS/LDAPS требует корректного сертификата.
Сертификат CA	Задаёт доверенный сертификат CA для TLS/LDAPS. Неверный или неполный сертификат приводит к ошибке проверки сервера; не использовать для обхода проверки подлинности.
Отклонить неавторизованных	Запрещает подключение к LDAP-серверу с недоверенным сертификатом. При включении защищает от подмены сервера; при отключении TLS-соединение может приниматься с недействительным сертификатом.
Тайм-аут (мс)	Задаёт общий тайм-аут ожидания результата LDAP-запроса в миллисекундах. Слишком малое значение вызывает ложные ошибки при медленном каталоге; слишком большое удерживает запросы дольше.
Таймаут соединения (мсек)	Задаёт тайм-аут установления соединения с LDAP в миллисекундах. При слишком малом значении возможны ошибки подключения; большое значение задерживает отказ при недоступном сервере.
Таймаут бездействия (мсек)	Задаёт срок простоя LDAP-соединения до закрытия в миллисекундах. Малое значение увеличивает число переключений; большое удерживает соединения дольше.

Параметр	Назначение и последствия изменения
Найти пользователя после входа в систему	Выполняет поиск пользователя в LDAP при входе. При включении профиль и допуск зависят от актуального результата поиска. При отключении проверка при входе не выполняется.
Base DN	Задаёт базовый DN, откуда выполняется поиск пользователей. Слишком широкий DN увеличивает объём поиска; слишком узкий исключает нужных пользователей.
Фильтр	Задаёт LDAP-фильтр выбора пользователей. Ошибка синтаксиса или атрибутов приводит к отсутствию найденных пользователей либо к избыточной выборке.
Область	Определяет область LDAP-поиска относительно Base DN. Более широкая область находит вложенные объекты, но увеличивает нагрузку и объём выборки.
LDAP_AD_User_Search_Field (переведено)	Задаёт поле поиска логина для профиля Active Directory. Неверное поле не позволит сопоставить вводимый логин с записью каталога.
Поле поиска	Задаёт поле поиска логина для стандартного LDAP. Неверное поле не позволит сопоставить вводимый логин с записью каталога.
Размер страницы поиска	Задаёт число записей LDAP в одной странице поиска. Большой размер снижает число запросов, но повышает нагрузку на каталог и размер ответа.
Ограничение размера поиска	Задаёт верхний предел записей, получаемых одним LDAP-поиском. Низкое значение может не охватить всех пользователей; чрезмерное увеличивает нагрузку.
Включить фильтр групп пользователей LDAP	Включает дополнительное ограничение входа или поиска членством в LDAP-группе. При включении пользователи вне указанной группы не проходят этот фильтр. Ошибка параметров может заблокировать всех LDAP-пользователей.
Group ObjectClass	Задаёт objectClass объекта LDAP-группы. Неверное значение не позволит распознать группы требуемого типа.
Атрибуты Group ID	Задаёт атрибут идентификатора LDAP-группы. Неверный атрибут нарушает выбор группы.
Group Member Attribute	Задаёт атрибут, содержащий членов LDAP-группы. Неверный атрибут приводит к неверной проверке членства.
Group Member Format	Определяет формат значения члена группы, если каталог требует преобразования. Некорректный формат приводит к ложному отказу в доступе или ошибочной выборке.
Имя группы	Задаёт имя LDAP-группы, допускающей пользователя. Смена имени меняет круг допускаемых LDAP-пользователей после следующей проверки.
Поле уникального идентификатора	Задаёт атрибут уникального идентификатора, связывающий запись LDAP и пользователя UnicChat. Изменение поля после эксплуатации может создать дубликаты или нарушить привязку существующих пользователей.
Объединить существующих пользователей	Разрешает объединять существующих пользователей с найденными LDAP-записями. Ошибочное объединение может связать чужую учётную запись с LDAP-профилем; выполнять только после теста на копии данных.
Обновить данные пользователя при входе в систему	Обновляет сопоставленные данные пользователя из LDAP при входе. При включении LDAP становится источником полей профиля; ручные изменения таких полей могут перезаписываться.

Параметр	Назначение и последствия изменения
Обновлять данные пользователя при входе через сервисы OAuth	Обновляет LDAP-данные при входе через OAuth, если включено обновление при входе. Совмещает два внешних источника идентификации. Ошибка сопоставления способна изменить не того пользователя.
Домен по умолчанию	Задаёт домен для формирования адреса электронной почты, когда LDAP не возвращает адрес. При заполнении система формирует адрес из логина или уникального идентификатора. Неверный домен создаёт непригодные для уведомлений адреса.
LDAP_AD_Username_Field (переведено)	Задаёт атрибут Active Directory для логина UnicChat. Неверный атрибут создаёт пустые или несопоставимые логины.
Поле "Имя пользователя"	Задаёт LDAP-атрибут для логина UnicChat. Неверный атрибут создаёт пустые или несопоставимые логины.
LDAP_AD_Email_Field (переведено)	Задаёт атрибут Active Directory для электронной почты пользователя. Неверный атрибут нарушает уведомления и восстановление доступа.
Поле адреса электронной почты	Задаёт LDAP-атрибут для электронной почты пользователя. Неверный атрибут нарушает уведомления и восстановление доступа.
LDAP_AD_Name_Field (переведено)	Задаёт атрибут Active Directory для отображаемого имени. Неверный атрибут создаёт пустые или некорректные имена в каталоге и сообщениях.
Поле имени	Задаёт LDAP-атрибут для отображаемого имени. Неверный атрибут создаёт пустые или некорректные имена в каталоге и сообщениях.
Синхронизация пользовательских аватаров	Включает загрузку аватара пользователя из LDAP. При включении ручной аватар может заменяться данными каталога; нужно подтвердить доступный формат атрибута.
Пользовательский аватар	Задаёт LDAP-атрибут, содержащий аватар. Неверный атрибут приводит к ошибке загрузки или отсутствию аватара.

61. OAuth → Пользовательский OAuth/OIDC

Параметр	Назначение и последствия изменения
Имя OAuth сервиса	Задаёт уникальное имя внешнего сервиса входа. Имя участвует в идентификации конфигурации и callback URL. Изменение нарушает ранее зарегистрированный обратный адрес у провайдера.
Включить	Включает конкретный настроенный OAuth-сервис. При включении сервис становится доступен для входа. При отключении вход через него прекращается.
Идентификатор	Задаёт идентификатор клиента, выданный провайдером. Неверное значение приводит к отказу авторизации у провайдера.
Ключ	Задаёт секрет клиента OAuth. Компрометация секрета позволяет атакующему выдавать себя за приложение; хранить как секрет и ротировать при утечке.
Путь к авторизации	Задаёт endpoint, на который пользователь перенаправляется для авторизации. Неверный путь делает вход невозможным или направляет пользователя на неверный сервис.
Token Path	Задаёт endpoint обмена кода авторизации на токен. Неверный путь останавливает OAuth flow после успешной авторизации пользователя.
Identity Path	Задаёт endpoint получения данных пользователя. Неверный путь или формат ответа не позволит создать или сопоставить пользователя.

Параметр	Назначение и последствия изменения
Область	Задаёт запрашиваемые scopes OAuth/OIDC. Недостаточные scopes не вернут нужные атрибуты; избыточные запрашивают больше данных, чем требуется.
Token Sent Via	Определяет, передаются ли данные клиента в заголовке или параметрах при обмене кода на токен. Должно совпадать с требованиями провайдера. Неверное значение приводит к ошибке token endpoint.
Identity Token Sent Via	Определяет способ передачи access token при запросе профиля. Неверное значение приводит к отказу endpoint профиля.
Имя параметра для токена доступа	Задаёт имя параметра access token, когда токен передаётся параметром. Неверное имя не позволит провайдеру принять токен.
Ключевое поле	Определяет уникальное поле профиля, по которому выполняется сопоставление пользователя. Изменение поля после внедрения может создать дубликаты или связать учётные записи неверно.
Поле "логин"	Задаёт поле ответа провайдера для логина UnicChat. Неверное поле создаёт пустые или несопоставимые логины.
Поле "электронная почта"	Задаёт поле ответа провайдера для адреса электронной почты. Неверное поле нарушает уведомления и восстановление доступа.
Поле Имени	Задаёт поле ответа провайдера для отображаемого имени. Неверное поле приводит к неполным профилям.
Аватар	Задаёт поле ответа провайдера для URL или данных аватара. Включать только если провайдер возвращает доверенный формат; иначе аватар не загрузится или будет запрашиваться внешний ресурс.
Сопоставление ролей/групп с каналами	Включает использование ролей или групп, полученных из SSO, для сопоставления пользователя с каналами. При включении пользовательские роли/группы из claim OAuth/OIDC могут применяться к правилам добавления в каналы. Неверное сопоставление может добавить пользователя не в те каналы или не добавить его в нужные каналы.
Слияние ролей из SSO	Определяет способ применения ролей, полученных от SSO-провайдера. При включении роли из SSO добавляются к уже назначенным локальным ролям пользователя, а локальные роли, не управляемые SSO, сохраняются. При отключении набор синхронизируемых ролей может приводиться к значениям, полученным из SSO и разрешенным настройками синхронизации.
Роли для синхронизации	Задаёт список OAuth-ролей, которые разрешено синхронизировать при входе и создании пользователя. Значения указываются через запятую и должны совпадать с именами ролей, приходящих из Keycloak и существующих в UnicChat. Роли, отсутствующие в списке, не используются для синхронизации.
Объединить пользователей	Разрешает сопоставлять внешний вход с существующей учётной записью. Ошибочное сопоставление может дать доступ к чужой учётной записи. Включать только при уникальном и доверенном ключевом поле.
Показать кнопку на Странице Входа	Определяет отображение кнопки внешнего входа на форме входа. При скрытии пользователи не увидят сервис на странице входа, но конфигурация не удаляется.
Вид логина	Определяет способ запуска внешней авторизации в интерфейсе. Должен соответствовать политике браузера и провайдера. Неверный режим ухудшает или блокирует вход.
Текст кнопки	Задаёт текст кнопки внешнего входа. Влияет на понятность выбора способа входа, но не на протокол.

Параметр	Назначение и последствия изменения
Цвет кнопки	Задаёт фоновый цвет кнопки внешнего входа. Влияет только на интерфейс; недостаточный контраст ухудшает доступность.
Цвет текста кнопки	Задаёт цвет текста кнопки внешнего входа. Влияет только на интерфейс; недостаточный контраст ухудшает доступность.

62. Электронная почта

Параметр	Назначение и последствия изменения
Протокол	Выбирает SMTP или SMTPS для исходящей почты. Должен соответствовать режиму почтового сервера. Неверный выбор приводит к ошибке соединения или TLS.
SMTP хост	Задаёт DNS-имя или IP-адрес SMTP-сервера. Неверное значение делает отправку писем невозможной.
SMTP порт	Задаёт сетевой порт SMTP-сервера. Должен быть открыт между UnicChat и SMTP-сервером и соответствовать выбранному режиму TLS.
IgnoreTLS	Отключает использование TLS для протокола SMTP. Включение снижает защиту учётных данных и содержимого почты. Использовать только в контролируемом защищённом сегменте.
Pool	Включает повторное использование SMTP-соединений. При включении снижает накладные расходы при массовой отправке; при ошибочной настройке SMTP-сервера соединения могут удерживаться дольше.
SMTP логин	Задаёт учётную запись SMTP. Неверное значение приводит к отказу аутентификации. Хранить как секрет.
SMTP пароль	Задаёт пароль SMTP-учётной записи. Неверное значение приводит к отказу аутентификации. Хранить как секрет.
Адрес электронной почты отправителя	Задаёт адрес отправителя служебных писем. Домен адреса должен быть разрешён SMTP-сервером. Неверный адрес приводит к отклонению или попаданию писем в спам.
Настройка тестового протокола SMTP	Отправляет тестовое сообщение текущему пользователю после указания SMTP-хоста. Позволяет проверить связность и аутентификацию без ожидания реального события; тест не заменяет проверку всех шаблонов.
Отправлять только обычные текстовые сообщения	Переключает служебные письма в текстовый формат. При включении HTML-оформление и CSS не применяются; письма проще для совместимости, но теряют визуальное оформление.
Стиль электронной почты	Задаёт CSS-оформление HTML-писем. Синтаксическая ошибка может испортить отображение писем. Поле не используется в режиме только текстовых писем.
Тема письма Email для личных сообщений	Задаёт шаблон темы уведомления о личном сообщении. Неверные переменные или разметка приводят к некорректной теме, но не меняют доставку SMTP.
Тема сообщения электронной почты	Задаёт шаблон темы уведомления об упоминании. Неверные переменные или разметка приводят к некорректной теме, но не меняют доставку SMTP.
Упоминание всех вопросов по электронной почте	Задаёт шаблон темы уведомления о сообщении для всех участников. Неверный шаблон снижает понятность уведомления.
Заголовок письма	Задаёт HTML-шаблон верхней части служебных писем. Перед сохранением убрать чужие брендинговые элементы. Ошибочный HTML ухудшит отображение во всех затронутых письмах.

Параметр	Назначение и последствия изменения
Подвал письма	Задаёт HTML-шаблон нижней части служебных писем. Перед сохранением убрать чужие ссылки и брендинг. Ошибочный HTML ухудшит отображение во всех затронутых письмах.

63. Загрузка файлов

Параметр	Назначение и последствия изменения
Загрузка файлов включена	Включает загрузку файлов в рабочей области. При отключении пользователи не смогут добавлять вложения. Уже загруженные файлы требуют отдельной проверки доступности.
Максимальный размер загружаемых файлов (в байтах)	Задаёт максимальный размер загружаемого файла в байтах. Слишком малое значение блокирует рабочие вложения; значение -1 снимает лимит и повышает риск исчерпания диска и канала.
Разрешённые типы файлов	Определяет разрешённые MIME-типы файлов. Пустое значение разрешает все типы, кроме запрещённых. Неверный список блокирует легитимные вложения.
Запрещенные типы файлов	Определяет запрещённые MIME-типы файлов. Имеет приоритет над разрешённым списком. Добавление критичных типов снижает риск загрузки опасного контента.
Защитить загруженные файлы	Требует авторизацию для доступа к загруженным файлам. При включении прямые ссылки доступны только авторизованным пользователям. При отключении ссылки могут стать доступными без входа.
Ограничить файлы для участников комнат	Ограничивает доступ к файлам участниками того же чата. При включении дополнительно сужает доступ; может ограничить работу общих ссылок или интеграций.
Поворот изображений при загрузке	Автоматически поворачивает изображения при загрузке по данным ориентации. Улучшает отображение фотографий, но может привести к потере качества после обработки.
Включить защиту Json Web Tokens для загрузки файлов	Добавляет JWT-защиту к URL загруженных файлов. При включении URL содержит токен доступа. Неверная настройка секрета или срока действия приведёт к отказу скачивания.
Json Web Token Secret Загрузки Файлов	Задаёт секрет JWT для доступа к файлам. Смена секрета делает ранее созданные токены недействительными. Значение хранить как секрет.
Тип хранения	Выбирает тип постоянного хранилища файлов. Смена типа без миграции делает ранее загруженные файлы недоступными. Менять только по плану миграции и с резервной копией.
Название Бакета	Задаёт имя бакета S3-совместимого хранилища. Неверное имя приводит к ошибке загрузки и скачивания.
Access Key	Задаёт идентификатор ключа доступа к S3-совместимому хранилищу. Неверное значение не даст приложению доступ к бакету. Хранить как секрет.
Secret Key	Задаёт секретный ключ доступа к S3-совместимому хранилищу. Компрометация даёт доступ в пределах разрешений ключа; использовать отдельную учётную запись с минимальными правами.
S3 URL	Задаёт endpoint или URL S3-совместимого хранилища. Неверный URL нарушает загрузку и скачивание. Endpoint должен быть доступен приложению и соответствовать TLS/DNS.

Параметр	Назначение и последствия изменения
Регион	Задаёт регион для S3 API. Должен соответствовать требованиям используемого S3-совместимого сервиса; неверное значение вызывает ошибки подписи или маршрутизации.
Версия подписи	Задаёт версию подписи запросов S3 API. Должна поддерживаться хранилищем. Неверная версия приводит к ошибкам аутентификации запросов.
Форсировать Path Style	Включает path-style адресацию бакета. Используется для части S3-совместимых развертываний. Неверный режим приводит к недоступности бакета.
Время истечения срока действия URL-адресов	Задаёт срок действия подписанных URL файлов в секундах. Короткий срок повышает защиту, но может прерывать длительное скачивание; длинный срок увеличивает окно доступа по ссылке.
Прокси-аватары	Проксирует аватары через прикладной сервер вместо прямого обращения к хранилищу. При включении скрывает адрес хранилища от клиента, но увеличивает нагрузку на прикладной сервер.
Загрузка прокси	Проксирует загрузку файлов через прикладной сервер вместо прямого обращения к хранилищу. При включении упрощает сетевую изоляцию хранилища, но увеличивает нагрузку и требования к тайм-аутам прикладного сервера.
Системный путь	Задаёт путь файловой системы для хранения файлов. Каталог должен существовать и быть доступен сервису. Неверный путь приводит к отказам записи; для production использовать только при согласованной архитектуре хранения.
Путь к папке загрузки	Задаёт папку назначения на WebDAV-сервере. Неверный путь приводит к отказу загрузки или записи в неверный каталог.
URL сервера WebDAV	Задаёт URL WebDAV-сервера. Должен быть доступен приложению и иметь корректный TLS-сертификат; неверный адрес делает файлы недоступными.
Имя пользователя WebDAV	Задаёт имя пользователя WebDAV. Неверное значение приводит к ошибке доступа. Хранить как секрет.
Пароль WebDAV	Задаёт пароль пользователя WebDAV. Неверное значение приводит к ошибке доступа. Хранить как секрет.
Прокси-аватары	Проксирует аватары через прикладной сервер при хранении в WebDAV. Скрывает WebDAV от клиентов, но увеличивает нагрузку на прикладной сервер.
Загрузка прокси	Проксирует загрузки через прикладной сервер при хранении в WebDAV. Скрывает WebDAV от клиентов, но увеличивает нагрузку и требования к тайм-аутам.
Загрузка файлов включена в личных сообщениях	Разрешает загрузку файлов в личных сообщениях. При отключении вложения остаются доступными в каналах, но не в личной переписке.

64. Сообщение

Параметр	Назначение и последствия изменения
Включить миниатюры изображений для экономии трафика	Включает передачу миниатюр изображений вместо оригиналов для предварительного просмотра. При включении снижается трафик; пользователи сохраняют возможность скачать оригинал. При отключении предпросмотр может потреблять больше трафика.
Максимальная ширина миниатюры (в пикселях)	Задаёт максимальную ширину миниатюры в пикселях. Большое значение повышает качество и трафик; малое ухудшает читаемость.

Параметр	Назначение и последствия изменения
Максимальная ширина миниатюры (в пикселях)	Задаёт максимальную высоту миниатюры в пикселях. Большое значение повышает качество и трафик; малое ухудшает читаемость.
Удаление метаданных EXIF из поддерживаемых файлов	Удаляет EXIF-метаданные из поддерживаемых изображений при загрузке. При включении снижает риск утечки геоданных и технических метаданных. Настройка не изменяет уже загруженные файлы.
Активировать запись аудио	Разрешает пользователям записывать и отправлять аудиосообщения. Требуется разрешённого типа аудиофайлов в настройках загрузки. При отключении кнопка записи аудио недоступна.
Битрейт звукового сообщения	Задаёт битрейт кодирования аудиосообщений в кбит/с. Большее значение повышает качество и объём файлов; меньшее снижает нагрузку на сеть и хранилище.
Разрешить редактирование сообщений	Разрешает пользователям редактировать собственные сообщения. При отключении исправления выполняются только по административным правам или недоступны.
Запретить редактирование сообщений через (n) минут	Задаёт срок после отправки, когда редактирование блокируется; 0 отменяет ограничение. Малое значение усиливает неизменность истории, но ограничивает исправления; 0 оставляет редактирование без временного ограничения.
Разрешить удаление сообщений	Разрешает пользователям удалять собственные сообщения. При отключении пользователь не сможет удалить отправленное сообщение без дополнительных прав.
Запретить удаление сообщений через (n) минут	Задаёт срок после отправки, когда удаление блокируется; 0 отменяет ограничение. Малое значение защищает историю от позднего удаления; 0 оставляет удаление без временного ограничения.
Разрешить нераспознанные слэш команды	Отправляет неизвестную slash-команду как обычное сообщение. При включении текст с префиксом / не блокируется как ошибка команды. При отключении пользователь получает сообщение об отсутствии команды.
Разрешить пользователю вести переписку с самим собой	Разрешает пользователю создавать личную переписку с самим собой. При включении доступен личный чат для заметок; не влияет на доступ к другим пользователям.
Всегда искать с помощью регулярного выражения	Включает поиск сообщений через регулярные выражения. Может повысить полноту поиска для неподдерживаемого текстового языка, но увеличивает сложность и нагрузку запросов.
Отображать статус "Удалено"	Показывает системное сообщение после удаления сообщения. При включении участники видят факт удаления. При отключении удаление отображается менее явно.
Разрешить фильтрацию плохих слов в сообщениях	Включает фильтрацию сообщений по списку запрещённых слов. При включении применяются чёрный и белый списки. Неполный список не заменяет модерацию.
Добавить плохие слова в черный список	Задаёт список запрещённых слов через запятую. Слова из списка фильтруются. Ошибочное значение может затронуть легитимные сообщения.
Удалить слова из черного списка	Задаёт слова, исключённые из фильтра. Используется для снятия ложных срабатываний; широкие исключения ослабляют фильтр.
Сохранять историю редактирования сообщений	Хранит историю редактирования сообщения. При включении увеличивается доказательная база и объём данных. При отключении доступна только актуальная версия сообщения.
Максимальный размер чата для сообщения с упоминанием всех.	Ограничивает число участников канала, на которых действует упоминание @all. Низкое значение предотвращает массовые уведомления в больших каналах; 0 снимает ограничение.

Параметр	Назначение и последствия изменения
Максимально допустимый размер сообщения	Задаёт максимальную длину сообщения, включая сообщения вебхуков. Слишком малое значение обрывает рабочие сообщения; слишком большое повышает риск перегрузки интерфейса и хранилища.
Разрешить преобразование длинных сообщений во вложения	Предлагает отправлять длинные сообщения как текстовое вложение. При включении пользователь может избежать ограничения длины, но содержимое перестаёт быть полнотекстовым сообщением.
Период объединения (в секундах)	Задаёт период группировки последовательных сообщений одного автора в секундах. Большое значение делает историю визуально компактнее; малое чаще показывает отдельные блоки автора.
Встроенный просмотр ссылок	Включает предварительный просмотр ссылок. При включении сервер обращается к внешним URL для формирования предпросмотра; требуется ограничить внутренние адреса и безопасные порты.
Вставить запрос User Agent	Задаёт User-Agent запросов при формировании предпросмотра ссылок. Некорректное значение может вызвать отказ внешних серверов или затруднить диагностику.
Вставить даты истечения срока действия кеша	Задаёт срок хранения кэша предпросмотров в днях. Большой срок снижает число внешних запросов, но дольше показывает устаревшую информацию.
Вставить игнорируемые хосты	Задаёт хосты и CIDR, для которых предпросмотр не выполняется. Использовать для внутренних адресов и служебных диапазонов. Ошибка может открыть путь к SSRF или заблокировать нужные предпросмотры.
Безопасные порты	Задаёт порты, разрешённые для предпросмотра ссылок. Сужение списка снижает риск обращения к служебным портам. Расширять только после оценки безопасности.
Формат времени	Задаёт формат времени интерфейса. Изменяет отображение времени для пользователей, но не меняет сами временные метки.
Формат даты	Задаёт формат даты интерфейса. Изменяет отображение даты для пользователей, но не меняет сами временные метки.
Формат даты и времени	Задаёт объединённый формат даты и времени. Изменяет отображение даты и времени, но не меняет сами временные метки.
Максимальная вложенность цитат	Задаёт максимальную глубину вложенных цитат. Ограничивает чрезмерно длинные цепочки цитирования. Малое значение сокращает контекст обсуждения.
Скрыть Системные Сообщения	Задаёт типы системных сообщений, скрываемых в чатах. Скрытие уменьшает визуальный шум, но ухудшает прозрачность служебных действий.
DirectMessage_maxUsers (переведено)	Задаёт максимальное число участников в групповой личной переписке. Слишком низкое значение ограничит рабочие группы; слишком высокое смешивает сценарии личных чатов и каналов.
Тип стирания сообщения	Определяет обработку сообщений и файлов при удалении учётной записи. Вариант удаления необратимо удаляет данные; вариант сохранения оставляет историю; вариант отвязки заменяет связь автора. Выбирать согласно политике хранения и требованиям к данным.
Список языков, используемых для выделения кода	Задаёт список языков для подсветки кода. Большой список расширяет подсветку, но может увеличивать объём клиентских ресурсов.
Запись видео включена	Разрешает пользователям записывать и отправлять видеосообщения. Требуется разрешённое видео MIME-типа в настройках загрузки файлов. При отключении запись видео недоступна.

Параметр	Назначение и последствия изменения
HexColorPreview_Enabled (переведено)	Включает визуальный предпросмотр шестнадцатеричных кодов цвета в сообщениях. При включении пользователи видят цветовой образец рядом с кодом. Влияние ограничено отображением сообщений.
Katex включен	Разрешает математическую разметку в сообщениях. При включении пользователи могут использовать поддерживаемый синтаксис формул. При отключении формулы отображаются как обычный текст.
Разрешить Parenthesis Syntax	Разрешает синтаксис формул с круглыми и квадратными скобками. Работает только при включённой математической разметке. При включении расширяет допустимый синтаксис.
Разрешить Dollar Syntax	Разрешает синтаксис формул с символами \$. Работает только при включённой математической разметке. Может конфликтовать с обычным текстом, содержащим знак \$.
Разрешить прикреплять сообщения	Разрешает закреплять сообщения. При отключении пользователи не закрепляют сообщения даже при наличии соответствующего интерфейса.
Разрешить отмечать сообщения	Разрешает добавлять сообщения в избранное. При отключении пользователи не смогут отмечать сообщения как избранные.

65. Обсуждение

Параметр	Назначение и последствия изменения
Включить	Включает создание обсуждений, связанных с родительским каналом или группой. При отключении пользователи не создают новые обсуждения; существующие обсуждения требуют проверки поведения на стенде.

66. Треды

Параметр	Назначение и последствия изменения
Включить	Включает треды — ветки ответов на сообщения. При отключении новые ответы в тредах недоступны; существующие треды требуют проверки поведения на стенде.

67. Шифрование E2E

Параметр	Назначение и последствия изменения
Включено	Включает возможность сквозного шифрования E2E. При включении становится доступно шифрование поддерживаемых чатов. Перед включением проверить восстановление ключей, поиск, аудит, вложения и совместимость клиентов.
Включить шифрование для личной переписки по умолчанию	Включает E2E по умолчанию для личной переписки. Новые личные переписки получают шифрование по умолчанию. Изменение не следует считать ретроактивным без проверки на стенде.
Включить шифрование для частных чатов по умолчанию	Включает E2E по умолчанию для закрытых каналов. Новые закрытые каналы получают шифрование по умолчанию. Изменение не следует считать ретроактивным без проверки на стенде.

68. Ограничитель скорости (Rate Limiter)

Параметр	Назначение и последствия изменения
Ограничение по IP: включено	Включает ограничение частоты запросов по IP-адресу для постоянного соединения. При отключении возрастает риск перегрузки и злоупотреблений с одного IP.
Ограничение по IP: запросы разрешены	Задаёт число запросов, разрешённых с IP за интервал. Слишком низкое значение создаёт ложные ограничения за NAT; высокое снижает защиту.
Ограничение по IP: интервал времени	Задаёт интервал ограничения по IP в миллисекундах. Изменяет окно подсчёта запросов; должен согласовываться с допустимым числом запросов.
Ограничение по пользователю: включено	Включает ограничение частоты запросов по пользователю. При отключении один авторизованный пользователь может создавать повышенную нагрузку.
Ограничение по пользователю: запросы разрешены	Задаёт число запросов, разрешённых пользователю за интервал. Слишком низкое значение может нарушить работу активных клиентов или интеграций.
Ограничение пользователем: интервал времени	Задаёт интервал ограничения по пользователю в миллисекундах. Изменяет окно подсчёта запросов по пользователю.
Ограничение по соединению: включено	Включает ограничение запросов по соединению. При отключении отдельное соединение может генерировать повышенную нагрузку.
Ограничение по соединению: запросы разрешены	Задаёт число запросов, разрешённых одному соединению за интервал. Слишком низкое значение может вызвать ошибки у активно работающего клиента.
Ограничение по соединению: интервал времени	Задаёт интервал ограничения по соединению в миллисекундах. Изменяет окно подсчёта запросов по соединению.
Ограничение по пользователю для каждого метода: включено	Включает отдельное ограничение по пользователю и методу. При отключении пользователь может часто вызывать один дорогостоящий метод.
Ограничение по пользователю на метод: запросы разрешены	Задаёт число вызовов одного метода пользователем за интервал. Слишком низкое значение может ограничить нормальные операции клиента или интеграции.
Ограничение пользователем на метод: интервал времени	Задаёт интервал ограничения по пользователю и методу в миллисекундах. Изменяет окно подсчёта вызовов одного метода.
Ограничение по соединению для метода: включено	Включает отдельное ограничение по соединению и методу. При отключении одно соединение может часто вызывать один дорогостоящий метод.
Ограничение по соединению для метода: запросы разрешены	Задаёт число вызовов одного метода соединением за интервал. Слишком низкое значение вызывает ложные срабатывания при активной работе.
Лимит по соединению на метод: интервал времени	Задаёт интервал ограничения по соединению и методу в миллисекундах. Изменяет окно подсчёта вызовов одного метода.
Включить ограничитель скорости	Включает ограничение частоты REST API. При отключении REST API не защищён этим слоем от частых запросов.
Включить ограничение скорости в разработке	Применяет ограничение частоты API в среде разработки. В production не заменяет основное ограничение. Отключение облегчает тестирование, но скрывает проблемы нагрузки.
Количество вызовов по умолчанию для ограничителя вызовов.	Задаёт допустимое число API-вызовов по умолчанию за интервал. Слишком низкое значение нарушает интеграции; высокое снижает защиту от злоупотреблений.

Параметр	Назначение и последствия изменения
Ограничение по умолчанию для ограничителя скорости (в мс)	Задаёт интервал ограничения REST API по умолчанию в миллисекундах. Изменяет временное окно подсчёта API-вызовов.
Звонки с номера по умолчанию на ограничитель скорости для регистрации пользователя	Ограничивает число попыток регистрации пользователя. Снижает риск массовой регистрации и спама. Слишком низкий лимит может блокировать легитимные регистрации за общим IP.

69. Права доступа

Параметр	Назначение и последствия изменения
Права доступа	Назначает атомарные разрешения ролям; пользователи получают суммарный набор разрешений всех назначенных ролей. Изменения прав применяются немедленно без перезапуска, повторного входа или обновления страницы. Ошибочная выдача может открыть доступ к данным, настройкам или административным операциям.