



U Y U N I

Uyuni 2023.04

管理指南

2023年04月19日



目录

管理指南概述	1
1. 操作	2
1.1. 重复性操作	2
1.2. 操作链	3
1.3. 远程命令	4
2. 身份验证方法	6
2.1. 使用单点登录 (SSO) 进行身份验证	6
2.1.1. 先决条件	6
2.1.2. 启用 SSO	7
2.2. 使用 PAM 进行身份验证	8
3. 备份和还原	10
3.1. 备份 Uyuni	10
3.2. 使用 smdba 管理数据库	11
3.3. 使用 smdba 备份数据库	12
3.3.1. 执行手动数据库备份	12
3.3.2. 安排自动备份	13
3.4. 从备份中还原	14
3.5. 存档日志设置	14
3.6. 检索有关占用的数据库空间的概览	15
3.7. 移动数据库	16
3.8. 根分区崩溃后进行恢复	17
3.9. 数据库连接信息	18
4. 内容暂存	19
4.1. 启用内容暂存	19
4.2. 配置内容暂存	19
5. 通道管理	21
5.1. 通道管理	21
5.2. 删除通道	21
5.3. 自定义通道	22
5.3.1. 创建自定义通道和软件源	22
5.3.2. 自定义通道同步	25
5.3.3. 将软件包和补丁添加到自定义通道	26
5.3.4. 管理自定义通道	26
6. 内容生命周期管理	28
6.1. 创建内容生命周期项目	28
6.2. 过滤器类型	28
6.2.1. 过滤器 规则 参数	29
6.3. 过滤器模板	30
6.3.1. 根据 SUSE 产品在线增补	30
6.3.2. 根据系统在线增补	31
6.3.3. 含默认值的 AppStream 模块	31
6.4. 构建内容生命周期项目	32
6.5. 升级环境	33
6.6. 将客户端指派到环境	33
6.7. 内容生命周期管理示例	33
6.7.1. 为每月增补周期创建项目	33
6.7.2. 更新现有的每月增补周期	35
6.7.3. 使用在线增补增强项目	35
6.7.4. 切换到在线增补的新内核版本	36
6.7.5. AppStream 过滤器	37
7. 断开连接的设置	40
7.1. 同步 RMT	40
7.2. 同步 SMT	41
7.3. 必需通道	42
7.4. 同步已断开连接的服务器	42
8. 管理磁盘空间	44

8.1. 受监视的目录	44
8.2. 阈值	44
8.3. 关闭服务	44
8.4. 禁用空间检查	45
9. 映像构建和管理	46
9.1. 映像构建概述	46
9.2. 容器映像	46
9.2.1. 要求	46
9.2.2. 创建构建主机	47
9.2.3. 为容器创建激活密钥	47
9.2.4. 创建映像储存	48
9.2.5. 创建映像配置文件	49
9.2.6. 构建映像	52
9.2.7. 导入映像	53
9.2.8. 查错	53
9.3. 操作系统映像	53
9.3.1. 要求	54
9.3.2. 创建构建主机	54
9.3.3. 为操作系统映像创建激活密钥	56
9.3.4. 创建映像储存	57
9.3.5. 创建映像配置文件	57
9.3.6. 构建映像	61
9.3.7. 查错	62
9.3.8. 限制	62
9.4. 构建的映像列表	62
10. 基础结构维护任务	64
10.1. 服务器	64
10.1.1. 客户端工具	64
10.2. 服务器间同步从属服务器	64
10.3. 监视服务器	64
10.4. 代理	64
11. 服务器间同步	66
11.1. 服务器间同步 - 版本 2	67
11.1.1. 安装 ISS 软件包	67
11.1.2. 内容同步	67
11.1.3. 数据库连接配置	68
11.1.4. 已知限制	68
12. SUSE Manager 的在线增补	69
12.1. 设置在线增补通道	69
12.1.1. 为在线增补使用 spacewalk-manage-channel-lifecycle	69
12.2. SLES 15 上的在线增补	70
12.3. SLES 12 上的在线增补	72
13. 维护时段	74
13.1. 维护日程安排类型	75
13.2. 受限制和非受限操作	76
14. 使用 <code>mgr-sync</code>	78
15. 使用 Prometheus 和 Grafana 进行监视	80
15.1. Prometheus 和 Grafana	80
15.1.1. Prometheus	80
15.1.2. Prometheus 导出器	80
15.1.3. Grafana	80
15.2. 设置监视服务器	81
15.2.1. 安装 Prometheus	81
15.2.2. 安装 Grafana	83
15.3. 配置 Uyuni 监视	85
15.3.1. 服务器自我监视	85
15.3.2. 监视受管系统	87
15.3.3. 更改 Grafana 口令	88
15.4. 网络边界	88
15.4.1. 反向代理设置	89

15.5. 安全	89
15.5.1. 生成 TLS 证书	90
16. 组织	91
16.1. 管理组织	91
16.1.1. 组织用户	91
16.1.2. 可信组织	92
16.1.3. 配置组织	92
16.2. 管理状态	92
16.2.1. 管理配置通道	92
17. 补丁管理	93
17.1. 已收回补丁	93
17.1.1. 通道克隆	93
17.1.2. 补丁共享	93
18. 生成报告	95
18.1. 使用 <code>spacewalk-report</code>	95
18.2. <code>spacewalk-report</code> 和报告数据库	95
18.3. 可用报告列表	96
19. 安全	100
19.1. 设置用于客户端到主控端验证的指纹	100
19.2. 为软件源元数据签名	100
19.3. 镜像源软件包	102
19.4. 使用 OpenSCAP 确保系统安全	102
19.4.1. 关于 SCAP	102
19.4.2. 为客户端的 SCAP 扫描做好准备	103
19.4.3. OpenSCAP 内容文件	104
19.4.4. 查找 OpenSCAP 配置文件	104
19.4.5. 执行审计扫描	106
19.4.6. 扫描结果	106
19.4.7. 更新	107
19.5. 审计	111
19.5.1. CVE 审计	111
19.5.2. CVE 状态	112
20. SSL 证书	114
20.1. 自我签名 SSL 证书	114
20.1.1. 重新创建现有的服务器证书	115
20.1.2. 创建新的 CA 证书和服务器证书	115
20.2. 导入 SSL 证书	116
20.2.1. 为新安装导入证书	116
20.2.2. 为新的 Proxy 安装导入证书	117
20.2.3. 替换证书	117
20.3. HTTP 严格传输安全性	118
21. 订阅匹配	120
21.1. 将客户端关联到订阅	120
22. 任务日程安排	121
23. 微调更改日志	124
24. 用户	125
24.1. 停用和删除帐户	125
24.2. 管理员角色	125
24.3. 用户权限和系统	126
24.4. 用户和通道权限	126
24.5. 用户默认语言	126
24.5.1. 用户默认界面主题	127
25. Using PTFs in Uyuni	129
25.1. Understanding PTF packages	129
25.2. Installing PTF packages	129
25.3. After PTF installation	130
25.4. Removing the patched version of a package	130
25.5. Removing the patched version of a package on the client	131

26. 查错	132
26.1. 自动安装查错	132
26.2. 裸机系统查错	132
26.3. 对生命周期已结束产品的引导软件源进行查错	133
26.4. 对克隆的 Salt 客户端进行查错	133
26.5. 对损坏的软件源进行查错	133
26.6. 对包含有冲突软件包的自定义通道进行查错	134
26.7. 对禁用 FQDNS grain 时出现的问题进行查错	135
26.8. 磁盘空间查错	135
26.9. 防火墙查错	136
26.10. 对通过 WAN 连接在 Uyuni Server 与 Proxy 之间同步时间过长的问题进行查错	136
26.11. 非活动客户端查错	138
26.12. 服务器间同步查错	139
26.13. 本地颁发者证书查错	140
26.14. 登录超时查错	140
26.15. 邮件配置查错	140
26.16. 对使用 noexec 挂载 /tmp 时出现的问题进行查错	141
26.17. 对使用 noexec 挂载 /var/tmp 时出现的问题进行查错	141
26.18. 对“磁盘空间不足”错误进行查错	141
26.19. 通知查错	141
26.20. OSAD 和 jabberd 查错	142
26.21. 对软件包不一致问题进行查错	143
26.22. 对通过代理获取软件源信息时出现的问题进行查错	143
26.23. 对将 Grain 传递给启动事件时出现的问题进行查错	143
26.24. 代理连接和 FQDN 查错	144
26.25. 对注册克隆的客户端时出现的问题进行查错	144
26.26. Troubleshooting Registering Deleted Clients	147
26.27. 对在 Web UI 中注册失败且未显示任何错误的问题进行查错	147
26.28. 对在删除传统客户端后将其注册为 Salt 受控端时出现的问题进行查错	147
26.29. 对注册传统 Red Hat 客户端时出现的问题进行查错	148
26.30. 对 Red Hat CDN 通道和多个证书进行查错	148
26.31. Uyuni Server 重命名查错	149
26.32. 对重新尝试设置目标系统时出现的问题进行查错	150
26.33. RPC 超时查错	150
26.34. 对 Salt 客户端显示为关闭状态的问题和 DNS 设置进行查错	151
26.35. Saltboot 配置模板集查错	151
26.36. 对纲要升级失败的问题进行查错	152
26.37. 同步查错	153
26.38. Taskomatic 查错	154
26.39. 对 Web UI 无法装载的问题进行查错	155
27. GNU Free Documentation License	156

管理指南概述

更新日期：2023-04-19

本指南提供有关在 Uyuni Server 上执行管理任务的指导。

Chapter 1. 操作

您可以通过多种不同的方式管理对客户端执行的操作。

对于 Salt 客户端，您可以安排自动重复性操作，以按照指定的日程安排将 Highstate 应用于客户端。您可以将重复性操作应用于单个客户端、系统组中的所有客户端或整个组织。

在 Salt 和传统客户端上，都可以通过创建操作链来设置要按特定顺序执行的操作。可以提前创建和编辑操作链，并将其安排为在适当的时间运行。

您还可以在一个或多个 Salt 客户端上执行远程命令。使用远程命令可以向单个 Salt 客户端或者与搜索词匹配的所有客户端发出命令。

1.1. 重复性操作

可以对单个 Salt 客户端或组织中的所有客户端应用重复性操作。

过程：创建新的重复性操作

1. 要将重复性操作应用于单个客户端，请导航到 **系统**，单击要为其配置日程安排的客户端，然后导航到**状态** > **重复性状态**选项卡。
2. 要将重复性操作应用于系统组，请导航到**系统** > **系统组**，选择要为其配置日程安排的组，然后导航到**状态** > **重复性状态**选项卡。
3. 单击 **创建**。
4. 键入新日程安排的名称。
5. 选择重复性操作的频率：
 - **每小时**：键入每小时内过去的分钟数。例如，如果指定 **15**，则在每小时过去 15 分钟后运行操作。
 - **每日**：选择每日的时间。例如，如果指定 **01:00**，则在UyuniServer所在时区的每日01:00运行操作。
 - **每周**：选择星期日期和该日期中的时间，以便在每周的指定时间执行操作。
 - **每月**：选择月份日期和该日期中的时间，以便在每月的指定时间执行操作。
 - **自定义 Quart 格式**：要查看更详细的选项，请输入自定**Quart**字符串。例如，要在每个月的每个星期六 02:15 运行重复性操作，请输入：

```
0 15 2 ? * 7
```

6. 可选：将 **测试模式**开关切换为打开，以在测试模式下运行日程安排。
7. 单击 **创建** > **日程安排**保存设置，并查看现有日程安排的完整列表。

组织管理员可为组织中的所有客户端设置和编辑重复性操作。导航到**首页** > **我的组织** > **重复性状态**，以查看适用于整个组织的所有重复性操作。

Uyuni 管理员可为所有组织中的所有客户端设置和编辑重复性操作。导航到管理 > 组织，选择要管理的组织，然后导航到状态，重复性状态选项卡。



重复性操作只可用于 Salt 客户端。将忽略组或组织中的传统客户端。

1.2. 操作链

如果您需要对客户端执行多个有序操作，可以创建一个操作链以确保遵循该顺序。

默认情况下，大多数客户端会在发出命令后立即执行操作。在某些情况下，操作需要很长时间，这可能意味着之后发出的操作会失败。例如，如果您指示客户端重引导，然后发出第二个命令，则第二个操作可能会失败，因为重引导仍在进行。为确保操作按正确的顺序进行，请使用操作链。



对于事务更新系统，操作链会在单个快照内执行，直到进行重引导操作。这可能会产生某些限制。

For more information, see [Client-configuration > Clients-slemicro](#) and [Client-configuration > Clients-opensuseleapmicro](#).

可以在传统客户端和 Salt 客户端上使用操作链。操作链可以包含任意数量、采用任意顺序的以下操作：

- 系统细节，远程命令
- 系统细节，安排系统重引导
- 系统细节，状态，Highstate
- 系统细节，软件，软件包，列出/去除
- 系统细节，软件，软件包，安装
- 系统细节，软件，软件包，升级
- 系统细节，软件，补丁
- 系统细节，软件，软件通道
- 系统细节，配置
- 映像，构建

过程：创建新操作链

1. 在 yourWeb UI 中，导航到您要在操作链中执行的第一个操作。例如，导航到客户端的 系统细节，然后单击 安排系统重引导。
2. 选中 添加 到 字段，然后选择要将操作添加到的操作链：
 - 如果这是您的第一个操作链，请选择 新建操作链。
 - 如果该操作链已存在，请从列表中选择它。
 - 如果您已有操作链，但想要创建一个新操作链，请键入新操作链的名称以创建该操作链。

3. 确认操作。该操作不会立即执行，而是创建新的操作链，并在屏幕顶部显示一个确认此行为的蓝色条。
4. 继续将操作添加到操作链，方法是选中 **添加到** 字段并选择要将操作添加到的操作链的名称。
5. 添加完操作后，导航到**日程安排**，**操作链**并从列表中选择操作链。
6. 通过将操作拖放到正确的位置来重新排列操作顺序。单击蓝色加号查看要对其执行操作的客户端。单击**保存**以保存更改。
7. 安排操作链的运行时间，然后单击**保存并安排**。如果您在不单击**保存并安排**的情况下离开页面，将丢弃所有未保存的更改。



如果操作链中的某个操作失败，操作链将会停止，且不再执行其他操作。

可以通过导航到**日程安排**，**待执行的操作**来查看操作链中已安排的操作。

1.3. 远程命令

可以将客户端配置为远程运行命令。这样，在无法直接访问客户端的情况下，也可以向客户端发出脚本或单个命令。

此功能在 Salt 客户端上已自动启用，您无需执行任何其他配置。对于传统客户端，如果您已使用引导脚本注册客户端并已启用远程命令，则会启用该功能。您也可以使用以下过程手动启用该功能。

在开始之前，请确保您的客户端已订阅适用于其中所安装操作系统的工具子通道。有关订阅软件通道的详细信息，请参见 **Client-configuration > Channels**。



对于事务更新系统，需考虑到远程命令会在单个快照内运行。这可能会产生某些限制。

For more information, see **Client-configuration > Clients-slemicro** and **Client-configuration > Clients-opensuseleapmicro**.

过程：将传统客户端配置为接受远程命令

1. 在客户端上的命令提示符下，使用软件包管理器安装 **rhncfg**、**rhncfg-client** 和 **rhncfg-actions** 软件包（如果尚未安装）。例如：

```
zypper in rhncfg rhncfg-client rhncfg-actions
```

2. 在客户端上的命令提示符下，以 root 身份在本地配置目录中创建一个路径：

```
mkdir -p /etc/sysconfig/rhn/allowed-actions/script
```

3. 在新目录中创建名为 **run** 的空文件。此文件授予 Uyuni Server 运行远程命令的权限：

```
touch /etc/sysconfig/rhn/allowed-actions/script/run
```



对于 Salt 客户端，远程命令将从客户端上的 `/tmp/` 目录运行。为确保远程命令正确运行，请不使用 `noexec` 选项挂载 `/tmp`。有关详细信息，请参见 **Administration > Troubleshooting**。



从 **远程命令** 页面运行的所有命令将在客户端上以身份执行。可以使用通配符在任意数量的系统上运行命令。请务必在仔细检查后再发出命令。

过程：在传统客户端上运行远程命令

1. 在 UyunWeb UI 中，导航到 **系统**，单击要在其上运行远程命令的客户端，然后导航到 **细节** **远程命令** 选项卡。
2. 在 **作为用户运行** 字段中，键入要在客户端上运行命令的用户名。用户可以在 **作为组运行** 字段中使用组 ID (GID) 指定一个组来运行命令。
3. 可选：在 **超时** 字段中，键入命令的超时期限，以秒为单位。如果命令在此期限内未能执行，则它不会继续运行。
4. 在 **命令标签** 字段中，键入命令的名称。
5. 在 **脚本** 字段中，键入要执行的命令或脚本。
6. 选择执行命令的日期和时间，或将远程命令添加到操作链。
7. 单击 **日程安排** 以安排远程命令。

有关操作链的详细信息，请参见 **Reference > Schedule**。

过程：在 Salt 客户端上运行远程命令

1. 导航到 **Salt > 远程命令**。
2. 在第一个字段中的 `@` 符号之前，键入您要发出的命令。
3. 在第二个字段中的 `@` 符号之后，键入您要在其上发出命令的客户端。可以键入单个客户端的 **受控端**，也可以使用通配符指定一系列客户端作为目标。
4. 单击 **查找目标** 查看指定为目标的客户端，并确认使用了正确的细节。
5. 单击 **运行命令** 向目标客户端发出命令。

Chapter 2. 身份验证方法

Uyuni 支持多种不同的身份验证方法。本章介绍可插入身份验证模块 (PAM) 和单点登录 (SSO)。

2.1. 使用单点登录 (SSO) 进行身份验证

Uyuni 通过实现安全声明标记语言 (SAML) 2 协议来支持单点登录 (SSO)。

单点登录是一种身份验证过程，它允许用户使用一组身份凭证访问多个应用程序。SAML 是一套基于 XML 的标准，用于交换身份验证和授权数据。SAML 身份服务提供者 (IdP) 向服务提供者 (SP) 提供身份验证和授权服务，例如 Uyuni。Uyuni 公开三个端点，必须启用它们才能进行单点登录。

Uyuni 中的 SSO 支持：

- 使用 SSO 登录。
- 使用服务提供者发起的单点注销 (SLO) 和身份服务提供者单点注销服务 (SLS) 注销。
- 声明和 nameld 加密。
- 声明签名。
- 使用 AuthNRequest、LogoutRequest 和 LogoutResponses 进行消息签名。
- 启用声明使用者服务端点。
- 启用单点注销服务端点。
- 发布 SP 元数据（可签名）。

Uyuni 中的 SSO 不支持：

- 身份服务提供者 (IdP) 的产品选择和实现。
- 对其他产品的 SAML 支持（请查看相关的产品文档）。

有关 SSO 的示例实现，请参见 [Administration > Auth-methods-sso-example](#)。



如果您从默认身份验证方法更改为单点登录，则新的 SSO 身份凭证仅适用于 Web UI。**mgr-sync** 或 **spacecmd** 等客户端工具仍然只能使用默认身份验证方法。

2.1.1. 先决条件

在开始之前，需要事先使用这些参数配置一个外部身份服务提供者。请查看 IdP 文档获取说明。



The mapping between the IdP user and the Uyuni user is specified in a SAML:Attribute. The SAML:Attribute must be configured in the IdP and must be passed to Uyuni in the SAML authentication. The attribute must be named **uid** and must contain the Uyuni user mapped to it after login. The Uyuni must be created before you activate single sign-on.

需要以下端点：

- 声明使用者服务 (ACS): 接受 SAML 消息以建立与服务提供者的会话的端点。Uyuni 中 ACS 的端点是 : <https://server.example.com/rhn/manager/sso/acs>
- 单点注销服务 (SLS): 从 IdP 发起注销请求的端点。Uyuni 中 SLS 的端点是 : <https://server.example.com/rhn/manager/sso/sls>
- 元数据: 用于检索 SAML 的 Uyuni 元数据的端点。Uyuni 中元数据的端点是 : <https://server.example.com/rhn/manager/sso/metadata>

使用用户 **orgadmin** 成功通过 IdP 完成身份验证后，您将以 **orgadmin** 用户身份登录到 Uyuni，前提是 Uyuni 中存在 **orgadmin** 用户。

2.1.2. 启用 SSO



SSO 与其他类型的身份验证是互斥的：请要么启用，要么禁用 SSO。默认已禁用 SSO。

过程：启用 SSO

1. 如果您的用户在 Uyuni 中尚不存在，请先创建他们。
2. 编辑 **/etc/rhn/rhn.conf**，在文件末尾添加下面一行：

```
java.sso = true
```

3. 在 **/usr/share/rhn/config-defaults/rhn_java_sso.conf** 中找到您要自定义的参数。将要自定义的参数插入 **/etc/rhn/rhn.conf**，并在这些参数的前面加上 **java.sso.** 作为前缀。例如，在 **/usr/share/rhn/config-defaults/rhn_java_sso.conf** 中找到：

```
onelogin.saml2.sp.assertion_consumer_service.url = https://YOUR-PRODUCT-HOSTNAME-OR-IP/rhn/manager/sso/acs
```

要自定义此参数，请在 **/etc/rhn/rhn.conf** 中创建相应的选项并在选项名称前面加上 **java.sso.** 作为前缀：

```
java.sso.onelogin.saml2.sp.assertion_consumer_service.url =
https://YOUR-PRODUCT-HOSTNAME-OR-IP/rhn/manager/sso/acs
```

要查找您需要更改的所有参数实例，请在文件中搜索占位符 **YOUR-PRODUCT** 和 **YOUR-IDP-ENTITY**。每个参数都附带了其作用的简要说明。

4. 重启 spacewalk 服务以应用更改：

```
spacewalk-service restart
```

访问 Uyuni URL 时，您将重定向到 SSO 的 IdP，需要在其中完成身份验证。身份验证成功后，您将重定向到

Uyuni Web UI，并以经过身份验证的用户身份登录。如果您在使用 SSO 登录时遇到问题，请查看 Uyuni 日志了解详细信息。

2.2. 使用 PAM 进行身份验证

Uyuni 支持使用可插入身份验证模块 (PAM) 的基于网络的身份验证系统。PAM 是一个库套件，可用于将 Uyuni 与集中式身份验证机制集成，从而无需记住多个口令。Uyuni 支持 LDAP、Kerberos 和其他使用 PAM 的基于网络的身份验证系统。

过程：启用 PAM

1. 在 `/etc/pam.d/susemanager` 中创建一个 PAM 服务文件。文件名必须采用小写，并且可以由 `tomcat` 用户读取。Uyuni 使用此文件来装载正确的 PAM 配置文件：

```
#%PAM-1.0
auth    include      common-auth
account include     common-account
password include   common-password
session include    common-session
```

列表 1. 在 Uyuni Server 上的命令提示符下，以 root 身份添加 `sss` PAM 模块：

```
pam-config -a --sss
```

此命令将模块添加到 `/etc/pam.d/common-auth` 配置文件。我们不建议直接编辑此文件。

2. 通过将下面一行内容添加到 `/etc/rhn/rhn.conf` 来强制使用服务文件：

```
pam_auth_service = susemanager
```

在此示例中，PAM 服务文件名为 `susemanager`。

3. 更改配置后重启动 Uyuni 服务。
4. 在 Uyuni Web UI 中，导航到 **用户 > 创建用户**，并允许新用户或现有用户使用 PAM 进行身份验证。
5. 选中 **可插入身份验证模块 (PAM)** 复选框。该复选框位于口令和口令确认字段下方。



在 Uyuni Web UI 中更改口令只会更改 Uyuni Server 上的本地口令。如果为该用户启用 PAM，则可能根本不会使用本地口令。例如，在上面的示例中，Kerberos 口令并未更改。使用网络服务的口令更改机制来更改这些用户的口令。

要配置系统范围的身份验证，可以使用 YaST。需要安装 `yast2-auth-client` 软件包。

有关配置 PAM 的详细信息，请参见《SUSE Linux Enterprise Server 安全指南》，其中提供了一个通用示例，该示例同样适用于其他基于网络的身份验证方法。其中还介绍了如何配置 Active Directory 服务。有关详细信

息, 请参见 <https://documentation.suse.com/sles/15-SP3/html/SLES-all/part-auth.html>。

Chapter 3. 备份和还原

定期备份您的 Uyuni 安装以防数据丢失。由于 Uyuni 依赖于某个数据库以及已安装的程序和配置，因此备份所有安装组件非常重要。本章包含有关需要备份的文件的信息，并介绍如何使用 **smdba** 工具来管理数据库备份。其中还包含有关在发生系统故障时如何从备份中还原的信息。



- 无论您使用哪种备份方法，可用空间必须是当前安装使用的空间量的至少三倍。空间不足可能导致备份失败，因此请经常检查可用空间。

3.1. 备份 Uyuni

备份 Uyuni 安装的最完整方法是备份相关文件和目录。这可以节省备份管理时间，并且在发生故障时可以更快地重新安装和重新同步。但是，这种方法需要大量磁盘空间，并且可能需要很长时间才能完成备份。



- 如果您只想备份所需的文件和目录，请使用以下列表。为使此过程更简单、更完整，我们建议备份整个 **/etc** 和 **/root** 目录，而不仅仅是此处指定的目录。某些文件仅在您实际使用相关 SUSE Manager 功能时才存在。

- **/etc/cobbler/**
- **/etc/dhcp.conf**
- **/etc/fstab** 和所需的任何 ISO 挂载点。

如果您的 UUID 已更改，请确保已相应地更新 **fstab** 项。

- **/etc/rhn/**
- **/etc/salt**
- **/etc/sudoers**
- **/etc/sysconfig/rhn/**
- **/root/.gnupg/**
- **/root/.ssh**

如果您使用 SSH 隧道或 SSH **push**，则此文件存在。此外，必须已保存 **id-susemanager** 键的副本。

- **/root/ssl-build/**
- **/srv/formula_metadata**
- **/srv/pillar**
- **/srv/salt**
- **/srv/susemanager**
- **/srv/tftpboot/**
- **/srv/www/cobbler**
- **/srv/www/htdocs/pub/**

- `/srv/www/os-images`
- `/var/cache/rhn`
- `/var/cache/salt`
- `/var/lib/cobbler/`
- `/var/lib/cobbler/templates/` (在 4.0 版之前为 `/var/lib/rhn/kickstarts/`)
- `/var/lib/Kiwi`
- `/var/lib/rhn/`
- `/var/run/pgsql/`
- `/var/lib/salt/`
- `/var/run/salt/`
- `/var/spacewalk/`
- 包含自定义数据（例如脚本、Kickstart 或 AutoYaST 配置文件和自定义 RPM）的任何目录。



还需要备份您的数据库，此操作可以使用 `smdba` 工具来完成。

过程：从手动备份中还原

1. 重新安装 Uyuni Server。有关详细信息，请参见 [Installation-and-upgrade > Install-server-unified](#)。
2. 使用 `yast2 susemanager_setup` 安装 Uyuni Server。有关详细信息，请参见 [Installation-and-upgrade > Server-setup](#)。
3. 使用 Uyuni Web UI 或在命令提示符下使用 `mgr-sync` 工具重新同步您的 Uyuni 软件源。您可以选择重新注册产品，或跳过注册和 SSL 证书生成部分。
4. 重新安装 `/root/ssl-build/rhn-org-httpd-ssl-key-pair-MACHINE_NAME-VER-REL.noarch.rpm` 软件包。
5. 安排在下次启动 `rhn-search` 服务时重新创建搜索索引。此命令仅生成调试消息，而不生成错误消息：

```
rhn-search cleanindex
```

6. 检查是否需要还原 `/var/spacewalk/packages/`。如果 `/var/spacewalk/packages/` 不在您的备份中，则需要还原它。如果源软件源可用，则您可以通过完整通道同步来还原 `/var/spacewalk/packages/`：

```
mgr-sync refresh --refresh-channels
```

3.2. 使用 smdba 管理数据库

`smdba` 工具用于管理本地 PostgreSQL 数据库。使用此工具可以备份和还原数据库，以及管理备份。它还可用于检查数据库的状态，以及执行管理任务，例如重启。有关 `smdba` 工具的详细信息，请参见 [\[reference:cli-smdb\]](#)。

`smdba` 工具仅适用于本地 PostgreSQL 数据库，而不适用于远程访问的数据库或 Oracle 数据库。



smdba 工具需要 **sudo** 访问权限，以便能够执行系统更改。在开始之前，请通过检查 `/etc/sudoers` 文件中的下面一行，来确保为 **admin** 用户启用了 **sudo** 访问权限：

```
admin    ALL=(postgres) /usr/bin/smdba
```

使用以下命令检查数据库的运行时状态：

```
smdba db-status
```

此命令返回 **online** 或 **offline**，例如：

```
Checking database core...          online
```

可使用以下命令启动和停止数据库：

```
smdba db-start
```

和

```
smdba db-stop
```

3.3. 使用 smdba 备份数据库

smdba 工具执行连续存档备份。这种备份方法将合并当前会话期间对数据库所做和每项更改的日志，以及一系列较传统的备份文件。发生崩溃时，首先会从磁盘上和最近备份文件中还原数据库状态，然后精确重放当前会话的日志，使数据库恢复到当前状态。**smdba** 连续存档备份是在数据库正在运行的情况下执行的，因此无需停机。

这种备份方法非常稳定，通常会创建一致的快照，但可能会占用大量储存空间。请确保至少提供当前数据库大小三倍的可用空间用于备份。可以通过导航到 `/var/lib/pgsql/` 并运行 `df -h` 来检查当前数据库大小。

smdba 工具还可以管理存档，仅保留最近的备份和当前日志存档。日志文件的最大文件为 16 MB，因此，当文件达到此大小时会创建一个新日志文件。每次创建新备份时，会清除以前的备份以释放磁盘空间。我们建议您使用 **cron** 来安排 **smdba** 备份以确保您的储存得到有效管理，并随时准备好一个备份，以防发生故障。

3.3.1. 执行手动数据库备份

smdba 工具可直接从命令行运行。我们建议您在安装后立即运行手动数据库备份，或者在对配置进行任何重大更改后运行手动备份。



首次运行 **smdba** 或者更改了备份位置时，需要先重启启动数据库，然后再执行存档。

- 这会导致短暂的停机。定期数据库备份完全不需要停机。

过程：执行手动数据库备份

- 为备份分配永久储存空间。此示例使用 `/var/spacewalk/` 中的目录。此目录将成为备份的永久目标，因此请确保您的服务器始终可以访问此目录。

- 在您的备份位置为备份创建一个目录：

以 root 身份运行以下命令：

```
install -d -o postgres -g postgres -m 700 /var/spacewalk/db-backup
```

- 确保您对备份位置拥有适当的权限：

```
chown postgres:postgres /var/spacewalk/db-backup
```

- 首次创建备份时，请运行 `smdba backup-hot` 命令并设置 `enable` 选项。这会在指定的目录中创建备份，并根据需要重启数据库：

```
smdba backup-hot --enable=on --backup-dir=/var/spacewalk/db-backup
```

此命令将生成调试消息，成功完成时会返回以下输出：

```
INFO: Finished
```

- 检查 `/var/spacewalk/db-backup` 目录中是否存在备份文件，确保备份成功。

3.3.2. 安排自动备份

无需关闭系统即可使用 `smdba` 执行数据库备份。但是，由于备份是一项大规模操作，因此在运行备份时，数据库性能可能会下降。我们建议您将定期数据库备份安排在低流量时段，以尽量减少中断。



- 请确保至少提供当前数据库大小三倍的可用空间用于备份。可以通过导航到 `/var/lib/pgsql/` 并运行 `df -h` 来检查当前数据库大小。

过程：安排自动备份

- 为备份创建一个目录并设置适当的权限（以 root 身份）：

```
install -m 700 -o postgres -g postgres /var/spacewalk/db-backup
```

- 打开 `/etc/cron.d/db-backup-mgr`（如果该文件不存在，请创建），并在其中添加下面一行内容以创建

cron 作业：

```
0 2 * * * root /usr/bin/smdba backup-hot --enable=on --backup
-dir=/var/spacewalk/db-backup
```

3. 定期检查备份目录以确保备份按预期进行。

3.4. 从备份中还原

发生故障时，可以使用 **smdba** 工具从备份中还原。

过程：从备份中还原

1. 关闭数据库：

```
smdba db-stop
```

2. 启动还原过程并等待它完成：

```
smdba backup-restore start
```

3. 重启动数据库：

```
smdba db-start
```

4. 检查 RPM 和数据库之间是否有差异。

```
spacewalk-data-fsck
```

3.5. 存档日志设置

数据库管理工具 **smdba** 可以通过存档日志记录来执行热备份。在包含嵌入式数据库的 Uyuni 中，默认已启用存档日志记录。

PostgreSQL 维护有限数量的存档日志。在使用默认配置的情况下，大约可以储存 64 个大小为 16 MiB 的文件。

创建用户并同步通道：

- SLES12-SP2-Pool-x86_64

- SLES12-SP2-Updates-x86_64
- SLE-Manager-Tools12-Pool-x86_64-SP2
- SLE-Manager-Tools12-Updates-x86_64-SP2

PostgreSQL 会额外生成大约 1 GB 数据。因此，请务必考虑备份策略并定期创建备份。

存档日志储存在 `/var/lib/pgsql/data/pg_xlog/` (postgresql) 中。

3.6. 检索有关占用的数据库空间的概览

数据库管理员可以使用子命令 `space-overview` 来获取有关占用的表空间的报告，例如：

```
smdba space-overview
```

输出：

```
SUSE Manager Database Control. Version 1.5.2
Copyright (c) 2012 by SUSE Linux Products GmbH

Tablespace | Size (Mb) | Avail (Mb) | Use %
-----+-----+-----+-----
postgres   | 7          | 49168      | 0.013
susemanager | 776        | 48399      | 1.602
```

`smdba` 命令适用于PostgreSQL。如需更详细的报告，请使用 `space-tables` 子命令。它可以列出表及其大小，例如：

```
smdba space-tables
```

输出：

```
SUSE Manager Database Control. Version 1.5.2
Copyright (c) 2012 by SUSE Linux Products GmbH

Table           | Size
-----+-----
public.all_primary_keys | 0 bytes
public.all_tab_columns | 0 bytes
public.allserverkeywordsincereboot | 0 bytes
public.dblink_pkey_results | 0 bytes
public.dual          | 8192 bytes
```

public.evr_t	0 bytes
public.log	32 kB
...	

3.7. 移动数据库

可以将数据库移到另一个位置。例如，在数据库储存空间不足的情况下。

过程：移动数据库

1. Uyuni的默认储存位置是 `/var/lib/pgsql/`。如果您想要移动此位置，例如移到 `/storage/postgres/`，请执行以下操作。
2. 在命令提示符下，以 root 身份停止正在运行的数据库：

```
rcpostgresql stop
```

关闭正在运行的 spacewalk 服务：

```
spacewalk-service stop
```

3. 结合 `-a`、`--archive` 选项使用 `cp` 复制当前工作目录结构。例如：

```
cp --archive /var/lib/pgsql/ /storage/postgres/
```

此命令将 `/var/lib/pgsql/` 的内容复制到 `/storage/postgres/pgsql/`。



■ `/var/lib/pgsql` 目录的内容需保持不变，否则 Uyuni 数据库可能会出现异常。您还应该确保有足够的可用磁盘空间。

4. 挂载新的数据库目录：

```
mount /storage/postgres/pgsql
```

5. 切换到新目录并运行以下命令，确保所有权是 `postgres:postgres` 而不是 `root:root`：

```
cd /storage/postgres/pgsql/
ls -l
```

输出：

```
total 8
drwxr-x--- 4 postgres postgres 47 Jun 2 14:35 ./
```

6. 通过编辑 `etc/fstab` 将新数据库挂载位置添加到服务器的 `fstab`。

7. 使用以下命令启动数据库：

```
rcpostgresql start
```

8. 启动 spacewalk 服务：

```
spacewalk-service start
```

3.8. 根分区崩溃后进行恢复

如果您的根分区已崩溃，您可以通过一些额外的步骤重启 Uyuni Server。本节假设您已为数据库和通道使用不同的分区设置了服务器，这两个分区分别挂载在 `/var/lib/pgsql` 和 `/var/spacewalk/` 位置。



安装新系统后，大多数用户和组将获得不同的 ID。大多数备份系统会储存名称而不是 ID，并将还原具有正确所有权和权限的文件。但是，如果您挂载现有分区，则必须使所有权与新系统保持一致。

过程：根分区崩溃后进行恢复

1. 安装 Uyuni。不要挂载 `/var/spacewalk` 和 `/var/lib/pgsql` 分区。等待安装完成，然后继续下一步。

2. 关闭数据库：

```
rcpostgresql stop
```

3. 关闭服务：

```
spacewalk-service stop
```

4. 挂载 `/var/spacewalk` 和 `/var/lib/pgsql` 分区。

5. 还原[备份 Uyuni](#)中列出的目录。

6. 启动数据库：

```
rcpostgresql start
```

7. 启动 spacewalk 服务：

```
spacewalk-service start
```

Uyuni 现在应该可以正常运行，而不会丢失数据库或已同步的通道。

3.9. 数据库连接信息

可以通过在 **/etc/rhn/rhn.conf** 中添加或编辑以下变量来设置 Uyuni 数据库连接信息：

```
db_backend = postgresql
db_user = susemanager
db_password = susemanager
db_name = susemanager
db_host = localhost
db_port = 5432
db_ssl_enabled =
```

Chapter 4. 内容暂存

客户端使用暂存来预先下载软件包，然后再安装软件包。这样就可以在做好安排后立即开始安装软件包，从而减少维护时段占用的时间。

4.1. 启用内容暂存

您可以管理整个组织中的内容暂存。在 Uyuni Web UI 中，导航到 **管理 > 组织** 以查看可用组织的列表。单击某个组织的名称，然后选中 **启 用 暂 存 内 容** 框以允许此组织中的客户端暂存软件包数据。



您必须以 Uyuni 管理员身份登录才能创建和管理组织。

也可以在命令提示符下通过编辑 `/etc/sysconfig/rhn/up2date` 并添加或编辑下面一行内容来启用暂存：

```
stagingContent=1
stagingContentWindow=24
```

stagingContentWindow 参数是以小时为单位的时间值，用于确定下载何时开始。它是距离安排的安装或更新时间的小时数。在此示例中，将在安装时间之前的 24 小时开始下载内容。下载开始时间取决于为系统选择的联系方法。指派的联系方法设置下一个 **mgr_check** 的执行时间。

下一次安排操作后，会自动下载但不安装软件包。将在安排的时间安装暂存的软件包。

4.2. 配置内容暂存

有两个参数用于配置内容暂存：

- **salt_content_staging_advance** 是内容暂存时段开始之前预先经过的一段时间，以小时为单位。它是距离安装开始的小时数，经过这段时间后即可开始下载软件包。
- **salt_content_staging_window** 是内容暂存时段的持续时间，以小时为单位。这是在安装开始之前客户端必须将软件包暂存的一段时间。

例如，如果 **salt_content_staging_advance** 设置为六小时，**salt_content_staging_window** 设置为两小时，则暂存时段在安装时间到来之前的六小时开始，并持续两小时。在安装开始之前的剩余四个小时内不会下载任何软件包。

如果您为 **salt_content_staging_advance** 和 **salt_content_staging_window** 设置相同的值，则可以在安装开始之前下载软件包。

在 `/usr/share/rhn/config-defaults/rhn_java.conf` 中配置内容暂存参数。

默认值：

- **salt_content_staging_advance : 8 小 时**

· salt_content_staging_window : 8 小时



必须启用内容暂存才能让这些参数正常工作。

Chapter 5. 通道管理

通道是将软件包分组的一种方法。

在 Uyuni 中，通道分为基础通道和子通道，基础通道按操作系统类型、版本和体系结构分组，子通道与其相关的基础通道兼容。将客户端指派到基础通道后，该系统只能安装相关的子通道。以这种方式组织通道可确保在每个系统上仅安装兼容的软件包。

软件通道使用软件源来提供软件包。通道镜像 Uyuni 中的软件源，软件包名称和其他数据储存在 Uyuni 数据库中。您可以使用与某个通道关联的任意数量的软件源。然后可以通过让客户端订阅相应的通道，将这些软件源中的软件安装在客户端上。

客户端只能指派到一个基础通道。然后，客户端可以安装或更新与该基础通道及其任何子通道关联的软件源中的软件包。

Uyuni 提供了许多供应商通道，这些通道为您提供了运行 Uyuni 所需的一切。Uyuni 管理员和通道管理员拥有通道管理权限，他们可以创建和管理自己的自定义通道。如果您想在环境中使用自己的软件包，可以创建自定义通道。自定义通道可以用作基础通道，或者您也可以将它们与供应商基础通道相关联。

有关创建自定义通道的详细信息，请参见 [Administration > Custom-channels](#)。

5.1. 通道管理

默认情况下，任何用户都可以在系统中订阅通道。您可以使用 Web UI 对通道实施限制。

过程：限制订阅者对通道的访问权限

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到 **软件 > 通道列表**，并选择要编辑的通道。
2. 找到 **每个用户的订阅限制** 部分并选中 **只有您组织中的选定用户可以订阅此通道**。
3. 导航到 **订阅者** 选项卡，并根据需要选择或取消选择用户。

5.2. 删除通道

可以从命令提示符删除供应商软件通道。

有关删除自定义通道的信息，请参见 [Administration > Custom-channels](#)。

过程：删除供应商通道

1. 在 Uyuni Server 上的命令提示符下，以 root 身份列出可用的供应商通道，并记下您要删除的通道：

```
mgr-sync list channels
```

2. 删除通道：

```
spacewalk-remove-channel -c <通道名称>
```

3. 同步以去除通道：

```
mgr-sync sync channel <通道名称>
```

5.3. 自定义通道

自定义通道使您能够创建自己的软件包和软件源，然后可以使用这些软件包和软件源来更新您的客户端。它们还使您能够在环境中使用第三方供应商提供的软件。

本节提供有关如何创建、管理和删除自定义通道的更多细节。您必须拥有管理员特权才能创建和管理自定义通道。

5.3.1. 创建自定义通道和软件源

在创建自定义通道之前，请确定要将其关联到哪个基础通道，以及要为内容使用哪些软件源。

如果您需要将自定义软件包安装在客户端系统上，可以创建自定义子通道来管理它们。需要在 Uyuni Web UI 中创建通道，并为软件包创建软件源，然后将该通道指派到系统。



不要创建其中有软件包与客户端系统不兼容的子通道。

如果要使用供应商提供的软件包，可以选择供应商通道作为基础通道。或者，选择 **无** 以将自定义通道设为基础通道。

过程：创建自定义通道

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到 **软件** > **管理** > **通道**，然后单击 **[创建通道]**。
2. 在 **创建软件通道** 页面上，为您的通道命名（例如 **MyToolsSLESSP186_64**）和标签（例如 **my-tools-sles15sp1-x86_64**）。标签不能包含空格或大写字母。
3. 在 **父通道** 下拉菜单中选择相关的基础通道（例如 **SLE-Product-SLES15-SP1-Pooforx86_64**）。确保为软件包选择兼容的父通道。
4. 在 **体系结构** 下拉菜单中选择适当的硬件体系结构（例如 **x86_64**）。
5. 根据环境的需要，在联系方法细节、通道访问控制和 GPG 字段中提供任何附加信息。
6. 单击 **[创建通道]**。

自定义通道有时需要额外的安全设置。许多第三方供应商使用 GPG 保护软件包。如果您想要在自定义通道中使用受信任的软件包，需要信任用来为元数据签名的密钥。然后，可以选中 **包含已签名的元数据？** 复选框，以将软件包元数据与受信任的 GPG 密钥进行匹配。

如果远程通道和软件源已使用 GPG 密钥签名，则您可以导入并信任这些 GPG 密钥。例如，从 Uyuni Server 上的命令行执行 **spacewalk-repo-sync**：

```
/usr/bin/spacewalk-repo-sync -c <通道标签名称> -t yum
```

基础 **zypper** 调用将导入密钥（如果已提供）。Web UI 不提供此功能。

仅当您要镜像的软件源是以特殊方式设置的，并且软件源中的签名旁边提供了“key”时，才可以正常完成此操作。开放式构建服务 (OBS) 生成的所有软件源都是这种情况。对于其他软件源，需要完成特殊的准备步骤（参见下文！）。



当您创建新通道时，默认会选中 **启
用 GPG 检查** 字段。如果您要将自定义软件包和应用程序添加到您的通道，请务必取消选中此字段，以便能够安装未签名的软件包。如果软件包来自不受信任的源，则禁用 GPG 检查会带来安全风险。



If you are registering traditional Red Hat Enterprise Linux 7 clients you might notice errors with unsigned packages. For more information, see **Administration > Troubleshooting**.

仅当软件源是有效的软件源时，才能使用 Web UI 将其添加到 Uyuni。提前检查是否提供了所需的软件源元数据。可以使用 **createrepo** 和 **reprepro** 等工具进行这种检查。**mgr-push** 可帮助您将单个 RPM 推送到通道，而无需创建软件源。有关详细信息，请参见 **createrepo_c** 和 **reprepro** 的手册页。

过程：添加软件软件源

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到 **软件** > **管理** > **软件源**，然后单击 **创
建
软
件
源**。
2. 在 **创
建
软
件
源** 页面上，为该软件源指定标签（例如 **my-tools-sles15sp1-x86_64-repo**）。
3. 在 **软
件
源 R** 字段中，提供包 **repodata** 文件的目录的路径（例：**file:/// opt/ mytools/**）。可以在此字段中使用任何有效寻址协议。
4. 取消选中 **包
含
已
签
名
的
元
数
据** 复选框。
5. 可选：如果您的软件源需要客户端证书身份验证，请填写 **SSL** 字段。
6. 单击 **创
建
软
件
源**。

仅当您要镜像的软件源中在签名旁边提供了“key”时，才能正常完成上述过程。OBS 生成的所有软件源都是这种情况，但其他不是由 OBS 提供的操作系统软件源并非如此。

如果您要使用的软件源不包含 GPG 密钥，您可以自己提供一个 GPG 密钥并手动将其导入密钥环。如果您使用 **gpg** 命令行工具将密钥导入 **/var/lib/spacewalk/gpgdir** 密钥环，将永久储存该密钥。即使清理了 chroot 环境，也会持久保存该密钥。

过程：使用 GPG 密钥创建软件软件源

1. 用于将密钥导入 pub 密钥环的 **gpg** 命令是：

```
gpg --keyring /var/lib/spacewalk/gpgdir --import /path/to/gpg.key
gpg --edit-key <密钥 ID>
```



使用 **uyuni_suite**、**uyuni_component** 和 **uyuni_arch** 查询参数添加 Debian 非平

平面软件源。

uyuni_suite

是必需的。在 Debian 文档中，此参数也名为 **distribution**。使用此参数可以指定 apt 源。如果不提供此参数，则会使用原始方法。如果该参数以 / 结尾，则会将软件源标识为平面软件源。

uyuni_component

是可选的。此参数只能指定一个组件。无法列出组件。一个 apt 源项允许指定多个组件，但对于 Uyuni 无法做到这一点。对此，您必须为每个组件创建单独的软件源。

uyuni_arch

是可选的。如果将其省略，则会使用 SQL 查询为数据库中的通道计算体系结构名称。如果 **uyuni_arch** 与通道体系结构不匹配（有时体系结构命名不明确），请显式指定此参数。

下面提供了一些示例：

表格 1. Debian 非平面软件源映射

类型	源行/URL
apt 源行	deb https://pkg.jenkins.io/ debian-stable binary /
URL 映射	https://pkg.jenkins.io/ debian-stable? uyuni_suite=binary/
apt 源行	deb https://deb.debian.org/ debian/ dists stable main
URL 映射	https://deb.debian.org/ debian/ dists? uyuni_suite=stable& uyuni_component=main

在此处查找有关 Debian 软件源定义格式的背景信息。此信息基于 <https://wiki.debian.org/DebianRepository/Format#Overview>。

软件源定义格式如下：

```
deb URI 套件 [组件 1] [组件 2] [...]
```

例如：

```
deb https://deb.debian.org/debian/dists stable main
```

或

```
deb https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/
```

对于每一对 **套件** 和 **组件**，规范定义了一个根据基 URL + 套件 + 组件 计算的不同 URL。

过程：将软件源指派到通道

1. 通过导航到**软件管理通道**，单击新建的自定义通道的名称，然后导航到**软件源**选项卡，将新软件源指派到自定义通道。
2. 确保选中您要指派到通道的软件源，然后单击**[更新] [新] [软件] [源]**。
3. 默认情况下，同步过程会立即开始。有关通道同步的详细信息，请参见下文。

过程：将自定义通道添加到激活密钥

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 > 激活密钥**，然后选择要将自定义通道添加到的密钥。
2. 在**细节**选项卡上的**子通道**列表中，选择要关联的通道。如果需要，您可以选择多个通道。
3. 单击**[更新] [新] [激活] [密钥]**。

5.3.2. 自定义通道同步

为了避免错过重要更新，SUSE 建议通过远程软件源更改来使您的自定义通道保持最新。

默认情况下，您创建的所有自定义通道将自动同步。具体而言，在以下情况下将发生同步：

- 在 UI 中或者使用 **spacewalk-common-channels** 将软件源添加到通道后
- 在执行日常任务 **mgr-sync-refresh-default** 的过程中，这将同步您的所有自定义通道和供应商通道。

要禁用此默认行为，请在 **/etc/rhn/rhn.conf** 中设置：

```
java.unify_custom_channel_management = 0
```

关闭此属性后，将不会自动执行同步，要使自定义通道保持最新，您需要：

- 通过导航到**同步**选项卡并单击**[立即同步]** 来手动同步该通道。
- 在**软件源**选项卡中设置自动同步日程安排。

该过程开始后，可通过多种方式检查通道是否已完成同步：

- 在Uyuni Web UI中，导航到**管理 > 安装向导**，然后选择**产品**选项卡。产品同步时，此对话框将为每个产品显示一个完成栏。
- 在 Uyuni Web UI 中，导航到**软件 > 管理 > 通道**，然后单击与软件源关联的通道。导航到**软件源 > 同步**选项卡。软件源名称旁边会显示**同步状态**。
- 在命令提示符下检查同步日志文件：

```
tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

每个子通道在同步过程中会生成自身的日志。您需要检查所有基础通道和子通道日志文件，以确保同步完成。

5.3.3. 将软件包和补丁添加到自定义通道

如果您创建新的自定义通道但未从现有通道克隆，则创建的通道不包含任何软件包或补丁。可以使用 Uyuni Web UI 添加所需的软件包和补丁。

自定义通道只能包含克隆的或者自定义的软件包或补丁，并且这些软件包或补丁必须与通道的基础体系结构相匹配。添加到自定义通道的补丁必须适用于通道中的软件包。

过程：将软件包添加到自定义通道

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到 **软件** > **管理** > **通道**，然后转到 **软件包** 选项卡。
2. 可选：通过导航到 **列出** / **去除** 选项卡查看当前包含在通道中的所有软件包。
3. 通过导航到 **添加** 选项卡将新软件包添加到通道。
4. 选择要为其提供软件包的父通道，然后单击 **查看** **软件包** 以填充列表。
5. 检查要添加到自定义通道的软件包，然后单击 **添加** **软件包**。
6. 如果您觉得选择合适，请单击 **确认** **添加** 以将软件包添加到通道。
7. 可选：可以通过导航到 **软件** > **管理** > **通道**，然后转到 **软件包** > **比较** 选项卡，将当前通道中的软件包与其他通道中的软件包进行比较。要使两个通道相同，请单击 **合并差异** 按钮，然后解决任何冲突。

过程：将补丁添加到自定义通道

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到 **软件** > **管理** > **通道**，然后转到 **补丁** 选项卡。
2. 可选：通过导航到 **列出** / **去除** 选项卡查看当前包含在通道中的所有补丁。
3. 通过导航到 **添加** 选项卡，然后选择要添加的补丁类型，将新补丁添加到通道。
4. 选择要为其提供补丁的父通道，然后单击 **浏览** **关联** **补丁** 以填充列表。
5. 检查要添加到自定义通道的补丁，然后单击 **确认**。
6. 如果您觉得选择合适，请单击 **确认** 以将补丁添加到通道。

5.3.4. 管理自定义通道

Uyuni 管理员和通道管理员可以更改或删除任何通道。


要授予其他用户更改或删除通道的权限，请导航到 **软件管理通道**，然后选择要编辑的通道。导航到 **管理者** 选项卡，并选中要向其授予权限的用户。单击 **更新** 以保存更改。



- 如果您删除某个已指派到一组客户端的通道，与已删除通道关联的任何客户端的通道状态将立即更新。这是为了确保在软件源文件中准确反映所做的更改。

无法使用 Web UI 删除 Uyuni 通道。只能删除自定义通道。

过程：删除自定义通道

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到软件，管理，通道，然后选择要删除的通道。
2. 单击 。
3. 在  页面上，检查您要删除的通道的细节，然后选中 取消 订阅 系统 复选框，以从任何可能仍已订阅的系统中去除该自定义通道。
4. 单击 。

删除通道时，不会自动去除其中的软件包。您无法更新其通道已被删除的软件包。

可以在 Uyuni Web UI 中删除与通道没有关联的软件包。导航到软件，管理，软件包，选中要去除的软件包，然后单击 。

Chapter 6. 内容生命周期管理

内容生命周期管理允许您在更新生产客户端之前自定义和测试软件包。如果您需要在有限的维护时段内应用更新，此功能将特别有用。

内容生命周期管理允许您选择软件通道作为源、根据环境的需要调整软件通道，并在安装到生产客户端之前对其进行全面的测试。

虽然您无法直接修改供应商通道，但可以克隆它们，然后通过添加或去除软件包和自定义补丁来修改克隆版本。可以将这些克隆的通道指派到测试客户端，以确保它们按预期工作。然后，在所有测试通过后，可以将它们升级到生产服务器。

此功能是通过一系列环境实现的，软件通道在其生命周期内可以在这些环境之间转移。大多数环境生命周期至少包括测试和生产环境，但您可以创建任意所需数量的环境。

本章介绍基本的内容生命周期过程以及可用的过滤器。有关更具体的示例，请参见 [Administration > Content-lifecycle-examples](#)。

6.1. 创建内容生命周期项目

要设置内容生命周期，需要从一个项目开始。该项目定义软件通道源、用于查找软件包的过滤器，以及构建环境。

过程：创建内容生命周期项目

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到 **内容生命周期**，**项目** 并单击 **[创建]**。
2. 在 **标 签** 字段中输入项目的标签。**标 签** 字段仅接受小写字母、数字、句点、连字符和下划线。
3. 在 **名 称** 字段中输入项目的描述性名称。
4. 单击 **[创 建]** 按钮以创建项目并返回项目页面。
5. 单击 **[挂 接/分 离]**。
6. 在 **源** 对话框中选择源类型，然后选择项目的基础通道。此时会显示所选基础通道的可用子通道，包括有关通道是必需通道还是建议通道的信息。
7. 选中所需的子通道，然后单击 **[保 存]** 返回项目页面。您选择的软件通道现在应会显示出来。
8. 单击 **[挂 接/分 离/过 滤 器]**。
9. 在 **筛 选 器** 对话框中，选择要挂接到项目的过滤器。要创建新过滤器，请单击 **[创 建 新 过 滤 器]**。
10. 单击 **[添 加 环 境]**。
11. 在 **环 境 生 命 周 期** 对话框中，为第一个环境指定名称、标签和说明，**标 签** 字段仅接受小写字母、数字、句点、连字符和下划线。
12. 继续创建环境，直到为整个生命周期创建了所有环境。可以选择环境在生命周期中的顺序，方法是在创建某个环境时在 **在 前 面 插 入** 字段中选择该环境。

6.2. 过滤器类型

Uyuni 允许您创建各种类型的过滤器来控制用于构建项目的内容。使用过滤器可以选择要在构建中包含或排除哪些软件包。例如，可以排除所有内核软件包，或仅包含某些软件包的特定发行版。

支持的过滤器为：

- 软件包过滤
 - 按名称
 - 按名称、纪元、版本、发行版和体系结构
 - 按提供的名称
- 补丁过滤
 - 按建议名称
 - 按建议类型
 - 按摘要
 - 按关键字
 - 按日期
 - 按受影响的软件包
- 模块
 - 按流



在内容过滤期间不会解析软件包依赖项。

可以将多个匹配器与过滤器配合使用。哪些匹配器可用取决于所选的过滤器类型。

可用的匹配器为：

- 包含
- 匹配（必须采用正则表达式形式）
- 等于
- 大于
- 大于或等于
- 低于或等于
- 低于
- 高于或等于

6.2.1. 过滤器规则参数

每个过滤器都有一个规则参数，可将此参数设置为允许或拒绝。过滤器的处理方式如下：

- 如果某个软件包或补丁满足 **拒 绝** 过滤器的条件，则从结果中排除它。
- 如果某个软件包或补丁满足 **允 许** 过滤器的条件，则将它包含在结果中（即使它已由 **拒 绝** 过滤器排除）。

当您想要使用一般的 **拒 绝** 过滤器来排除大量软件包或补丁，并想要使用特定的 **允 许** 过滤器来“挑选”特定的软件包或补丁时，此行为很有用。



内容过滤器在您的组织中是全局性的，并可以在项目之间共享。



如果您的项目已包含构建的源，当您添加环境时，该环境中会自动填充现有内容。内容是从周期中的前一个环境（如果有）提取的。如果前一个环境不存在，则将内容留空，直到再次构建了项目源。

6.3. 过滤器模板

为了帮助为某些常见方案创建过滤器，Uyuni 提供了过滤器模板。应用这些模板有助于提前创建一组针对特定用例定制的过滤器。

本节介绍可用的模板及其用法。

6.3.1. 根据 SUSE 产品在线增补

在包含在线增补的项目中，必须排除未来的常规内核软件包，以便仅将在线补丁软件包作为更新提供给客户端。另一方面，仍然必须包含已安装的常规内核软件包以保持系统完整性。

应用此模板会创建三个所需的过滤器来实现以下行为：

- 允许其中包含与基础内核版本相同的 **kernel-default** 软件包的补丁
- 拒绝其中包含 **reboot_suggested** 关键字的补丁
- 拒绝其中包含带有名称 **installhint(reboot-needed)** 的软件包的补丁

有关如何设置在线增补项目的详细信息，请参见 [administration:content-lifecycle-examples.pdf](#)。

过程：应用模板

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**内容生命周期**，**过滤器**并单击**创|建|过|滤|器**。
2. 在对话框中单击**使|用|模|板**。输入将相应地更改。
3. 在**前 缀**字段中键入名称前缀。此值将添加到模板创建的每个过滤器的名称前面。如果在项目上下文中应用模板，则此字段中会预先填充项目标签。
4. 在**模 板**字段中，选择**根 据 SUSE 产 品 在 线 增 补**。
5. 在**产 品**字段中，选择要为其设置在线增补的产品。
6. 在**内 核**字段中，从所选产品的可用版本列表中选择一个内核版本。拒绝后续常规内核补丁的过滤器将基于此版本。
7. 单击**保|存**以创建过滤器。

8. 导航到内容生命周期，项目并选择您的项目。
9. 单击 **挂接/分离过滤器**。
10. 选择具有指定前缀的三个过滤器，然后单击 **保存**。

6.3.2. 根据系统在线增补

如果您想要根据特定已注册系统中安装的内核版本设置在线增补项目，可以使用 **根据系统在线增补** 模板。

应用此模板会创建三个所需的过滤器来实现以下行为：

- 允许其中包含与基础内核版本相同的 **kernel-default** 软件包的补丁
- 拒绝其中包含 **reboot_suggested** 关键字的补丁
- 拒绝其中包含带有名称 **installhint(reboot-needed)** 的软件包的补丁

有关如何设置在线增补项目的详细信息，请参见 [administration:content-lifecycle-examples.pdf](#)。

过程：应用模板

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到 **内容生命周期**，**过滤器** 并单击 **创建过滤器**。
2. 在对话框中单击 **使用模板**。输入将相应地更改。
3. 在 **前缀** 字段中键入名称前缀。此值将添加到模板创建的每个过滤器的名称前面。如果在项目上下文中应用模板，则此字段中会预先填充项目标签。
4. 在 **模板** 字段中，选择 **根据特定系统在线增补**。
5. 在 **系统** 字段中，从列表中选择一个系统，或键入系统名称以缩小选项的范围。
6. 在 **内核** 字段中，从所选系统上安装的版本列表中选择一个内核版本。拒绝后续常规内核补丁的过滤器将基于此版本。
7. 单击 **保存** 以创建过滤器。
8. 导航到 **内容生命周期**，**项目** 并选择您的项目。
9. 单击 **挂接/分离过滤器**。
10. 选择具有指定前缀的三个过滤器，然后单击 **保存**。

6.3.3. 含默认值的 AppStream 模块

如果您想要在项目中包含模块化软件源中提供的所有可用模块，可以使用此过滤器模板自动添加这些模块。

应用后，此模板将为每个模块及其默认流创建一个 AppStream 过滤器。

如果从项目的页面完成此过程，则过滤器将自动添加到项目。否则，创建的过滤器可能会列在 **内容生命周期**，**过滤器** 中，并根据需要添加到任何项目。

可以编辑每个过滤器以选择不同的模块流，或去除所有这些过滤器以从目标软件源中排除该模块。



由于并非所有模块流都相互兼容，因此更改单个流可能会导致无法成功解析模块化依赖关系。如果发生这种情况，项目细节页面中的过滤器窗格会显示描述问题的错误，并且在选择的所有模块都兼容之前，构建按钮将会禁用。



自 Red Hat Enterprise Linux 9 起，模块便不再具有任何定义的默认流。因此，对 Red Hat Enterprise Linux 9 源使用此模板将不会有任何效果。

有关如何使用内容生命周期管理设置 AppStream 软件源的详细信息，请参见 [administration:content-lifecycle-examples.pdf](#)。

过程：应用模板

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到 **内容生命周期 > 项目**，然后选择您的项目。
2. 在 **过滤器** 部分，单击 **挂接/分离过滤器**，然后单击 **创建新过滤器**。
3. 在对话框中单击 **使用模板**。输入将相应地更改。
4. 在 **前缀** 字段中键入名称前缀。此值将添加到模板创建的每个过滤器的名称前面。如果在项目上下文中应用模板，则此字段中会预先填充项目标签。
5. 在 **模板** 字段中，选择 **含默认值的 AppStream 模块**。
6. 在 **通道** 字段中，选择一个模块化通道以从中获取模块。此下拉列表中仅显示模块化通道。
7. 单击 **保存** 以创建过滤器。
8. 滚动到 **过滤器** 部分以查看新挂接的 AppStream 过滤器。
9. 可以编辑/去除任何一个过滤器以根据您的需要定制项目。

6.4. 构建内容生命周期项目

创建工作、定义环境、挂接源和过滤器后，可以首次构建项目。

构建过程会将过滤器应用于挂接的源，并将过滤器克隆到项目中的第一个环境。

可以使用相同的供应商通道作为多个内容项目的源。在这种情况下，Uyuni 不会为每个克隆的通道创建新的补丁克隆版本，而是在所有克隆的通道之间共享一个补丁克隆版本。如果供应商修改了某个补丁（例如，撤回了该补丁，或者更改了补丁中的软件包），则这可能会导致问题。当您构建某个内容项目时，默认情况下，共享克隆补丁的所有通道将与原始通道同步，即使这些共享通道位于内容项目的其他环境中，或者位于您的组织的其他内容项目通道中，也是如此。可以通过在组织设置中关闭自动补丁同步来更改此行为。要在以后为共享补丁的所有通道手动同步补丁，请导航到 **软件管理通道**，单击要同步的通道，然后导航到 **同步** 子选项卡。即使手动同步补丁，也会影响共享补丁的所有组织通道。

过程：构建内容生命周期项目

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到 **内容生命周期 > 项目**，然后选择您要构建的项目。



Make sure you have the environment available before building the project.

2. 查看挂接的源和过滤器，然后单击 **构建**。
3. 提供版本消息以描述此构建中的更改或更新。

- 可以在 **环境生命周期** 部分监视构建进度。

构建完成后，环境版本号将会加 1，可将构建的源（例如软件通道）指派到您的客户端。

6.5. 升级环境

构建项目后，可将构建的源按顺序升级到环境。

过程：升级环境

- 在 Uyuni Web UI 中，导航到**内容生命周期** > **项目**，然后选择您要处理的项目。
- 在 **环境生命周期** 部分，找到要升级到其后继版本的环境，然后单击 **升級**。
- 可以在 **环境生命周期** 部分监视构建进度。

6.6. 将客户端指派到环境

当您构建和升级内容生命周期项目时，Uyuni 会创建一个软件通道树。要将客户端添加到环境，请使用客户端的**系统细节** 页面中的**软件** > **软件通道** 将基础通道和子软件通道指派到客户端。



- 新添加的克隆通道不会自动指派到客户端。如果您添加或升级了源，则需要手动检查并更新您的通道指派。
- 在将来的版本中，自动指派会添加到 Uyuni。

6.7. 内容生命周期管理示例

本节提供了一些常见示例来说明如何使用内容生命周期管理。请使用这些示例来构建您自己的个性化实现。

6.7.1. 为每月增补周期创建项目

每月增补周期的示例项目包括：

- 创建一个 **按日期** 过滤器
- 将过滤器添加到项目
- 将过滤器应用于新项目构建
- 从项目中排除补丁
- 在项目中包含补丁

6.7.1.1. 创建一个 **按日期** 过滤器

按日期 过滤器排除指定日期之后发布的所有补丁。此过滤器对于遵循每月增补周期的内容生命周期项目很有用。

过程：创建 **按日期** 过滤器

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**内容生命周期**，过滤器并单击**创建过滤器**。
2. 在**过滤器名称**字段中键入过滤器的名称。例如，**按日期排除补丁**。
3. 在**过滤器类型**字段中选择**补丁（发布日期）**。
4. 在**匹配器**字段中，已自动选择**晚于或等于**。
5. 选择日期和时间。
6. 单击**保存**。

6.7.1.2. 将过滤器添加到项目

过程：将过滤器添加到项目

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**内容生命周期**，**项目**并从列表中选择一个项目。
2. 单击**挂接/分离过滤器**链接以查看所有可用的过滤器
3. 选择新的**按日期排除补丁**过滤器。
4. 单击**保存**。

6.7.1.3. 将过滤器应用于新项目构建

新过滤器已添加到过滤器列表，但仍然需要将其应用于项目。要应用过滤器，需要构建第一个环境。

过程：使用过滤器

1. 单击**构建**以构建第一个环境。
2. 可选：添加消息。可以使用消息来帮助跟踪构建历史记录。
3. 在测试服务器上使用新通道来检查过滤器是否正常工作。
4. 单击**升级**将内容移到下一个环境。如果您有大量过滤器，或者过滤器非常复杂，则构建过程需要较长时间。

6.7.1.4. 从项目中排除补丁

测试可以帮助您发现问题。如果发现问题，请排除**按日期**过滤器之前发布的有问题补丁。

过程：排除补丁

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**内容生命周期**，**过滤器**并单击**创建过滤器**。
2. 在**过滤器名称**字段中输入过滤器的名称。例如，**排除 openjdk 补丁**。
3. 在**过滤器类型**字段中选择**补丁（建议名称）**。
4. 在**匹配器**字段中选择**等于**。
5. 在**建议名称**字段中键入建议名称。例如，**SUSE-15-2019-1807**。
6. 单击**保存**。
7. 导航到**内容生命周期**，**项目**并选择您的项目。

8. 单击 **挂接/分离过滤器** 链接，选择 **排除 openjdk 补丁**，然后单击 **保存**。

当您使用 **构建** 按钮重构构建项目时，新过滤器将与前面添加的 **按日期** 过滤器一起使用。

6.7.1.5. 在项目中包含补丁

此示例假设您收到了一条安全警报。当前工作月刚过几天，发布了一个重要的安全补丁。新补丁的名称是 **SUSE-15-2019-2071**。您需要将此新补丁包含在您的环境中。



允许 过滤器规则会覆盖 **拒绝** 过滤器规则的排除功能。有关详细信息，请参见 [Administration > Content-lifecycle](#)。

过程：在项目中包含补丁

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到 **内容生命周期**，**过滤器** 并单击 **创建过滤器**。
2. 在 **过滤器名称** 字段中键入过滤器的名称。例如，**包含内核安全修复**。
3. 在 **过滤器类型** 字段中选择 **补丁（建议名称）**。
4. 在 **匹配器** 字段中选择 **等于**。
5. 在 **建议名称** 字段中键入 **SUSE-15-2019-2071**，然后选中 **允许**。
6. 单击 **保存** 以储存该过滤器。
7. 导航到 **内容生命周期**，**项目** 并从列表中选择您的项目。
8. 单击 **挂接/分离过滤器**，然后选择 **包含内核安全补丁**。
9. 单击 **保存**。
10. 单击 **构建** 以重构环境。

6.7.2. 更新现有的每月增补周期

每月增补周期完成后，您可以更新下个月的增补周期。

过程：更新每月增补周期

1. 在 **按日期** 字段中，将过滤器的日期更改为下个月。或者，创建一个新过滤器并更改项目的指派。
2. 检查是否可以将 **SUSE-15-2019-1807** 的排除过滤器从项目中分离。可能有一个新补丁可以修复此问题。
3. 分离前面添加的 **允许** 过滤器。默认已包含该补丁。
4. 重构项目以创建包含下个月补丁的新环境。

6.7.3. 使用在线增补增强项目

本节介绍如何设置过滤器以创建可在线增补的环境。



当您准备使用在线增补时，需要注意一些重要事项

- 永远只在您的系统上使用一个内核版本。 在线增补软件包与特定内核一起安装。
- 在线增补更新作为一个补丁交付。
- 后续会安装一系列新在线增补内核的每个内核补丁会显示 **需要重引导** 标志。 一些内核补丁附带在线增补工具。 安装这些补丁后，需要在下一年开始之前至少重引导系统一次。
- 仅安装与已安装内核版本匹配的在线补丁更新。
- 在线补丁作为独立补丁提供。 您必须排除内核版本高于当前安装版本的所有常规内核补丁。

6.7.3.1. 排除内核版本较高的软件包

在此示例中，您将使用 **SUSE-15-2019-1244** 补丁更新您的系统。此补丁包含 **kernel-default-4.12.14-150.17.1-x86_64**。

需要排除所有包含较高版本 **kernel-default** 的补丁。

过程：排除内核版本较高的软件包

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**内容生命周期**，过滤器并单击 **创建过滤器**。
2. 在 **过滤器名称** 字段中键入过滤器的名称。例如，**排除内核版本大于 4.12.14-150.17.1 的软件包**。
3. 在 **过滤器类型** 字段中选择 **补丁（包含软件包）**。
4. 在 **匹配器** 字段中选择 **版本大于**。
5. 在 **软件包名称** 字段中键入 **kernel-default**。
6. 将 **纪元** 字段留空。
7. 在 **版本** 字段中键入 **4.12.14**。
8. 在 **发行版** 字段中键入 **150.17.1**。
9. 单击 **保存** 以储存该过滤器。
10. 导航到**内容生命周期**，项目并选择您的项目。
11. 单击 **挂接/分离过滤器**。
12. 选择 **排除内核版本大于 4.12.14-150.17.1 的软件包**，然后单击 **保存**。

单击 **构建** 后，会创建一个新环境。新环境包含版本不高于所安装版本的所有内核补丁。



所有内核版本更高的内核补丁都将被去除。只要在线增补内核不是发行系列中的第一个，它们就仍然可用。



可以使用过滤器模板自动完成此过程。有关如何应用在线增补过滤器模板的详细信息，请参见 [administration:content-lifecycle.pdf](#)。

6.7.4. 切换到在线增补的新内核版本

特定内核版本的在线增补仅可使用一年。一年后，您必须更新系统上的内核。执行以下环境更改：

过程：切换到新内核版本

1. 确定要升级到哪个内核版本。例如：**4.12.14-150.32.1**
2. 创建新的内核版本过滤器。
3. 分离先前创建的过滤器排除内核版本大于**4.12.14-150.17.1**的软件包并挂接新过滤器。

单击 **构建** 以重构建环境。新环境包含版本不高于所选新内核版本的所有内核补丁。使用这些通道的系统具有可供安装的内核更新。您需要在系统执行升级后重引导系统。新内核的有效期为一年。在当年安装的所有软件包与当前在线增补内核过滤器匹配。

6.7.5. AppStream 过滤器

如果您使用的是 Red Hat Enterprise Linux 8 客户端，则无法直接从模块化软件源（例如 Red Hat Enterprise Linux AppStream 软件源）执行软件包操作，例如安装或升级。您可以使用 AppStream 过滤器将模块化软件源转换为常规软件源。为此，该过滤器会将软件包保留在软件源中，并除去模块元数据。可以在 Uyuni 中像使用常规软件源一样使用转换后的软件源。

AppStream 过滤器将选择要包含在目标软件源中的单个模块流。您可以添加多个过滤器来选择多个模块流。

如果您不在 CLM 项目中使用 AppStream 过滤器，则模块化源中的模块元数据将保持不变，并且目标软件源包含相同的模块元数据。只要在 CLM 项目中至少启用一个 AppStream 过滤器，所有目标软件源就会转换为常规软件源。

在某些情况下，您可能想要构建常规软件源，而不包含任何模块的软件包。要实现此目的，请使用匹配器 **无 (禁用模块化)** 添加 AppStream 过滤器。这会在目标软件源中禁用所有模块。此设置非常适合用于 Red Hat Enterprise Linux 9 客户端，这种客户端大多数模块的默认版本均已包含在作为常规软件源提供的 AppStream 软件源中。

要使用 AppStream 过滤器，需要一个包含模块化软件源（例如 **Red Hat Enterprise Linux AppStream**）的 CLM 项目。在开始之前，请确保包含所需的模块作为源。

过程：使用 AppStream 过滤器

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到您的 Red Hat Enterprise Linux 8 CLM 项目。确保已包含项目的 AppStream 通道。
2. 单击 **创建过滤器** 并使用以下参数：
 - 在 **过滤器名称** 字段中键入新过滤器的名称。
 - 在 **过滤器类型** 字段中选择 **模块 (流)**。
 - 在 **匹配器** 字段中选择 **等于**。
 - 在 **模块名称** 字段中键入模块名称。例如 **postgresql**。
 - 在 **流** 字段中键入所需流的名称。例如 **10**。如果将此字段留空，则会选择模块的默认流。
3. 单击 **保存** 以创建新过滤器。

4. 导航到内容生命周期，项目并选择您的项目。

5. 单击 **挂接/分离过滤器**，选择您的新 AppStream 过滤器，然后单击 **保存**。

可以使用 **创建/编辑过滤器** 表单中的浏览功能从模块化通道的可用模块流列表中选择一个模块。

过程：浏览可用模块流

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到您的 Red Hat Enterprise Linux 8 CLM 项目。确保已包含项目的 AppStream 通道。

2. 单击 **创建过滤器** 并使用以下参数：

- 在 **过滤器名称** 字段中键入新过滤器的名称。
- 在 **过滤器类型** 字段中选择 **模块（流）**。
- 在 **匹配器** 字段中选择 **等于**。

3. 单击 **浏览可用模块** 以查看所有模块化通道。

4. 选择一个通道以浏览模块和流：

- 在 **模块名称** 字段中，开始键入要搜索的模块名称，或者从列表中选择。
- 在 **流** 字段中，开始键入要搜索的流名称，或者从列表中选择。



只能在浏览模块时选择通道。选定的通道不会与过滤器一起保存，并且不会对 CLM 过程产生任何影响。

您可以为要包含在目标软件源中的任何其他模块流创建额外的 AppStream 过滤器。会自动包含选定流所依赖的任何模块流。



请小心不要指定有冲突的、不兼容的或缺失的模块流。例如，从同一个模块中选择两个流是无效的。

过程：禁用模块化

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到您的 Red Hat Enterprise Linux 9 CLM 项目。确保已包含项目的 AppStream 通道。

2. 单击 **创建过滤器** 并使用以下参数：

- 在 **过滤器名称** 字段中键入新过滤器的名称。
- 在 **过滤器类型** 字段中选择 **模块（流）**。
- 在 **匹配器** 字段中选择 **无（禁用模块化）**。

3. 单击 **保存** 以创建新过滤器。

4. 导航到内容生命周期，项目并选择您的项目。

5. 单击 **挂接/分离过滤器**，选择您的新 AppStream 过滤器，然后单击 **保存**。

这样会有效从目标软件源中去除模块元数据，并排除属于模块的所有软件包。

当您使用 Web UI 中的 **构建** 按钮构建 CLM 项目时，目标软件源是不包含任何模块的常规软件源，其中包含来自

选定模块流的软件包。



- 在 Red Hat Enterprise Linux 8 项目中完全禁用模块化可能导致环境存在缺陷，因为
- 在 Red Hat Enterprise Linux 8 中，某些模块对于系统的健康运行是不可或缺的。

Chapter 7. 断开连接的设置

无法将 Uyuni 连接到互联网时，您可以在断开连接的环境中使用它。

在 SUSE Linux Enterprise 15 和更高版本上可以使用软件源镜像工具 (RMT)。RMT 取代了订阅管理工具 (SMT)，后者在较旧的 SUSE Linux Enterprise 安装中可用。

在断开连接的 Uyuni 设置中，RMT 或 SMT 使用外部网络连接到 SUSE Customer Center。所有软件通道和软件源会同步到可卸储存设备。然后可以使用该储存设备更新断开连接的 Uyuni 安装。

此设置可让您的 Uyuni 安装保留在断开连接的脱机环境中。



- 您的 RMT 或 SMT 实例必须用于直接管理 Uyuni Server。它不能用于管理级联的另一个 RMT 或 SMT 实例。

有关 RMT 的详细信息，请参见 <https://documentation.suse.com/sles/15-SP3/html/SLES-all/book-rmt.html>。

7.1. 同步 RMT

可以在 SUSE Linux Enterprise 15 安装中使用 RMT 来管理运行 SUSE Linux Enterprise 12 或更高版本的客户端。

我们建议您为每个 Uyuni 安装设置一个专用 RMT 实例。

过程：设置 RMT

1. 在 RMT 实例上安装 RMT 软件包：

```
zypper in rmt-server
```

2. 使用 YaST 配置 RMT：

```
yast2 rmt
```

3. 按照提示完成安装。

有关设置 RMT 的详细信息，请参见 <https://documentation.suse.com/sles/15-SP3/html/SLES-all/book-rmt.html>。

过程：将 RMT 与 SCC 同步

1. 在 RMT 实例上，列出您的组织可用的所有产品和软件源：

```
rmt-cli products list --all
```

```
rmt-cli repos list --all
```

2. 同步您的组织可用的所有更新：

```
rmt-cli sync
```

还可以使用 `systemd` 将 RMT 配置为定期同步。

3. 启用所需的产品。例如，要启用 SLES 15，请运行以下命令：

```
rmt-cli product enable sles/15/x86_64
```

4. 将已同步的数据导出到可卸储存。在此示例中，储存媒体的挂载位置为 `/mnt/usb`：

```
rmt-cli export data /mnt/usb
```

5. 将已启用的软件源导出到可卸储存：

```
rmt-cli export settings /mnt/usb
rmt-cli export repos /mnt/usb
```



确保将外部储存挂载到 RMT 用户可写的目录。可以在 `/etc/rmt.conf` 的 `cli` 部分中更改 RMT 用户设置。

7.2. 同步 SMT

SMT 已随附在 SUSE Linux Enterprise 12 中，可用于管理运行 SUSE Linux Enterprise 10 或更高版本的客户端。

SMT 要求您在 SMT 实例上创建一个本地镜像目录以同步软件源和软件包。

有关安装和配置 SMT 的更多细节，请参见 <https://documentation.suse.com/sles/12-SP5/html/SLES-all/book-smt.html>。

过程：将 SMT 与 SCC 同步

1. 在 SMT 实例上，创建一个数据库替换文件：

```
smt-sync --createdbreplacementfile /tmp/dbrep1.xml
```

2. 将已同步的数据导出到可卸储存。在此示例中，储存媒体的挂载位置为 `/mnt/usb`：

```
smt-sync --todir /mnt/usb
smt-mirror --dbrepfile /tmp/dbrep.xml --directory /mnt/usb \
--fromlocalsmt -L /var/log/smt/smt-mirror-export.log
curl https://scc.suse.com/suma/product_tree.json -o
/mnt/usb/product_tree.json
```



- 确保将外部储存挂载到 RMT 用户可写的目录。可以在 `/etc/smt.conf` 中更改 SMT 用户设置。

7.3. 必需通道

需要启用相应的 Uyuni 客户端工具通道，才能使 Uyuni 能够同步给定的通道。如果未启用这些通道，Uyuni 可能无法检测到该产品。

运行以下命令启用这些必需的通道：

SLES 12 和基于它的产品，例如 SLES for SAP 或 SLE HPC

RMT: `rmt-cli products enable sle-manager-tools/12/x86_64`

SMT: `smt repos -p sle-manager-tools,12,x86_64`

SLES 15 和基于它的产品，例如 SLES for SAP 或 SLE HPC

RMT: `rmt-cli products enable sle-manager-tools/15/x86_64`

SMT: `smt repos -p sle-manager-tools,15,x86_64`

然后镜像通道并导出。

可以启用其他发行套件或体系结构。有关启用要镜像的产品通道或软件源的详细信息，请参见文档：

RMT

<https://documentation.suse.com/sles/15-SP4/html/SLES-all/cha-rmt-mirroring.html#sec-rmt-mirroring-enable-disable>

SMT

<https://documentation.suse.com/sles/12-SP5/single-html/SLES-smt/index.html#smt-mirroring-manage-domirror>

7.4. 同步已断开连接的服务器

如果您有装载了 SUSE Customer Center 数据的可卸媒体，可以使用它来同步已断开连接的服务器。

过程：同步已断开连接的服务器

1. 将可卸媒体设备挂载到 Uyuni 服务器。在此例子中，挂载点是 `/media/disk`。

2. 打开 `/etc/rhn/rhn.conf`，并通过添加或编辑下面一行内容来定义挂载点：

```
server.susemanager.frommdir = /media/disk
```

3. 重启 Tomcat 服务：

```
systemctl restart tomcat
```

4. 刷新本地数据：

```
mgr-sync refresh
```

5. 执行同步：

```
mgr-sync list channels  
mgr-sync add channel channel-label
```



用于同步的可卸磁盘必须始终在同一挂载点上可用。如果未挂载储存媒体，请不要触发同步，否则会导致数据损坏。

Chapter 8. 管理磁盘空间

磁盘空间不足可能会对 Uyuni 数据库和文件结构造成严重影响，在某些情况下，这种影响不可恢复。

Uyuni 会监视某些目录的可用磁盘空间。您可以修改受监视的目录和创建的警告。所有设置都在 `/etc/rhn/rhn.conf` 配置文件中配置。

当某个受监视目录的可用空间低于警告阈值时，会向配置的电子邮件地址发送一条消息，并在登录页面顶部显示一条通知。

8.1. 受监视的目录

Uyuni 默认监视以下目录：

- `/var/lib/pgsql`
- `/var/spacewalk`
- `/var/cache`
- `/srv`

您可以使用 `spacecheck_dirs` 参数更改受监视的目录。可以指定多个目录并用空格将其分隔。

例如：

```
spacecheck_dirs = /var/lib/pgsql /var/spacewalk /var/cache /srv
```

8.2. 阈值

默认情况下，当受监视目录的可用空间少于总可用空间的 10% 时，Uyuni 会创建警告。当受监视目录的可用空间低于总可用空间的 5% 时，将创建关键警报。

您可以使用 `spacecheck_free_alert` 和 `spacecheck_free_critical` 参数更改这些警报阈值。

例如：

```
spacecheck_free_alert = 10
spacecheck_free_critical = 5
```

8.3. 关闭服务

默认情况下，当达到关键警报阈值时，Uyuni 会关闭 spacewalk 服务。

您可以使用 `spacecheck_shutdown` 参数更改此行为。`true` 值启用关闭功能。任何其他值禁用关闭功能。

例如：

```
spacecheck_shutdown = true
```

8.4. 禁用空间检查

默认已启用空间检查工具。您可以使用以下命令完全禁用此工具：

```
systemctl stop spacewalk-diskcheck.timer  
systemctl disable spacewalk-diskcheck.timer
```

禁用 **spacewalk-diskcheck.timer** 后，如果达到警报阈值，将停止发送定期电子邮件警报，但警告通知仍会显示在登录页面的顶部。

Chapter 9. 映像构建和管理

9.1. 映像构建概述

Uyuni 允许系统管理员构建容器和操作系统映像，并将结果推送到映像储存。工作流程如下：


1. 定义映像储存
2. 定义一个映像配置文件并将其与源（git 软件源或目录）相关联
3. 构建映像
4. 将映像推送到映像储存

Uyuni 支持两种不同的构建类型：dockerfile 和 Kiwi 映像系统。

Kiwi 构建类型用于构建系统映像、虚拟映像和其他映像。Kiwi 构建类型的映像储存预定义为文件系统目录，其路径为服务器上的 `/srv/www/os-images`。Uyuni 通过 HTTPS 从 `//< 服 务 器FQDN>/os-images/` 提供映像储存。映像储存位置是唯一的，不可自定义。

映像始终储存在 `/srv/www/os-image/< 组 织 ID>` 中。

9.2. 容器映像



9.2.1. 要求

容器功能适用于运行 SUSE Linux Enterprise Server 12 或更高版本的 Salt 客户端。在开始之前，请确保您的环境满足以下要求：

- 一个包含 `dockerfile` 和配置脚本的已发布 `git` 软件源。该软件源可以是公用或专用的，应托管在 GitHub、GitLab 或 BitBucket 上。
- 一个正确配置的映像储存，例如 Docker 注册表。

有关容器的详细信息，请参见：

- <https://documentation.suse.com/sles/15-SP3/html/SLES-all/book-container.html>

9.2.2. 创建构建主机

要使用 Uyuni 构建映像，您需要创建并配置一个构建主机。容器构建主机是运行 SUSE Linux Enterprise 12 或更高版本的 Salt 客户端。本节将指导您完成构建主机的初始配置。



构建主机上的操作系统必须与目标映像上的操作系统匹配。

例如，在运行 SUSE Linux Enterprise Server 15（SP2 或更高版本）操作系统版本的构建主机上构建基于 SUSE Linux Enterprise Server 15 的映像。在运行 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 或 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 操作系统版本的构建主机上构建基于 SUSE Linux Enterprise Server 12 的映像。

不支持跨体系结构构建。

在 Uyuni Web UI 中，执行以下步骤以配置构建主机：

- 在系统，概览页面中选择要指定为构建主机的 Salt 客户端。
- 在所选客户端的 系统 细节 页面中指派容器模块。转到软件通道并启用容器模块（例：SLE-Module-Containers15-Pool 和 SLE-Module-Containers15-Updates）。单击 更改 以确认。
- 在系统细节，属性 页面中，从 附加系统类型 列表中启用 容器构建主机，然后单击 更新 属性 以确认。
- 通过应用 Highstate 安装所有必需的软件包。在系统细节页面中选择状态，Highstate，然后单击 应用 Highstate。或者，从 Uyuni Server 命令行应用 Highstate：

```
salt '$your_client' state.highstate
```

9.2.3. 为容器创建激活密钥

使用 Uyuni 构建的容器使用在构建映像时作为软件源关联到激活密钥的通道。本节将指导您为此目的创建一个临时激活密钥。



要构建容器，需要一个与通道关联的激活密钥，但该通道不能是 SUSE Manager Default。

Create Activation Key [?](#)

Activation Key Details

Systems registered with this activation key will inherit the settings listed below.

Description:	<input type="text"/>	Use this to describe what kind of settings this key will reflect on systems that use it. If left blank, this field will be filled in 'None'.
Key:	<input type="text" value="1-"/>	Activation key can contains only numbers [0-9], letters [a-z A-Z], '.', '_' and '-'.
Leave blank for automatic key generation. Note that the prefix is an indication of the SUSE Manager organization the key is associated with.		
Usage:	<input type="text"/>	Leave blank for unlimited use.
Base Channel:	<input type="text" value="SUSE Manager Default"/>	Choose "SUSE Manager Default" to allow systems to register to the default SUSE Manager provided channel that corresponds to the installed SUSE Linux version. Instead of the default, you may choose a particular SUSE provided channel or a custom base channel, but if a system using this key is not compatible with the selected channel, it will fall back to its SUSE Manager Default channel.
Add-On System Types:	<input type="checkbox"/> Container Build Host <input type="checkbox"/> Virtualization Host	
Contact Method:	<input type="text" value="Default"/>	
Universal Default:	<input type="checkbox"/> Tip: Only one universal default activation key may be set for this organization. By setting this key as universal default, you will remove universal default status from the current universal default key if it exists. If this key is set as universal default, then newly-registered systems to your organization will inherit the properties of this key.	
Create Activation Key		

1. 选择系统，激活密钥。
2. 单击 **创|建|密|钥**。
3. 输入 **说|明|和|密|钥|名|称**。使用下拉菜单选择要与此密钥关联的 **基|础|通|道**。
4. 使用 **创|建|激|活|密|钥** 确认。

有关详细信息，请参见 [\[bp.key.management\]](#)。

9.2.4. 创建映像储存

构建的所有映像将推送到映像储存。本节包含有关创建映像储存的信息。

Image Stores [?](#)

<input type="text"/>	Items 0 - 0 of 0 Select All	25 <input type="button" value="items per page"/>
There are no entries to show.		
Page 1 of 1		

1. 选择映像，储存。
2. 单击 **创|建** 以创建新储存。

Create Image Store

Store Type *: Registry

Label *:

URI *:

Use credentials

Username *:

Password *:

+ Create **Clear fields**

3. 在 **标签** 字段中定义映像储存的名称。

4. 通过填写 **URI** 字段提供映像注册表的路径，该路径用作容器注册表主机（无论是内部还是外部）的完全限定域名 (FQDN)。

registry.example.com

注册表 URI 还可用于指定已被使用的注册表中的映像储存。

registry.example.com:5000/myregistry/myproject

1. 单击 以添加新的映像储存。

9.2.5. 创建映像配置文件

所有容器映像都是使用包含构建说明的映像配置文件构建的。本节包含有关使用 Uyuni Web UI 创建映像配置文件的信息。

Image Profiles

Items 0 - 0 of 0 [Select All](#)

25 items per page

There are no entries to show.

Page 1 of 1

过程：创建映像配置文件

1. 要创建映像配置文件，请选择**映像**，**配置文件**，然后单击 。

Create Image Profile

Label *:	<input type="text"/>
Image Type *:	Dockerfile
Target Image Store *:	Select an image store
Path *:	<input type="text"/> Format: giturl#branch:dockerfile_location
Activation Key:	<input type="text"/> None
Custom Info Values:	<input type="text"/> Create additional custom info values
<input type="button" value="Create"/> <input type="button" value="Clear fields"/>	

2. 通过填写 **标 签** 字段提供映像配置文件的名称。



如果您的容器映像标记采用类似于 **myproject/myimage** 的格式，请确保您的映像储存注册表 URI 包含 **/myproject** 后缀。

3. 使用 dockerfile 作为 **映 像 类 型**。
4. 使用下拉菜单从 **目 标 映 像 储 存** 字段中选择您的注册表。
5. 在 **路 径** 字段中，键入 GitHub、GitLab 或 BitBucket 软件源 URL。该 URL 应该是 http、https 或令牌身份验证 URL。使用以下格式之一：

GitHub 路径选项

- GitHub 单用户项目软件源

```
https://github.com/USER/project.git#branchname:folder
```

- GitHub 组织项目软件源

```
https://github.com/ORG/project.git#branchname:folder
```

- GitHub 令牌身份验证

如果您的 git 软件源是专用的，请修改配置文件的 URL 以包含身份验证。使用以下 URL 格式通过 GitHub 令牌进行身份验证：

```
https://USER:<身份验证令牌>@github.com/USER/project.git#master:/container
```

GitLab 路径选项

- GitLab 单用户项目软件源

```
https://gitlab.example.com/USER/project.git#master:/container/
```

- GitLab 组项目软件源

```
https://gitlab.example.com/GROUP/project.git#master:/container/
```

- GitLab 令牌身份验证

如果您的 git 软件源是专用的且不可公开访问，则需要修改配置文件的 git URL 以包含身份验证。使用以下 URL 格式通过 GitLab 令牌进行身份验证：

```
https://gitlab-ci-token:<
身份验证令牌>@gitlab.example.com/USER/project.git#master:/container/
```



- 如果您未指定 git 分支，则默认会使用 **master** 分支。如果未指定 **folder**，则映像源（dockerfile 源）预期位于 GitHub 或 GitLab checkout 分支的根目录中。

- 选择一个 **激活密钥**。激活密钥可确保将使用配置文件的映像指派到正确的通道和软件包。



- 将激活密钥与映像配置文件关联后，可以确保使用该配置文件的任何映像都会使用正确的软件通道以及该通道中的任何软件包。

- 单击 **创建** 按钮。

示例 Dockerfile 源

<https://github.com/SUSE/manager-build-profiles> 上发布了可重复使用的映像配置文件



ARG 参数确保构建的映像与 Uyuni 提供的所需软件源相关联。**ARG** 参数还可用于构建不同于构建主机本身所用 SUSE Linux Enterprise Server 版本的 SUSE Linux Enterprise Server 映像版本。

例如：**ARG repo** 参数以及指向软件源文件的 **echo** 命令创建正确的路径，然后将其注入到所需通道版本的软件源文件中。

软件源由您指派到映像配置文件的激活密钥决定。

```
FROM registry.example.com/sles12sp2
MAINTAINER Tux Administrator "tux@example.com"

### 开始：这些行需要与 {productname} 配合使用

ARG repo
ARG cert
```

```

# 添加正确的证书
RUN echo "$cert" > /etc/pki/trust/anchors/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT.pem

# 更新证书信任储存
RUN update-ca-certificates

# 将软件源路径添加到映像
RUN echo "$repo" > /etc/zypp/repos.d/susemanager:dockerbuild.repo

### 结束：这些行需要与 {productname} 配合使用

# 添加打包脚本
ADD add_packages.sh /root/add_packages.sh

# 运行打包脚本
RUN /root/add_packages.sh

# 构建后从映像中去除软件源路径
RUN rm -f /etc/zypp/repos.d/susemanager:dockerbuild.repo

```


使用自定义信息键-值对作为 Docker Buildargs

您可以指派自定义信息键-值对，以将信息挂接到映像配置文件。此外，这些键-值对将作为 **buildargs** 传递给 Docker 构建命令。

有关可用自定义信息键和创建其他信息键的详细信息，请参见 [Reference > Systems](#)。

9.2.6. 构建映像

可通过两种方式构建映像。可以在左侧导航栏中选择 **映像 > 构建**，或单击 **映像 > 配置文件** 列表中的构建图标。



过程：构建映像

1. 选择 **映像 > 构建**。
2. 如果您不想使用默认的 **最新** 版本（仅与容器相关），而要使用其他版本，请添加不同的标记名称。
3. 选择 **构建配置文件** 和 **构建主机**。



请注意构建字段右侧的 **配置文件摘要**。在您选择构建配置文件后，有关所选配置文件的详细信息将显示在此区域中。

- 要安排构建，请单击 **构建** 按钮。

9.2.7. 导入映像

您可以导入和检查任意映像。在左侧导航栏中选择 **映像列表**。填写 **导入** 对话框的文本框。处理完成后，导入的映像将列在 **映像列表** 页面上。

过程：导入映像

- 在 **映像列表** 中，单击 **导入** 打开 **导入映像** 对话框。
- 在 **导入映像** 对话框中填写以下字段：

映像储存

要从中拉取映像进行检查的注册表。

映像名称

注册表中映像的名称。

映像版本

注册表中映像的版本。

构建主机

用于拉取和检查映像的构建主机。

激活密钥

激活密钥，它提供用于检查映像的软件通道的路径。

- 单击 **导入** 以确认。

随即会在数据库中创建映像项，并在 Uyuni 上安排 **检查映像** 操作。

处理完成后，您可以在 **映像列表** 中找到已导入的映像。它在 **构建** 列中显示了一个不同的图标，指示该映像已导入。也可以在映像的 **概览** 选项卡上看到已导入映像的状态图标。

9.2.8. 查错

下面是处理映像时存在的一些已知问题：

- 用于访问注册表或 git 软件源的 HTTPS 证书应通过自定义状态文件部署到客户端。
- 目前不支持使用 Docker 进行 SSH git 访问。

9.3. 操作系统映像

操作系统映像由 Kiwi 映像系统构建。输出映像可自定义，可以是 PXE、QCOW2、LiveCD 或其他类型的映像。

有关 Kiwi 构建系统的详细信息，请参见 [Kiwi 文档](#)。

9.3.1. 要求

Kiwi 映像构建功能适用于运行 SUSE Linux Enterprise Server 12 和 SUSE Linux Enterprise Server 11 的 Salt 客户端。

必须可在以下位置之一访问 Kiwi 映像配置文件和配置脚本：

- Git 软件源
- HTTP 托管 tarball
- 本地构建主机目录

有关 git 提供的完整 Kiwi 软件源的示例，请参见 <https://github.com/SUSE/manager-build-profiles/tree/master/OSImage>



对于运行使用 Kiwi 构建的操作系统映像的主机，至少需要提供 1 GB RAM。具体所需磁盘空间取决于映像的实际大小。有关详细信息，请参见底层系统的文档。



构建主机必须是 Salt 客户端。不要将构建主机作为传统客户端安装。

9.3.2. 创建构建主机

要使用 Uyuni 构建各种映像，请创建并配置一个构建主机。操作系统映像构建主机是在 SUSE Linux Enterprise Server 15 (SP2 或更高版本)、SUSE Linux Enterprise Server 12 (SP3 或更高版本) 或 SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 上运行的 Salt 客户端。

此过程将指导您完成构建主机的初始配置。



构建主机上的操作系统必须与目标映像上的操作系统匹配。

例如，在运行 SUSE Linux Enterprise Server 15 (SP2 或更高版本) 操作系统版本的构建主机上构建基于 SUSE Linux Enterprise Server 15 的映像。在运行 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 或 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 操作系统版本的构建主机上构建基于 SUSE Linux Enterprise Server 12 的映像。在运行 SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 操作系统版本的构建主机上构建基于 SUSE Linux Enterprise Server 11 的映像。

无法实现跨体系结构的构建。例如，必须在运行 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 的 Raspberry PI (aarch64 体系结构) 构建主机上构建 Raspberry PI SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 映像。

在 Uyuni Web UI 中配置构建主机：

1. 在 **系统** > **概览** 页面中选择要指定为构建主机的客户端。

2. 导航到系统细节，属性选项卡，为附加系统类型启用操作系统映像构建主机。选择更新属性。

The screenshot shows the 'Edit System Details' page for a system named 'd186.suse.de'. The 'Properties' tab is selected. Under the 'Add-On System Types' section, the 'OS Image Build Host' checkbox is checked. The 'Description' field contains the text 'OS Image Build Host (for KIWI images)'. Other fields like Facility Address, City, State/Province, Country, and Building are empty or have placeholder text.

3. 导航到系统细节，软件，软件通道，根据构建主机版本启用所需的软件通道。

- SUSE Linux Enterprise Server 11 构建主机需要 Uyuni 客户端工具（**SLE-Manager-Tools11-Pool** 和 **SLE-Manager-Tools11-Updates**）。
- SUSE Linux Enterprise Server 12 构建主机需要 Uyuni 客户端工具（**SLE-Manager-Tools12-Pool** 和 **SLE-Manager-Tools12-Updates**）。
- SUSE Linux Enterprise Server 15 构建主机需要 SUSE Linux Enterprise Server 模块 **SLE-Module-DevTools15-SP2-Pool** 和 **SLE-Module-DevTools15-SP2-Updates**。

4. 通过应用 **Highstate** 安装 Kiwi 和所有必需的软件包。在系统细节页面中选择状态，**Highstate**，然后单击应用 **Highstate**。或者，从 Uyuni Server 命令行应用 Highstate：

```
salt '$your_client' state.highstate
```

Uyuni Web 服务器公共证书 RPM

构建主机置备将 Uyuni 证书 RPM 复制到构建主机。此证书用于访问 Uyuni 提供的软件源。

该证书由 **mgr-package-rpm-certificate-osimage** 打包脚本打包在 RPM 中。在全新安装 Uyuni 期间会自动调用该打包脚本。

当您升级 **spacewalk-certs-tools** 软件包时，升级方案会使用默认值调用该打包脚本。但是，如果证书路径已更改或不可用，请在升级过程完成后使用 **--ca-cert-full-path <证书路径>** 手动调用该打包脚本。

列表 2. 打包脚本调用示例

```
/usr/sbin/mgr-package-rpm-certificate-osimage --ca-cert-full-path
/root/ssl-build/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT
```

包含证书的 RPM 软件包储存在 Salt 可访问的目录中，例如：

```
/usr/share/susemanager/salt/images/rhn-org-trusted-ssl-cert-osimage-1.0-
1.noarch.rpm
```

包含证书的 RPM 软件包在本地构建主机软件源中提供：

```
/var/lib/Kiwi/repo
```

 在构建源中指定包含 Uyuni SSL 证书的 RPM 软件包，并确保您的 Kiwi 配置包含 `rhn-org-trusted-ssl-cert-osimage` 作为 `bootstrap` 部分中必需的软件包。

列表 3. config.xml



```
...
<packages type="bootstrap">
  ...
    <package name="rhn-org-trusted-ssl-cert-osimage"
bootinclude="true" />
  </packages>
...

```

9.3.3. 为操作系统映像创建激活密钥

创建与通道（在构建映像时操作系统映像可将其用作软件源）关联的激活密钥。

必须提供激活密钥才能构建操作系统映像。



 **SUSE Manager Default**。
要构建操作系统映像，需要一个与通道关联的激活密钥，但该通道不能是 **SUSE Manager Default**。

Create Activation Key

Activation Key Details

Systems registered with this activation key will inherit the settings listed below.

Description:

Use this to describe what kind of settings this key will reflect on systems that use it. If left blank, this field will be filled in 'None'.

Key:

Activation key can contains only numbers [0-9], letters [a-z A-Z], '.', '_' and '-'.

Leave blank for automatic key generation. Note that the prefix is an indication of the SUSE Manager organization the key is associated with.

Usage:

Leave blank for unlimited use.

Base Channel:

Choose "SUSE Manager Default" to allow systems to register to the default SUSE Manager provided channel that corresponds to the installed SUSE Linux version. Instead of the default, you may choose a particular SUSE provided channel or a custom base channel, but if a system using this key is not compatible with the selected channel, it will fall back to its SUSE Manager Default channel.

Add-On System Types:

- Container Build Host
- Virtualization Host

Contact Method:

Universal Default:

Tip: Only one universal default activation key may be set for this organization. By setting this key as universal default, you will remove universal default status from the current universal default key if it exists. If this key is set as universal default, then newly-registered systems to your organization will inherit the properties of this key.

Create Activation Key

- 在 Web UI 中，选择 **系统 > 激活密钥**。
- 单击 **创建密钥**。
- 输入 **说明** 和 **密钥名称**，并使用下拉框选择要与该密钥关联的 **基础通道**。
- 使用 **创建激活密钥** 确认。

有关详细信息，请参见 [\[bp.key.management\]](#)。

9.3.4. 创建映像储存

操作系统映像可能需要大量储存空间。因此，我们建议将操作系统映像储存放在其自身所在的分区上或 Btrfs 子卷上，并与根分区分开。默认情况下，映像储存位于 `/srv/www/os-images`。



- 目前不支持 Kiwi 构建类型的用于构建系统映像、虚拟映像和其他映像的映像储存。
- 映像始终储存在 `/srv/www/os-images/<组织 ID>` 中，可通过 HTTP/HTTPS <https://<SUSE Manager 主机>/os-images/<组织 ID>> 访问。

9.3.5. 创建映像配置文件

使用 Web UI 管理映像配置文件。

The screenshot shows a web-based interface titled 'Image Profiles'. At the top right are 'Refresh' and '+ Create' buttons. Below them is a search bar and a dropdown for 'Items per page' set to 25. A message says 'There are no entries to show.' and 'Page 1 of 1'.

过程：创建映像配置文件

- 要创建映像配置文件，请在 **映像**，**配置文件** 中选择，然后单击 **[创]建**。

The screenshot shows the 'Edit Image Profile' form for 'SUSE-MicroOS-Default'. It includes fields for Label (SUSE-MicroOS-Default), Image Type (Kiwi), Target Image Store (SUSE Manager OS Image Store), Config URL (https://github.com/SUSE/manager-build-profiles#master:OSImage/SUSE-MicroOS50), Kiwi options (--profile Default), Activation Key (1-image), and Custom Info Values (Select...). Buttons at the bottom include 'Update' and 'Clear fields'.

- 在 **标 签** 字段中，提供 **映 像 配 置 文 件** 的名称。

- 使用 **Kiwi** 作为 **映 像 类 型**。

- 系统会自动选择映像储存。

- 输入指向包含 Kiwi 配置文件的目录的 **配 置 URL**：

- a. git URI
- b. HTTPS tarball
- c. 构建主机本地目录的路径

- 根据需要输入 **Kiwi 选 项**。如果 Kiwi 配置文件指定了多个配置文件，请使用 **--profile** 名 称>选择活动配置文件。有关其他选项，请参见 Kiwi 文档。

- 选择一个 **激 活 密 钥**。激活密钥可确保将使用配置文件的映像指派到正确的通道和软件包。



将激活密钥与映像配置文件相关联，以确保映像配置文件使用正确的软件通道和任何软件包。

- 选择 **[创]建** 按钮以确认。

源格式选项

- 指向软件源的 git/HTTP(S) URL

指向要构建的映像的源所在 git 软件源的 URL。根据软件源的布局，该 URL 可能是：

```
https://github.com/SUSE/manager-build-profiles
```

可以在 URL 中的 `#` 字符后面指定一个分支。此示例使用了 `master` 分支：

```
https://github.com/SUSE/manager-build-profiles#master
```

可以在 `:` 字符后面指定包含映像源的目录。此示例使用了 `OSImage/POS_Image-JeOS6`：

```
https://github.com/SUSE/manager-build-profiles#master:OSImage/POS_Image-JeOS6
```

- 指向 tarball 的 HTTP(S) URL

指向托管在 Web 服务器上的 tar 存档（压缩或未压缩）的 URL。

```
https://myimagesourceserver.example.org/MyKiwiImage.tar.gz
```

- 构建主机上的目录的路径

输入包含 Kiwi 构建系统源的目录的路径。此目录必须在选定的构建主机上存在。

```
/var/lib/Kiwi/MyKiwiImage
```

9.3.5.1. Kiwi 源的示例

Kiwi 源至少包含 `config.xml`。通常其中还有 `config.sh` 和 `images.sh`。源还可以包含要安装在 `root` 子目录下的最终映像中的文件。

有关 Kiwi 构建系统的信息，请参见 [Kiwi 文档](#)。

SUSE 在 [SUSE/manager-build-profiles](#) 公共 GitHub 软件源中提供了功能齐备的映像源的示例。

列表 4. JeOS config.xml 示例

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<image schemaversion="6.1" name="POS_Image_JeOS6">
```

```

<description type="system">
    <author>Admin User</author>
    <contact>noemail@example.com</contact>
    <specification>SUSE Linux Enterprise 12 SP3 JeOS</specification>
</description>
<preferences>
    <version>6.0.0</version>
    <packagemanager>zypper</packagemanager>
    <bootsplash-theme>SLE</bootsplash-theme>
    <bootloader-theme>SLE</bootloader-theme>

    <locale>en_US</locale>
    <keytable>us.map.gz</keytable>
    <timezone>Europe/Berlin</timezone>
    <hwclock>utc</hwclock>

    <rpm-excludedocs>true</rpm-excludedocs>
    <type boot="saltboot/suse-SLES12" bootloader="grub2"
checkprebuilt="true" compressed="false" filesystem="ext3" fsmountoptions
="acl" fsnocheck="true" image="pxe" kernel cmdline="quiet"></type>
</preferences>
<!-- CUSTOM REPOSITORY
<repository type="rpm-dir">
    <source path="this://repo"/>
</repository>
-->
<packages type="image">
    <package name="patterns-sles-Minimal"/>
    <package name="aaa_base-extras"/> <!-- wouldn't be SUSE without
that ;--) -->
    <package name="kernel-default"/>
    <package name="salt-minion"/>
    ...
</packages>
<packages type="bootstrap">
    ...
    <package name="sles-release"/>
    <!-- this certificate package is required to access {productname}
repositories
        and is provided by {productname} automatically -->
    <package name="rhn-org-trusted-ssl-cert-osimage" bootinclude=
"true"/>

</packages>
<packages type="delete">

```

```

<package name="mtools"/>
<package name="initvioicons"/>
...
</packages>
</image>

```

9.3.6. 构建映像

可以使用 Web UI 以两种方式构建映像。选择**映像**，**构建**，或单击**映像**，**配置文件**列表中的构建图标。

过程：构建映像

1. 选择**映像**，**构建**。
2. 如果您不想使用默认的**最新**版本（仅适用于容器），而要使用其他版本，请添加不同的标记名称。
3. 选择**映像配置文件**和**构建主机**。



构建字段右侧会显示**配置文件摘要**。在您选择构建配置文件后，有关所选配置文件的详细信息将显示在此处。

4. 要安排构建，请单击**构建**按钮。



在映像构建过程中，构建服务器无法运行任何形式的自动挂载程序。如果适用，请确保不要以 root 身份运行 Gnome 会话。如果某个自动挂载程序正在运行，则映像构建可以成功完成，但映像的校验和将会不同，从而导致失败。

成功构建映像后，检查阶段随即开始。在检查阶段，SUSE Manager 会收集有关映像的信息：

- 映像中安装的软件包列表
- 映像的校验和
- 映像类型和其他映像细节



如果构建的映像类型是**PXE**，则还会生成一个 Salt pillar。映像 pillar 储存在数据库中，Salt 子系统可以访问有关生成的映像的细节。细节包括映像文件所在位置和提供映像文件的位置、映像校验和、网络引导所需的信息，等等。

生成的 pillar 可供所有连接的客户端使用。

9.3.7. 查错

构建映像需要完成几个相关的步骤。如果构建失败，调查 Salt 状态结果和构建日志可能有助于识别失败原因。构建失败时，可以执行以下检查：

- 构建主机是否可以访问构建源
- 构建主机和 Uyuni 服务器上是否为映像提供了足够的磁盘空间
- 激活密钥是否关联了正确的通道
- 使用的构建源是否有效
- 包含 Uyuni 公共证书的 RPM 软件包是否是最新的，并已在路径 `/usr/share/susemanager/salt/images/rhn-org-trusted-ssl-cert-osimage-1.0-1.noarch.rpm` 下提供。有关如何刷新公共证书 RPM 的详细信息，请参见 [创建构建主机](#)。

9.3.8. 限制

本节包含使用映像时存在的一些已知问题。

- 用于访问 HTTP 源或 git 软件源的 HTTPS 证书应通过自定义状态文件部署到客户端，或手动进行配置。
- 不支持导入基于 Kiwi 的映像。

9.4. 构建的映像列表

要列出可用的已构建映像，请选择 **映像 > 映像列表**。此时会显示所有映像的列表。

Type	Name	Version	Revision	Updates	Patches	Packages	Build	Last Modified	Actions
Container Image	suse_key	latest	15	0	0	0	21 hours ago		
OS Image	Building profile: suse_os_image	-	1	0	0	0	2 days ago		
OS Image	POS_Image_JeOS7_uyuni	7.0.0	1	0	0	0	5 days ago		

显示的映像相关数据包括映像的 **名称**、**版本**、**修订版** 和构建 **状态**。还可以查看映像更新状态，以及可能适用于该映像的补丁和软件包更新列表。

对于操作系统映像，**名称** 和 **版本** 字段值源自动，在成功完成构建后会更新。在构建期间或构建失败后，这些字段会根据配置文件名称显示一个临时名称。

修订版 会在每次成功构建后自动递增。对于操作系统映像，多个修订版可以在储存中共存。

对于容器映像，储存中只会保存最新版本。有关旧修订版（软件包、补丁等）的信息将会保留，可以使用 **显示**

过时项 复选框列出这些修订版。

单击映像上的  按钮会显示一个详细视图。详细视图包含相关补丁的确切列表、映像中安装的所有软件包的列表和构建日志。

单击  按钮会从列表中删除映像。同时还会删除操作系统映像储存中关联的pillar和文件，以及过时的修订版。



仅当构建后的检查状态为成功时，才会显示补丁和软件包列表。

Chapter 10. 基础结构维护任务

如果您使用安排的停机时段，可能发现很难记住在 Uyuni Server 发生这种事关重大的停机之前、期间和之后您要做的所有事情。Uyuni Server 相关系统（例如服务器间同步从属服务器或 Uyuni Proxy）也会受到影响，必须在日程安排中将其考虑在内。

SUSE 建议您始终将 Uyuni 基础结构保持更新状态。这包括服务器、代理和构建主机。如果不使 Uyuni Server 保持更新状态，可能无法在必要时更新环境的某些部分。

本章提供了一份停机时段核对清单，其中包含有关执行每个步骤的更多信息的链接。

10.1. 服务器

1. 应用最新更新。请参见 **Installation-and-upgrade > Server-intro**。
2. 根据需要升级到最新服务包。
3. 运行 `spacewalk-service status` 并检查所有必需的服务是否已正常运行。

有关数据库纲要升级和 PostgreSQL 迁移的信息，请参见 **Installation-and-upgrade > Db-intro**。

可以使用软件包管理器安装更新。有关使用 YaST 的信息，请参见 <https://documentation.suse.com/sles/15-SP3/html/SLES-all/cha-onlineupdate-you.html>。有关使用 `zypper` 的信息，请参见 <https://documentation.suse.com/sles/15-SP3/html/SLES-all/cha-sw-cl.html#sec-zypper>。

默认会为 Uyuni Server 配置并启用多个更新通道。新软件包和更新的软件包会自动变为可用状态。

10.1.1. 客户端工具

当服务器更新时，请考虑同时更新客户端上的某些工具。并非一定要更新客户端上的 `salt-minion`、`zypper` 和其他相关管理软件包，但一般情况下最好这样做。例如，服务器上的维护更新可能会引入新的 Salt 主版本。然后，Salt 客户端有一段时间可以继续正常运行，但后来可能会出现问题。为了避免这种情况，在适当的情况下请务必更新 `salt-minion` 软件包。SUSE 确保始终可以安全更新 `salt-minion`。

10.2. 服务器间同步从属服务器

如果您使用服务器间同步从属服务器，请在 Uyuni Server 更新完成后对其进行更新。

有关服务器间同步的详细信息，请参见 **Administration > Iss**。

10.3. 监视服务器

如果您使用 Prometheus 监视服务器，请在 Uyuni Server 更新完成后对其进行更新。

有关监视的详细信息，请参见 **Administration > Monitoring**。

10.4. 代理

Uyuni Server 更新完成后，代理应会立即更新。

一般情况下，不支持运行与其他版本上的服务器相连接的代理。唯一的例外情况是在更新期间，预期首先会更新服务器，因此代理可能暂时运行旧版本。

尤其是从版本 4.0 迁移到版本 4.1 时，请先升级服务器，然后再升级任何代理。

有关详细信息，请参见 [Installation-and-upgrade > Proxy-intro](#)。

Chapter 11. 服务器间同步

如果您安装了多个 Uyuni，需要确保它们在内容和权限方面保持一致。服务器间同步 (ISS) 允许连接两个或更多个 Uyuni Server 并使它们保持最新。

要设置 ISS，需要将一个 Uyuni Server 定义为主服务器，将另一个定义为从属服务器。如果配置有冲突，系统会优先使用主服务器配置。



- ISS 主服务器之所以称为主服务器，只因为其上挂接了从属服务器。这意味着，需要首先通过定义其从属服务器来设置 ISS 主服务器。然后通过将 ISS 从属服务器挂接到主服务器来设置从属服务器。

过程：设置 ISS 主服务器

- 在 Uyuni Web UI 中，导航到管理 > ISS 配置 > 主服务器设置，然后单击 **添加新的从属服务器**。
- 在 **编辑从属服务器细节** 对话框中，为 ISS 主服务器的第一个从属服务器提供以下细节：
 - 在 **从属服务器的完全限定域名** 字段中，输入 ISS 从属服务器的 FQDN。例如：`server2.example.com`。
 - 选中 **允许从属服务器同步？** 复选框以启用从属服务器与主服务器的同步。
 - 选中 **将所有组织同步到从属服务器？** 复选框以将所有组织同步到此从属服务器。
- 单击 **创建** 以添加 ISS 从属服务器。
- 在 **允许导出所选组织** 部分，选中您要允许在其中将此从属服务器导出到主服务 **组织**，然后单击 **组织**。

在设置 ISS 从属服务器之前，需要确保拥有适当的 CA 证书。

过程：将主服务器 CA 证书复制到 ISS 从属服务器

- 在 ISS 主服务器上的 `/srv/www/htdocs/pub/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT` 中找到 CA 证书，并创建一个可传输到 ISS 从属服务器的副本。
- 在 ISS 从属服务器上，将 CA 证书文件保存到 `/etc/pki/trust/anchors/` 目录。

复制证书后，可以设置 ISS 从属服务器。

过程：设置 ISS 从属服务器

- 在 Uyuni Web UI 中，导航到管理 > ISS 配置 > 从属服务器设置，然后单击 **添加新的主服务器**。
- 在 **新主服务器细节** 对话框中，为用作 ISS 主服务器的服务器提供以下细节：
 - 在 **主服务器的完全限定域名** 字段中，输入此从属服务器的 QDN。例如：`server1.example.com`。
 - 在此 **主服务器证书的文件名** 字段中，输入证书在主服务器上的绝对路径。此路径应是 `/etc/pki/trust/anchors/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT`。
- 单击 **添加新的主服务器** 将 ISS 从属服务器添加到此主服务器。

过程：完成 ISS 设置

- 在 ISS 从属服务器上的命令提示符下，与 ISS 主服务器同步：

```
mgr-inter-sync
```

- 可选：要同步单个通道，请使用以下命令：

```
mgr-inter-sync -c <通道名称>
```

- 在 Uyuni Web UI 中，导航到管理 > ISS 配置 > 配置主-从属服务器映射，并选择要同步的组织。

11.1. 服务器间同步 - 版本 2

如果您安装了多个 Uyuni，有时需要在服务器之间复制内容。使用服务器间同步 (ISS) 可以导出一台服务器（源）的数据，并将其导入另一台（目标）服务器。这对于中心部署方案或断开连接的设置很有用。



在第 2 版 ISS 实现中，SUSE 去除了主/从概念。可以在任何 Uyuni 服务器之间朝任一方向导出和导入内容。

11.1.1. 安装 ISS 软件包

要使用 ISS，需要在源服务器和目标服务器上安装 `inter-server-sync` 软件包。

11.1.2. 内容同步

过程：导出源服务器上的数据

- 在源服务器上的命令行中执行 ISS export 命令。`-h` 选项可提供详细帮助：

```
inter-server-sync export -h
```

导出过程会创建一个输出目录，其中包含导入过程所需的所有数据。

过程：将导出目录复制到目标服务器

- 需要将源服务器中的内容同步到目标服务器。在命令行中，以 root 身份执行以下命令：

```
rsync -r <导出目录的路径> root@<目标服务器>:~/
```

复制所有内容后，开始导入这些内容。

过程：在目标服务器上导入数据

- 在目标服务器上的命令行中执行 ISS import 命令。`-h` 选项可提供详细帮助：

```
inter-server-sync import -h
```

11.1.3. 数据库连接配置

默认会从 `/etc/rhn/rhn.conf` 装载数据库连接配置。可以使用参数 `--serverConfig` 覆盖属性文件位置。

11.1.4. 已知限制

- 源服务器和目标服务器需使用同一版本
- 导出和导入组织应该同名

Chapter 12. SUSE Manager 的在线增补

执行内核更新通常需要重引导系统。应尽早应用公共漏洞和暴露 (CVE) 补丁，但如果无法承受停机，可以使用在线增补来注入这些重要更新，这样就不需要重引导。

对于 SLES 12 和 SLES 15，设置在线增补的过程略有不同。本章将阐述适用于这两个版本的过程。

12.1. 设置在线增补通道

每次更新完整的内核软件包后都需要重引导。因此，必须确保使用在线增补的客户端在它们所指派到的通道中没有可用的更新内核。使用在线增补的客户端包含在线增补通道中正在运行的内核的更新。

可通过两种方式管理在线增补通道：

使用内容生命周期管理克隆产品树，并去除比正在运行的版本更新的内核版本。[content-lifecycle-examples.pdf](#) 中介绍了此过程。这是建议的解决方法。

或者，可以使用 `spacewalk-manage-channel-lifecycle` 工具。此过程更偏向于手动操作，需要使用命令行工具以及 Web UI。本节针对 SLES 15 SP1 介绍了此过程，但内容同样适用于 SLE 12 SP4 或更高版本。

12.1.1. 为在线增补使用 spacewalk-manage-channel-lifecycle

克隆的供应商通道应该带有前缀 `dev`（表示开发）、`testing` 或 `prod`（表示生产）。在此过程中，您将创建一个 `dev` 克隆通道，然后将该通道升级为 `testing`。

过程：克隆在线增补通道

1. 在客户端上的命令提示符下，以 root 身份获取当前软件包通道树：

```
# spacewalk-manage-channel-lifecycle --list-channels
Spacewalk Username: admin
Spacewalk Password:
Channel tree:

1. sles15-sp3-pool-x86_64
  \__ sle-live-patching15-pool-x86_64-sp3
  \__ sle-live-patching15-updates-x86_64-sp3
  \__ sle-manager-tools15-pool-x86_64-sp3
  \__ sle-manager-tools15-updates-x86_64-sp3
  \__ sles15-sp3-updates-x86_64
```

2. 结合 `init` 参数使用 `spacewalk-manage-channel` 命令自动创建原始供应商通道的新开发克隆版本：

```
spacewalk-manage-channel-lifecycle --init -c sles15-sp3-pool-x86_64
```

3. 检查通道列表中是否提供了 **dev-sles15-sp3-updates-x86_64**。

检查创建的 **dev** 克隆通道，并去除任何需要重引导的内核更新。

过程：从克隆的通道中去除非在线内核补丁

1. 从系统，系统列表中选择客户端以检查当前内核版本，并记下 **内核** 字段中显示的版本。
2. 在 Uyuni Web UI 中，从系统，概述中选择客户端，导航到软件，管理，通道选项卡，然后选择 **dev-sles15-sp3-updates-x86_64**。导航到 补丁 选项卡，然后单击 **[列] [出] [去] [除] [补] [丁]**。
3. 在搜索栏中键入 **内核**，并识别与您的客户端当前使用的内核匹配的内核版本。
4. 去除所有比当前安装的内核更新的内核版本。

现已为您的通道设置了在线增补，可将其升级为 **testing**。在此过程中，您还将随时可应用的在线增补子通道添加到了客户端。

过程：升级在线增补通道

1. 在客户端上的命令提示符下，以 **root** 身份将 **dev-sles15-sp3-pool-x86_64** 通道升级并克隆到新的 **testing** 通道：

```
# spacewalk-manage-channel-lifecycle --promote -c dev-sles15-sp3-pool-x86_64
```

2. 在 Uyuni Web UI 中，从系统，概览中选择客户端，然后导航到软件，软件通道选项卡。
3. 选中新的 **test-sles15-sp3-pool-x86_64** 自定义通道以更改基础通道，并选中两个相应的在线增补子通道。
4. 单击 **[下] [一] [步]**，确认细节正确，然后单击 **[确] [认]** 以保存更改。

现在可以选择和查看可用的 CVE 补丁，并通过在线增补应用这些重要的内核更新。

12.2. SLES 15 上的在线增补

在 SLES 15 和更高版本的系统上，可以通过 **klp livepatch** 工具管理在线增补。

在开始之前，请确保：

- Uyuni 已完全更新。
- 您有一个或多个运行 SLES 15 (SP1 或更高版本) 的 Salt 客户端。
- 您的 SLES 15 Salt 客户端已注册到 Uyuni。
- 您有权访问适合您的体系结构的 SLES 15 通道，包括一个或多个在线增补子通道。
- 客户端已完全同步。
- 将客户端指派到为在线增补准备的克隆通道。有关准备工作的详细信息，请参见 **Administration > Live-patching-channel-setup**。

过程：设置在线增补

- 从系统，概览中选择您要使用在线增补管理的客户端，然后导航到软件，软件包，安装选项卡。搜索 kernel-livepatch 软件包并安装。

Package Name	Architecture
kernel-livepatch-4_12_14-195-default-4-10.1	x86_64
<input checked="" type="checkbox"/> kernel-livepatch-4_12_14-197_10-default-1-3.3.1	x86_64
kernel-livepatch-4_12_14-197_4-default-3-2.1	x86_64
kernel-livepatch-4_12_14-197_7-default-2-2.1	x86_64
kernel-livepatch-tools-1.1-9.5	x86_64
kernel-livepatch-tools-devel-1.1-9.5	x86_64

- 应用 Highstate 以启用在线增补，然后重引导客户端。
- 对您要使用在线增补管理的每个客户端重复上述过程。
- 要检查是否已正确启用在线增补，请从系统列表中选择客户端，并确保 在线 补丁 出现在 内核 字段中。

过程：将在线补丁应用于内核

- 在 Uyuni Web UI 中，从系统，概览中选择客户端。屏幕顶部的横幅显示了客户端可用的关键和非关键软件包数量：

System Status

! Software Updates Available Critical: 1 Non-Critical: 2 Packages: 3

- 单击 关键 查看可用的关键补丁列表。
- 选择其摘要显示为 重要：Linux 内核的安全更新 的任何补丁。安全 bug 还包含其 CVE 编号（如果适用）。
- 可选：如果您知道要应用的补丁的 CVE 编号，可以在 审计，CVE 审计 中搜索该补丁，并将它应用于任何需要它的客户端。

· 并非所有内核补丁都是在线补丁。非在线内核补丁由 安全 盾牌图标旁边的 需要 重引 导 图标表示。这些补丁在应用后始终需要重引导。



- 并非所有安全问题都可以通过应用在线补丁来解决。某些安全问题只能通过应用完整内核更新来解决，并需要重引导。针对这些问题指派的 CVE 编号不包含在在线补丁中。CVE 审计会显示此要求。

12.3. SLES 12 上的在线增补

在 SLES 12 系统上，可以通过 kGraft 管理在线增补。有关 kGraft 用法等详细信息，请参见 <https://documentation.suse.com/sles/12-SP4/html/SLES-all/cha-kgraft.html>。

在开始之前，请确保：

- Uyuni 已完全更新。
- 您有一个或多个运行 SLES 12 (SP1 或更高版本) 的 Salt 客户端。
- 您的 SLES 12 Salt 客户端已注册到 Uyuni。
- 您有权访问适合您的体系结构的 SLES 12 通道，包括一个或多个在线增补子通道。
- 客户端已完全同步。
- 将客户端指派到为在线增补准备的克隆通道。有关准备工作的详细信息，请参见 **Administration > Live-patching-channel-setup**。

过程：设置在线增补


- 从系统 > 概览中选择您要使用在线增补管理的客户端，然后在系统细节页面上导航到软件 > 软件包 > 安装选项卡。搜索 **kgraft** 软件包并安装。

Package Name	Architecture
kgraft-1.0-22.1	x86_64
kgraft-dev-1.0-22.1	x86_64
kgraft-manual_en-12.8.2	noarch
kgraft-patch-3_12_32-25-default-1.2.7	x86_64
kgraft-patch-3_12_32-25-xen-1.2.7	x86_64

- 应用 Highstate 以启用在线增补，然后重引导客户端。
- 对您要使用在线增补管理的每个客户端重复上述过程。
- 要检查是否已正确启用在线增补，请从系统列表中选择客户端，并确保 在线 增 补 出现在 内 核 字段中。

过程：将在线补丁应用于内核

- 在 Uyuni Web UI 中，从系统 > 概览中选择客户端。屏幕顶部的横幅显示了客户端可用的关键和非关键软件包数量：



2. 单击 **关键** 查看可用的关键补丁列表。
3. 选择其摘要显示为 **重要 : Linux 内核的安全更新** 的任何补丁。安全 bug 还包含其 CVE 编号（如果适用）。
4. 可选：如果您知道要应用的补丁的 CVE 编号，可以在**审计 > CVE 审计**中搜索该补丁，并将它应用于任何需要它的客户端。



- 并非所有内核补丁都是在线补丁。非在线内核补丁由 **安全** 盾牌图标旁边的 **需要重引导** 图标表示。这些补丁在应用后始终需要重引导。
- 并非所有安全问题都可以通过应用在线补丁来解决。某些安全问题只能通过应用完整内核更新来解决，并需要重引导。针对这些问题指派的 CVE 编号不包含在线补丁中。CVE 审计会显示此要求。

Chapter 13. 维护时段

使用 Uyuni 中的维护时段功能，可以将操作安排在预定的维护时段执行。如果您创建了维护时段日程安排并将其应用于客户端，则无法在指定的时段以外执行某些操作。



维护时段的工作方式不同于系统锁定。系统锁可按需打开或关闭，而维护时段则是定义允许执行操作的时间段。此外，允许和受限的操作也不相同。有关系统锁的详细信息，请参见 [Client-configuration > System-locking](#)。

维护时段需要日历和日程安排。日历定义维护时段事件（包括重复性事件）的日期和时间，并且必须采用 **ical** 格式。日程安排使用日历中定义的事件来创建维护时段。必须创建一个要上载的 **ical** 文件，或链接到 **ical** 文件以创建日历，然后才能创建日程安排。

创建日程安排后，可将其指派给已注册到 Uyuni Server 的客户端。指派有维护日程安排的客户端在维护时段以外无法运行受限操作。

受限操作会对客户端进行重大修改，可能导致客户端停止运行。受限操作的一些示例包括：

- 软件包安装
- 客户端升级
- 产品迁移
- Highstate 应用（针对 Salt 客户端）

非受限操作属于次要操作，一般认为它们是安全的，不太可能会在客户端上造成问题。非受限操作的一些示例包括：

- 软件包配置文件更新
- 硬件刷新
- 订阅软件通道

在开始之前，必须创建一个要上载的 **ical** 文件，或链接到 **ical** 文件以创建日历。可以在您偏好的日历工具（例如 Microsoft Outlook、Google Calendar 或 KOrganizer）中创建 **ical** 文件。

过程：上载新的维护日历

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到 **日程安排 > 维护时段 > 日历**，然后单击 **创建**。
2. 在 **日历名称** 部分，为日历键入一个名称。
3. 提供 **ical** 文件的 URL，或直接上载该文件。
4. 单击 **创建** **日历** 以保存您的日历。

过程：创建新的日程安排

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到 **日程安排 > 维护时段 > 日程安排**，然后单击 **创建**。
2. 在 **日程安排名称** 部分，为日程安排键入一个名称。

3. 可选：如果您的 **ical** 文件包含要应用于多个日程安排的事件，请选中 **多 个**。
4. 选择要指派到此日程安排的日历。
5. 单击 **创 建 日 程 安 排** 以保存您的日程安排。

过程：将日程安排指派到客户端

1. 在 UyunWeb UI 中，导航到 **系 统 列 表**，选择要将日程安排指派到的客户端，找到 **系 统 属 性** 面板，然后单击 **编 辑 这 些 属性** 或者，可以通过系统集管理器指派客户端，方法是导航到 **系 统 集 管 球** 并使用 **其 他 维 护 时 段** 选项卡。
2. 在 **编 辑 系 统 细 节** 页面中，找到 **维 护 日 程 安 排** 字段，然后选择要指派的日程安排的名称。
3. 单击 **更 新 属性** 以指派维护日程安排。



当您将新的维护日程安排指派到某个客户端时，可能已经为该客户端安排了一些受限操作，而这些操作现在可能与新的维护日程安排有冲突。如果发生这种情况，Web UI 会显示错误，并且您无法将该日程安排指派到该客户端。要解决此问题，请在指派日程安排 **取 消 受 影 响 的 选 项**。这样就会取消以前安排的与新维护日程安排冲突的所有操作。

创建维护时段后，可以安排要在维护时段内执行的受限操作，例如软件包升级。


过程：安排软件包升级

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到 **系 统 - 系 统 列 表**，选择要升级的客户端，然后转到 **软 件 - 软 件 包 - 升 级** 选项卡。
2. 从列表中选择要升级的软件包，然后单击 **升 级 软 件 包**。
3. 在 **维 护 时 段** 字段中，选择由客户端用来执行升级的维护时段。
4. 单击 **确 认** 以安排软件包升级。

13.1. 维护日程安排类型

创建日历时，该日历会包含许多事件，这些事件可能是一次性事件，也可能是重复性事件。每个事件包含一个 **摘 要** 字段。如果您要为一个日历创建多个维护日程安排，可以使用 **摘 要** 字段为每个日程安排指定事件。

例如，您可能想要为生产服务器创建一个日程安排，并为测试服务器创建另一个日程安排。在这种情况下，可以针对生产服务器的事件指定 **摘 要：生 产 服 务 器**，并针对测试服务器的事件指定 **摘 要：测 试 服 务 器**。



日程安排分为两种类型：“单”或“多”。如果您的日历包含应用于多个日程安排的事件，则您必须选择 **多**，并确保根据日历文件中使用的 **摘要** 字段为日程安排命名。

过程：创建多日程安排

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到 **日程安排**，**维护时段**，**日程安排**，然后单击 **[创建]**。
2. 在 **日程安排名称** 部分，键入日程安排的名称。确保此名称与日历的 **摘要** 字段匹配。
3. 选中 **多** 选项。
4. 选择要指派到此日程安排的日历。
5. 单击 **[创建]** **日程安排** 以保存您的日程安排。
6. 要创建下一个日程安排，请单击 **[创建]**。
7. 在 **日程安排名称** 部分，键入第二个日程安排的名称。确保此名称与第二个日历的 **摘要** 字段匹配。
8. 选中 **多** 选项。
9. 单击 **[创建]** **日程安排** 以保存您的日程安排。
10. 对需要创建的每个日程安排重复上述过程。

13.2. 受限制和非受限操作

本节包含受限和非受限操作的完整列表。

受限操作会对客户端进行重大修改，可能导致客户端停止运行。受限操作只能在维护时段内运行。受限操作包括：

- 软件包操作（例如安装、更新或去除软件包）
- 补丁更新
- 重引导客户端
- 回滚事务
- 配置管理更改任务

- 应用 Highstate (针对 Salt 客户端)
- 自动安装和重新安装
- 远程命令
- 产品迁移
- 群集操作



- 对于 Salt 客户端，可以随时通过导航到 **Salt** > **远程命令** 来直接运行远程命令。无论 Salt 客户端是否处于维护时段，都可以这样做。有关远程命令的详细信息，请参见 **Administration** > **Actions**。

非受限操作属于次要操作，一般认为它们是安全的，不太可能会在客户端上造成问题。如果某个操作不受限制，则它在定义上就是非受限操作，随时都可以运行。

Chapter 14. 使用 `mgr-sync`

需要在命令提示符下使用 `mgr-sync` 工具。此工具提供用于操作 Uyuni 的功能，而 Web UI 不一定提供这些功能。`mgr-sync` 的主要用途是连接到 SUSE Customer Center，检索产品和软件包信息，并准备好要与 Uyuni Server 同步的通道。

此工具应与 SUSE 支持订阅配合使用。openSUSE、CentOS 和 Ubuntu 等开源发行套件不需要此工具。

下表中列出了 `mgr-sync` 的可用命令和参数。请对 `mgr-sync` 命令使用以下语法：

```
mgr-sync [-h] [--version] [-v] [-s] [-d {1,2,3}]  
{list,add,refresh,delete}
```

表格 2. `mgr-sync` 命令

命令	说明	示例用法
list	列出通道、组织身份凭证或产品	<code>mgr-sync list channels</code>
add	添加通道、组织身份凭证或产品	<code>mgr-sync add channel <通道名称></code>
refresh	刷新产品、通道和订阅的本地副本	<code>mgr-sync refresh</code>
delete	从本地系统中删除现有的 SCC 组织身份凭证	<code>mgr-sync delete credentials</code>
sync	同步指定的通道，如果将通道名称留空，则请求提供名称	<code>mgr-sync sync channel <通道名称></code>

要查看特定于某个命令的完整选项列表，请使用以下命令：

```
mgr-sync <命令> --help
```

表格 3. `mgr-sync` 可选参数

选项	选项缩写	说明	示例用法
help	<code>h</code>	显示命令用法和选项	<code>mgr-sync --help</code>
version	不适用	显示当前安装的 <code>mgr-sync</code> 版本	<code>mgr-sync --version</code>
verbose	<code>v</code>	提供详细输出	<code>mgr-sync --verbose refresh</code>
store-credentials	<code>s</code>	将身份凭证储存在本地隐藏文件中	<code>mgr-sync --store-credentials</code>
debug	<code>d</code>	记录附加调试信息。需要指定级别 1、2、3。3 提供的调试信息量最多	<code>mgr-sync -d 3 refresh</code>

选项	选项缩写	说明	示例用法
no-sync	不适用	与 <code>add</code> 命令结合使用，以添加产品或通道，而无需开始同步	<code>mgr-sync --no-sync add <通道名称></code>

`mgr-sync` 的日志位于：

- `/var/log/rhn/mgr-sync.log`
- `/var/log/rhn/rhn_web_api.log`

Chapter 15. 使用 Prometheus 和 Grafana 进行监视

您可以使用 Prometheus 和 Grafana 监视 Uyuni 环境。Uyuni Server 和 Proxy 能够提供自我运行状况监视度量。您还可以在 Salt 客户端上安装和管理一些 Prometheus 导出器。

Prometheus 和 Grafana 软件包包含在以下发行套件的 Uyuni 客户端工具中：

- SUSE Linux Enterprise 12
- SUSE Linux Enterprise 15
- openSUSE Leap 15.x

需要在不包含 Uyuni Server 的计算机上安装 Prometheus 和 Grafana。我们建议使用受管 Salt SUSE 客户端作为监视服务器。不支持使用其他客户端作为监视服务器。

Prometheus 使用拉取机制提取度量，因此服务器必须能够与受监视客户端建立 TCP 连接。客户端上必须打开相应的端口，并且必须可以通过网络访问客户端。或者，您可以使用反向代理来建立连接。

15.1. Prometheus 和 Grafana

15.1.1. Prometheus

Prometheus 是一个开源监视工具，用于在时序数据库中记录实时度量。度量通过 HTTP 拉取，从而可以实现高性能和可伸缩性。

Prometheus 度量是时序数据，或者是属于同一个组或维度的带时间戳值。度量由其名称和一组标签唯一标识。

度量名称	标签	时间戳	值
http_requests_total{status="200", method="GET"}	@1557331801.111	42236	

每个受监视的应用程序或系统必须通过代码检测或 Prometheus 导出器按上述格式公开度量。

15.1.2. Prometheus 导出器

导出器是帮助将第三方系统中的度量作为 Prometheus 度量导出的库。每当无法直接使用 Prometheus 度量检测给定的应用程序或系统时，导出器就很有作用。可以在受监视主机上运行多个导出器以导出本地度量。

Prometheus 社区提供了官方导出器的列表，还有其他一些作为社区贡献内容提供的导出器。有关详细信息和导出器的详细列表，请参见 <https://prometheus.io/docs/instrumenting/exporters/>。

15.1.3. Grafana

Grafana 是一个数据可视化、监视和分析工具。它用于创建仪表板，其中的面板代表设置时间段内的特定度

量。Grafana 通常与 Prometheus 一起使用，但也支持 ElasticSearch、MySQL、PostgreSQL 和 Influx DB 等其他数据源。有关 Grafana 的详细信息，请参见 <https://grafana.com/docs/>。

15.2. 设置监视服务器

要设置监视服务器，需要安装 Prometheus 和 Grafana 并对其进行配置。

15.2.1. 安装 Prometheus

如果您的监视服务器是 Salt 客户端，则您可以使用 Uyuni Web UI 安装 Prometheus 软件包。否则，可以在监视服务器上手动下载并安装该软件包。Prometheus 软件也可用于 Uyuni Proxy 和 Uyuni for Retail Branch Server。



Prometheus 需要使用 POSIX 文件系统来储存数据。不支持不符合 POSIX 标准的文件系统，因此不支持 NFS 文件系统。

过程：使用 Web UI 安装 Prometheus

- 在 Uyuni Web UI 中，打开要在其中安装 Prometheus 的系统的细节页面，然后导航到 **配置模板集** 选项卡。
- 选中 **Prometheus** 复选框以启用监视配置模板集，然后单击 **保存**。
- 在顶部菜单中导航到 **Prometheus** 选项卡。
- 在 **Uyuni Server** 部分，输入有效的 Uyuni API 身份凭证。确保您输入的身份凭证允许访问您要监视的系统集。
- 根据需要自定义任何其他配置选项。
- 单击 **保存配置模板集**。
- 应用 Highstate 并确认它成功完成。
- 检查 Prometheus 界面是否正常装载。在浏览器中，使用端口 9090 导航到安装了 Prometheus 的服务器的 URL（例如 <http://example.com:9090>）。

有关监视配置模板集的详细信息，请参见 [Specialized-guides > Salt](#)。

过程：手动安装和配置 Prometheus

- 在监视服务器上，安装 **golang-github-prometheus-prometheus** 软件包：

```
zypper in golang-github-prometheus-prometheus
```

- 启用 Prometheus 服务：

```
systemctl enable --now prometheus
```

3. 检查 Prometheus 界面是否正常装载。在浏览器中，使用端口 9090 导航到安装了 Prometheus 的服务器的 URL（例如 <http://example.com:9090>）。
4. 打开配置文件 `/etc/prometheus/prometheus.yml` 并添加以下配置信息。请将 `server.url` 替换为您的 Uyuni 服务器 URL，并调整 `username` 和 `password` 字段以便与您的 Uyuni 身份凭证匹配。

```

# {productname} self-health metrics
scrape_configs:
- job_name: 'mgr-server'
  static_configs:
    - targets:
        - 'server.url:9100' # Node exporter
        - 'server.url:9187' # PostgreSQL exporter
        - 'server.url:5556' # JMX exporter (Tomcat)
        - 'server.url:5557' # JMX exporter (Taskomatic)
        - 'server.url:9800' # Taskomatic
    - targets:
        - 'server.url:80' # Message queue
  labels:
    __metrics_path__: /rhn/metrics

# Managed systems metrics:
- job_name: 'mgr-clients'
  uyuni_sd_configs:
    - server: "http://server.url"
      username: "admin"
      password: "admin"
  relabel_configs:
    - source_labels: [__meta_uyuni_exporter]
      target_label: exporter
    - source_labels: [__address__]
      replacement: "No group"
      target_label: groups
    - source_labels: [__meta_uyuni_groups]
      regex: (.)
      target_label: groups
    - source_labels: [__meta_uyuni_minion_hostname]
      target_label: hostname
    - source_labels: [__meta_uyuni_primary_fqdn]
      regex: (.)
      target_label: hostname
    - source_labels: [hostname, __address__]
      regex: (.*);.*:(.*)
      replacement: ${1}:${2}
      target_label: __address__

```

```

- source_labels: [__meta_uyuni_metrics_path]
  regex: (.+)
  target_label: __metrics_path__
- source_labels: [__meta_uyuni_proxy_module]
  target_label: __param_module
- source_labels: [__meta_uyuni_scheme]
  target_label: __scheme__

```

5. 保存该配置文件。

6. 重启 Prometheus 服务：

```
systemctl restart prometheus
```

有关 Prometheus 配置选项的详细信息，请参见 <https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/configuration/configuration/> 上的 Prometheus 官方文档。

15.2.2. 安装 Grafana

如果您的监视服务器是 Salt 客户端，则您可以使用 Uyuni Web UI 安装 Grafana 软件包。否则，可以在监视服务器上手动下载并安装该软件包。



不可以 在 Uyuni Proxy 上使用 Grafana。

过程：使用 Web UI 安装 Grafana

1. 在 Uyuni Web UI 中，打开要在其中安装 Grafana 的系统的细节页面，然后导航到 **配置模板集** 选项卡。
2. 选中 **Grafana** 复选框以启用监视配置模板集，然后单击 **保存**。
3. 在顶部菜单中导航到 **Grafana** 选项卡。
4. 在 **启用并配置 Grafana** 部分，输入用于登录 Grafana 的管理员身份凭证。
5. 在 **数据源** 部分，确保 Prometheus URL 字段指向运行 Prometheus 的系统。
6. 根据需要自定义任何其他配置选项。
7. 单击 **保存配置模板集**。
8. 应用 Highstate 并确认它成功完成。
9. 检查 Grafana 界面是否正常装载。在浏览器中，使用端口 3000 导航到安装了 Grafana 的服务器的 URL（例如 <http://example.com:3000>）。



Uyuni 为服务器自我运行状况监视度量、基本客户端监视等信息提供预构建的仪表板。您可以在配置模板集配置页面中选择要置备的仪表板。

过程：手动安装 Grafana


1. 安装 **grafana** 软件包：

```
zypper in grafana
```

- 启用 Grafana 服务：

```
systemctl enable --now grafana-server
```

- 在浏览器中，导航到安装了 Grafana 的服务器的 URL，使用端口 3000（例如 <http://example.com:3000>）。
- 在登录页面中，输入 **admin** 作为用户名和口令。
- 单击 **登|录**。如果成功登录，您将会看到要求您更改口令的提示。
- 针对提示单击 **确|定**，然后更改您的口令。
- 将光标移到边栏菜单中的齿轮图标上，配置选项即会显示。



- 单击 **数|据|源**。
- 单击 **添|加|数|据|源** 会看到支持的所有数据源列表。
- 选择 Prometheus 数据源。
- 务必指定正确的 Prometheus 服务器 URL。
- 单击 **保|存|并|测|试**。
- 要导入仪表板，请单击边栏菜单中的 **+** 图标，然后单击 **导|入**。
- 对于 Uyuni 服务器概览，请装载仪表板 ID： **17569**。
- 对于 Uyuni 客户端概览，请装载仪表板 ID： **17570**。



- 有关监视配置模板集的详细信息，请参见 [Specialized-guides > Salt](#)。
- 有关如何手动安装和配置 Grafana 的详细信息，请参见 <https://grafana.com/docs>。

15.3. 配置 Uyuni 监视

在 Uyuni 4 和更高版本中，您可以让服务器公开 Prometheus 自我运行状况监视度量，并可以在客户端系统上安装和配置导出器。

15.3.1. 服务器自我监视

服务器自我运行状况监视度量涵盖了硬件、操作系统和 Uyuni 内部组件。这些度量是结合 Prometheus 导出器通过 Java 应用程序检测提供的。

Uyuni Server 随附了以下导出器软件包：

- Node 导出器：[golang-github-prometheus-node_exporter](https://github.com/prometheus/node_exporter)。请参见 https://github.com/prometheus/node_exporter。
- PostgreSQL 导出器：[prometheus-postgres_exporter](https://github.com/wrouesnel/postgres_exporter)。请参见 https://github.com/wrouesnel/postgres_exporter。
- JMX 导出器：[prometheus-jmx_exporter](https://github.com/prometheus/jmx_exporter)。请参见 https://github.com/prometheus/jmx_exporter。
- Apache 导出器：[golang-github-lusitaniae-apache_exporter](https://github.com/Lusitaniae/apache_exporter)。请参见 https://github.com/Lusitaniae/apache_exporter。

Uyuni Proxy 随附了以下导出器软件包：

- Node 导出器：[golang-github-prometheus-node_exporter](https://github.com/prometheus/node_exporter)。请参见 https://github.com/prometheus/node_exporter。
- Squid 导出器：[golang-github-boynux-squid_exporter](https://github.com/boynux/squid-exporter)。请参见 <https://github.com/boynux/squid-exporter>。

导出器软件包已预安装在 Uyuni Server 和 Proxy 中，但其各自的 systemd 守护程序默认已禁用。

过程：启用自我监视

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到管理，管理器配置，监视。
2. 单击启|用|服|务。
3. 重启 Tomcat 和 Taskomatic。
4. 使用端口 9090 导航到 Prometheus 服务器的 URL（例如 <http://example.com:9090>）
5. 在 Prometheus UI 中，导航到状态，目标并确认 **mgr-server** 组中的所有端点都已启动。
6. 如果您还使用 Web UI 安装了 Grafana，则 Uyuni Server 仪表板上会显示服务器深入信息。

The screenshot shows the 'Monitoring' tab of the SUSE Manager Configuration interface. A green banner at the top says 'Monitoring enabled successfully.' Below it, a section titled 'Setup your SUSE Manager server monitoring.' lists checked items: 'System', 'PostgreSQL database', 'Taskomatic (Java JMX)', and 'Tomcat (Java JMX)'. A note on the right says 'The server uses Prometheus exporters to expose metrics about your environment. Refer to the documentation to learn how to consume these metrics.' At the bottom is a 'Disable services' button.



只能使用 Web UI 启用服务器自我运行状况监视。Prometheus 不会自动收集代理的度量。要在代理上启用自我运行状况监视，需要手动安装导出器并启用它们。

在 Uyuni 服务器上收集以下相关度量。

表格 4. PostgreSQL 导出器（端口 9187）

度量	类型	说明
pg_stat_database_tup_fetched	计数器	查询提取的行数
pg_stat_database_tup_inserted	计数器	查询插入的行数
pg_stat_database_tup_updated	计数器	查询更新的行数
pg_stat_database_tup_deleted	计数器	查询删除的行数
mgr_serveractions_completed	计量器	完成的操作数
mgr_serveractions_failed	计量器	失败的操作数
mgr_serveractions_picked_up	计量器	拾取的操作数
mgr_serveractions_queued	计量器	排队的操作数

表格 5. JMX 导出器（Tomcat 端口 5556、Taskomatic 端口 5557）

度量	类型	说明
java_lang_Threading_ThreadCount	计量器	活动线程数

度量	类型	说明
java_lang_Memory_HeapMemoryUsage_use_d	计量器	当前堆内存使用量

表格 6. 服务器消息队列（端口 80）

度量	类型	说明
message_queue_thread_pool_threads	计数器	到目前为止创建的消息队列线程数
message_queue_thread_pool_threads_active	计量器	当前处于活动状态的消息队列线程数
message_queue_thread_pool_task_count	计数器	到目前为止提交的任务数
message_queue_thread_pool_completed_tasks_count	计数器	到目前为止完成的任务数

表格 7. Taskomatic 日程安排程序（端口 9800）

度量	类型	说明
taskomatic_scheduler_threads	计数器	到目前为止创建的日程安排程序线程数
taskomatic_scheduler_threads_active	计量器	当前处于活动状态的日程安排程序线程数
taskomatic_scheduler_completed_task_count	计数器	到目前为止完成的任务数

15.3.2. 监视受管系统

可以使用配置模板集在 Salt 客户端上安装和配置 Prometheus 度量导出器。这些软件包可以从 Uyuni 客户端工具通道获得，并且可以直接在 Uyuni Web UI 中启用和配置。

可将这些导出器安装在受管系统上：


- Node 导出器：`golang-github-prometheus-node_exporter`。请参见 https://github.com/prometheus/node_exporter。
- PostgreSQL 导出器：`prometheus-postgres_exporter`。请参见 https://github.com/wrouesnel/postgres_exporter。
- Apache 导出器：`golang-github-lusitaniae-apache_exporter`。请参见 https://github.com/Lusitaniae/apache_exporter。

安装并配置导出器后，您可以开始使用 Prometheus 从受监视系统收集度量。如果您已使用 Web UI 配置了监视服务器，则会自动收集度量。

过程：在客户端上配置 Prometheus 导出器

- 在 Uyuni Web UI 中，打开要监视的客户端的细节页面，并导航到配置模板集选项卡。
- 选中 **Prometheus 导出器** 配置模板集对应的 **已启用** 复选框。
- 单击 **保存**。

4. 导航到配置模板集，Prometheus 导出器选项卡。
5. 选择要启用的导出器并根据需要自定义参数。地址字段接受冒号开头的端口号(:9100 或完全可解析的地址 (example:9100))。
6. 单击 **保 存 配 置 模 板 集**。
7. 应用 Highstate。



还可为系统组配置监视配置模板集，只需应用相应组中各个系统使用的同一种配置即可。

有关监视配置模板集的详细信息，请参见 **Specialized-guides > Salt**。

15.3.3. 更改 Grafana 口令

要更改 Grafana 口令，请按照 Grafana 文档中所述的步骤操作：

- <https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/user-management/user-preferences/#change-your-grafana-password>

如果您忘记了 Grafana 管理员口令，可以使用以下命令将其重设置为 **root**：

```
grafana-cli --configOverrides cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana
--homepath /usr/share/grafana admin reset-admin-password <新口令>
```

15.4. 网络边界

Prometheus 使用拉取机制提取度量，因此服务器必须能够与受监视客户端建立 TCP 连接。Prometheus 默认使用以下端口：

- Node 导出器：9100
- PostgreSQL 导出器：9187

- Apache 导出器: 9117

此外，如果您不是在运行 Prometheus 的同一台主机上运行警报管理器，则还需要在所在主机上打开端口 9093。

对于安装在云实例上的客户端，可以将所需的端口添加到有权访问监视服务器的安全组中。

或者，可以在导出器的本地网络中部署 Prometheus 实例，并配置联合。这样，主监视服务器就能从本地 Prometheus 实例中抓取时序。如果您使用此方法，只需要打开 Prometheus API 端口 (9090) 即可。

有关 Prometheus 联合的详细信息，请参见 <https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/federation/>。

您还可以通过网络边界来中转请求。PushProx 等工具会在网络屏障的两端部署代理和客户端，并允许 Prometheus 跨网络拓扑（例如 NAT）工作。

有关 PushProx 的详细信息，请参见 <https://github.com/RobustPerception/PushProx>。

15.4.1. 反向代理设置

Prometheus 使用拉取机制提取度量，因此服务器必须能够与受监视客户端上的每个导出器建立 TCP 连接。为了简化防火墙配置，可为导出器使用反向代理，以便在单个端口上公开所有度量。

过程：安装使用反向代理的 Prometheus 导出器

1. 在 Uyuni Web UI 中，打开要监视的系统的细节页面，并导航到 配置模板集 选项卡。
2. 选中 **Prometheus 导出器** 复选框以启用导出器配置模板集，然后单击 **保存**。
3. 在顶部菜单中导航到 **Prometheus 导出器** 选项卡。
4. 选中 **启用反向代理** 选项，并输入有效的反向代理口号。例如 **9999**。
5. 根据需要自定义其他导出器。
6. 单击 **保存配置模板集**。
7. 应用 Highstate 并确认它成功完成。

有关监视配置模板集的详细信息，请参见 **Specialized-guides > Salt**。

15.5. 安全

Prometheus 服务器和 Prometheus Node 导出器提供内置机制用于通过 TLS 加密和身份验证来保护其端点。Uyuni Web UI 简化了所有相关组件的配置。TLS 证书必须由用户提供和部署。在 Uyuni 中可以启用以下安全模型：

- Node 导出器：TLS 加密和基于客户端证书的身份验证
- Prometheus：TLS 加密和基本身份验证

有关配置所有可用选项的详细信息，请参见 **Specialized-guides > Salt**。

15.5.1. 生成 TLS 证书

默认情况下，Uyuni 不提供任何用于保护监视配置的证书。为了提供安全性，您可以生成或导入自定义证书，包括自我签名证书或由第三方证书颁发机构 (CA) 签名的证书。

本章说明如何为使用 SUSE Manager CA 自我签名的 Prometheus 和 Node 导出器受控端生成客户端/服务器证书。

过程：创建服务器/客户端 TLS 证书

1. 在 Uyuni Server 上的命令提示符下运行以下命令：

```
rhn-ssl-tool --gen-server --dir="/root/ssl-build" --set
-country="COUNTRY" \
--set-state="STATE" --set-city="CITY" --set-org="ORGANIZATION" \
--set-org-unit="ORGANIZATION UNIT" --set-email="name@example.com" \
--set-hostname="minion.example.com" --set-cname="minion.example.com"
--no-rpm
```

确保 **set-cname** 参数是您的 Salt 客户端的完全限定域名 (FQDN)。如果需要多个别名，可以多次使用 **set-cname** 参数。

2. 将 **server.crt** 和 **server.key** 文件复制到 Salt 受控端，并为 **prometheus** 用户提供读取访问权限。

Chapter 16. 组织

组织用于管理 Uyuni 中的用户访问权限和许可权限。

对于大多数环境而言，一个组织便已足够。但是，较复杂的环境可能需要多个组织。您可以为企业中的每个物理位置或不同的业务职能创建一个组织。

创建组织后，可以创建用户并将其指派到组织。然后，可以在组织级别指派权限，这些权限默认将应用于指派到组织的每个用户。

您还可以为新组织配置身份验证方法，包括 PAM 和单点登录。有关身份验证的详细信息，请参见 [Administration > Auth-methods](#)。



您必须以 Uyuni 管理员身份登录才能创建和管理组织。

过程：创建新组织

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到 **管理 > 组织**，然后单击 **[创建组织]**。
2. 在 **创建组织** 对话框中填写以下字段：
 - 在 **组织名称** 字段中，键入新组织的名称。该名称的长度应为 3 到 128 个字符。
 - 在 **要使用的登录名** 字段中，键入要用于组织管理员的登录名。一个新的管理员帐户，您无法使用现有的管理员帐户（包括当前使用的登录帐户）登录到新组织。
 - 在 **要使用的口令** 字段中，键入新组织在 **确认口令** 字段中再次键入该口令以确认。口令强度由口令下方的彩色条指示。
 - 在 **电子邮件** 字段中，键入新组织管理员的电子邮件地址。
 - 在 **名字** 字段中选择一种称呼，然后键入新组织管理员的名字。
 - 在 **姓氏** 字段中，键入新组织管理员的姓氏。
3. 单击 **[创建组织]**。

16.1. 管理组织

在 Uyuni Web UI 中，导航到 **管理 > 组织** 可查看可用组织的列表。单击某个组织的名称可对其进行管理。

在 **管理 > 组织** 部分，可以访问相应的选项卡来管理组织的用户、信任、配置和状态。



组织只能由其管理员管理。要管理组织，请确保以您要更改的组织的正确管理员身份登录。

16.1.1. 组织用户

导航到 **用户** 选项卡可查看与组织关联的所有用户的列表及其角色。单击某个用户名会转到 **用户** 菜单，可在其中添加、更改或删除用户。

16.1.2. 可信组织

导航到 **信 任** 选项卡可添加或去除受信任组织。在组织之间建立信任可让它们相互共享内容，这样您也可以在不同的组织之间切换客户端。

16.1.3. 配置组织

导航到 **配 置** 选项卡可以管理组织的配置。这包括使用暂存内容和使用 SCAP 文件。

有关内容暂存的详细信息，请参见 **Administration > Content-staging**。

有关 OpenSCAP 的详细信息，请参见 **Reference > Audit**。

16.2. 管理状态

导航到 **状 态** 选项卡可以管理组织中所有客户端的 Salt 状态。使用状态可以定义全局安全策略，或者将公共管理员用户添加到所有客户端。

有关 Salt 状态的详细信息，请参见 **Specialized-guides > Salt**。

16.2.1. 管理配置通道

可以选择要在整个组织中应用哪些配置通道。可以在 Uyuni Web UI 中导航到 **配置 > 通道** 来创建配置通道。使用 Uyuni Web UI 将配置通道应用于您的组织。

过程：将配置通道应用于组织

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到 **首页 > 我的组织 > 配置通道**。
2. 使用搜索功能按名称查找通道。
3. 选中要应用的通道，然后单击 **保 存 | 更 | 改**。这会将更改保存到数据库，但不会将其应用于通道。
4. 单击 **应 | 用** 以应用更改。随即会安排将更改应用于组织中的所有客户端的任务。

Chapter 17. 补丁管理

本章包含有关补丁管理的各个主题。

17.1. 已收回补丁

在供应商发布某个新补丁后，该补丁在某种情况下可能会产生不利的负面影响（在安全性、稳定性方面），而这种情况并未通过测试识别出来。如果出现这种情况（非常罕见），供应商通常会发布新补丁，此过程可能需要数小时甚至数日时间，具体取决于该供应商实施的内部流程。

引入了称为 **已收回补丁** 的机制可以通过将此类补丁的建议状态设置为 **已收回**（而不是 **最终** 或 **稳定**）来近实时地撤消这些补丁。



- 如果某个补丁的建议状态属性设置 **retracted**，则会 **收回** 该补丁。如果某个软件包属于 **已收回** 的补丁，则会 **收回** 该软件包。

无法在包含 Uyuni 的系统上安装已收回的补丁或软件包。安装已收回软件包的唯一方法是使用 **zypper install** 并指定确切的软件包版本来手动安装。例如：

```
zypper install vim-8.0.1568-5.14.1
```

Uyuni Web UI 中的 图标描绘了补丁和软件包的已收回状态。例如，查看：

- 通道中软件包的列表
- 通道中补丁的列表

收回安装在系统上的补丁或软件包时， 图标也会显示在该系统的已安装软件包列表中。Uyuni 不提供降级此类补丁或软件包的方法。

17.1.1. 通道克隆

使用克隆的通道时，必须小心将原始通道的已收回建议状态传播到克隆版本。

将供应商通道克隆到组织中时，也会克隆通道补丁。

当供应商收回通道中的补丁并且 Uyuni 同步此通道（例如，通过夜间作业）时，**retracted** 属性不会传播到克隆的补丁，并且订阅克隆通道的客户端看不到该属性。要将该属性传播到克隆的通道，请使用以下方法之一：

- 补丁同步（**软件**，**管理**，**克隆的通道**，**补丁**，**同步**）。使用此功能可使克隆通道中补丁的属性与其原始通道保持一致。
- 内容生命周期管理。有关内容生命周期管理上下文中克隆的通道的详细信息，请参见 **Client-configuration > Channels**。

17.1.2. 补丁共享

当您在组织中创建多个供应商通道克隆版本时，补丁不会克隆多次，而是在克隆的通道之间共享。因此，当您同步克隆的补丁时（使用补丁同步功能或上面提到的内容生命周期管理），使用该克隆补丁的所有通道都会看到这种变化。

示例：

1. 假设有两个内容生命周期管理项目：**prj1** 和 **prj2**
2. 这两个项目都有 2 个环境：**dev** 和 **test**
3. 这两个项目都有一个设置为源通道的供应商通道
4. 此场景中的所有通道（总共四个克隆的通道）与供应商通道的最新状态相一致
5. 供应商收回源通道中的某个补丁，夜间作业将此补丁同步到 Uyuni
6. 四个通道都看不到这种变化，因为它们使用的是补丁克隆版本，而不是直接使用该补丁。
7. 在您同步补丁（构建这两个项目中的任何一个，或者对四个克隆通道中的任何一个使用补丁同步功能）后，由于补丁共享的原因，***所有***克隆的通道都会发现该补丁已收回。

Chapter 18. 生成报告

Uyuni 允许用户生成各种报告。这些报告有助于清点已订阅的系统、用户和组织。使用报告通常比从 Uyuni Web UI 手动收集信息更方便，尤其是要管理众多的系统时。

虽然可以使用命令行工具 `spacewalk-report` 生成预配置的报告，但随着 **Specialized-guides** → **Large-deployments** 的引入，也可以生成完全自定义的报告。可以通过将任何支持 SQL 语言的报告工具连接到报告数据库并直接提取数据来实现此目的。有关数据可用性和结构的详细信息，请参见报告数据库纲要文档。

18.1. 使用 `spacewalk-report`

要生成报告，必须安装 `spacewalk-reports` 软件包。使用 `spacewalk-report` 命令可以组织和显示有关整个 Uyuni 中的内容、系统和用户资源的报告。



由于 **Specialized-guides** → **Large-deployments** 的引入，`spacewalk-report` 现在默认会从报告数据库中收集数据。有关详细信息，请参见 [spacewalk-report 和报告数据库](#)。

可以针对以下各项生成报告：

1. 系统库存：列出所有已注册到 Uyuni 的系统。
2. 补丁：列出所有与已注册系统相关的补丁。可以按严重性以及适用于特定补丁的系统将补丁排序。
3. 用户：列出所有已注册用户以及与特定用户关联的所有系统。

要获取 CSV 格式的报告，请在服务器上的命令提示符下运行以下命令：

```
spacewalk-report <报告名称>
```

18.2. `spacewalk-report` 和报告数据库

`spacewalk-report` 默认使用新的报告数据库来提取数据。这意味着，新生成的报告在数据结构和格式方面存在一定的差异。所有报告的共同差异是：

- 报告数据不会实时更改，而只能通过执行安排的任务来更新；
- 已去除重复数据，以前被视为“多值”的列现在包含多个由 ; 分隔的值。这也意味着命令行选项 `--multival-on-rows` 和 `--multival-separator` 不再适用于新报告，因为它们的行为现在是默认行为；
- 在所有报告中引入了新列 `mgm_id` 和 `synced_date`，以标识中心方案中的管理服务器，以及上次从应用程序数据库更新信息的时间；
- 现在，所有布尔值都由 `True / False` 表示，而不是由 `1 / 0` 值表示；
- `org_id` 列已由 `organization` 取代，后者包含组织名称而不是数字标识符；
- “server”一词已由“system”取代。因此，举例而言，`server_id` 列现在名为 `system_id`。

有关特定于报告的更改，请参见[可用报告列表](#)。



- 如果这种行为更改造成了问题，可以使用新选项 `--legacy-report` 回退到针对应用程序数据库执行的旧报告。

有关中心报告的详细信息，请参见 [Specialized-guides > Large-deployments](#)。

18.3. 可用报告列表

下表列出了可用报告：

表格 8. `spacewalk-report` 报告

报告	调用方式	说明	使用报告数据库	具体差异
操作	<code>actions</code>	所有操作。	是	<code>id</code> 列现在名为 <code>action_id</code>
激活密钥	<code>activation-keys</code>	所有激活密钥，及其关联的权利、通道、配置通道、系统组和软件包。	否	
激活密钥：通道	<code>activation-keys-channels</code>	所有激活密钥以及与每个密钥关联的实体。	否	
激活密钥：配置	<code>activation-keys-config</code>	所有激活密钥以及与每个密钥关联的配置通道。	否	
激活密钥：服务器组	<code>activation-keys-groups</code>	所有激活密钥以及与每个密钥关联的系统组。	否	
激活密钥：软件包	<code>activation-keys-packages</code>	所有激活密钥以及每个密钥可部署的软件包。	否	
通道软件包	<code>channel-packages</code>	通道中的所有软件包。	是	
通道报告	<code>channels</code>	给定通道的详细报告。	是	
克隆的通道报告	<code>cloned-channels</code>	克隆的通道的详细报告。	是	
配置文件	<code>config-files</code>	所有组织的所有配置文件修订，包括文件内容和文件信息。	否	
最新配置文件	<code>config-files-latest</code>	所有组织的最近配置文件修订，包括文件内容和文件信息。	否	

报告	调用方式	说明	使用报告数据库	具体差异
自定义通道	<code>custom-channels</code>	特定组织拥有的所有通道的通道元数据。	是	<code>id</code> 列现在名为 <code>channel_id</code>
自定义信息	<code>custom-info</code>	客户端自定义信息。	是	
补丁通道	<code>errata-channels</code>	通道中的所有补丁。	是	
补丁细节	<code>errata-list</code>	影响已注册客户端的所有补丁。	是	
所有补丁	<code>errata-list-all</code>	所有补丁。	否	
适用于客户端的补丁	<code>errata-systems</code>	适用的补丁，以及受影响的所有已注册客户端。	是	
主机 Guest	<code>host-guests</code>	主机和 Guest 映射。	是	
非活动客户端	<code>inactive-systems</code>	非活动客户端。	是	必需的参数现在名为 <code>threshold</code> 。
系统库存	<code>inventory</code>	已注册到服务器的客户端，以及硬件和软件信息。	是	已去除 <code>osad_status</code> 列。
Kickstart 脚本	<code>kickstart-scripts</code>	所有 Kickstart 脚本和细节。	否	
Kickstart 树	<code>kickstartable-trees</code>	可无人值守安装树。	否	"
所有可升级版本	<code>packages-updates-all</code>	所有可升级的较新软件包版本。	是	
最新可升级版本	<code>packages-updates-newest</code>	可升级的最新软件包版本。	是	
代理概览	<code>proxies-overview</code>	所有代理，以及已注册到每个代理的客户端。	是	
软件源	<code>repositories</code>	所有软件源及其关联的 SSL 细节，以及所有过滤器。	否	
SCAP 结果	<code>scap-scan</code>	OpenSCAP <code>sccdf</code> 评估结果。	是	
SCAP 结果	<code>scap-scan-results</code>	OpenSCAP <code>sccdf</code> 评估结果，采用不同的格式。	是	
系统数据	<code>splice-export</code>	Splice 集成所需的客户端数据。	否	
系统通用性	<code>system-currency</code>	每个已注册客户端的可用补丁数。	否	

报告	调用方式	说明	使用报告数据库	具体差异
系统额外软件包	<code>system-extra-packages</code>	所有客户端上已安装的、无法从客户端订阅的通道中使用的所有软件包。	是	
系统组	<code>system-groups</code>	系统组。	是	
系统组的激活密钥	<code>system-groups-keys</code>	系统组的激活密钥。	否	
系统组中的系统	<code>system-groups-systems</code>	系统组中的客户端。	是	
系统组用户	<code>system-groups-users</code>	系统组以及对其拥有权限的用户。	否	
历史记录：系统	<code>system-history</code>	每个客户端的事件历史记录。	是	
历史记录：通道	<code>system-history-channels</code>	通道事件历史记录。	是	
历史记录：配置	<code>system-history-configuration</code>	配置事件历史记录。	是	已去除 <code>created_date</code> 列。
历史记录：权利	<code>system-history-entitlements</code>	系统权利事件历史记录。	是	
历史记录：勘误	<code>system-history-errata</code>	勘误事件历史记录。	是	已去除 <code>created_date</code> 列。
历史记录：Kickstart	<code>system-history-kickstart</code>	Kickstart 事件历史记录。	是	已去除 <code>created_date</code> 列。
历史记录：软件包	<code>system-history-packages</code>	软件包事件历史记录。	是	已去除 <code>created_date</code> 列。
历史记录：SCAP	<code>system-history-scap</code>	OpenSCAP 事件历史记录。	是	已去除 <code>created_date</code> 列。
MD5 证书	<code>system-md5-certificates</code>	所有使用带有 MD5 校验和的证书的已注册客户端。	否	
安装的软件包	<code>system-packages-installed</code>	客户端上安装的软件包。	是	
系统配置文件	<code>system-profiles</code>	所有已注册到服务器的客户端，以及硬件和软件组信息。	否	
用户	<code>users</code>	所有已注册到 Uyuni 的用户。	是	已去除 <code>organization_id</code> 列。

报告	调用方式	说明	使用报告数据库	具体差异
MD5 用户	<code>users-md5</code>	所有组织的使用 MD5 已加密口令的所有用户及其细节和角色。	是	已去除 <code>organization_id</code> 列。
管理的系统	<code>users-systems</code>	单个用户可管理的客户端。	是	已去除 <code>organization_id</code> 列。

如需单个报告的详细信息，请运行 `spacewalk-report` 并指定选项 `--info` 或 `--list-fields-info` 和报告名称。这会显示该报告中可用字段的说明和列表。

有关程序调用和选项的更多信息，请参见 `spacewalk-report(8)` 手册页以及 `spacewalk-report` 命令的 `--help` 参数。

Chapter 19. 安全

19.1. 设置用于客户端到主控端验证的指纹

在高度安全的网络配置中，您可能希望确保您的 Salt 客户端连接特定的主控端。要设置从客户端到主控端的验证，请在 `/etc/salt/minion` 配置文件中输入主控端的指纹。具体请参见以下过程：

过程：将主控端的指纹添加到客户端

1. 在主控端的命令提示符下，以 root 身份使用以下命令查找 `master.pub` 指纹：

```
salt-key -F master
```

在客户端打开 `/etc/salt/minion` 配置文件。取消注释下面一行并输入主控端的指纹（请替换下面的示例指纹）：

```
master_finger: 'ba:30:65:2a:d6:9e:20:4f:d8:b2:f3:a7:d4:65:11:13'
```

2. 重启动 salt-minion 服务：

```
# systemctl restart salt-minion
```

有关从客户端配置安全性的信息，请参见 <https://docs.saltstack.com/en/latest/ref/configuration/minion.html>。

19.2. 为软件源元数据签名

需有一个自定义 GPG 密钥才能为软件源元数据签名。

过程：生成自定义 GPG 密钥

1. 以 root 用户身份使用 `gpg` 命令生成新密钥：

```
gpg --gen-key
```

2. 根据提示选择 `RSA` 作为密钥类型，将大小指定为 2048 位，并为密钥选择适当的失效日期。检查新密钥的细节，然后键入 `y` 以确认。
3. 根据提示输入要与该密钥关联的名称和电子邮件地址。如果需要，您还可以添加注释以帮助识别该密钥。如果您对用户身份设置感到满意，请键入 `O` 以确认。
4. 根据提示输入通行口令以保护您的密钥。
5. 该密钥应自动添加到您的密钥环。可以通过列出密钥环中的密钥进行检查：

```
gpg --list-keys
```

6. 在文本编辑器中打开 **/etc/rhn/signing.conf** 配置文件并添加下面一行内容，将密钥环的口令添加到该文件：

```
GPGPASS="password"
```

有关如何续订 GPG 密钥，请参见 **Administration > Troubleshooting**。

可以在命令行中使用 **mgr-sign-metadata-ctl** 命令来管理元数据签名。

过程：启用元数据签名

1. 您需要知道所要使用的密钥的短标识符。可以简短格式列出可用的公共密钥：

```
gpg --keyid-format short --list-keys
...
pub    rsa2048/3E7BFE0A 2019-04-02 [SC] [expires: 2021-04-01]
      A43F9EC645ED838ED3014B035CFA51BF3E7BFE0A
uid          [ultimate] SUSE Manager
sub    rsa2048/118DE7FF 2019-04-02 [E] [expires: 2021-04-01]
```

2. 使用 **mgr-sign-metadata-ctl** 命令启用元数据签名：

```
mgr-sign-metadata-ctl enable 3E7BFE0A
OK. Found key 3E7BFE0A in keyring.
DONE. Set key 3E7BFE0A in /etc/rhn/signing.conf.
DONE. Enabled metadata signing in /etc/rhn/rhn.conf.
DONE. Exported key 4E2C3DD8 to /srv/susemanager/salt/gpg/mgr-
keyring.gpg.
DONE. Exported key 4E2C3DD8 to /srv/www/htdocs/pub/mgr-gpg-pub.key.
NOTE. For the changes to become effective run:
      mgr-sign-metadata-ctl regen-metadata
```

3. 可以使用以下命令检查您的配置是否正确：

```
mgr-sign-metadata-ctl check-config
```

4. 重启服务并安排元数据重新生成以应用更改：

```
mgr-sign-metadata-ctl regen-metadata
```

还可以使用 `mgr-sign-metadata-ctl` 命令执行其他任务。使用 `mgr-sign-metadata-ctl --help` 可查看完整列表。

软件源元数据签名是全局选项。启用后，将对服务器上的所有软件通道启用该选项。这意味着，连接到服务器的所有客户端需要信任新的 GPG 密钥才能安装或更新软件包。

过程：在客户端上导入 GPG 密钥

1. 将 GPG 密钥部署到客户端的过程适用于 Salt 状态。
2. 使用 Uyuni Web UI 应用 Highstate。

有关 GPG 密钥查错的详细信息，请参见 [Administration > Troubleshooting](#)。

19.3. 镜像源软件包

如果您在本地构建自己的软件包，或者出于法律原因需要提供软件包的源代码，可以在 Uyuni Server 上镜像源软件包。



镜像源软件包可能会消耗大量磁盘空间。

过程：镜像源软件包

1. 打开 `/etc/rhn/rhn.conf` 配置文件并添加下面一行内容：

```
server.sync_source_packages = 1
```

2. 重启动 Spacewalk 服务以应用更改：

```
spacewalk-service restart
```

目前，只能为所有软件源全局启用此功能。无法选择单个要镜像的软件源。

激活此功能后，源软件包会在下次软件源同步后显示在 Uyuni Web UI 中。它们显示为二进制软件包的源，可以直接从 Web UI 下载。无法使用 Web UI 在客户端上安装源软件包。

19.4. 使用 OpenSCAP 确保系统安全

Uyuni 使用 OpenSCAP 来审计客户端。它允许您为任何客户端安排合规性扫描并查看扫描结果。

19.4.1. 关于 SCAP

安全内容自动化协议 (SCAP) 是根据社区观点衍生出的一套综合性可互操作规范。它是由美国国家标准与技术研

究院 (NIST) 维护的一系列规范，用于维持企业系统的系统安全性。

制定 SCAP 的目的是提供一种标准化方法来维持系统安全性，并且使用的标准会根据社区和企业的需求不断变化。新规范根据 NIST 的 SCAP 发布周期进行控制，以提供一致且可重复的修订工作流程。有关详细信息，请参见：

- <http://scap.nist.gov/timeline.html>
- <https://csrc.nist.gov/projects/security-content-automation-protocol>
- <https://www.open-scap.org/features/standards/>
- <https://ncp.nist.gov/repository?scap>

Uyuni 使用 OpenSCAP 来实现 SCAP 规范。OpenSCAP 是一个利用可扩展配置清单描述格式 (XCCDF) 的审计工具。XCCDF 是表达清单内容和定义安全清单的标准方式。它还结合了其他规范，例如通用平台枚举 (CPE)、通用配置枚举 (CCE) 及开放漏洞和评估语言 (OVAL)，以创建 SCAP 表达的、可由 SCAP 验证过的产品处理的清单。

OpenSCAP 使用 SUSE 安全团队生成的内容来验证补丁是否存在。OpenSCAP 使用基于标准和规范的规则来检查系统安全配置设置，并检查系统是否存在遭受入侵的迹象。有关 SUSE 安全团队的详细信息，请参见 <https://www.suse.com/support/security>。

19.4.2. 为客户端的 SCAP 扫描做好准备

在开始之前，需要为客户端系统的 SCAP 扫描做好准备。

-  OpenSCAP 审计在使用 SSH 联系方法的 Salt 客户端上不可用。
-  扫描客户端可能会消耗被扫描客户端的大量内存和计算能力。对于 Red Hat 客户端，请确保每个要扫描的客户端上至少有 2 GB 可用 RAM。

对于传统客户端和 Salt 客户端，请在开始之前安装 OpenSCAP 扫描程序和 SCAP 安全指南（内容）软件包。根据操作系统，这些软件包要么包含在基本操作系统中，要么包含在 Uyuni 客户端工具中。

下表根据客户端操作系统列出了所需的软件包：

表格 9. OpenSCAP 软件包

操作系统	扫描程序	内容
SLES	openscap-utils	scap-security-guide
openSUSE	openscap-utils	scap-security-guide
RHEL	openscap-utils	scap-security-guide-redhat
CentOS	openscap-utils	scap-security-guide-redhat
Oracle Linux	openscap-utils	scap-security-guide-redhat
Ubuntu	libopenscap8	scap-security-guide-ubuntu
Debian	libopenscap8	scap-security-guide-debian

RHEL 7 和兼容系统提供了一个 **scap-security-guide** 软件包，其中包含已过时的内容。建议您使用 Uyuni 客户端工具中的 **scap-security-guide-redhat** 软件包。



SUSE 为不同的 openscap 配置文件提供了 **scap-security-guide** 软件包。在当前版本的 **scap-security-guide** 中，SUSE 支持以下配置文件：

- 适用于 SUSE Linux Enterprise Server 12 和 15 的 DISA STIG 配置文件
- 适用于 SUSE Linux Enterprise Server 12 和 15 的 PCI-DSS 配置文件
- 适用于 SUSE Linux Enterprise Server 12 和 15 的 HIPAA 配置文件

其他配置文件（例如 CIS 配置文件）由社区提供，SUSE 不为其提供官方支持。

对于非 SUSE 操作系统，包含的配置文件由社区提供。SUSE 不为其提供官方支持。

19.4.3. OpenSCAP 内容文件

OpenSCAP 使用 SCAP 内容文件来定义测试规则。这些内容文件是根据 XCCDF 或 OVAL 标准创建的。除了 SCAP 安全指南之外，您还可以下载公开的内容文件并根据要求对其进行自定义。可为默认内容文件模板安装 SCAP 安全指南软件包。或者，如果您熟悉 XCCDF 或 OVAL 的话，可以创建自己的内容文件。



我们建议您使用模板来创建自己的 SCAP 内容文件。如果您创建并使用自己的自定义内容文件，需要自负风险。如果您的系统因使用自定义内容文件而损坏，SUSE 可能不会为您提供支持。

创建内容文件后，需要将该文件传输到客户端。可以像移动任何其他文件一样，使用物理储存媒体传输该文件，或者使用 Salt（例如 `salt-cp` 或 [Salt 文件服务器](#)）在网络上通过 `ftp` 或 `scp` 传输该文件。

我们建议您创建一个软件包以将内容文件分发到使用 Uyuni 管理的客户端。可将软件包签名并对其进行校验以确保其完整性。有关详细信息，请参见 [Administration > Custom-channels](#)。

19.4.4. 查找 OpenSCAP 配置文件

不同的操作系统提供不同的 OpenSCAP 内容文件和配置文件。一个内容文件可以包含多个配置文件。

在基于 RPM 的操作系统上，可使用以下命令确定可用 SCAP 文件的位置：

```
rpm -q1 <表中的 SCAP 安全指南软件包名称>
```

在基于 DEB 的操作系统上，可使用以下命令确定可用 SCAP 文件的位置：

```
dpkg -L <表中的 SCAP 安全指南软件包名称>
```

确定了一个符合您需求的 SCAP 内容文件后，列出客户端上可用的配置文件：

```

oscap info /usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-sle15-ds-1.2.xml
Document type: Source Data Stream
Imported: 2021-03-24T18:14:45

Stream: scap_org.open-scap_datastream_from_xccdf_ssg-sle15-xccdf-1.2.xml
Generated: (null)
Version: 1.2
Checklists:
    Ref-Id: scap_org.open-scap_cref(ssg-sle15-xccdf-1.2.xml)
        Status: draft
        Generated: 2021-03-24
        Resolved: true
        Profiles:
            Title: CIS SUSE Linux Enterprise 15 Benchmark
            Id:
    xccdf_org.ssgproject.content_profile_cis
        Title: Standard System Security Profile for SUSE
        Linux Enterprise 15
        Id:
    xccdf_org.ssgproject.content_profile_standard
        Title: DISA STIG for SUSE Linux Enterprise 15
        Id:
    xccdf_org.ssgproject.content_profile_stig
        Referenced check files:
            ssg-sle15-oval.xml
            system:
http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5
            ssg-sle15-ocil.xml
            system:
http://scap.nist.gov/schema/ocil/2

https://ftp.suse.com/pub/projects/security/oval/suse.linux.enterprise.15.
xml
            system:
http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5
Checks:
    Ref-Id: scap_org.open-scap_cref(ssg-sle15-oval.xml)
    Ref-Id: scap_org.open-scap_cref(ssg-sle15-ocil.xml)
    Ref-Id: scap_org.open-scap_cref(ssg-sle15-cpe-oval.xml)
Dictionaries:
    Ref-Id: scap_org.open-scap_cref(ssg-sle15-cpe-dictionary.xml)

```

记下用于执行扫描的文件路径和配置文件。

19.4.5. 执行审计扫描

安装或传输内容文件后，可以执行审计扫描。可以使用 Uyuni Web UI 触发审计扫描。还可以使用 Uyuni API 来安排定期扫描。

过程：从 Web UI 运行审计扫描

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到 **系统** > **系统列表**，然后选择要扫描的客户端。
2. 依次导航到 **审计** 选项卡和 **日程安排** 子选项卡。
3. 在 **XCCDF 文档的路径** 字段中，输入要在客户端上使用的 SCAP 模板和配置文件的参数。例如：

```
命令: /usr/bin/oscap xccdf eval
命令行参数: --profile xccdf_org.ssgproject.content_profile_stig
XCCDF 文档的路径: /usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-sle15-ds-1.2.xml
```



If you use **--fetch-remote-resources** parameter a lot of RAM is required. In addition, you may need to increase the value of **file_recv_max_size**.

4. 扫描将在客户端进行下一次安排的同步时运行。



XCCDF 内容文件在远程系统上运行之前会经过验证。如果内容文件包含无效参数，则测试将会失败。

过程：从 API 运行审计扫描

1. 在开始之前，请确保要扫描的客户端上已安装 Python 和 XML-RPC 库。
2. 选择现有的脚本或创建一个脚本，用于通过 **system.scap.scheduleXccdfScan** 安排系统扫描。例如：

```
#!/usr/bin/python
client = xmlrpclib.Server('https://server.example.com/rpc/api')
key = client.auth.login('username', 'password')
client.system.scap.scheduleXccdfScan(key, <1000010001>,
    '<path_to_xccdf_file.xml>',
    '--profile <profile_name>')
```

在此示例中：* **<1000010001>** 是系统 ID (sid)。* **<path_to_xccdf_file.xml>** 是指向客户端上的内容文件位置的路径。例如，**/usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-sle15-ds-1.2.xml**。* **<profile_name>** 是 **oscap** 命令的附加参数。例如，使用 **united_states_government_configuration_baseline** (USGCB)。

3. 在命令提示符下，对您要扫描的客户端运行该脚本。

19.4.6. 扫描结果

有关已运行的扫描的信息将显示在 Uyuni Web UI 中。导航到 **审计** > **OpenSCAP** > **所有扫描** 可查看结果表。有关此表中的数据的详细信息，请参见 **Reference** > **Audit**。

为确保提供有关扫描的详细信息，需要在客户端上启用相应设置。在 Uyuni Web UI 中，导航到 **管理 > 组织** 并单击客户端所在的组织。导航到 **配置** 选项卡，并选中 **启文件上载** 选项。启用后，每次扫描时都会额外生成一个包含附加信息的 HTML 文件。结果中会显示如下所示的附加行：

```
详细结果: xccdf-report.html xccdf-results.xml scap-yast2sec-oval.xml.result.xml
```

要从命令行检索扫描信息，请使用 **spacewalk-report** 命令：

```
spacewalk-report system-history-scap
spacewalk-report scap-scan
spacewalk-report scap-scan-results
```

还可以使用 Uyuni API 通过 **system.scap** 处理程序来查看结果。

19.4.7. 更新

相同 SCAP 安全指南软件包中提供了更新 bash 脚本和 Ansible 剧本以强化客户端系统。例如：

列表 5. bash 脚本

```
/usr/share/scap-security-guide/bash/sle15-script-cis.sh
/usr/share/scap-security-guide/bash/sle15-script-standard.sh
/usr/share/scap-security-guide/bash/sle15-script-stig.sh
```

列表 6. Ansible 剧本

```
/usr/share/scap-security-guide/ansible/sle15-playbook-cis.yml
/usr/share/scap-security-guide/ansible/sle15-playbook-standard.yml
/usr/share/scap-security-guide/ansible/sle15-playbook-stig.yml
```

在客户端系统中启用 Ansible 后，可以使用远程命令或 Ansible 运行这些脚本和剧本。

19.4.7.1. 使用 Bash 脚本运行更新

在所有目标系统上安装 **scap-security-guide** 软件包。有关详细信息，请参见 [ansible-setup-control-node.pdf](#)。

用于每个操作系统和发行套件的软件包、通道和脚本都不同。[更新 Bash 脚本示例](#) 一节中列出了示例。

19.4.7.1.1. 在单个系统上将 Bash 脚本作为远程命令运行

在单个系统上将 Bash 脚本作为远程命令运行。

- 在系统，概览选项卡中选择您的实例。然后在细节，远程命令中编写一个 Bash 脚本，例如：

```
#!/bin/bash
chmod +x -R /usr/share/scap-security-guide/bash
/usr/share/scap-security-guide/bash/sle15-script-stig.sh
```

- 单击 **日程安排**。



文件夹和脚本名称在每个发行套件和版本中有差别。更新 Bash 脚本示例一节列出了示例。

19.4.7.1.2. 在多个系统上使用系统集管理器运行 Bash 脚本

一次性在多个系统上将 Bash 脚本作为远程命令运行。

- 创建系统组后，单击 **系统组** 并从表中选择 **在 SSM 中使用**。
- 在 **系统集管理器** 中的其他，远程命令下编写一个 Bash 脚本，例如：

```
#!/bin/bash
chmod +x -R /usr/share/scap-security-guide/bash
/usr/share/scap-security-guide/bash/sle15-script-stig.sh
```

- 单击 **日程安排**。

19.4.7.2. 更新 Bash 脚本示例

19.4.7.2.1. SUSE Linux Enterprise openSUSE 和变体

SUSE Linux Enterprise 和 openSUSE 脚本数据示例。

表格 10. SUSE Linux Enterprise openSUSE

软件包	scap-security-guide
通道	SLE12: SLES12 更新 SLE15: SLES15 Module Basesystem 更新
Bash 脚本文件夹	/usr/share/scap-security-guide/bash/
Bash 脚本	opensuse-script-standard.sh sle12-script-standard.sh sle12-script-stig.sh sle15-script-cis.sh sle15-script-standard.sh sle15-script-stig.sh

19.4.7.2.2. Red Hat Enterprise Linux 和 CentOS Bash 脚本数据

Red Hat Enterprise Linux 和 CentOS 脚本数据示例。



centos7-updates 中的 **scap-security-guide** 仅包含 Red Hat Enterprise Linux 脚本。

表格 11. Red Hat Enterprise Linux CentOS 和变体

软件包	scap-security-guide-redhat
通道	SUSE Manager 工具
Bash 脚本文件夹	/usr/share/scap-security-guide/bash/

Bash 脚本

centos7-script-pci-dss.sh
centos7-script-standard.sh
centos8-script-pci-dss.sh
centos8-script-standard.sh
fedora-script-ospp.sh
fedora-script-pci-dss.sh
fedora-script-standard.sh
ol7-script-anssi_nt28_enhanced.sh
ol7-script-anssi_nt28_high.sh
ol7-script-anssi_nt28_intermediary.sh
ol7-script-anssi_nt28_minimal.sh
ol7-script-cjis.sh
ol7-script-cui.sh
ol7-script-e8.sh
ol7-script-hipaa.sh
ol7-script-ospp.sh
ol7-script-pci-dss.sh
ol7-script-sap.sh
ol7-script-standard.sh
ol7-script-stig.sh
ol8-script-anssi_bp28_enhanced.sh
ol8-script-anssi_bp28_high.sh
ol8-script-anssi_bp28_intermediary.sh
ol8-script-anssi_bp28_minimal.sh
ol8-script-cjis.sh
ol8-script-cui.sh
ol8-script-e8.sh
ol8-script-hipaa.sh
ol8-script-ospp.sh
ol8-script-pci-dss.sh
ol8-script-standard.sh
rhel7-script-anssi_nt28_enhanced.sh
rhel7-script-anssi_nt28_high.sh
rhel7-script-anssi_nt28_intermediary.sh
rhel7-script-anssi_nt28_minimal.sh
rhel7-script-C2S.sh
rhel7-script-cis.sh
rhel7-script-cjis.sh
rhel7-script-cui.sh
rhel7-script-e8.sh
rhel7-script-hipaa.sh
rhel7-script-ncp.sh
rhel7-script-ospp.sh
rhel7-script-pci-dss.sh
rhel7-script-rhelh-stig.sh
rhel7-script-rhelh-vpp.sh
rhel7-script-rht-ccp.sh
rhel7-script-standard.sh
rhel7-script-stig_gui.sh
rhel7-script-stig.sh
rhel8-script-anssi_bp28_enhanced.sh

19.4.7.2.3. Ubuntu Bash 脚本数据

Ubuntu 脚本数据示例。

表格 12. Ubuntu

软件包	scap-security-guide-ubuntu
通道	SUSE Manager 工具
Bash 脚本文件夹	/usr/share/scap-security-guide/
Bash 脚本	ubuntu1804-script-anssi_np_nt28_average.sh ubuntu1804-script-anssi_np_nt28_high.sh ubuntu1804-script-anssi_np_nt28_minimal.sh ubuntu1804-script-anssi_np_nt28_restrictive.sh ubuntu1804-script-cis.sh ubuntu1804-script-standard.sh ubuntu2004-script-standard.sh

19.4.7.2.4. Debian Bash 脚本数据

Debian 脚本数据示例。

表格 13. Debian

软件包	scap-security-guide-debian
通道	SUSE Manager 工具
Bash 脚本文件夹	/usr/share/scap-security-guide/bash
Bash 脚本	debian10-script-anssi_np_nt28_average.sh debian10-script-anssi_np_nt28_high.sh debian10-script-anssi_np_nt28_minimal.sh debian10-script-anssi_np_nt28_restrictive.sh debian10-script-standard.sh debian11-script-anssi_np_nt28_average.sh debian11-script-anssi_np_nt28_high.sh debian11-script-anssi_np_nt28_minimal.sh debian11-script-anssi_np_nt28_restrictive.sh debian11-script-standard.sh

19.5. 审计

在 Uyuni 中，您可以通过一系列审计任务来跟踪客户端。您可以检查客户端上是否安装了所有最新的公共安全补丁 (CVE)，执行订阅匹配，并使用 OpenSCAP 检查合规性。

在 Uyuni Web UI 中，导航到 **审计** 执行审计任务。

19.5.1. CVE 审计

CVE（公共漏洞和暴露）是对众所周知的安全漏洞的修复。



只要有可用的 CVE，就必须在客户端上应用它们。

每个 CVE 包含一个标识号、漏洞说明以及更多信息的链接。CVE 标识号使用 **CVE-YEAR-XXXX** 格式。

在 Uyuni Web UI 中，导航到**审计 > CVE 审计** 以查看所有客户端及其当前补丁状态的列表。

默认情况下，CVE 数据在每天 23:00 更新。我们建议您在开始进行 CVE 审计之前刷新数据，以确保应用最新的补丁。

程序：更新 CVE 数据

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**管理 > 任务日程安排**，然后选择 **cve-server-channels-default** 日程安排。
2. 单击 **cve-server-channels-bunch**。
3. 单击 **单|次|运|行|安|排** 以安排任务。等待该任务完成，然后继续进行 CVE 审计。

过程：校验补丁状态

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**审计 > CVE 审计**。
2. 可选：要检查特定 CVE 的补丁状态，请在 **CVE 编号** 字段中键入 CVE 标识符。
3. 选择您要查看的补丁状态，或保持选中所有状态以查看所有补丁状态。
4. 单击 **审计服务器** 检查所有系统，或单击 **审计映像** 检查所有映像。

有关此页面上使用的补丁状态图标的详细信息，请参见 **Reference > Audit**。

对于每个系统，**下一个操作** 列会提供有关需要采取哪些措施才能解决漏洞的信息。如果适用，其中还会列出候选通道或补丁。您还可以将系统指派到 **系统集** 以做进一步的批处理。

可以使用 Uyuni API 来校验客户端的补丁状态。使用 **audit.listSystemsByPatchStatus** API 方法。有关此方法的详细信息，请参见《Uyuni API 指南》。

19.5.2. CVE 状态

客户端的 CVE 状态通常是 **受影响**、**不受影响** 或 **已增补**。这些状态仅取决于 Uyuni 适用的信息。

在 Uyuni 中，以下定义适用：

受特定漏洞影响的系统

系统中安装的某个软件包版本低于标记为漏洞的相关补丁中相同软件包的版本。

不受特定漏洞影响的系统

同时包含在标记为漏洞的相关补丁中的软件包未安装在系统上。

针对某个漏洞进行了增补的系统

系统中安装的某个软件包版本等同于或高于标记为漏洞的相关补丁中相同软件包的版本。

相关补丁

Uyuni 在相关通道中已知的补丁。

相关通道

由 Uyuni 管理的通道，该通道被指派到系统、是指派到系统的克隆通道的原始通道、是链接到系统上安装的产品的通道，或者是系统的过去或将来服务包通道。



由于 Uyuni 中使用的定义，CVE 审计结果在某些情况下可能不正确。例如，非受管通道、非受管软件包或不合规的系统可能会错误地报告结果。

Chapter 20. SSL 证书

Uyuni 使用 SSL 证书来确保客户端注册到正确的服务器。

每个使用 SSL 注册到 Uyuni Server 的客户端将通过验证服务器证书来检查它是否连接到正确的服务器。此过程称为 SSL 握手。

在 SSL 握手期间，客户端将检查服务器证书中的主机名是否与预期相符。客户端还需要检查服务器证书是否受信任。

证书颁发机构 (CA) 是用于为其他证书签名的证书。所有证书必须由证书颁发机构 (CA) 签名，只有这样，才会将它们视为有效，并且客户端才能成功地匹配它们。

为使 SSL 身份验证能够正常进行，客户端必须信任根 CA。这意味着必须在每个客户端上安装根 CA。

默认的 SSL 身份验证方法是让 Uyuni 使用自我签名证书。在这种情况下，Uyuni 已生成所有证书，并且根 CA 已直接为服务器证书签名。

另一种方法是使用中间 CA。在这种情况下，根 CA 为中间 CA 签名。然后中间 CA 可为任意数量的其他中间 CA 签名，而最后一个中间 CA 为服务器证书签名。这称为链式证书。

如果您在链式证书中使用中间 CA，则根 CA 将安装在客户端上，而服务器证书则安装在服务器上。在 SSL 握手期间，客户端必须能够校验根 CA 与服务器证书之间的整个中间证书链，因此它们必须能够访问所有中间证书。

可以通过两种主要方式实现此目的。在较旧版本的 Uyuni 中，所有中间 CA 默认都安装在客户端上。但是，您也可以在服务器上配置服务以将其提供给客户端。在这种情况下，在 SSL 握手期间，服务器会提供服务器证书以及所有中间 CA。此机制现已用作新的默认配置。

Uyuni 默认使用没有中间 CA 的自我签名证书。为了提高安全性，您可以安排一个第三方 CA 来为您的证书签名。第三方 CA 执行检查以确保证书中包含的信息正确。他们通常针对此项服务收取年费。使用第三方 CA 可以提高证书的伪造难度，并为安装提供附加的保护。如果您的证书已由第三方 CA 签名，您可以将其导入 Uyuni 安装中。

本手册分 2 个步骤介绍 SSL 证书的用法

1. 如何使用 Uyuni 工具创建自我签名证书
2. 如何在 Uyuni Server 或 Proxy 上部署证书

如果证书由第三方实例（例如自有或外部的 PKI）提供，则可以跳过步骤 1。

- 有关如何创建自我签名证书的详细信息，请参见 [Administration > Ssl-certs-selfsigned](#)。
- 有关如何导入证书的详细信息，请参见 [Administration > Ssl-certs-imported](#)。

20.1. 自我签名 SSL 证书

Uyuni 默认使用自我签名证书。在这种情况下，证书由 Uyuni 创建和签名。此方法不使用独立证书颁发机构来

保证证书的细节正确。第三方 CA 将执行检查，以确保证书中包含的信息正确。有关第三方 CA 的详细信息，请参见 **Administration > Ssl-certs-imported**。

本节介绍如何在新安装或现有安装中创建或重新创建自我签名证书。

SSL 密钥和证书的主机名必须与其部署到的计算机的完全限定主机名相匹配。

20.1.1. 重新创建现有的服务器证书

如果您的现有证书已失效或出于任何原因而不再正常工作，您可以从现有 CA 生成新的服务器证书。

过程：重新创建现有服务器证书

1. 在 Uyuni Server 上的命令提示符下，重新生成服务器证书：

```
rhn-ssl-tool --gen-server --dir="/root/ssl-build" --set
  -country="COUNTRY" \
  --set-state="STATE" --set-city="CITY" --set-org="ORGANIZATION" \
  --set-org-unit="ORGANIZATION UNIT" --set-email="name@example.com" \
  --set-hostname="susemanager.example.com" --set-cname="example.com"
```

确保 **set-cname** 参数是您的 Uyuni Server 的完全限定域名。如果需要多个别名，可以多次使用 **set-cname** 参数。

私用密钥和服务器证书可以在目录 **/root/ssl-build/susemanager/** 中找到，其文件名为 **server.key** 和 **server.crt**。最后一个目录的名称取决于与 **--set-hostname** 选项结合使用的主机名。

20.1.2. 创建新的 CA 证书和服务器证书



替换根 CA 时请小心。这可能会破坏服务器与客户端之间的信任链。如果发生这种情况，需要让某个管理用户登录到每个客户端并直接部署 CA。

过程：创建新证书

1. 在 Uyuni Server 上的命令提示符下，将旧证书目录移到新位置：

```
mv /root/ssl-build /root/old-ssl-build
```

2. 生成新的 CA 证书：

```
rhn-ssl-tool --gen-ca --dir="/root/ssl-build" --set-country="COUNTRY"
  \
  --set-state="STATE" --set-city="CITY" --set-org="ORGANIZATION" \
  --set-org-unit="ORGANIZATION UNIT" --set-common-name="SUSE Manager CA
  Certificate" \
```

```
--set-email="name@example.com"
```

3. 生成新的服务器证书：

```
rhn-ssl-tool --gen-server --dir="/root/ssl-build" --set
-country="COUNTRY" \
--set-state="STATE" --set-city="CITY" --set-org="ORGANIZATION" \
--set-org-unit="ORGANIZATION UNIT" --set-email="name@example.com" \
--set-hostname="susemanager.example.top" --set-cname="example.com"
```

确保 **set-cname** 参数是您的 Uyuni Server 的完全限定域名。如果需要多个别名，可以多次使用 **set-cname** 参数。

还需要使用代理的主机名和 cname 为每个代理生成一个服务器证书。

20.2. 导入 SSL 证书

本节介绍如何为新的 Uyuni 安装配置 SSL 证书，以及如何替换现有证书。

在开始之前，请确保已准备好：

- 一个证书颁发机构 (CA) SSL 公共证书。如果您使用 CA 链，则所有中间 CA 也必须可用。
- 一个 SSL 服务器私用密钥
- 一个 SSL 服务器证书

所有文件必须采用 PEM 格式。

SSL 服务器证书的主机名必须与其部署到的计算机的完全限定主机名匹配。可以在证书的 **X509v3 Subject Alternative Name** 部分中设置主机名。还可以根据环境的需要列出多个主机名。

第三方颁发机构通常使用中间 CA 来为请求的服务器证书签名。在这种情况下，链中的所有 CA 都必须可用。如果没有额外的参数或选项可用于指定中间 CA，请注意所有 CA（根 CA 和中间 CA）都将储存在一个文件中。

20.2.1. 为新安装导入证书

Uyuni 默认使用自我签名证书。完成初始设置后，可将默认证书替换为导入的证书。

过程：在新的 Uyuni Server 上导入证书

- 根据 **Installation-and-upgrade** > **Install-intro** 中的说明安装 Uyuni Server。
- 根据 **Installation-and-upgrade** > **Server-setup** 完成初始设置。
- 在命令提示符下，将 SSL 环境变量指向证书文件位置：

```
export CA_CERT=<CA 证书文件的路径>
export SERVER_KEY=<Web 服务器密钥的路径>
export SERVER_CERT=<Web 服务器证书的路径>
```

4. 完成 Uyuni 设置：

```
yast susemanager_setup
```

在设置过程中，当系统提示您输入证书细节时，请填写随机值。这些值将由您在命令提示符下指定的值覆盖。



- 在从中导出了环境变量的同一个外壳中执行 `yast susemanager_setup` 命令。

20.2.2. 为新的 Proxy 安装导入证书

Uyuni Proxy 默认使用自我签名证书。完成初始设置后，您可以将默认证书替换为导入的证书。

过程：在新的 Uyuni Proxy 上导入证书

- 根据**Installation-and-upgrade > Install-intro**中的说明安装 Uyuni Proxy。
- 根据**Installation-and-upgrade > Proxy-setup**完成初始设置。
- 在命令提示符下，运行：

```
configure-proxy.sh
```

- 出现 `您 要 导 入 现 有 证 书 吗 ?` 提示时，键入 `y`。
- 按照提示完成设置。



- 使用同一证书颁发机构为服务器和代理的所有服务器证书签名。使用不同 CA 签名的证书将不匹配。

20.2.3. 替换证书

您可以将 Uyuni 安装中的活动证书替换为新证书。要替换证书，可以将已安装的 CA 证书替换为新 CA，然后更新数据库。

过程：替换现有证书

- 在 Uyuni Server 上的命令提示符下，调用命令 `mgr-ssl-cert-setup` 并提供证书作为参数：

```
mgr-ssl-cert-setup --root-ca-file=<根 CA 证书的路径> --server-cert
-file=<服务器证书文件> --server-key-file=<服务器密钥文件>
```

中间 CA 可以在使用 `--root-ca-file` 指定的文件中提供，也可以使用 `--intermediate-ca-file` 作为附加选项来指定。可以多次指定 `--intermediate-ca-file` 选项。此命令将对提供的文件执行一些测试，以测试它们是否有效并可用于请求的用例。

1. 重启动服务以应用更改：

```
spacewalk-service stop
systemctl restart postgresql.service
spacewalk-service start
```

2. 使用新 CA 更新数据库：

```
/usr/bin/rhn-ssl-dbstore --ca-cert=<根 CA 证书的路径>
```

如果您使用代理，则需要使用代理的主机名和 `cname` 为每个代理生成一个服务器证书 RPM。还应在 Uyuni Proxy 上使用 `mgr-ssl-cert-setup` 来替换证书。由于 Uyuni Proxy 没有 PostgreSQL 数据库，因此运行 `spacewalk-service restart` 就足够了。

如果根 CA 已更改，则需要将其部署到与 Uyuni 连接的所有客户端。

过程：在 Salt 客户端上部署根 CA

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到系统 > 概览。
2. 选中所有 Salt 客户端以将其添加到系统集管理器。
3. 导航到系统 > 系统集管理器 > 概览。
4. 在 状态 字段中，单击 应用 以应用系统状态。
5. 在 Highstate 页面中，单击 应用 Highstate 以将更改传播到客户端。

20.2.3.1. 传统客户端的额外处理

传统客户端已弃用，请改用 Salt 客户端。

在仍有传统受管客户端连接到 Uyuni 的情况下，如果需要替换 CA，则需要执行一些额外的步骤。

重要的是，当新CA在UyuniServer和Proxy上激活时，这些客户端不会断开连接。将 旧 的 和 新 的 根CA证书部署到受影响的客户端并信任这些证书。使用配置通道将证书文件部署到客户端，并使用远程命令功能重新生成信任储存。

在 Uyuni Server 和 Proxy 上激活新证书后，测试连接是否正常，以及是否仍然可以在客户端上安排操作。如果一切正常，则可以从客户端中去除 旧 的 根 CA。

20.3. HTTP 严格传输安全性

HTTP 严格传输安全性 (HSTS) 是帮助防范网站遭受中间人攻击（例如协议降级攻击和 Cookie 劫持）的策略机

制。

Uyuni 允许启用 HSTS。要为 Uyuni Server 启用 HSTS，请执行以下操作：

1. 编辑 `/etc/apache2/conf.d/zz-spacewalk-www.conf`
2. 取消注释 `# Header always set Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubDomains"`
行
3. 使用 `systemctl restart apache2` 重启 Apache

要为 Uyuni Proxy 启用 HSTS，请执行以下操作：

1. 编辑 `/etc/apache2/conf.d/spacewalk-proxy.conf`
2. 取消注释 `# Header always set Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubDomains"`
行
3. 使用 `systemctl restart apache2` 重启 Apache

重要说明：在使用 Uyuni 生成的默认 SSL 证书或自我签名证书的情况下启用 HSTS 后，浏览器将拒绝使用 HTTPS 进行连接，除非用于为此类证书签名的 CA 受浏览器的信任。如果您使用的是 Uyuni 生成的 SSL 证书，可以 <http://<服务器主机名>/pub/RHN-ORG-TRUSTED-SSL/CRL> 中的文件导入到所有用户的浏览器来信任该证书。

Chapter 21. 订阅匹配

您的 SUSE 产品需要订阅，订阅由 SUSE Customer Center (SCC) 管理。Uyuni 会运行夜间报告，以检查您的 SCC 帐户的所有已注册客户端的订阅状态。该报告提供有关哪些客户端使用哪些订阅、您的剩余订阅数和可用订阅数，以及哪些客户端没有当前订阅的信息。

导航到 **审计** > **订阅匹配** 以查看报告。

订阅报告 选项卡提供有关当前订阅和即将失效的订阅的信息。

不匹配的产品报告 选项卡提供没有当前订阅的客户端列表。这包括无法匹配的客户端，或当前未激活到的客户端。该报告包括产品名称和不匹配的系统数。

在 **关联** 选项卡中，可以将各个客户端关联到相关的订阅。如果订阅管理器无法成功地将客户端自动关联到订阅，此选项卡特别有用。

消息 选项卡显示匹配过程中发生的任何错误。

您还可以下载 .csv 格式的报告，或者从命令提示符在 `/var/lib/spacewalk/subscription-matcher/` 目录中访问这些报告。

默认情况下，订阅匹配器每日午夜运行。要更改此设置，请导航到 **管理** > **任务日程安排** 并单击 **gatherer-matcher-default**。根据需要更改日程安排，然后单击 **[更新]** [日程] [安排]。

由于报告只能将当前客户端与当前订阅相匹配，因此您可能会发现匹配结果随时间而变化。同一个客户端不一定总与同一个订阅匹配。原因可能是新客户端正在注册或未注册，或者添加了订阅或订阅失效。

订阅匹配器会自动尝试减少不匹配的产品数量，具体数量受您帐户中订阅的条款和条件限制。但是，如果硬件信息不完整、虚拟机主机指派未知，或者客户端在未知公有云中运行，则匹配器可能会显示您没有足够的可用订阅。请务必提供有关 Uyuni 中您的客户端的完整数据，以帮助确保信息准确。



订阅匹配器不一定总能准确匹配客户端和订阅。它并非旨在替代审计功能。

21.1. 将客户端关联到订阅

如果订阅匹配器无法自动将特定客户端与正确的订阅相匹配，您可以手动关联它们。创建关联后，订阅匹配器倾向于将特定订阅与给定的系统或系统组相匹配。

但是，匹配器并非始终遵守关联。这取决于订阅是否可用，以及订阅是否可以应用于该客户端。此外，如果关联导致匹配违反订阅的条款和条件，或者如果匹配器检测到在忽略关联的情况下匹配结果更准确，则就会忽略关联。

要添加新关联，请单击 **[添加]** [关联]，然后选择要关联的客户端。



我们不建议经常性使用关联或者对大量客户端使用关联。对于大多数安装而言，订阅匹配器工具通常已足够准确。

Chapter 22. 任务日程安排

管理 > 任务日程安排下面列出了所有预定义的任务组。

SUSE Manager Schedules 

Below is a list of defined schedules. A schedule defines frequency, how often a predefined bunch shall be triggered.

1 - 23 of 23 

25  Items per page

Schedule name 	Frequency	Active From	Bunch
auto-errata-default	0 5/10 * * ?	2018-06-05 11:40:50 CEST	auto-errata-bunch
channel-repo-data-default	0 * * * ?	2018-06-05 11:40:50 CEST	channel-repo-data-bunch
cleanup-data-default	0 0 23 ? * *	2018-06-05 11:40:50 CEST	cleanup-data-bunch
clear-tasklogs-default	0 0 23 ? * *	2018-06-05 11:40:50 CEST	clear-tasklogs-bunch
cobbler-sync-default	0 * * * ?	2018-06-05 11:40:50 CEST	cobbler-sync-bunch
compare-configs-default	0 0 23 ? * *	2018-06-05 11:40:50 CEST	compare-configs-bunch
cve-server-channels-default	0 0 23 ? * *	2018-06-05 11:40:51 CEST	cve-server-channels-bunch
daily-status-default	0 0 23 ? * *	2018-06-05 11:40:50 CEST	daily-status-bunch
errata-cache-default	0 * * * ?	2018-06-05 11:40:50 CEST	errata-cache-bunch
errata-queue-default	0 * * * ?	2018-06-05 11:40:50 CEST	errata-queue-bunch
gatherer-matcher-default	0 0 0 ? * *	2018-06-05 11:40:51 CEST	gatherer-matcher-bunch
kickstart-cleanup-default	0 0/10 * * ?	2018-06-05 11:40:50 CEST	kickstart-cleanup-bunch
kickstartfile-sync-default	0 0/10 * * ?	2018-06-05 11:40:50 CEST	kickstartfile-sync-bunch
mgr-register-default	0 0/15 * * ?	2018-06-05 11:40:50 CEST	mgr-register-bunch
mgr-sync-refresh-default	0 6 1 ? * *	2018-06-05 11:40:51 CEST	mgr-sync-refresh-bunch
minion-action-cleanup-default	0 0 * * ?	2018-06-05 11:40:50 CEST	minion-action-cleanup-bunch
package-cleanup-default	0 0/10 * * ?	2018-06-05 11:40:50 CEST	package-cleanup-bunch
reboot-action-cleanup-default	0 0 * * ?	2018-06-05 11:40:50 CEST	reboot-action-cleanup-bunch
sandbox-cleanup-default	0 5 4 ? * *	2018-06-05 11:40:50 CEST	sandbox-cleanup-bunch
session-cleanup-default	0 0/15 * * ?	2018-06-05 11:40:50 CEST	session-cleanup-bunch
ssh-push-default	0 * * * ?	2018-06-05 11:40:50 CEST	ssh-push-bunch
token-cleanup-default	0 0 0 ? * *	2018-06-05 11:40:51 CEST	token-cleanup-bunch
uuid-cleanup-default	0 0 * * ?	2018-06-05 11:40:51 CEST	uuid-cleanup-bunch

单击 **SUSE Manager 日程安排**，**日程安排名称** 打开**日程安排名称**，**日程安排基本细节**，在其中可以禁用该日程安排或更改频率。单击     使用您的设置更新该日程安排。要删除日程安排，请单击右上角    。



请仅在绝对有必要的情况下才禁用或删除日程安排，因为日程安排对于 Uyuni 正常运行至关重要。

如果您单击某个组名称，将显示该组类型的运行列表和运行状态。单击开始时间链接会返回**日程安排名称**，**日程安排基本细节**。

例如，默认会安排以下预定义的任务组，可对其进行配置：

channel-repo-data-default:

(重新) 生成软件源元数据文件。

cleanup-data-default:

从数据库中清理已过时的软件包更改日志和监视时序数据。

clear-tasklogs-default:

根据作业类型，从数据库中清除超过指定天数的任务引擎 (taskomatic) 历史数据。

cobbler-sync-default:

将 Uyuni 中的分布数据和配置文件数据同步到 Cobbler。有关由 Cobbler 提供支持的自动安装的详细信息，请参见 [Client-configuration > Autoinst-intro](#)。

compare-configs-default:

将储存在配置通道中的配置文件与储存在所有已启用配置的服务器上的文件进行比较。要查看比较结果，请单击系统选项卡并选择相关系统。转到 [配置](#) > [比较文件](#)。有关详细信息，请参见 [reference:systems/system-details/sd-configuration.pdf](#)。

cve-server-channels-default:

更新用于在 [审计 > CVE 审计](#) 页面上显示结果的内部预算算 CVE 数据。[审计 > CVE 审计](#) 页面中的搜索结果将根据此日程安排的上次运行更新。有关详细信息，请参见 [Reference > Audit](#)。

daily-status-default:

将每日报告电子邮件发送到相关地址。要详细了解如何为特定用户配置通知，请参见 [Reference > Users](#)。

errata-cache-default:

更新内部补丁缓存数据库表，这些表用于查找每个服务器的需要更新的软件包。此任务组还向可能对特定补丁感兴趣的用户发送通知电子邮件。有关补丁的详细信息，请参见 [Reference > Patches](#)。

errata-queue-default:

为配置为接收自动更新（补丁）的服务器将这些更新（补丁）排队。

kickstart-cleanup-default:

清理过时的 Kickstart 会话数据。

kickstartfile-sync-default:

生成与配置向导创建的 Kickstart 配置文件对应的 Cobbler 文件。

mgr-forward-registration-default:

将客户端注册数据与 SUSE Customer Center (SCC) 同步。默认情况下，会转发新的、已更改的或已删除的客户端数据。要禁用同步，请在 `/etc/rhn/rhn.conf` 中设置：

```
server.susemanager.forward_registration = 0
```

mgr-sync-refresh-default:

与 SUSE Customer Center (SCC) 同步 (**mgr-sync-refresh**)。默认情况下，所有自定义通道也将作为此任务的一部分进行同步。有关自定义通道同步的详细信息，请参见 [administration:custom-channels.pdf](#)。

minion-action-cleanup-default:

从文件系统中删除过时的客户端操作数据。首先，此任务组尝试通过查找相应的结果来完成任何可能未完成的操作；这些结果储存在 Salt 作业缓存中。如果服务器遗漏了操作结果，则可能会发生操作未完成的情况。对于成功完成的操作，此任务组会删除已执行的脚本文件等项目。

package-cleanup-default:

从文件系统中删除过时的软件包文件。

reboot-action-cleanup-default:

任何超过六个小时未处理的重引导操作将标记为失败，数据库中的关联数据将被清理。有关安排重引导操作的详细信息，请参见 [reference:systems/system-details/sd-provisioning.pdf](#)。

sandbox-cleanup-default:

清理超过 `sandbox_lifetime` 配置参数值（默认值为 3 天）的沙箱配置文件和通道。沙箱文件是从系统导入的文件或正在开发的文件。有关详细信息，请参见 [reference:systems/system-details/sd-configuration.pdf](#)。

session-cleanup-default:

清理过时的 Web 界面会话，这通常是用户登录之后，在注销之前关闭浏览器时临时储存的数据。

ssh-push-default:

如果为客户端配置了 **SSH Push** 联系方法，则提示客户端通过 SSH 来与 Uyuni 通讯。

token-cleanup-default:

删除由 Salt 客户端用来下载软件包和元数据的已失效软件源令牌。

Chapter 23. 微调更改日志

某些软件包的更改日志项列表很长。默认会下载这些数据，但日志中保留的信息不一定有用。为了限制下载的更改日志元数据量并节省磁盘空间，您可以对磁盘上保留的项数施加限制。

This configuration option is in the `/etc/rhn/rhn.conf` configuration file. The parameter defaults to `20`. Changing this value to `0` will provide an unlimited number of entries.

```
java.max_changelog_entries = 20
```

如果您设置此参数，它只在同步新软件包后对其生效。

更改此参数后，请使用 `spacewalk-service restart` 重启服务。

您可能想要删除再重新生成缓存的数据，以去除旧数据。



删除再重新生成缓存的数据可能需要很长时间。根据您的通道数量和要删除的数据量，此过程可能需要几个小时。该任务由 Taskomatic 在后台运行，因此您可以在操作完成时继续使用 Uyuni，但应该预料到性能会有所下降。

可以从命令行删除缓存的数据并请求重新生成数据：

```
spacewalk-sql -i
```

然后在 SQL 数据库提示符下输入：

```
DELETE FROM rhnPackageReodata;
INSERT INTO rhnRepoRegenQueue (id, CHANNEL_LABEL, REASON, FORCE)
(SELECT sequence_nextval('rhn_repo_regen_queue_id_seq'),
C.label,
'cached data regeneration',
'Y'
FROM rhnChannel C);
\q
```

Chapter 24. 用户

Uyuni 管理员可以添加新用户、授予权限以及停用或删除用户。如果您正在管理大量的用户，可以将用户指派到系统组，以便在组级别管理权限。还可以更改 Web UI 的系统默认值，包括语言和主题默认值。



仅当您使用 Uyuni 管理员帐户登录时，**用 户** 菜单才可用。

要管理 Uyuni 用户，请导航到**用户**，**用户列表**，**所有**以查看 Uyuni Server 中的所有用户。列表中的每个用户会显示用户名、真实姓名、指派的角色、用户上次登录日期，以及用户的当前状态。单击**创 建|用 户** 可以创建新的用户帐户。单击用户名会进入**用 户 细 节** 页面。

要将新用户添加到您的组织，请单击**创 建|用 户**，填写新用户的细节，然后单击**创 建|登 录|名**。

24.1. 停用和删除帐户

您可以停用或删除不再需要的用户帐户。已停用的用户帐户随时可以重新激活。已删除的用户帐户将不可见，且不可检索。

用户可以停用自己的帐户。但是，如果用户具有管理员角色，则必须先去除该角色，然后才能停用帐户。

已停用的用户无法登录到 Uyuni Web UI 或安排任何操作。用户在停用之前安排的操作将保留在操作队列中。Uyuni 管理员可以重新激活已停用的用户。

24.2. 管理员角色

用户可以充当多个管理员角色，并且在任何时候都可以有多个用户充当任一管理员角色。必须始终有至少一名处于活动状态的 Uyuni 管理员。

要更改用户的管理员角色（Uyuni 管理员角色除外），请导航到**用户**，**用户列表**，**所有**，选择要更改的用户，然后根据需要选中或取消选中管理员角色。

要更改用户的 Uyuni 管理员角色，请导航到**管理**，**用户**，并根据需要选中或取消选中 **Uyuni Admin** ?。

表格 14. 用户管理员角色权限

角色名称	说明
系统组用户	与所有用户关联的标准角色。
Uyuni 管理员	可以执行所有功能，包括更改其他用户的特权。
组织管理员	管理激活密钥、配置、通道和系统组。
激活密钥管理员	管理激活密钥。
映像管理员	管理映像配置文件、构建和储存。
配置管理员	管理系统配置。
通道管理员	管理软件通道，包括使通道全局可订阅，以及创建新通道。

角色名称	说明
系统组管理员	管理系统组，包括创建和删除系统组、将客户端添加到现有组，以及管理用户对组的访问权限。

24.3. 用户权限和系统

如果您已创建系统组来管理客户端，可以将组指派到用户，让他们进行管理。

要将用户指派到系统组，请导航到**用****户****列****表**，单击要编辑的用户名，然后转到**系****统****组**选项卡。选中要指派的组，然后单击**[更] [新] [默] [认] [值]**。

您还可以为用户选择一个或多个默认系统组。当该用户注册新客户端时，默认会将其指派到所选的系统组。这样，该用户就能立即访问新注册的客户端。

要管理外部组，请导航**系****统****集****配****置**，然后转到**外****部****身****份****验****证**选项卡。**[创] [建] [外] [部]**以创建一个新的外部组。为该组命名，并将其指派到适当的系统组。

有关系统组的详细信息，请参见 **Reference > Systems**。

要查看用户可以管理的各个客户端，请导航到**用****户****用****户****列****表**，单击要编辑的用户名，然后转到**系****统**选项卡。要执行批量任务，可以从列表中选择客户端以将其添加到系统集管理器。

有关系统集管理器的详细信息，请参见 **Client-configuration > System-set-manager**。

24.4. 用户和通道权限

可以将用户作为使用通道内容的订阅者，或者作为可以自行管理通道的管理员，指派到组织中的软件通道。

要为用户订阅通道，请导航到**用****户**，**用****户****列****表**，单击要编辑的用户名，然后转到**通****道****权****限**，**订****阅**选项卡。选中要指派的通道，然后单击**[更] [新] [权] [限]**。

要为用户授予通道管理权限，请导航到**用****户**，**用****户****列****表**，单击要编辑的用户名，然后转到**通****道****权****限**，**管****理**选项卡。选中要指派的通道，然后单击**[更] [新] [权] [限]**。

列表中的某些通道可能无法订阅。原因通常与用户的管理员状态或通道全局设置有关。

24.5. 用户默认语言

创建新用户时，您可以选择 Web UI 使用的语言。创建用户后，可以通过导航到**首****页**，**我的首****选****项**来更改语言。

默认语言是在 **rhn.conf** 配置文件中设置的。要更改默认语言，请打开 **/etc/rhn/rhn.conf** 文件并添加或编辑下面一行内容：

```
web.locale = <语言代码>
```

如果未设置该参数，则默认语言为 `en_US`。

在 Uyuni 中可以使用以下语言：

表格 15. 可用语言代码

语言代码	语言	方言
<code>bn_IN</code>	孟加拉语	印度
<code>ca</code>	加泰罗尼亚语	
<code>de</code>	德语	
<code>en_US</code>	英语	美国
<code>es</code>	西班牙语	
<code>fr</code>	法语	
<code>gu</code>	古吉特拉语	
<code>hi</code>	印地语	
<code>it</code>	意大利语	
<code>ja</code>	日语	
<code>ko</code>	韩语	
<code>pa</code>	旁遮普语	
<code>pt</code>	葡萄牙语	
<code>pt_BR</code>	葡萄牙语	巴西
<code>ru</code>	俄语	
<code>ta</code>	泰米尔语	
<code>zh_CN</code>	中文	中国大陆简体
<code>zh_TW</code>	中文	中国台湾繁体



Uyuni 中的翻译由社区提供，可能不正确或不完整。如果翻译内容不可用，Web UI 默认将使用英语 (`en_US`)。

24.5.1. 用户默认界面主题

Uyuni Web UI 默认使用适用于您所安装的产品的主题。您可以更改主题以反映 Uyuni 或 SUSE Manager 颜色。SUSE Manager 主题还提供深色选项。

您可以在 `rhn.conf` 配置文件中更改默认主题。要更改默认主题，请打开 `/etc/rhn/rhn.conf` 文件并添加或编辑下面一行内容：

```
web.theme_default = <主题>
```

表格 16. 可用的 WebUI 主题

主题名称	颜色	样式
susemanager-light	SUSE Manager	浅色
susemanager-dark	SUSE Manager	深色
uyuni	Uyuni	浅色

Chapter 25. Using PTFs in Uyuni

SUSE provides temporary fixes for all currently supported solutions shipped directly to its customers. These PTFs (Program Temporary Fixes) are now available as repositories, which can be synced in Uyuni.

25.1. Understanding PTF packages

PTF packages are installed via a proxy package and are named `ptf-xxxxxx`, where `xxxxxx` is a number and part of the name of the package, not its version.

They will depend on the correct version of the package that is known to include the correction in the software. This type of package:

- cannot be installed accidentally (i.e. zypper update will never suggest installing them),
- cannot be removed accidentally (i.e. a newer package version will not replace the PTF one, unless the user makes it explicitly on the zypper command line),
- is only updated when the newer version is known to address the specific issue previously solved by the PTF,
- updates only packages already installed on the system (i.e. if a software is split into multiple packages, the PTF will replace only those currently installed on the system).

The correct ID of the package will be provided by SUSE Support during the course of the support case investigation, along with instruction on how to deploy/restart the affected services.

25.2. Installing PTF packages



PTF packages are currently only supported for SLE 12 and SLE 15 based systems. Other versions or Operating Systems do not have this feature yet and the pages are not visible for them.

Procedure: Enable and Synchronize PTF repositories using the command line

1. On the console enter `mgr-sync refresh`.
2. Enter `mgr-sync list channel` and look for channels starting with your SCC account name and `ptfs` in its name. E.g. `a123456-sles-15.3-ptfs-x86_64`.
3. Enable the PTF channel with `mgr-sync add channel <label>`.

Now this channel is available and can be added to every system which is using the same base channel.

PTF packages need to be installed explicitly, since they are not automatically picked up when updating a system. The SUSE Customer Support will provide the PTF number to fix a specific problem. With the number the proxy package can be identified in the PTF list. In Uyuni Web UI every system with PTFs available for installation has a page which lists them.

Procedure: Enable and Synchronize PTF repositories via the Uyuni Web UI

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Admin > Setup Wizard > Products** and look for the product you want to enable the PTF repository for.

2. Click **Show product's channels** next to the products sync status.
3. You should see a popup listing mandatory and optional channels for the product.
4. In the optional channels list look for channels starting with your SCC account name and **ptfs** in its name. E.g. **a123456-sles-15.3-ptfs-x86_64**.
5. Select the channel using the checkbox next to its name and click **Confirm** to schedule the sync.

Note that the product has to be installed to be able to add optional channels to it.

Procedure: Installation of PTF packages

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Systems > Systems List** and select the client where you want to install a PTF.
2. Navigate to the **Systems > Software > Packages > Software Channels** and select the **PTF channel**.
3. 单击 **[下一步]**, 然后单击 **[确认] [guimenu]` ```** 以确认软件通道更改。
4. To check if the channel assignment is finished, navigate to **Systems > Events > History** to see the results.
5. Navigate to the **Systems > Software > PTFs > Install** sub tab.
6. Select the ptf package you want to install.
7. Click **Install PTF**, and **Confirm Program Temporary Fixes (PTFs) Installation** with **Confirm**.
8. To see PTF installation results, navigate to **Systems > Events > History**.

In case a PTF should be installed using the API, the normal **system.schedulePackageInstall** API can be used with the proxy package name.

25.3. After PTF installation

Once a PTF is confirmed to address the reported issue, the updated package will be tracked for inclusion into a future maintenance update before being widely distributed as an regular maintenance update in the update repositories.

When this regular update with the fix is released, an updated version of the PTF will also be released into the account-specific PTF repository. The updated PTF will remove the strict dependencies and allow updates to be installed again.

The replacement of the PTF with the maintenance update which includes the fix happens automatically via a standard package update or patch installation.

25.4. Removing the patched version of a package

In cases where a PTF needs to be uninstalled and the non-patched version of the packages need to be installed on the system, a simple package remove cannot be used. The ptf package is not selectable in the standard package list page.

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Systems > Systems List** and select the client you want to remove a PTF from.

2. Navigate to the **Systems > Software > PTFs > List/Remove** sub tab.
3. Select the ptf package you want to remove.
4. Click **Remove PTFs**, and on the **Confirm Program Temporary Fixes (PTFs) Removal** page click **Confirm**.
5. To see the results, navigate to **Systems > Events > History**.



Removing PTFs requires a special version of `libzypp` and `zypper` to be installed on the client system. Check `zypper --help` whether `removeptf` is supported. The **List/Remove** tab is only visible if this condition is met.

In case the PTF should be removed using the API, the normal `system.schedulePackageRemove` api can be used with the proxy package name.

25.5. Removing the patched version of a package on the client

In case a PTF should be removed directly on the client using the console, it is required to use a special command `zypper removeptf ...`. All other ways result either in an error or can lead to unwanted behavior like removing important packages from the system and make the system unusable.

For the command line usage see also: <https://www.suse.com/de-de/support/kb/doc/?id=000020596>

Chapter 26. 查错

本章介绍了您在使用 Uyuni 时可能会遇到的一些常见问题及其解决方法。

26.1. 自动安装查错

根据您的基础通道，新的自动安装配置文件可能会订阅缺少必需软件包的通道。

要使自动安装可以正常进行，必须提供以下软件包：

- `pyOpenSSL`
- `rhnlib`
- `libxml2-python`
- `spacewalk-koan`

为了解决此问题，请先进行以下检查：

- 检查是否为您的组织和用户提供了与自动安装配置文件中的基础通道相关的工具软件通道。
- 检查是否为您的 Uyuni 提供了工具通道作为子通道。
- 检查关联的通道中是否提供了所需的软件包和任何依赖项。

26.2. 裸机系统查错

如果网络中的裸机系统不会自动添加到 系统 列表中，请先进行以下检查：

- 您必须已安装 `pxe-default-image` 软件包。
- 必须正确配置文件路径和参数。检查 `pxe-default-image` 提供的 `vmlinuz0` 和 `initrd0.img` 文件是否位于 `rhn.conf` 配置文件中指定的位置。
- 确保将裸机系统连接到 Uyuni 服务器的网络设备可正常运行，并且您可以从该服务器访问 Uyuni 服务器 IP 地址。
- 要置备的裸机系统必须在引导序列中启用 PXE 引导，并且必须未在尝试引导操作系统。
- 引导期间，DHCP 服务器必须响应 DHCP 请求。检查 PXE 引导消息，确保：
 - DHCP 服务器指派的是预期的 IP 地址
 - DHCP 服务器为要引导的 `next-server` 指派的是 Uyuni 服务器 IP 地址。
- 确保 Cobbler 正在运行，并且已启用发现功能。

如果您在引导后看到短暂显示的蓝色 Cobbler 菜单，则说明发现功能已启动。如果该过程未成功完成，请暂时禁用自动关闭以帮助诊断问题。要禁用自动关闭，请执行以下操作：

1. 使用方向键在 Cobbler 菜单中选择 `pxe-default-profile`，然后在计时器到期前按 Tab 键。

2. 使用集成编辑器添加内核引导参数 **spacewalk-finally=running**，然后按 Enter 继续引导。

3. 使用用户名 **root** 和口令 **linux** 进入外壳继续调试。



受技术所限，我们无法可靠地区分新裸机系统与先前已发现的系统。因此，建议您不要多次启动裸机系统，因为这会导致产生重复的配置文件。

26.3. 对生命周期已结束产品的引导软件源进行查错

同步受支持的产品时，会自动在 Uyuni Server 上创建及重新生成引导软件源。当产品到达生命周期结束日期且不再受支持时，如果您要继续使用此产品，就必须手动创建引导软件源。

有关引导软件源的详细信息，请参见 [Client-configuration > Bootstrap-repository](#)。

过程：创建生命周期已结束产品的引导软件源

1. 在 Uyuni Server 上的命令提示符下，以 root 身份使用 **--force** 选项列出不受支持的可用引导软件源，例如：

```
mgr-create-bootstrap-repo --list --force
1. SLE-11-SP4-x86_64
2. SLE-12-SP2-x86_64
3. SLE-12-SP3-x86_64
```

2. 创建引导软件源，并使用适当的软件源名称作为产品标签：

```
mgr-create-bootstrap-repo --create SLE-12-SP2-x86_64 --force
```

如果您不想手动创建引导软件源，可以检查您需要的产品和引导软件源是否有 LTSS。

26.4. 对克隆的 Salt 客户端进行查错

如果您曾经使用过超级管理程序克隆实用程序，并尝试注册克隆的 Salt 客户端，您可能会收到以下错误：

抱歉，找不到该系统。

发生该错误的原因是新的克隆系统与现有的已注册系统具有相同的计算机 ID。您可以手动调整此数据以修复该错误，然后便可成功注册克隆的系统。

有关详细信息和说明，请参见 [Administration > Troubleshooting](#)。

26.5. 对损坏的软件源进行查错

软件源元数据文件中的信息可能会损坏或过时。这可能会在更新客户端时造成问题。您可以通过去除再重新生

成这些文件来解决此问题。生成新的软件源数据文件后，更新应该可以按预期进行。

过程：解决软件源数据损坏的问题

1. Remove all files from `/var/cache/rhn/repoadata/<channel-label>`. 如果您不知道通道标签是什么，可以在 Uyuni Web UI 中导航到 **软件 > 通道 > 通道标签** 找到它。
2. 从命令行重新生成文件：

```
spacecmd softwarechannel_regenerateyumcache <channel-label>
```

26.6. 对包含有冲突软件包的自定义通道进行查错

设置包含有冲突软件包的自定义通道时，某些功能（例如创建引导软件源）可能会导致未定义的行为，并使客户端注册失败。

例如，版本号较高的有冲突软件包可能会包含在引导软件源中。此类软件包（例如 `python3-zmq` 或 `zeromq`）可能会导致创建引导软件源时出错，或者在客户端引导期间导致问题。

在父供应商通道下面添加自定义通道（例如 EPEL 通道）时，无法直接解决软件包冲突问题。此问题的解决方法是将自定义通道与供应商通道分开。需要在单独的树中创建自定义通道。如果需要将自定义通道作为子通道递送，可以使用内容生命周期管理 (CLM) 创建此类环境。可以从不同的树添加 CLM 项目中的源。如果使用这种方法，自定义通道将保留在构建的环境中的父项之下。但是，供应商通道树仍然不包含自定义通道和引导软件源。然后可以正常注册客户端。

将包含有冲突软件包的自定义通道（salt、zeromq 等）创建为子通道时，以下步骤可能有助于避免该问题：

过程：避免自定义通道中包含有冲突的软件包

1. 从父通道中去除作为子通道的自定义通道。有关详细信息，请参见 [administration:custom-channels.pdf](#)。
2. 在单独的树中创建自定义通道。有关详细信息，请参见 [administration:custom-channels.pdf](#)。要在内容生命周期管理 (CLM) 中添加作为子通道的自定义通道，请执行以下操作：
 - 在 Uyuni Web UI 中，导航到 **内容生命周期**，然后单击 **[创建] [项]**。输入 **名称** 和 **标签**。
 - 将源挂接到项目。使用所需的供应商通道和自定义通道。// （分享使用 CentOS8 的示例）
 - 将环境添加到项目中。// 使用 CentOS8 的示例
 - 要构建环境，请单击 **[构建]** 按钮。这会创建一个包含供应商通道和自定义通道的环境，这些通道可与激活密钥相关联并用于引导客户端。
3. 重要说明：在 CLM 项目中，建议添加一个过滤器用于排除有问题或有冲突的软件包。否则会在客户端更新期间安装版本号较高的有冲突软件包。有关过滤的详细信息，请参见 [administration:content-lifecycle-examples.pdf](#)。
4. 要将最新补丁添加到 CLM 环境（包含供应商通道和自定义通道），请在项目中单击 **[构建]** 按钮。需要执行此操作才能重构环境。
 - 有关 CLM 的详细信息，请参见 **Administration > Content-lifecycle**。

- 有关另一种解决方法，请参见 https://www.suse.com/releasenotes/x86_64/SUSE-MANAGER/4.2/index.html#_epel_and_salt_packages。

26.7. 对禁用 FQDNS grain 时出现的问题进行查错

FQDNS grain 会返回系统中所有完全限定 DNS 服务的列表。通常很快就能完成这些信息的收集，但如果 DNS 设置配置错误，花费的时间可能会长很多。在某些情况下，客户端会变成无响应状态或者会崩溃。

为了防止发生此问题，您可以使用 Salt 标志来禁用 FQDNS grain。如果禁用 grain，您便可以使用网络模块提供 FQDNS 服务，而不会面临客户端变成无响应状态的风险。



这仅适用于较旧的 Salt 客户端。如果您是最近注册 Salt 客户端的，FQDNS grain 默认会禁用。

在 Uyuni Server 上的命令提示符下，使用以下命令禁用 FQDNS grain：

```
salt '*' state.sls util.mgr_disable_fqdns_grain
```

此命令会重启每个客户端并生成服务器需要处理的 Salt 事件。如果您的客户端非常多，可以改用批处理模式执行该命令：

```
salt --batch-size 50 '*' state.sls util.mgr_disable_fqdns_grain
```

等待批处理命令执行完。请不要按 **Ctrl**+**X**+**C** 中断该过程。

26.8. 磁盘空间查错

磁盘空间不足可能会对 Uyuni 数据库和文件结构造成严重影响，在大多数情况下，这种影响不可恢复。Uyuni 会监视特定目录的可用空间，在有问题时会发出警报（可配置）。有关空间管理的详细信息，请参见 **Administration > Space-management**。

可以通过去除未使用的软件通道来恢复磁盘空间。有关如何删除供应商通道的说明，请参见**Administration > Channel-management**。有关如何删除自定义通道的说明，请参见 **Administration > Custom-channels**。

您还可以检查自定义通道的同步频率。有关如何处理自定义通道同步的说明，请参见 [administration:custom-channels.pdf](#)。

还可以通过清理未使用的激活密钥、内容生命周期项目和客户端注册来恢复磁盘空间。还可以去除多余的数据项：

过程：去除多余的数据项

- 使用 **spacewalk-data-fsck** 命令列出所有多余的数据项。
- 使用 **spacewalk-data-fsck --remove** 命令删除这些项。

26.9. 防火墙查错

如果您使用的防火墙阻止了传出流量，它可能会 **拒绝** 或 **丢弃** 网络请求。如果该防火墙设置为 **丢弃** 与 Customer Center 同步可能会超时。

之所以发生这种情况，是因为同步进程需要访问为非 SUSE 客户端（而不仅仅是 SUSE Customer Center）提供软件包的第三方软件源。当 Uyuni Server 尝试访问这些软件源以检查它们是否有效时，防火墙会丢弃请求，并且同步进程会继续等待响应，直到超时。

如果发生这种情况，同步将持续很长时间，然后失败，并且您的非 SUSE 产品不会显示在产品列表中。

可以通过多种不同的方法解决此问题。

最简单的方法是将防火墙配置为允许访问非 SUSE 软件源所需的 URL。这样，同步进程就能访问这些 URL 并成功完成。

如果不能允许外部流量，请将防火墙配置为 **拒绝** 来自 Uyuni 的请求，而不是 **丢弃**。这会拒绝对第三方的请求，因此同步会提前失败而不是超时，并且产品不会显示在列表中。

如果您无权配置防火墙，可以考虑在 Uyuni Server 上单独设置一个防火墙。

26.10. 对通过 WAN 连接在 Uyuni Server 与 Proxy 之间同步时间过长的问题进行查错

根据在 WebUI 中或通过 API 调用对发行套件或系统设置执行的更改，可能需要使用 **cobbler sync** 命令将 Uyuni Server 中的文件传输到 Uyuni Proxy 系统。为此，cobbler 将使用 **/etc/cobbler/settings** 中指定的代理列表。

cobbler sync 在设计上无法仅同步已更改的或最近添加的文件。

实际情况是，执行 **cobbler sync** 会触发将 **/srv/tftpboot** 目录完全同步到 **/etc/cobbler/settings** 中配置的所有已指定代理的操作。此命令还会受到相关系统之间 WAN 连接延迟的影响。

根据 **/var/log/cobbler/** 中的日志，同步过程可能需要很长时间才能完成。

例如，该过程开始时间为：

```
Thu Jun  3 14:47:35 2021 - DEBUG | running python triggers from
/var/lib/cobbler/triggers/task-sync/pre/*
Thu Jun  3 14:47:35 2021 - DEBUG | running shell triggers from
/var/lib/cobbler/triggers/task-sync/pre/*
```

结束时间为：

```
Thu Jun  3 15:18:49 2021 - DEBUG | running shell triggers from
```

```
/var/lib/cobbler/triggers/task/sync/post/*
Thu Jun 3 15:18:49 2021 - DEBUG | shell triggers finished successfully
```

传输量大约为 1.8 GB。传输花费了将近 30 分钟。

相比之下，复制一个与 `/srv/tftboot` 大小相同的大文件只需几分钟即可完成。

改用基于 `rsync` 的方法在 Uyuni Server 与 Proxy 之间复制文件可能有助于减少传输量和等待时间。

可以从 https://suse.my.salesforce.com/sfc/p/1i000000gLOd/a/1i000000ll5B/B2AmvIJN2_JsAyjTQzCVP_x5ioVgd0bYN9X9NpMugS8 下载用于完成此任务的脚本。

该脚本不接受命令行选项。在运行该脚本之前，您需要手动编辑它并正确设置 `SUMAHOSTNAME`、`SUMAIP` 和 `SUMAPROXY1` 变量，使其能够正常运行。



- 不支持调整该脚本的个别设置。该脚本及其包含的注释旨在提供传输过程以及要考虑的步骤的概述。如需进一步的帮助，请联系 SUSE 咨询部门。

对于以下情况，最好使用建议的脚本用法：

- SUSE Manager Proxy 系统是通过 WAN 连接的；
- `/srv/tftboot` 包含大量发行套件文件和客户端 PXE 引导文件，总共有数千个文件；
- 已禁用 `/etc/cobbler/settings` 中的任一代理，否则 Uyuni 会继续将内容同步到代理。

```
#proxies:
# - "sumaproxy.sumaproxy.test"
# - "sumaproxy2.sumaproxy.test"
```

过程：分析新的同步速度

1. 为 Uyuni 与相关系统之间的 TCP 流量创建转储。

- 在 SUSE Manager Server 上：

```
tcpdump -i ethX -s 200 host <SUSE Manager Proxy 的 IP 地址> and not ssh
```

- 在 SUSE Manager Proxy 上：

```
tcpdump -i ethX -s 200 host <SUSE Manager 的 IP 地址> and not ssh
```

- 这样就只会捕获大小为 200 的软件包，但足以运行分析。

- 将 ethX 调整为由 Uyuni 用来与代理通讯的相应网络接口。
- 最后，不会捕获 ssh 通讯，从而进一步减少了软件包的数量。

2. 开始 cobbler 同步。

- 要强制同步，请先删除 cobbler json 缓存文件，然后发出 cobbler sync：

```
rm /var/lib/cobbler/pxe_cache.json
cobbler sync
```

3. cobbler 完成后，停止 TCPdumps。

4. 使用 esh 打开 TCPdumps，转 **Statistics**（统计信息）**Conversations**（对话），并等待分析转储。
5. 切换到“TCP”选项卡。此选项卡上显示的数字是在 SUSE Manager 与 SUSE Manager Proxy 之间捕获的对话总数。
6. 找到列 **Duration**（持续时间）。

- 首先按升序排序，找出传输文件所花费的最短时间。
- 继续按降序排序，找出大文件传输时间的最大值，例如内核和 initrd 传输。



忽略端口 4505 和 4506，因为它们用于 Salt 通讯。

TCPdumps 分析结果表明，将大小约为 1800 字节的小文件从 Uyuni Server 传输到 Proxy 大约花费了 0.3 秒。

此处的大文件不多，而大量的小文件导致建立了大量连接，因为每传输一个文件就要创建新的 TCP 连接。

因此，在知道最短传输时间和所需连接数（在本示例中大约为 5000）的情况下，可以大致估算出总传输时间： $5000 * 0.3 / 60 = 25$ 分钟。

26.11. 非活动客户端查错

某个 Taskomatic 作业会定期 ping 客户端以确保它们保持连接状态。有 24 小时或更长时间未响应 Taskomatic 签入的客户端被视为非活动客户端。要在 Web UI 中查看非活动客户端的列表，请导航到 **系统** > **系统列表** > **非活动**。

客户端可能由于多种原因而进入非活动状态：

- 客户端无权使用任何 Uyuni 服务。如果客户端在 180 天（6 个月）内仍然无权，则会将其去除。
- 在传统客户端上，**rhnscd** 服务已禁用。
- 客户端位于不允许 HTTPS 连接的防火墙后面。
- 客户端位于配置不当的代理后面。
- 客户端正在与其他 Uyuni Server 通讯，或者连接配置不当。
- 客户端不在可以与 Uyuni Server 通讯的网络中。

- 防火墙阻止了客户端与 Uyuni Server 之间的通讯。
- Taskomatic 配置不当。

有关客户端与服务器的连接的详细信息，请参见 [Client-configuration > Contact-methods-intro](#)。

有关配置端口的详细信息，请参见 [Installation-and-upgrade > Ports](#)。

有关防火墙查错的详细信息，请参见 [Administration > Troubleshooting](#)。

26.12. 服务器间同步查错

服务器间同步使用缓存来管理 ISS 主服务器和从属服务器。这些缓存容易出现 bug，导致创建无效的项。在这种情况下，即使更新到解决了 bug 的版本，这些 bug 也可能出现，因为缓存仍在使用无效的项。如果您升级到新版 ISS 后仍然遇到问题，请清除所有缓存，以确保不再有旧项造成问题。

缓存错误可能导致同步失败并出现各种错误，但错误消息通常会报告如下内容：

考虑去除 `/var/cache/rhn/satsync/*` 中的 `satellite-sync`
缓存并使用相同的选项重新运行 `satellite-sync`。

可以通过删除 ISS 主服务器和 ISS 从属服务器上的缓存来解决此问题，这样，同步即可成功完成。

过程：解决 ISS 缓存错误

1. 在 ISS 主服务器上的命令提示符下，以 root 身份删除主服务器的缓存文件：

```
rm -rf /var/cache/rhn/xml-*
```

2. 重启动服务：

```
rcaapache2 restart
```

3. 在 ISS 主服务器上的命令提示符下，以 root 身份删除从属服务器的缓存文件：

```
rm -rf /var/cache/rhn/satsync/*
```

4. 重启动服务：

```
rcaapache2 restart
```

26.13. 本地颁发者证书查错

某些较旧的引导脚本会在错误的位置创建本地证书的链接。这会导致 zypper 返回有关本地颁发者证书的 **无法识别的错误**。您可以通过检 `/etc/ssl/certs` 目录来确保正确创建本地颁发者证书的链接。如果您遇到此问题，应考虑更新引导脚本以确保 zypper 按预期运行。

26.14. 登录超时查错

默认情况下，Uyuni Web UI 要求用户在 30 分钟后重新登录。根据您的环境，可能需要调整登录超时值。

要调整该值，需要同时在 `rhn.conf` 和 `web.xml` 中进行更改。确保在 `/etc/rhn/rhn.conf` 中设置以秒为单位的值，在 `web.xml` 中设置以分钟为单位的值。这两个值必须表示相同的时间。

例如，要将超时值更改为一小时，请将 `rhn.conf` 中的值设置为 3600 秒，将 `web.xml` 中的值设置为 60 分钟。

过程：调整 Web UI 登录超时值

1. 停止服务：

```
spacewalk-service stop
```

2. 打开 `/etc/rhn/rhn.conf` 并添加或编辑下面一行内容，以包含以秒为单位的新超时值：

```
web.session_database_lifetime = <以秒为单位的超时值>
```

3. 保存并关闭该文件。

4. 打开 `/srv/tomcat/webapps/rhn/WEB-INF/web.xml` 并添加或编辑下面一行内容，以包含以分钟为单位的新超时值：

```
<session-timeout>Timeout_Value_in_Minutes</session-timeout>
```

5. 保存并关闭该文件。

6. 重启动服务：

```
spacewalk-service start
```

26.15. 邮件配置查错

为确保邮件通讯安全，您可以在 `/etc/rhn/rhn.conf` 中启用身份验证，定义用户名和口令，并启用 `SSL` 或 `STARTTLS`：

```
java.smtp_port = 整数 (默认值: 25)
java.smtp_auth = true/false (默认值: false)
java.smtp_ssl = true/false (默认值: false)
java.smtp_starttls = true/false (默认值: false)
java.smtp_user = 字符串 (默认值: null)
java.smtp_pass = 字符串 (默认值: null)
```

26.16. 对使用 noexec 挂载 /tmp 时出现的问题进行查错

Salt从客户端文件系统的 `/tmp` 中运行远程命令。因此，切勿使用 `noexec` 选项挂载 `/tmp`。另一个解决此问题的方法是，使用为 Salt 服务指定的 `TMPDIR` 环境变量覆盖临时目录路径，使其指向未设置 `noexec` 选项的目录。建议使用systemd插入配置文件 `/etc/systemd/system/venv-salt-minion.service.d/10-TMPDIR.conf`（如果使用了 Salt 捆绑包）或 `/etc/systemd/system/salt-minion.service.d/10-TMPDIR.conf`（如果客户端上使用了 `salt-minion`）。插入配置文件内容的示例如下：

```
[Service]
Environment=TMPDIR=/var/tmp
```

26.17. 对使用 noexec 挂载 /var/tmp 时出现的问题进行查错

Salt SSH 使用 `/var/tmp` 在安装了绑定 Python 的客户端上部署 Salt 捆绑包和执行 Salt 命令。因此，切勿使用 `noexec` 选项挂载 `/var/tmp`。无法通过Web UI引导使用 `noexec` 选项挂载 `/var/tmp` 的客户端，因为引导过程是使用 Salt SSH 来访问客户端的。

26.18. 对“磁盘空间不足”错误进行查错

在开始迁移之前，请检查可用磁盘空间。我们建议将 `/var/spacewalk` 和 `/var/lib/pgsql` 存放于不同的 XFS 文件系统中。

设置单独的文件系统时，编辑 `/etc/fstab` 并去除 `/var/lib/pgsql` 子卷。重引导服务器以应用更改。

要获取有关升级问题的详细信息，请查看迁移日志文件。该日志文件是您要升级的系统上的 `/var/log/rhn/migration.log`。

26.19. 通知查错

通知消息的默认有效期为 30 天，此期限过后会从数据库中删除消息，无论其阅读状态如何。要更改此值，请在 `/etc/rhn/rhn.conf` 中添加或编辑下面一行内容：

```
java.notifications_lifetime = 30
```

要启用或禁用某个通知类型，请在 `/etc/rhn/rhn.conf` 中添加或编辑下面一行内容：

```
java.notifications_type_disabled = OnboardingFailed,ChannelSyncFailed,\  
ChannelSyncFinished,CreateBootstrapRepoFailed,StateApplyFailed,\  
PaygAuthenticationUpdateFailed,EndOfLifePeriod,SubscriptionWarning
```

有关默认设置和配置选项，请参见 `usr/share/rhn/config-defaults/rhn_java.conf` 模板文件。

26.20. OSAD 和 jabberd 查错

在某些情况下，jabber 可以打开的最大文件数量少于连接的 OSAD 客户端数量。

如果出现这种情况，OSAD 客户端将无法联系 SUSE Manager Server，并且 jabberd 会花费过多的时间在端口 5222 上做出响应。



仅当您使用 OSAD 连接的客户端数超过 8192 个时，才需要采取此修复措施。对于这种情况，我们建议您考虑改用 Salt 客户端。有关微调大规模安装的详细信息，请参见 [Specialized-guides > Salt](#)。

可以通过编辑 `jabberd` 本地配置文件来增加 `jabber` 可用的文件数。该文件的默认路径为 `/etc/systemd/system/jabberd.service.d/override.conf`。

过程：调整最大文件计数

1. 在命令提示符下，以 root 身份打开本地配置文件进行编辑：

```
systemctl edit jabberd
```

2. 添加或编辑以下部分：

```
[Service]  
LimitNOFILE=<软限制>:<硬限制>
```

要选择的值因环境而异。例如，如果您有 9500 个客户端，可将软限制值增大 100，即 9600，并将硬限制值增大 1000，即 10500：

```
[Unit]  
LimitNOFILE=  
LimitNOFILE=9600:10500
```

3. 保存该文件并退出编辑器。



`systemctl` 文件的默认编辑器是 `vim`。要保存文件并退出，请按 `Esc` 进入 `常` 规模式，键入 `:wq` 并按 `Enter`。

确保同时更新 `/etc/jabberd/c2s.xml` 中的 `max_fds` 参数。例如：`<max_fds>10500</max_fds>`

文件数软限制是单个进程可以打开的文件数上限。在 Uyuni 中，资源消耗量最高的进程是 `c2s`，它为每个客户端打开一个连接。此处额外添加了 100 个文件，以弥补所需的任何非连接文件，使 `c2s` 能够正常运行。硬限制适用于属于 jabber 的所有进程，此外还考虑了从路由器、`c2s` 和 `sm` 进程打开的文件。

26.21. 对软件包不一致问题进行查错

当客户端上的软件包被锁定时，Uyuni Server 可能无法正确确定适用的补丁集。如果发生这种情况，软件包更新会显示在 Web UI 中，但不会显示在客户端上，并且尝试更新客户端会失败。检查软件包锁定和排除列表，以确定是否在客户端上锁定或排除了软件包。

在客户端上，检查软件包锁定和排除列表，以确定是否已锁定或排除软件包：

- 在 SUSE Linux Enterprise 和 openSUSE 上，使用 `zypper locks` 命令。

26.22. 对通过代理获取软件源信息时出现的问题进行查错

在某些情况下，代理上的 `squid` 缓存会损坏。如果发生这种情况，在连接到代理的客户端上获取软件包或软件源元数据会失败，并出现各种可能的错误消息。

在常规代理或容器代理上，清理 `squid` 缓存的方式不同。

对于常规代理，请在代理计算机上执行以下过程：

```
systemctl stop squid
rm -rf /var/cache/squid
systemctl start squid
```

对于使用 `podman` 运行的容器代理，请在主机计算机上执行以下过程：

```
systemctl stop uyuni-proxy-pod
podman volume rm uyuni-proxy-squid-cache
systemctl start uyuni-proxy-pod
```

26.23. 对将 Grain 传递给启动事件时出现的问题进行查错

Salt 客户端每次启动时都会将 `machine_id` grain 传递给 Uyuni。Uyuni 使用此 grain 确定客户端是否已注册。此过程需要进行同步 Salt 调用。同步 Salt 调用会阻止其他进程，因此如果您有大量客户端同时启动，该过程可能会造成很严重的延迟。

为了解决此问题，Salt 中引入了一项新功能来避免进行单独的同步 Salt 调用。

要使用此功能，您可以在支持该功能的客户端上向客户端配置中添加一个配置参数。

如果想要更轻松地完成此过程，您可以使用 `mgr_start_event_grains.sls` 助手 Salt 状态。



这仅适用于已注册的客户端。如果您是最近注册 Salt 客户端的，系统默认会添加此配置参数。

在 Uyuni Server 上的命令提示符下，使用以下命令启用 `start_event_grains` 配置助手：

```
salt '*' state.sls util.mgr_start_event_grains
```

此命令会在客户端的配置文件中添加所需的配置，并在客户端重启动时应用更改。如果您的客户端非常多，可以改用批处理模式执行该命令：

```
salt --batch-size 50 '*' state.sls mgr_start_event_grains
```

26.24. 代理连接和 FQDN 查错

有时，通过代理连接的客户端会显示在 Web UI 中，但不会显示它们是通过代理连接的。如果您连接时使用的不是完全限定的域名 (FQDN)，而代理对 Uyuni 而言是未知的，就可能发生此情况。

要更正此行为，请在代理上的客户端配置文件中指定其他 FQDN 作为 grain：

```
grains:
  susemanager:
    custom_fqdns:
      - name.one
      - name.two
```

26.25. 对注册克隆的客户端时出现的问题进行查错

如果您使用 Uyuni 来管理虚拟机，您可能发现创建 VM 的克隆版本会很有用。克隆版本是使用主磁盘（与现有磁盘完全相同的副本）的 VM。

虽然克隆 VM 可以节省大量时间，但磁盘上复制的标识信息有时会导致问题。

如果您有一个已注册的客户端，并创建了该客户端的克隆版本，在尝试注册该克隆版本时，您可能希望 Uyuni 将原始客户端和克隆版本注册为两个不同的客户端。但是，如果原始客户端和克隆版本中的计算机 ID 相同，则 Uyuni 会将这两个客户端注册为一个系统，并且现有客户端数据将由克隆版本的数据重写。

可以通过更改克隆版本的计算机 ID 来解决此问题，以便 Uyuni 将它们识别为两个不同的客户端。



此过程的每个步骤都在克隆的客户端上执行。此过程不会对原始客户端进行操作，原始客户端仍保持注册到 Uyuni。

过程：解决克隆的 Salt 客户端中的重复计算机 ID

- 在克隆的计算机上，更改主机名和 IP 地址。确保 `/etc/hosts` 包含您所做的更改和正确的主机项。
- 对于支持 systemd 的发行套件：如果您的计算机具有相同的计算机 ID，请以 root 身份删除复制的每个客户端上的文件，然后重新创建这些文件：

```
rm /etc/machine-id
rm /var/lib/dbus/machine-id
rm /var/lib/zypp/AnonymousUniqueId
dbus-uuidgen --ensure
systemd-machine-id-setup
```

- 对于不支持 systemd 的发行套件：以 root 身份从 dbus 生成计算机 ID：

```
rm /var/lib/dbus/machine-id
rm /var/lib/zypp/AnonymousUniqueId
dbus-uuidgen --ensure
```

- 如果您的客户端仍然具有相同的 Salt 客户端 ID，请删除每个客户端上的 `minion_id` 文件（这样就会使用在客户端重启时重新生成的 FQDN）。对于 Salt 受控端客户端：

```
rm /etc/salt/minion_id
rm -rf /etc/salt/pki
```

对于 Salt 捆绑包客户端：

```
rm /etc/venv-salt-minion/minion_id
rm -rf /etc/venv-salt-minion/pki
```

- 从初始配置页面中删除接受的密钥并从 Uyuni 中删除系统配置文件，然后使用以下命令重启客户端：

```
service salt-minion restart
```

- 重新注册客户端每个客户端现在都有一个不同的 `/etc/machine-id`，并且应会正确显示在 系统概览 页面上。

过程：解决克隆的传统客户端中的重复计算机 ID

- 在克隆的计算机上，更改主机名和 IP 地址。确保 `/etc/hosts` 包含您所做的更改和正确的主机项。
- 在 Red Hat Enterprise Linux Server 6 和 SUSE Linux Enterprise 11 上使用以下命令停止 `rhnsm` 守护程序：

```
/etc/init.d/rhnsd stop
```

或者，在基于 systemd 的较新系统上使用以下命令：

```
service rhnsd stop
```

3. 使用以下命令停止 **osad**：

```
/etc/init.d/osad stop
```

或：

```
service osad stop
```

或：

```
rcosad stop
```

4. 去除 **osad** 身份验证配置文件和系统 ID：

```
rm -f /etc/sysconfig/rhn/{osad-auth.conf,systemid}
```

5. 删除包含计算机 ID 的文件：

- SLES 12:

```
rm /etc/machine-id
rm /var/lib/dbus/machine-id
dbus-uuidgen --ensure
systemd-machine-id-setup
```

- SLES 11:

```
suse_register -E
```

6. 去除身份凭证文件：

- SLES 客户端：

```
rm -f /etc/zypp/credentials.d/{SCCcredentials,NCCcredentials}
```

- Red Hat Enterprise Linux 客户端：

```
rm -f /etc/NCCcredentials
```

7. 重新运行引导脚本。现在应会在 Uyuni 中看到克隆的系统，而不会覆盖该系统的源系统。

26.26. Troubleshooting Registering Deleted Clients

Sometimes a new registration of a deleted (unregistered) client might not be possible. To solve this issue, some Salt cache files should be deleted on the Uyuni Server (Salt master) before trying to re-register again:

```
rm /var/cache/salt/master/thin/version
rm /var/cache/salt/master/thin/thin.tgz
```

26.27. 对在 Web UI 中注册失败且未显示任何错误的问题进行查错

在 Web UI 中进行初始注册时，所有 Salt 客户端使用的都是 Salt SSH。

由其性质决定，Salt SSH 客户端不会向服务器回报错误。

不过，Salt SSH 客户端会将日志储存在本地的 `/var/log/salt-ssh.log` 中，您可以在其中检查错误。

26.28. 对在删除传统客户端后将其注册为 Salt 受控端时出现的问题进行查错

这不是有效的方案。通常您应将传统客户端迁移为 Salt 受控端，而不是删除该客户端。Salt 会自动检测到您有一个传统客户端并会自行执行必要的更改。但如果已删除传统客户端，现在想要重新将其注册为 Salt 受控端，则必须在将其注册为 Salt 受控端之前在客户端上执行以下步骤：

1. 去除下面的文件：

```
/etc/sysconfig/rhn/systemid
```

2. 去除下面的软件包：

```
zypp-plugin-spacewalk
```

26.29. 对注册传统 Red Hat 客户端时出现的问题进行查错

Traditional Red Hat Enterprise Linux 7 clients require some unsigned packages to work properly with Uyuni, so custom channels for these client types usually unset the `gpgcheck` flag. However, the `rhnplugin.conf` file overrides this setting, and enables the GPG check.

This means that when traditional Red Hat Enterprise Linux 7 clients are registered, the client will not install unsigned packages from the custom channel, even if the `gpgcheck` is disabled in the custom channel.

要解决此问题, 请编辑 `/etc/yum/pluginconf.d/rhnplugin.conf` 文件并禁用 GPG 检查, 以启用未签名软件包的安装并使客户端能够按预期运行。

26.30. 对 Red Hat CDN 通道和多个证书进行查错

有时, Red Hat 内容分发网络(CDN) 通道会提供多个证书, 而 Uyuni Web UI 只能导入单个证书。如果 CDN 提供的证书与 Uyuni Web UI 已知的证书不同, 即使该证书准确无误, 验证也会失败, 并且访问软件源的权限会被拒绝。收到的错误消息如下:

```
[错误]
软件源 '<repo_name>' 无效。
<repo.pem> 在指定的 URL 未找到有效元数据
历史记录:
- [ ] 尝试从 '<repo.pem>' 读取数据时出错
- 访问 '<repo.pem>' 的权限被拒绝。
请检查为此软件源定义的 URL 是否指向有效软件源。
由于发生上述错误, 正在跳过软件源 '<repo_name>'。
由于发生错误, 无法刷新软件源。
HH:MM:SS RepoMDError: 无法访问软件源。可能未导入软件源 GPG 密钥
```

要解决此问题, 请将所有有效的证书合并到单个 `.pem` 文件中, 然后重构证书以供 Uyuni 使用:

过程: 解析多个 Red Hat CDN 证书

1. 在 Red Hat 客户端上的命令提示符下, 以 root 身份将 `/etc/pki/entitlement/` 中的所有当前证书合并到单个 `rh-cert.pem` 文件中:

```
cat 866705146090697087.pem 3539668047766796506.pem redhat-entitlement-
authority.pem > rh-cert.pem
```

2. 将 `/etc/pki/entitlement/` 中的所有当前密钥合并到单个 `rh-key.pem` 文件中:

```
cat 866705146090697087-key.pem 3539668047766796506-key.pem > rh-key.pem
```

现在，您可以按照[Client-configuration > Clients-rh-cdn](#)中的说明将新证书导入 Uyuni Server。

26.31. Uyuni Server 重命名查错

如果您在本地更改了 Uyuni Server 的主机名，Uyuni 安装将无法正常进行。这是因为尚未在数据库中做出相应更改，因而这些更改无法从您的客户端和任何代理传播出来。

如果您需要更改 Uyuni Server 的主机名，可以使用 **spacewalk-hostname-rename** 脚本来更改。此脚本会更新 PostgreSQL 数据库以及 Uyuni 的内部结构中的设置。

spacewalk-hostname-rename 脚本是 **spacewalk-utils** 软件包的一部分。

该脚本的唯一必需参数是为 Uyuni Server 新配置的 IP 地址。

过程：重命名 Uyuni Server

1. 在 DNS 服务器上，本地和远程更改系统级别的服务器的网络设置。您还需要提供用于反向名称解析的配置设置。更改网络设置的方式与重命名任何其他系统的方式相同。
2. 重引导 Uyuni Server 以使用新网络配置并确保主机名更改。
3. 结合服务器的公共 IP 地址运行脚本 **spacewalk-hostname-rename**。如果服务器未使用新主机名，则该脚本会失败。请注意，此脚本会刷新所有 Salt 受控端的 pillar 数据：运行时间取决于已注册的 Salt 系统数。
4. 重新配置您的客户端，使您的环境知道新的主机名和 IP 地址。在 Salt 受控端配置文件 **/etc/salt/minion** 中，必须指定新 Salt 主控端的名称 (Uyuni Server)：

```
master: <新主机名>
```

5. 更改主机名后，重启动 **salt-minion** 进程：

```
systemctl restart salt-minion
```

6. 要将主机名完全传播到受控端配置，请应用 Highstate。应用 Highstate 会更新软件源 URL 中的主机名。

传统客户端包含 **/etc/sysconfig/rhn/up2date** 配置文件，必须更改此文件。使用重新激活密钥可以重新注册传统客户端（如果有）。有关详细信息，请参见 [Client-configuration > Registration-cli](#)。



如果通过某个代理使用 PXE 引导，则必须检查该代理的配置设置。在该代理上，运行 **configure-tftpsync.sh** 设置脚本并输入请求的信息。有关详细信息，请参见 [Installation-and-upgrade > Proxy-setup](#)。

26.32. 对重新尝试设置目标系统时出现的问题进行查错

如果需要重新尝试设置目标系统，请执行以下步骤：

1. 删除 `/root/.MANAGER_SETUP_COMPLETE`。
2. 停止 PostgreSQL 并去除 `/var/lib/pgsql/data`。
3. 将目标系统主机名设置为与源系统主机名匹配的名称。
4. 检查 `/etc/hosts` 文件，并根据需要更正。
5. 检查目标系统中的 `/etc/setup_env.sh`，并确保已设置数据库名称：

```
MANAGER_DB_NAME='susemanager'
```

6. 重引导目标系统。
7. 再次运行 `mgr-setup`。

26.33. RPC 超时查错

由于网络速度缓慢或网络链接断开，RPC 连接有时会超时。这会导致软件包下载或批处理作业挂起或运行时间超过预期。您可以通过编辑配置文件来调整 RPC 连接可以花费的最长时间。虽然这不能解决网络问题，但可以使进程失败而不是挂起。

过程：解决 RPC 连接超时

1. 在 Uyuni Server 上，打开 `/etc/rhn/rhn.conf` 文件并设置最大超时值（以秒为单位）：

```
server.timeout =`数字`
```

2. 在 Uyuni Proxy 上，打开 `/etc/rhn/rhn.conf` 文件并设置最大超时值（以秒为单位）：

```
proxy.timeout =`数字`
```

3. 在使用 zypper 的 SUSE Linux Enterprise Server 客户端上，打开 `/etc/zypp/zypp.conf` 文件并设置最大超时值（以秒为单位）：

```
## 有效值: [0,3600]
## 默认值: 180
download.transfer_timeout = 180
```

4. 在使用 yum 的 Red Hat Enterprise Linux 客户端上，打开 `/etc/yum.conf` 文件并设置最大超时值（以秒为单位）：

```
timeout =`数字`
```



如果您将 RPC 超时限制为小于 **180** 秒，可能会中止完全正常的操作。

26.34. 对 Salt 客户端显示为关闭状态的问题和 DNS 设置进行查错

即使 Salt 客户端正在运行，软件包刷新或应用状态这样的操作也可能会标示为失败，并显示以下消息：

受控端已关闭或无法联系。

在此情况下，请尝试重新安排该操作。如果重新安排成功，发生问题的原因可能在于 DNS 配置有误。

Salt 客户端重启动时，或者系统在刷新 grain 时，客户端会计算其 FQDN grain，并在 grain 继续执行前保持无响应状态。当 Uyuni Server 上安排的操作将要执行时，Uyuni Server 会先于实际操作向客户端发出 **test.ping**，以确保客户端实际上正在运行，可以触发该操作。

默认情况下，Uyuni Server 会等待 5 秒来获得 **test.ping** 命令的响应。如果在 5 秒内未收到响应，则会将该操作设置为失败，并显示消息指出客户端已关闭或无法联系。

要解决此问题，请修复客户端上的 DNS 解析，使客户端在解析其 FQDN 时不会卡顿 5 秒时间。

如果无法修复，请尝试将 Uyuni Server 上 **/etc/rhn/rhn.conf** 文件中 **java.salt_presence_ping_timeout** 的值增至大于 4 的值。

例如：

```
java.salt_presence_ping_timeout = 6
```

之后，使用以下命令重启 **spacewalk-services**：

```
spacewalk-services restart
```



将此值增大会使 Uyuni 服务器花费更长时间检查受控端是否无法连接或无响应，导致 Uyuni 服务器总体速度更慢或响应能力更低。

26.35. Saltboot 配置模板集查错

由于计算分区大小值存在问题，在 SLE 11 SP3 客户端上创建的 saltboot 配置模板集有时会失败，并出现如下所示的错误：

```
ID: disk1_partitioned
```

```

Function: saltboot.partitioned
  Name: disk1
  Result: false
  Comment: An exception occurred in this state: Traceback (most recent
call last):
  File "/usr/lib/python2.6/site-packages/salt/state.py", line 1767, in
call
    **cdata['kwargs'])
  File "/usr/lib/python2.6/site-packages/salt/loader.py", line 1705, in
wrapper
    return f(*args, **kwargs)
  File "/var/cache/salt/minion/extmods/states/saltboot.py", line 393, in
disk_partitioned
    existing = __salt__['partition.list'](device, unit='MiB')
  File "/usr/lib/python2.6/site-packages/salt/modules/parted.py", line
177, in list_
    'Problem encountered while parsing output from parted')
CommandExecutionError: Problem encountered while parsing output from
parted

```

可以通过手动配置包含操作系统的分区大小来解决此问题。正确设置大小后，即可预期方式正常创建配置模板集。

过程：在 Saltboot 配置模板集中手动配置分区大小

1. 在 UyunWeb UI 中，导航到 **系统** 系统组并选择包含导致错误的 SLE 15 SP3 客户端的 **硬件类型组**。在 **配置模板集** 选项卡中，导航到 **Saltboot** 子选项卡。
2. 找到包含操作系统的分区，然后在 **分区大小** 字段中键入适当的大小（以 MiB 为单位）。
3. 单击 **保存**，然后应用 Highstate 以保存更改。

26.36. 对纲要升级失败的问题进行查错

如果纲要升级失败，数据库版本检查和所有其他 spacewalk 服务都不会启动。请运行 **spacewalk-service start**，获取有关如何继续的详细信息和提示。

您也可以直接运行版本检查：

```
systemctl status uyuni-check-database.service
```

或

```
journalctl -u uyuni-check-database.service
```

如果您不想运行更常规的 `spacewalk-service` 命令，这些命令会列显调试信息。

26.37. 同步查错

同步失败的原因有很多。要获取有关连接问题的详细信息，请运行以下命令：

```
export URLGRABBER_DEBUG=DEBUG
spacewalk-repo-sync -c <通道名称> <选项> > /var/log/spacewalk-repo-sync-
$(date +%F-%R).log 2>&1
```

还可以检查 Zypper 在 `/var/log/zypper.log` 处创建的日志

GPG 密钥不匹配

Uyuni 不会自动信任第三方 GPG 密钥。如果软件包同步失败，原因可能是某个 GPG 密钥不受信任。您可以通过打开 `/var/log/rhn/reposync` 并查找如下所示的错误来确定这是否是原因所在：

```
['/usr/bin/spacewalk-repo-sync', '--channel', 'sle-12-sp1-ga-desktop-
nvidia-driver-x86_64', '--type', 'yum', '--non-interactive']
RepoMDError: Cannot access repository. Maybe repository GPG keys are
not imported
```

要解决该问题，需要将 GPG 密钥导入 Uyuni。有关导入 GPG 密钥的详细信息，请参见 [Administration > Repo-metadata](#)。

从 `spacewalk-repo-sync` 去除 GPG 密钥

使用 `spacewalk-repo-sync` 手动导入软件源的 GPG 密钥后，如果不再需要此密钥（例如，由于该密钥已泄露或仅用于测试目的），可通过以下命令从 `spacewalk-repo-sync` 使用的 zypper RPM 数据库中去除该密钥：

```
rpm --dbpath=/var/lib/spacewalk/reposync/root/var/lib/rpm/ -e gpg-
pubkey-*
```

其中 `gpg-pubkey-*` 是要去除的 GPG 密钥的名称。

续订 GPG 密钥

如果您要续订某个 GPG 密钥，请先去除旧密钥，然后生成并导入新密钥。

校验和不匹配

如果校验和失败，`/var/log/rhn/reposync/*.log` 日志文件中可能会显示如下所示的错误：

```
Repo Sync Errors: (50, u'checksums did not match
326a904c2fb7a0e20033c87fc84ebba6b24d937 vs
```

```
af8c60d7908b2b0e2d95ad0b333920aea9892eb', 'Invalid information
uploaded
to the server')
The package microcode_ctl-1.17-102.57.62.1.x86_64 which is referenced
by
patch microcode_ctl-8413 was not found in the database. This patch has
been skipped.
```

可以通过在命令提示符下使用 `-Y` 选项运行同步来解决此错误：

```
spacewalk-repo-sync --channel <通道名称> -Y
```

此选项在同步之前校验软件源数据，而不是依赖于本地缓存的校验和。

连接超时

如果下载超时并出现以下错误：

```
28: 操作速度太慢。过去 300 秒的传输速率小于 1000 字节/秒
```

您可以通过在 `/etc/rhn/rhn.conf` 中指定 `reposync_timeout` 和 `reposync_minrate` 配置值来解决此错误。默认情况下，如果在 300 秒内的传输速率小于 1000 字节/秒，则下载将会中止。您可以使用 `reposync_minrate` 调整每秒字节数，并使用 `reposync_timeout` 调整等待的秒数。

26.38. Taskomatic 查错

软件源元数据重新生成是一个资源消耗量相对较高的进程，因此 Taskomatic 可能需要几分钟才能完成。此外，如果 Taskomatic 崩溃，则软件源元数据重新生成可能会中断。

如果 Taskomatic 仍在运行，或者该进程已崩溃，则软件包更新可能在 Web UI 中看似可用，但不会显示在客户端上，并且尝试更新客户端会失败。在这种情况下，`zypper ref` 命令会显示如下所示的错误：

```
在指定的 URL 上找不到有效元数据
```

要更正此问题，请确定 Taskomatic 是否仍在生成软件源元数据，或者是否发生了崩溃。等待完成元数据重新生成，或者在崩溃后重启动 Taskomatic 以正常执行客户端更新。

过程：解决 Taskomatic 问题

1. 在 Uyuni Server 上，检查 `/var/log/rhn/rhn_taskomatic_daemon.log` 文件以确定是否有任何元数据重新生成进程仍在运行，或者是否发生了崩溃。
2. 重启动 Taskomatic：

```
service taskomatic restart
```

3. 在 Taskomatic 日志文件中，可以通过查看如下所示的开始行和结束行来识别与元数据重新生成相关的部分：

```
<YYYY-DD-MM> <HH:MM:SS>,174 [Thread-584] INFO  
com.redhat.rhn.taskomatic.task.repolmd.RepositoryWriter - Generating  
new repository metadata for channel 'cloned-2018-q1-sles12-sp3-  
updates-x86_64' (sha256) 550 packages, 140 errata  
  
...  
  
<YYYY-DD-MM> <HH:MM:SS>,704 [Thread-584] INFO  
com.redhat.rhn.taskomatic.task.repolmd.RepositoryWriter - Repository  
metadata generation for 'cloned-2018-q1-sles12-sp3-updates-x86_64'  
finished in 4 seconds
```

26.39. 对 Web UI 无法装载的问题进行查错

有时，Web UI 在迁移后不会加载。如果新系统的主机名和 IP 地址与旧系统的相同，这种情况通常是由浏览器缓存所致。两个系统的主机名和 IP 地址相同可能会使一些浏览器产生混淆。

清除缓存并重新装载页面可以解决此问题。在大多数浏览器中，可通过按 **Ctrl**+**F5** 快速解决此问题。

Chapter 27. GNU Free Documentation License

Copyright © 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA. Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
- C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- D. Preserve all the copyright notices of the Document.
- E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
- G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.

-
- H. Include an unaltered copy of this License.
 - I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
 - J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
 - K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
 - L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
 - M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
 - N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
 - O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

Copyright (c) YEAR YOUR NAME.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

A copy of the license is included in the section entitled{ldquo}GNU Free Documentation License{rdquo}.

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with...Texts." line with this:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.