



U Y U N I

Uyuni 2025.07

クライアント設定ガイド

2025年07月31日



# Chapter 1. 序文

Client Configuration Guide + Uyuni 2025.07

Uyuniインストール後の最初のステップは、クライアントの登録です。これらのクライアントの管理は、ワークフローの重要な部分となります。

UyuniはSUSE Linux Enterpriseおよびその他のLinuxディストリビューションをサポートし、さまざまなハードウェアオプション間での互換性を提供します。

サポートされているクライアントおよび機能の一覧については、[Client-configuration > Supported-features](#)を参照してください。

このガイドでは、手動と自動両方のクライアント登録と設定について説明します。

発行日: 2025-07-31

+ + + + + + + + + + + + +

# Contents

|   |    |
|---|----|
| 1. 序文   | 1  |
| 2. サポートされているクライアントと機能                                       | 9  |
| 2.1. サポートされているクライアントシステム                                    | 9  |
| 2.2. Additional Tools Packages                              | 10 |
| 2.3. サポートされているSLESおよびopenSUSEの機能                            | 10 |
| 2.4. サポートされているSLE Microの機能                                  | 13 |
| 2.5. サポートされているSL Microクライアント機能                              | 15 |
| 2.6. openSUSE Leap Microクライアントの機能                           | 17 |
| 2.7. サポートされているAlibaba Cloud Linuxの機能                        | 19 |
| 2.8. サポートされているAlmaLinuxの機能                                  | 21 |
| 2.9. サポートされているAmazon Linuxの機能                               | 23 |
| 2.10. サポートされているCentOSの機能                                    | 25 |
| 2.11. サポートされているDebianの機能                                    | 27 |
| 2.12. サポートされているopenEulerの機能                                 | 28 |
| 2.13. サポートされているOpen Enterprise Serverの機能                    | 30 |
| 2.14. サポートされているOracleの機能                                    | 32 |
| 2.15. サポートされているRaspberry Pi OSの機能                           | 35 |
| 2.16. サポートされているRed Hat Enterprise Linuxの機能                  | 37 |
| 2.17. サポートされているRocky Linuxの機能                               | 39 |
| 2.18. サポートされているUbuntuの機能                                    | 41 |
| 3. 設定の基本  | 44 |
| 3.1. ソフトウェアチャンネル  | 44 |
| 3.1.1. SUSE Package Hubで提供されるパッケージ                          | 45 |
| 3.1.2. AppStreamで提供されるパッケージ                                 | 45 |
| 3.1.3. EPELで提供されるパッケージ                                      | 45 |
| 3.1.4. SUSE Linux EnterpriseクライアントのUnified Installer更新チャンネル | 46 |
| 3.1.5. ソフトウェアリポジトリ  | 46 |
| 3.1.6. ソフトウェア製品   | 47 |
| 3.1.7. AppStreamモジュール                                       | 47 |
| 3.2. ブートストラップリポジトリ  | 48 |
| 3.2.1. ブートストラップリポジトリの作成準備                                   | 48 |
| 3.2.2. 自動モードのオプション  | 49 |
| 3.2.3. ブートストラップリポジトリの手動生成                                   | 50 |
| 3.2.4. ブートストラップとカスタムチャンネル                                   | 51 |
| 3.3. アクティベーションキー  | 51 |
| 3.3.1. 再アクティベーションキー   | 53 |
| 3.3.2. アクティベーションキーのベストプラクティス                                | 54 |
| 3.4. GPGキー  | 55 |
| 3.4.1. クライアントでGPGキーを信頼する                                    | 55 |
| 4. クライアントの接続メソッド  | 58 |
| 4.1. デフォルトの接続メソッド   | 59 |
| 4.1.1. オンボードの詳細   | 59 |
| 4.2. SSH Push接続メソッド   | 59 |
| 4.2.1. 使用可能なパラメータ   | 61 |
| 4.2.2. アクションの実行   | 62 |
| 4.2.3. 今後の機能  | 62 |
| 4.3. SSH Push(トンネル使用)接続メソッド                                 | 63 |
| 4.4. Salt Bundle  | 65 |
| 4.4.1. Salt Bundleの概要                                       | 65 |
| 4.4.2. Salt Bundleを使用してクライアントをMinionとして登録する                 | 65 |
| 4.4.3. Salt BundleによるSSH Push                               | 67 |
| 4.4.4. pipを使用したPythonパッケージによるSalt Bundleの拡張                 | 68 |
| 5. クライアントの登録  | 69 |
| 5.1. 登録メソッド   | 69 |
| 5.1.1. Web UIでクライアントを登録する                                   | 70 |
| 5.1.2. ブートストラップスクリプトを使用してクライアントを登録する                        | 71 |
| 5.1.3. コマンドラインでクライアントを登録する                                  | 76 |

|  |     |
|--|-----|
| 5.2. SUSEクライアントの登録                               | 78  |
| 5.2.1. 準備手順または確認事項                               | 79  |
| 5.2.2. 以前の登録ステータスの確認                             | 79  |
| 5.2.3. SUSE Linux Enterpriseクライアントの登録            | 79  |
| 5.2.4. SLE Microクライアントの登録                        | 83  |
| 5.2.5. SL Microクライアントの登録                         | 88  |
| 5.3. openSUSEクライアントの登録                           | 92  |
| 5.3.1. openSUSE Leapクライアントの登録                    | 93  |
| 5.3.2. openSUSE Leap Microクライアントの登録              | 95  |
| 5.4. Alibaba Cloud Linuxクライアントの登録                | 97  |
| 5.4.1. Alibaba Cloud Linuxクライアントの登録              | 98  |
| 5.5. AlmaLinuxクライアントの登録                          | 100 |
| 5.5.1. AlmaLinuxクライアントの登録                        | 100 |
| 5.6. Amazon Linuxクライアントの登録                       | 103 |
| 5.6.1. Amazon Linuxクライアントの登録                     | 103 |
| 5.7. CentOSクライアントの登録                             | 106 |
| 5.7.1. CentOSクライアントの登録                           | 106 |
| 5.8. Debianクライアントの登録                             | 110 |
| 5.8.1. Debianクライアントの登録                           | 111 |
| 5.9. openEuler Client Registration               | 114 |
| 5.9.1. openEulerクライアントの登録                        | 114 |
| 5.10. Oracleクライアントの登録                            | 118 |
| 5.10.1. Open Enterprise Serverクライアントの登録          | 118 |
| 5.11. Oracleクライアントの登録                            | 122 |
| 5.11.1. Oracle Linuxクライアントの登録                    | 122 |
| 5.12. Raspberry Pi OSクライアントの登録                   | 125 |
| 5.12.1. Raspberry Pi OSクライアントの登録                 | 125 |
| 5.13. Red Hatクライアントの登録                           | 129 |
| 5.13.1. CDNでRed Hat Enterprise Linuxクライアントを登録する  | 129 |
| 5.13.2. RHUIでRed Hat Enterprise Linuxクライアントを登録する | 138 |
| 5.14. Rocky Linuxクライアントの登録                       | 143 |
| 5.14.1. Rocky Linuxクライアントの登録                     | 143 |
| 5.15. Ubuntuクライアントの登録                            | 146 |
| 5.15.1. Registering Ubuntu Clients               | 146 |
| 5.16. プロキシへのクライアントの登録                            | 152 |
| 5.16.1. プロキシ間でのクライアントの移動                         | 152 |
| 5.16.2. プロキシからサーバへのクライアントの移動                     | 153 |
| 5.16.3. Web UIを使用してクライアントをプロキシに登録する              | 153 |
| 5.16.4. コマンドラインでプロキシにクライアントを登録する                 | 154 |
| 5.16.5. ブートストラップスクリプトを使用してクライアントをプロキシに登録する       | 155 |
| 5.17. パブリッククラウドでのクライアントの登録                       | 156 |
| 5.17.1. 製品の追加とリポジトリの同期                           | 156 |
| 5.17.2. オンデマンドイメージの準備                            | 156 |
| 5.17.3. クライアントの登録                                | 157 |
| 5.17.4. アクティベーションキー                              | 158 |
| 5.17.5. Terraformによって作成されたクライアントの自動登録            | 158 |
| 6. クライアントのアップグレード                                | 160 |
| 6.1. メジャーバージョンのアップグレード                           | 160 |
| 6.1.1. マイグレーションの準備                               | 160 |
| 6.1.2. 移行  | 162 |
| 6.2. コンテンツライフサイクルマネージャを使用したアップグレード               | 163 |
| 6.2.1. アップグレードの準備                                | 163 |
| 6.2.2. アップグレード                                   | 165 |
| 6.3. 製品移行  | 165 |
| 6.3.1. 概要  | 166 |
| 6.3.2. 単一システムの移行                                 | 166 |
| 6.3.3. 製品の大量移行                                   | 167 |
| 6.4. Uyuniクライアントのアップグレード                         | 171 |
| 6.4.1. アップグレードの準備                                | 171 |
| 6.4.2. アップグレード                                   | 171 |
| 7. クライアントの削除                                     | 173 |

|   |            |
|---|------------|
| 7.1. Web UIでクライアントを削除する                       | 173        |
| 7.2. コマンドラインでクライアントを削除する(APIコールを使用)           | 173        |
| 7.3. コマンドラインからのクライアントの削除                      | 174        |
| <b>8. クライアントの操作</b>                           | <b>175</b> |
| <b>8.1. パッケージ管理</b>                           | <b>175</b> |
| 8.1.1. プロファイルを使用したパッケージの比較                    | 175        |
| 8.1.2. 孤立したパッケージ                              | 176        |
| <b>8.2. パッチ管理</b>                             | <b>176</b> |
| 8.2.1. パッチの作成                                 | 177        |
| 8.2.2. クライアントへのパッチの適用                         | 178        |
| <b>8.3. システムのロック</b>                          | <b>179</b> |
| 8.3.1. クライアントのシステムのロック                        | 179        |
| 8.3.2. パッケージのロック                              | 180        |
| <b>8.4. 設定管理</b>                              | <b>181</b> |
| 8.4.1. 設定チャンネルの作成                             | 182        |
| 8.4.2. 設定ファイル、ディレクトリ、またはシンボリックリンクの追加          | 183        |
| 8.4.3. クライアントを設定チャンネルにサブスクライブする               | 183        |
| 8.4.4. 設定ファイルの比較                              | 184        |
| 8.4.5. クライアントでのJinjaテンプレート                    | 184        |
| <b>8.5. 電源管理</b>                              | <b>185</b> |
| 8.5.1. 概要                                     | 185        |
| 8.5.2. 電源管理とCobbler                           | 185        |
| <b>8.6. カスタムシステム情報</b>                        | <b>185</b> |
| <b>8.7. システムセットマネージャ</b>                      | <b>186</b> |
| 8.7.1. 概要                                     | 186        |
| 8.7.2. SSMでベースチャンネルを変更する                      | 188        |
| <b>8.8. システムグループ</b>                          | <b>188</b> |
| 8.8.1. グループの作成                                | 189        |
| 8.8.2. グループにクライアントを追加する                       | 189        |
| 8.8.3. グループの操作                                | 190        |
| <b>8.9. システムの種類</b>                           | <b>190</b> |
| <b>9. オペレーティングシステムのインストール</b>                 | <b>191</b> |
| <b>9.1. 登録済みシステムを再インストールする</b>                | <b>192</b> |
| <b>9.2. CD-ROMまたはUSBメモリを使用してインストールする</b>      | <b>192</b> |
| 9.2.1. CobblerでISOイメージを構築する                   | 192        |
| 9.2.2. KIWIでSUSE ISOイメージを構築する                 | 194        |
| 9.2.3. CobblerでRed Hat ISOイメージを構築する           | 194        |
| <b>9.3. 自動インストールのディストリビューション</b>              | <b>195</b> |
| 9.3.1. ISOイメージに基づくディストリビューション                 | 195        |
| 9.3.2. RPMパッケージに基づくディストリビューション                | 196        |
| 9.3.3. 自動インストールのディストリビューションを宣言する              | 196        |
| 9.3.4. ディストリビューションとプロファイルのカーネルオプションの処理        | 197        |
| <b>9.4. 自動インストールプロファイル</b>                    | <b>199</b> |
| 9.4.1. プロファイルを宣言する                            | 199        |
| 9.4.2. AutoYaSTプロファイル                         | 201        |
| 9.4.3. キックスタートプロファイル                          | 202        |
| 9.4.4. テンプレートの構文                              | 202        |
| <b>9.5. 無人プロビジョニング</b>                        | <b>204</b> |
| <b>9.6. 独自のGPGキーを使用する</b>                     | <b>205</b> |
| <b>10. 仮想化</b>                                | <b>207</b> |
| <b>10.1. 仮想化ホストの管理</b>                        | <b>207</b> |
| <b>10.2. 仮想ゲストの作成</b>                         | <b>207</b> |
| <b>10.3. XenおよびKVMを使用した仮想化</b>                | <b>208</b> |
| 10.3.1. ホストの設定                                | 208        |
| 10.3.2. VMゲストの自動インストール                        | 209        |
| 10.3.3. VMゲストの管理                              | 213        |
| <b>11. 仮想ホストマネージャ</b>                         | <b>215</b> |
| <b>11.1. 仮想ホストマネージャおよびAmazon Web Services</b> | <b>215</b> |
| 11.1.1. Amazon EC2 VHMの作成                     | 215        |
| 11.1.2. 仮想ホストマネージャのAWS許可                      | 216        |

---

|  |     |
|--|-----|
| 11.2. 仮想ホストマネージャおよびAzure .....                 | 217 |
| 11.2.1. 前提条件 .....                             | 217 |
| 11.2.2. Azure VHMの作成 .....                     | 217 |
| 11.2.3. パーミッションの割り当て .....                     | 218 |
| 11.2.4. Azure UUID .....                       | 219 |
| 11.3. 仮想ホストマネージャおよびGoogle Compute Engine ..... | 219 |
| 11.3.1. 前提条件 .....                             | 219 |
| 11.3.2. GCE VHMの作成 .....                       | 219 |
| 11.3.3. パーミッションの割り当て .....                     | 220 |
| 11.3.4. GCE UUID .....                         | 221 |
| 11.4. Nutanixによる仮想化 .....                      | 221 |
| 11.4.1. VHMの設定 .....                           | 221 |
| 11.5. VMwareによる仮想化 .....                       | 222 |
| 11.5.1. VHMの設定 .....                           | 222 |
| 11.5.2. VMwareでのSSLエラーのトラブルシューティング .....       | 223 |
| 11.6. その他のサードパーティプロバイダを使用した仮想化 .....           | 224 |
| 12. GNU Free Documentation License             | 227 |







## Chapter 2. サポートされているクライアントと機能

Uyuniは、さまざまなクライアント技術と互換性があります。広範なハードウェアオプションを使用して、Saltクライアントをインストールし、SUSE Linux Enterpriseまたはその他のLinuxオペレーティングシステムを実行できます。

このセクションには、サポートされているクライアントシステムのまとめが含まれています。それぞれのクライアントで使用できる機能の詳細な一覧については、次のページを参照してください。

### 2.1. サポートされているクライアントシステム

クライアントオペレーティングシステムは、そのオペレーティングシステムを提供する組織によってサポートされています。バージョンおよびSPレベルは、Uyuniでサポートされる全般的なサポート(通常またはLTSS)の条件を基準にする必要があります。サポートされている製品バージョンの詳細については、<https://www.suse.com/lifecycle>を参照してください。

サポートされているクライアントオペレーティングシステムを次の表に示します。この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✓ このオペレーティングシステムを実行しているクライアントはSUSEでサポートされています
- ✗ このオペレーティングシステムを実行しているクライアントはSUSEではサポートされていません
- ? クライアントは検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です。



クライアントで実行されているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。

表 1. サポートされているクライアントシステムと機能

| オペレーティングシステム                               | x86-64 | ppc64le | IBM Z | aarch64 | arm64 / armhf |
|--|--------|---------|-------|---------|---------------|
| SUSE Linux Enterprise 15、12                | ✓      | ✓       | ✓     | ✓       | ✗             |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP 15、12 | ✓      | ✓       | ✗     | ✗       | ✗             |
| SLE Micro                                  | ✓      | ✗       | ✗     | ✓       | ✗             |
| SL Micro                                   | ✓      | ✗       | ✗     | ✓       | ✗             |
| openSUSE Leap Micro                        | ✓      | ✗       | ✗     | ✓       | ✗             |
| openSUSE Leap 15                           | ✓      | ✗       | ✗     | ✓       | ✗             |
| Alibaba Cloud Linux 2                      | ✓      | ✗       | ✗     | ✓       | ✗             |
| AlmaLinux 9、8                              | ✓      | ✗       | ✗     | ✓       | ✗             |
| Amazon Linux 2003、2                        | ✓      | ✗       | ✗     | ✓       | ✗             |
| CentOS 7                                   | ✓      | ✓       | ✗     | ✓       | ✗             |
| Debian 12 (*)                              | ✓      | ✗       | ✗     | ✗       | ✗             |
| openEuler 22.03                            | ✓      | ✗       | ✗     | ✗       | ✗             |

| オペレーティングシステム                     | x86-64 | ppc64le | IBM Z | aarch64 | arm64 / armhf |
|----------------------------------|--------|---------|-------|---------|---------------|
| Open Enterprise Server 24.4、23.4 | ✓      | ✗       | ✗     | ✗       | ✗             |
| Oracle Linux 9、8、7               | ✓      | ✗       | ✗     | ✓       | ✗             |
| Raspberry Pi OS 12               | ✗      | ✗       | ✗     | ✗       | ✓             |
| Red Hat Enterprise Linux 9、8、7   | ✓      | ✗       | ✗     | ✗       | ✗             |
| Rocky Linux 9、8                  | ✓      | ✗       | ✗     | ✓       | ✗             |
| Ubuntu 24.04、22.04、20.04 (*)     | ✓      | ✗       | ✗     | ✗       | ✗             |



(\*) DebianとUbuntuは、x86-64アーキテクチャをamd64としてリストします。

配布がサポート終了になると、サポートが廃止されたと見なされる3か月の猶予期間に入ります。その期間が過ぎると、製品はサポート対象外と見なされます。サポートは、努力ベースでのみ提供される場合があります。

サポート終了日の詳細については、<https://endoflife.software/operating-systems>を参照してください。

## 2.2. Additional Tools Packages

The **spacewalk-utils** and **spacewalk-utils-extras** packages can provide additional services and features. Users are advised to stop using the deprecated tools and switch to the alternatives recommended in the documentation.

表2. Spacewalkのユーティリティ

| Tool Name                                 | Description  | Deprecated? |
|---|--|-------------|
| <b>spacewalk-common-channels</b>          | Add channels not provided by SUSE Customer Center  |             |
| <b>spacewalk-hostname-rename</b>          | Change the hostname of the Uyuni Server  |             |
| <b>spacewalk-clone-by-date</b>            | Clone channels by a specific date.<br>This is deprecated tool and user should switch to CLM API. | ✓           |
| <b>spacewalk-sync-setup</b>               | Set up ISS master and slave organization mappings  | ✓           |
| <b>spacewalk-manage-channel-lifecycle</b> | Manage channel lifecycles. This is deprecated tool and user should switch to CLM API.            | ✓           |

## 2.3. サポートされているSLESおよびopenSUSEの機能

この表には、SUSEおよびopenSUSEクライアントのさまざまな機能の使用可否がリストされています。この表では、SLES、SLED、SUSE Linux Enterprise Server for SAP、SUSE Linux Enterprise Server for HPCなど、SUSE Linux Enterpriseオペレーティングシステムのすべての亜種について記載しています。



クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。 SUSE Linux Enterprise はSUSEでサポートされています。 openSUSEはSUSEコミュニティでサポートされています。

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✓: 機能は使用できません
- ✗: 機能は使用できません
- ?: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 3. SUSEおよびopenSUSEオペレーティングシステムでサポートされている機能

| 機能                               | SUSE Linux Enterprise 12 | SUSE Linux Enterprise 15 | openSUSE 15     |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| クライアント                           | ✓                        | ✓                        | ✓               |
| システムパッケージ                        | SUSE                     | SUSE                     | openSUSE コミュニティ |
| 登録                               | ✓                        | ✓                        | ✓               |
| パッケージのインストール                     | ✓                        | ✓                        | ✓               |
| パッチの適用                           | ✓                        | ✓                        | ✓               |
| リモートコマンド                         | ✓                        | ✓                        | ✓               |
| システムパッケージの状態                     | ✓                        | ✓                        | ✓               |
| システムカスタムの状態                      | ✓                        | ✓                        | ✓               |
| グループカスタムの状態                      | ✓                        | ✓                        | ✓               |
| 組織カスタムの状態                        | ✓                        | ✓                        | ✓               |
| システムセットマネージャ(SSM)                | ✓                        | ✓                        | ✓               |
| 製品移行                             | ✓                        | ✓                        | ✓               |
| 基本的な仮想ゲスト管理*                     | ✓                        | ✓                        | ✓               |
| 高度な仮想ゲスト管理*                      | ✓                        | ✓                        | ✓               |
| 仮想ゲストインストール(AutoYaST)、ホストOSとして   | ✗                        | ✗                        | ✗               |
| 仮想ゲストインストール(イメージテンプレート)、ホストOSとして | ✓                        | ✓                        | ✓               |
| 仮想ゲスト管理                          | ✓                        | ✓                        | ✓               |

| 機能                     | SUSE Linux Enterprise 12            | SUSE Linux Enterprise 15            | openSUSE 15                         |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| システムの配備(PXE/AutoYaST)  | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| システムの再配備(AutoYaST)     | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| 接続メソッド                 | ✗                                   | ✗                                   | ✓ ZeroMQ, Salt-SSH                  |
| Uyuniプロキシでの操作          | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| 動作チェーン                 | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| ステージング(パッケージの事前ダウンロード) | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| 重複パッケージの報告             | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| CVE監査                  | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| SCAP監査                 | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| パッケージの確認               | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   |
| パッケージのロック              | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| システムのロック               | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   |
| メンテナスウィンドウ             | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| システムのスナップショット          | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   |
| 設定ファイルの管理              | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| パッケージのプロファイル           | ✓ プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません | ✓ プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません | ✓ プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません |
| 電源管理                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| モニタリングサーバ              | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| 監視対象クライアント             | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| Docker buildhost       | ✓                                   | ✓                                   | ?                                   |
| OSでのDockerイメージの構築      | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| Kiwi buildhost         | ✓                                   | ?                                   | ?                                   |
| OSでのKiwiイメージの構築        | ✓                                   | ?                                   | ✗                                   |
| 繰り返しアクション              | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| AppStream              | なし                                  | なし                                  | なし                                  |
| Yomi                   | ✗                                   | ✓                                   | ✓                                   |

### \*仮想ゲスト管理:

この表では、仮想ゲスト管理は基本と高度に分割されています。

基本的な仮想ゲスト管理には、VMのリスト化、低速更新、VMのライフサイクルアクション(起動、停止、再開、一時停止)、およびVM vCPUとメモリの変更が含まれています。

高度な仮想ゲスト管理には、基本的な仮想ゲスト管理のすべての機能に加えて、高速更新、VMライフサイクルアクション(削除、リセット、電源オフ)、VMディスクの変更、ネットワークグラフィカル表示の変更、およびグラフィカル表示の設定が含まれています。

## 2.4. サポートされているSLE Microの機能



クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。SLE MicroはSUSEでサポートされています。



現時点ではcrnは正規のミニオンとして(デフォルト接続メソッド)のみサポートされています。Salt SSHクライアント(salt-ssh接続メソッド)として管理できるように目指しています。

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✓: 機能は使用できません
- ✗: 機能は使用できません
- ?: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 4. SLE Microオペレーティングシステムでサポートされている機能

| 機能                | SLE Micro |
|-------------------|-----------|
| クライアント            | ✓         |
| オペレーティングシステムパッケージ | ✓         |
| 登録                | ✓         |
| パッケージのインストール      | ✓         |
| パッチの適用(CVE IDが必要) | ✓         |
| リモートコマンド          | ✓         |
| システムパッケージの状態      | ✓         |
| システムカスタムの状態       | ✓         |
| グループカスタムの状態       | ✓         |
| 組織カスタムの状態         | ✓         |
| システムセットマネージャ(SSM) | ✓         |
| 製品移行              | ✓         |

| 機能                               | SLE Micro                           |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 基本的な仮想ゲスト管理*                     | ✓                                   |
| 高度な仮想ゲスト管理*                      | ✓                                   |
| 仮想ゲストインストール(キックスタート)、ホストOSとして    | ✓                                   |
| 仮想ゲストインストール(イメージテンプレート)、ホストOSとして | ✓                                   |
| システムの配備(PXE/キックスタート)             | ✓                                   |
| システムの再配備(キックスタート)                | ✓                                   |
| 接続メソッド                           | ✓ ZeroMQ                            |
| Uyuniプロキシでの操作                    | ✓                                   |
| 動作チェーン                           | ✓                                   |
| ステージング(パッケージの事前ダウンロード)           | ?                                   |
| 重複パッケージの報告                       | ✓                                   |
| CVE監査(CVE IDが必要)                 | ✓                                   |
| SCAP監査                           | ?                                   |
| パッケージの確認                         | ?                                   |
| パッケージのロック                        | ✓                                   |
| システムのロック                         | ?                                   |
| メンテナンスウィンドウ                      | ?                                   |
| システムのスナップショット                    | ✗                                   |
| 設定ファイルの管理                        | ✓                                   |
| スナップショットとプロファイル                  | ✓ プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません |
| 電源管理                             | ✓                                   |
| モニタリングサーバ                        | ✗                                   |
| 監視対象クライアント**                     | ✓                                   |
| Docker buildhost                 | ✗                                   |
| OSでのDockerイメージの構築                | ✗                                   |
| Kiwi buildhost                   | ✗                                   |
| OSでのKiwiイメージの構築                  | ✓                                   |
| 繰り返しアクション                        | ✓                                   |
| AppStream                        | なし                                  |
| Yomi                             | ?                                   |

\*仮想ゲスト管理:

この表では、仮想ゲスト管理は基本と高度に分割されています。

基本的な仮想ゲスト管理には、VMのリスト化、低速更新、VMのライフサイクルアクション(起動、停止、再開、一時停止)、およびVM vCPUとメモリの変更が含まれています。

高度な仮想ゲスト管理には、基本的な仮想ゲスト管理のすべての機能に加えて、高速更新、VMライフサイクルアクション(削除、リセット、電源オフ)、VMディスクの変更、ネットワークグラフィカル表示の変更、およびグラフィカル表示の設定が含まれています。

**※** SLE Microでは、Node exporterとBlackbox exporterのみが利用できます。

## 2.5. サポートされているSL Microクライアント機能



クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。SL MicroはSUSEでサポートされています。



Microは、デフォルト接続メソッドのみのSaltクライアントとして現在サポートされています。

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✓: 機能は使用できません
- ✗: 機能は使用できません
- ?: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 5. SL Microオペレーティングシステムでサポートされている機能

| 機能                | SL Micro |
|-------------------|----------|
| クライアント            | Salt     |
| オペレーティングシステムパッケージ | Salt     |
| 登録                | Salt     |
| パッケージのインストール      | Salt     |
| パッチの適用(CVE IDが必要) | Salt     |
| リモートコマンド          | Salt     |
| システムパッケージの状態      | Salt     |
| システムカスタムの状態       | Salt     |
| グループカスタムの状態       | Salt     |
| 組織カスタムの状態         | Salt     |
| システムセットマネージャ(SSM) | Salt     |
| 製品移行              | Salt     |
| 基本的な仮想ゲスト管理*      | ?        |

| 機能                               | SL Micro                                |
|----------------------------------|---|
| 高度な仮想ゲスト管理*                      | ?                                       |
| 仮想ゲストインストール(キックスタート)、ホストOSとして    | ×                                       |
| 仮想ゲストインストール(イメージテンプレート)、ホストOSとして | ?                                       |
| システムの配備(PXE/キックスタート)             | ?                                       |
| システムの再配備(キックスタート)                | ×                                       |
| 接続メソッド                           | Salt: ZeroMQ                            |
| Uyuniプロキシでの操作                    | Salt                                    |
| 動作チェーン                           | Salt                                    |
| ステージング(パッケージの事前ダウンロード)           | ?                                       |
| 重複パッケージの報告                       | Salt                                    |
| CVE監査(CVE IDが必要)                 | Salt                                    |
| SCAP監査                           | ?                                       |
| パッケージの確認                         | ?                                       |
| パッケージのロック                        | Salt                                    |
| システムのロック                         | ?                                       |
| メンテナスウィンドウ                       | ?                                       |
| システムのスナップショット                    | ×                                       |
| 設定ファイルの管理                        | Salt                                    |
| スナップショットとプロファイル                  | Salt: プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません |
| 電源管理                             | Salt                                    |
| モニタリングサーバ                        | ×                                       |
| 監視対象クライアント**                     | Salt                                    |
| Docker buildhost                 | ×                                       |
| OSでのDockerイメージの構築                | ×                                       |
| Kiwi buildhost                   | ×                                       |
| OSでのKiwiイメージの構築                  | Salt                                    |
| 繰り返しアクション                        | Salt                                    |
| AppStream                        | なし                                      |
| Yomi                             | ?                                       |

\*仮想ゲスト管理:

この表では、仮想ゲスト管理は基本と高度に分割されています。

基本的な仮想ゲスト管理には、VMのリスト化、低速更新、VMのライフサイクルアクション(起動、停止、再開、一時停止)、およびVM vCPUとメモリの変更が含まれています。

高度な仮想ゲスト管理には、基本的な仮想ゲスト管理のすべての機能に加えて、高速更新、VMライフサイクルアクション(削除、リセット、電源オフ)、VMディスクの変更、ネットワークグラフィカル表示の変更、およびグラフィカル表示の設定が含まれています。

**\*\*** SL Microでは、Node exporterとBlackbox exporterのみが利用できます。

## 2.6. openSUSE Leap Microクライアントの機能



openSUSE Leap MicroはSUSEコミュニティによってサポートされます。

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✓: 機能は使用できません
- ✗: 機能は使用できません
- ?: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 6. openSUSE Leap Microオペレーティングシステムでサポートされている機能

| 機能                            | openSUSE Leap Micro |
|-------------------------------|---------------------|
| クライアント                        | ✓                   |
| オペレーティングシステムパッケージ             | ✓                   |
| 登録                            | ✓                   |
| パッケージのインストール                  | ✓                   |
| パッチの適用(CVE IDが必要)             | ✓                   |
| リモートコマンド                      | ✓                   |
| システムパッケージの状態                  | ✓                   |
| システムカスタムの状態                   | ✓                   |
| グループカスタムの状態                   | ✓                   |
| 組織カスタムの状態                     | ✓                   |
| システムセットマネージャ(SSM)             | ✓                   |
| 製品移行                          | ✓                   |
| 基本的な仮想ゲスト管理*                  | ✓                   |
| 高度な仮想ゲスト管理*                   | ✓                   |
| 仮想ゲストインストール(キックスタート)、ホストOSとして | ✓                   |

| 機能                               | openSUSE Leap Micro                 |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 仮想ゲストインストール(イメージテンプレート)、ホストOSとして | ✓                                   |
| システムの配備(PXE/キックスタート)             | ✓                                   |
| システムの再配備(キックスタート)                | ✓                                   |
| 接続メソッド                           | ✓ ZeroMQ                            |
| Uyuniプロキシでの操作                    | ✓                                   |
| 動作チェーン                           | ✓                                   |
| ステージング(パッケージの事前ダウンロード)           | ?                                   |
| 重複パッケージの報告                       | ✓                                   |
| CVE監査(CVE IDが必要)                 | ✓                                   |
| SCAP監査                           | ?                                   |
| パッケージの確認                         | ?                                   |
| パッケージのロック                        | ✓                                   |
| システムのロック                         | ?                                   |
| メンテナスウィンドウ                       | ?                                   |
| システムのスナップショット                    | ✗                                   |
| 設定ファイルの管理                        | ✓                                   |
| スナップショットとプロファイル                  | ✓ プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません |
| 電源管理                             | ✓                                   |
| モニタリングサーバ                        | ✗                                   |
| 監視対象クライアント                       | ✓                                   |
| Docker buildhost                 | ✗                                   |
| OSでのDockerイメージの構築                | ✗                                   |
| Kiwi buildhost                   | ✗                                   |
| OSでのKiwiイメージの構築                  | ✓                                   |
| 繰り返しアクション                        | ✓                                   |
| AppStream                        | なし                                  |
| Yomi                             | ?                                   |

#### \*仮想ゲスト管理:

この表では、仮想ゲスト管理は基本と高度に分割されています。

基本的な仮想ゲスト管理には、VMのリスト化、低速更新、VMのライフサイクルアクション(起動、停止、再開、一時停止)、およびVM vCPUとメモリの変更が含まれています。

高度な仮想ゲスト管理には、基本的な仮想ゲスト管理のすべての機能に加えて、高速更新、VMライフサイクルアクション(削除、リセット、電源オフ)、VMディスクの変更、ネットワークグラフィカル表示の変更、およびグラフィカル表示の設定が含まれています。

## 2.7. サポートされているAlibaba Cloud Linuxの機能

この表には、Alibaba Cloud Linuxクライアントのさまざまな機能の使用可否がリストされています。



- : クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。 Alibaba Cloud Linux はAlibaba Cloudでサポートされています。

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✓: 機能は使用できません
- ✗: 機能は使用できません
- ?: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 7. Alibaba Cloud Linuxオペレーティングシステムでサポートされている機能

| 機能                               | Alibaba Cloud Linux 2 |
|----------------------------------|-----------------------|
| クライアント                           | ✓                     |
| オペレーティングシステムパッケージ                | ✓                     |
| 登録                               | ✓                     |
| パッケージのインストール                     | ✓                     |
| パッチの適用(CVE IDが必要)                | ✓                     |
| リモートコマンド                         | ✓                     |
| システムパッケージの状態                     | ✓                     |
| システムカスタムの状態                      | ✓                     |
| グループカスタムの状態                      | ✓                     |
| 組織カスタムの状態                        | ✓                     |
| システムセットマネージャ(SSM)                | ✓                     |
| 製品移行                             | N/A                   |
| 基本的な仮想ゲスト管理*                     | ?                     |
| 高度な仮想ゲスト管理*                      | ?                     |
| 仮想ゲストインストール(キックスタート)、ホストOSとして    | ✗                     |
| 仮想ゲストインストール(イメージテンプレート)、ホストOSとして | ?                     |
| システムの配備(PXE/キックスタート)             | ?                     |

| 機能                     | Alibaba Cloud Linux 2               |
|------------------------|-------------------------------------|
| システムの再配備(キックスタート)      | ?                                   |
| 接続メソッド                 | ✓ ZeroMQ、Salt-SSH                   |
| Uyuniプロキシでの操作          | ✓                                   |
| 動作チェーン                 | ✓                                   |
| ステージング(パッケージの事前ダウンロード) | ✓                                   |
| 重複パッケージの報告             | ✓                                   |
| CVE監査(CVE IDが必要)       | ✓                                   |
| SCAP監査                 | ✓                                   |
| パッケージの確認               | ✗                                   |
| パッケージのロック              | ✗                                   |
| システムのロック               | ✗                                   |
| メンテナンスウィンドウ            | ✓                                   |
| システムのスナップショット          | ✗                                   |
| 設定ファイルの管理              | ✓                                   |
| スナップショットとプロファイル        | ✓ プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません |
| 電源管理                   | ?                                   |
| モニタリングサーバ              | ✗                                   |
| 監視対象クライアント             | ✓                                   |
| Docker buildhost       | ✓                                   |
| OSでのDockerイメージの構築      | ✓                                   |
| Kiwi buildhost         | ✓                                   |
| OSでのKiwiイメージの構築        | ✓                                   |
| 繰り返しアクション              | ✓                                   |
| AppStream              | なし                                  |
| Yomi                   | なし                                  |

#### \*仮想ゲスト管理:

この表では、仮想ゲスト管理は基本と高度に分割されています。

基本的な仮想ゲスト管理には、VMのリスト化、低速更新、VMのライフサイクルアクション(起動、停止、再開、一時停止)、およびVM vCPUとメモリの変更が含まれています。

高度な仮想ゲスト管理には、基本的な仮想ゲスト管理のすべての機能に加えて、高速更新、VMライフサイクルアクション(削除、リセット、電源オフ)、VMディスクの変更、ネットワークグラフィカル表示の変更、およびグラフィカル表示の設定が含まれています。

## 2.8. サポートされているAlmaLinuxの機能

この表には、AlmaLinuxクライアントのさまざまな機能の使用可否がリストされています。



- クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。 AlmaLinuxはAlmaLinuxコミュニティでサポートされています。

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✓: 機能は使用できません
- ✗: 機能は使用できません
- ?: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 8. AlmaLinuxオペレーティングシステムでサポートされている機能

| 機能                               | AlmaLinux 9         | AlmaLinux 8         |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| クライアント                           | ✓ (plain AlmaLinux) | ✓ (plain AlmaLinux) |
| システムパッケージ                        | AlmaLinuxコミュニティ     | AlmaLinuxコミュニティ     |
| 登録                               | ✓                   | ✓                   |
| パッケージのインストール                     | ✓                   | ✓                   |
| パッチの適用                           | ✓                   | ✓                   |
| リモートコマンド                         | ✓                   | ✓                   |
| システムパッケージの状態                     | ✓                   | ✓                   |
| システムカスタムの状態                      | ✓                   | ✓                   |
| グループカスタムの状態                      | ✓                   | ✓                   |
| 組織カスタムの状態                        | ✓                   | ✓                   |
| システムセットマネージャ(SSM)                | ✓                   | ✓                   |
| 製品移行*                            | ✓                   | ✓                   |
| 基本的な仮想ゲスト管理**                    | ✓                   | ✓                   |
| 高度な仮想ゲスト管理**                     | ✓                   | ✓                   |
| 仮想ゲストインストール(キックスタート)、ホストOSとして    | ✗                   | ✗                   |
| 仮想ゲストインストール(イメージテンプレート)、ホストOSとして | ✓                   | ✓                   |
| システムの配備(PXE/キックスタート)             | ✓                   | ✓                   |
| システムの再配備(キックスタート)                | ✓                   | ✓                   |
| 接続メソッド                           | ✓ ZeroMQ、Salt-SSH   | ✓ ZeroMQ、Salt-SSH   |

| 機能                     | AlmaLinux 9                         | AlmaLinux 8                         |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Uyuniプロキシでの操作          | ✓                                   | ✓                                   |
| 動作チェーン                 | ✓                                   | ✓                                   |
| ステージング(パッケージの事前ダウンロード) | ✓                                   | ✓                                   |
| 重複パッケージの報告             | ✓                                   | ✓                                   |
| CVE監査                  | ✓                                   | ✓                                   |
| SCAP監査                 | ✓                                   | ✓                                   |
| パッケージの確認               | ✗                                   | ✗                                   |
| パッケージのロック              | ✗                                   | ✗                                   |
| システムのロック               | ✗                                   | ✗                                   |
| メンテナンスウィンドウ            | ✓                                   | ✓                                   |
| システムのスナップショット          | ✗                                   | ✗                                   |
| 設定ファイルの管理              | ✓                                   | ✓                                   |
| スナップショットとプロファイル        | ✓ プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません | ✓ プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません |
| 電源管理                   | ✓                                   | ✓                                   |
| モニタリングサーバ              | ✗                                   | ✗                                   |
| 監視対象クライアント             | ✓                                   | ✓                                   |
| Docker buildhost       | ✗                                   | ✗                                   |
| OSでのDockerイメージの構築      | ✗                                   | ✗                                   |
| Kiwi buildhost         | ✗                                   | ✗                                   |
| OSでのKiwiイメージの構築        | ✗                                   | ✗                                   |
| 繰り返しアクション              | ✓                                   | ✓                                   |
| AppStream              | ✓                                   | ✓                                   |
| Yomi                   | なし                                  | なし                                  |

\* SUSE Liberty Linuxに対応

#### \*\*仮想ゲスト管理:

この表では、仮想ゲスト管理は基本と高度に分割されています。

基本的な仮想ゲスト管理には、VMのリスト化、低速更新、VMのライフサイクルアクション(起動、停止、再開、一時停止)、およびVM vCPUとメモリの変更が含まれています。

高度な仮想ゲスト管理には、基本的な仮想ゲスト管理のすべての機能に加えて、高速更新、VMライフサイクルアクション(削除、リセット、電源オフ)、VMディスクの変更、ネットワークグラフィカル表示の変更、お

よりグラフィカル表示の設定が含まれています。

## 2.9. サポートされているAmazon Linuxの機能

この表には、Amazon Linuxクライアントのさまざまな機能の使用可否がリストされています。



クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。Amazon LinuxはAmazonでサポートされています。

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✓: 機能は使用できません
- ✗: 機能は使用できません
- ?: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 9. Amazon Linuxオペレーティングシステムでサポートされている機能

| 機能                               | Amazon Linux 2 | Amazon Linux 2023 |
|----------------------------------|----------------|-------------------|
| クライアント                           | ✓              | ✓                 |
| オペレーティングシステムパッケージ                | ✓              | ✓                 |
| 登録                               | ✓              | ✓                 |
| パッケージのインストール                     | ✓              | ✓                 |
| パッチの適用(CVE IDが必要)                | ✓              | ✓                 |
| リモートコマンド                         | ✓              | ✓                 |
| システムパッケージの状態                     | ✓              | ✓                 |
| システムカスタムの状態                      | ✓              | ✓                 |
| グループカスタムの状態                      | ✓              | ✓                 |
| 組織カスタムの状態                        | ✓              | ✓                 |
| システムセットマネージャ(SSM)                | ✓              | ✓                 |
| 製品移行                             | なし             | なし                |
| 基本的な仮想ゲスト管理*                     | ?              | ?                 |
| 高度な仮想ゲスト管理*                      | ?              | ?                 |
| 仮想ゲストインストール(キックスタート)、ホストOSとして    | ✗              | ✗                 |
| 仮想ゲストインストール(イメージテンプレート)、ホストOSとして | ?              | ?                 |
| システムの配備(PXE/キックスター)              | ?              | ?                 |

| 機能                     | Amazon Linux 2                      | Amazon Linux 2023                   |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| システムの再配備(キックスタート)      | ?                                   | ?                                   |
| 接続メソッド                 | ✓ ZeroMQ、Salt-SSH                   | ✓ ZeroMQ、Salt-SSH                   |
| Uyuniプロキシでの操作          | ✓                                   | ✓                                   |
| 動作チェーン                 | ✓                                   | ✓                                   |
| ステージング(パッケージの事前ダウンロード) | ✓                                   | ✓                                   |
| 重複パッケージの報告             | ✓                                   | ✓                                   |
| CVE監査(CVE IDが必要)       | ✓                                   | ✓                                   |
| SCAP監査                 | ✓                                   | ✓                                   |
| パッケージの確認               | ✗                                   | ✗                                   |
| パッケージのロック              | ✗                                   | ✗                                   |
| システムのロック               | ✗                                   | ✗                                   |
| メンテナンスウィンドウ            | ✓                                   | ✓                                   |
| システムのスナップショット          | ✗                                   | ✗                                   |
| 設定ファイルの管理              | ✓                                   | ✓                                   |
| スナップショットとプロファイル        | ✓ プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません | ✓ プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません |
| 電源管理                   | ?                                   | ?                                   |
| モニタリングサーバ              | ✗                                   | ✗                                   |
| 監視対象クライアント             | ✓                                   | ✓                                   |
| Docker buildhost       | ✓                                   | ✓                                   |
| OSでのDockerイメージの構築      | ✓                                   | ✓                                   |
| Kiwi buildhost         | ✓                                   | ✓                                   |
| OSでのKiwiイメージの構築        | ✓                                   | ✓                                   |
| 繰り返しアクション              | ✓                                   | ✓                                   |
| AppStreams             | なし                                  | なし                                  |
| Yomi                   | なし                                  | なし                                  |

#### \*仮想ゲスト管理:

この表では、仮想ゲスト管理は基本と高度に分割されています。

基本的な仮想ゲスト管理には、VMのリスト化、低速更新、VMのライフサイクルアクション(起動、停止、再開、一時停止)、およびVM vCPUとメモリの変更が含まれています。

高度な仮想ゲスト管理には、基本的な仮想ゲスト管理のすべての機能に加えて、高速更新、VMライフサイク

ルアクション(削除、リセット、電源オフ)、VMディスクの変更、ネットワークグラフィカル表示の変更、およびグラフィカル表示の設定が含まれています。

## 2.10. サポートされているCentOSの機能

この表には、CentOSクライアントのさまざまな機能の使用可否がリストされています。



クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。 CentOSはCentOSコミュニティでサポートされています。

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✓: 機能は使用できません
- ✗: 機能は使用できません
- ?: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 10. CentOSオペレーティングシステムでサポートされている機能

| 機能                               | CentOS 7                 |
|----------------------------------|--------------------------|
| クライアント                           | ✓ (plain CentOS)         |
| システムパッケージ                        | CentOSコミュニティ             |
| 登録                               | ✓                        |
| パッケージのインストール                     | ✓                        |
| パッチの適用(CVE IDが必要)                | ✓ (エラータにはサードパーティサービスが必要) |
| リモートコマンド                         | ✓                        |
| システムパッケージの状態                     | ✓                        |
| システムカスタムの状態                      | ✓                        |
| グループカスタムの状態                      | ✓                        |
| 組織カスタムの状態                        | ✓                        |
| システムセットマネージャ(SSM)                | ✓                        |
| 製品移行*                            | ✓                        |
| 基本的な仮想ゲスト管理**                    | ✓                        |
| 高度な仮想ゲスト管理**                     | ✓                        |
| 仮想ゲストインストール(キックスタート)、ホストOSとして    | ✗                        |
| 仮想ゲストインストール(イメージテンプレート)、ホストOSとして | ✓                        |
| システムの配備(PXE/キックスタート)             | ✓                        |
| システムの再配備(キックスタート)                | ✓                        |

| 機能                     | CentOS 7                            |
|------------------------|-------------------------------------|
| 接続メソッド                 | ✓ ZeroMQ、Salt-SSH                   |
| Uyuniプロキシでの操作          | ✓                                   |
| 動作チェーン                 | ✓                                   |
| ステージング(パッケージの事前ダウンロード) | ✓                                   |
| 重複パッケージの報告             | ✓                                   |
| CVE監査(CVE IDが必要)       | ✓                                   |
| SCAP監査                 | ✓                                   |
| パッケージの確認               | ✗                                   |
| パッケージのロック              | ✓                                   |
| システムのロック               | ✗                                   |
| メンテナスウィンドウ             | ✓                                   |
| システムのスナップショット          | ✗                                   |
| 設定ファイルの管理              | ✓                                   |
| スナップショットとプロファイル        | ✓ プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません |
| 電源管理                   | ✓                                   |
| モニタリングサーバ              | ✗                                   |
| 監視対象クライアント             | ✓                                   |
| Docker buildhost       | ✗                                   |
| OSでのDockerイメージの構築      | ✗                                   |
| Kiwi buildhost         | ✗                                   |
| OSでのKiwiイメージの構築        | ✗                                   |
| 繰り返しアクション              | ✓                                   |
| AppStream              | なし                                  |
| Yomi                   | なし                                  |

\* SUSE Liberty Linuxに対応

#### \*\*仮想ゲスト管理:

この表では、仮想ゲスト管理は基本と高度に分割されています。

基本的な仮想ゲスト管理には、VMのリスト化、低速更新、VMのライフサイクルアクション(起動、停止、再開、一時停止)、およびVM vCPUとメモリの変更が含まれています。

高度な仮想ゲスト管理には、基本的な仮想ゲスト管理のすべての機能に加えて、高速更新、VMライフサイクルアクション(削除、リセット、電源オフ)、VMディスクの変更、ネットワークグラフィカル表示の変更、お

よりグラフィカル表示の設定が含まれています。

## 2.11. サポートされているDebianの機能

この表には、Debianクライアントのさまざまな機能の使用可否がリストされています。



クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。 DebianはDebianコミュニティでサポートされています。

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✓: 機能は使用できません
- ✗: 機能は使用できません
- ?: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 11. Debianオペレーティングシステムでサポートされている機能

| Feature   | Debian 12          |
|---|--------------------|
| Client  | ✓                  |
| System packages   | Debian Community   |
| Registration  | ✓                  |
| Install packages  | ✓                  |
| Apply patches   | ?                  |
| Remote commands   | ✓                  |
| System package states                                   | ✓                  |
| System custom states                                    | ✓                  |
| Group custom states                                     | ✓                  |
| Organization custom states                              | ✓                  |
| System set manager (SSM)                                | ✓                  |
| Product migration                                       | N/A                |
| Basic Virtual Guest Management *                        | ✓                  |
| Advanced Virtual Guest Management *                     | ✓                  |
| Virtual Guest Installation (Kickstart), as Host OS      | ✓                  |
| Virtual Guest Installation (image template), as Host OS | ✓                  |
| System deployment (PXE/Kickstart)                       | ✓                  |
| System redeployment (Kickstart)                         | ✗                  |
| Contact methods   | ✓ ZeroMQ, Salt-SSH |

| Feature                            | Debian 12                                |
|------------------------------------|--|
| Works with Uyuni Proxy             | ✓  |
| Action chains                      | ✓  |
| Staging (pre-download of packages) | ✓  |
| Duplicate package reporting        | ✓  |
| CVE auditing                       | ?  |
| SCAP auditing                      | ?  |
| Package verification               | ✗  |
| Package locking                    | ✓  |
| System locking                     | ✗  |
| Maintenance Windows                | ✓  |
| System snapshot                    | ✗  |
| Configuration file management      | ✓  |
| Package profiles                   | ✓ Profiles supported, Sync not supported |
| Power management                   | ✓  |
| Monitoring server                  | ✗  |
| Monitoring clients                 | ✓  |
| Docker buildhost                   | ?  |
| Build Docker image with OS         | Salt                                     |
| Kiwi buildhost                     | ✗  |
| Build Kiwi image with OS           | ✗  |
| Recurring Actions                  | ✓  |
| AppStreams                         | N/A                                      |
| Yomi                               | N/A                                      |

#### \*仮想ゲスト管理:

この表では、仮想ゲスト管理は基本と高度に分割されています。

基本的な仮想ゲスト管理には、VMのリスト化、低速更新、VMのライフサイクルアクション(起動、停止、再開、一時停止)、およびVM vCPUとメモリの変更が含まれています。

高度な仮想ゲスト管理には、基本的な仮想ゲスト管理のすべての機能に加えて、高速更新、VMライフサイクルアクション(削除、リセット、電源オフ)、VMディスクの変更、ネットワークグラフィカル表示の変更、およびグラフィカル表示の設定が含まれています。

## 2.12. サポートされているopenEulerの機能

この表には、openEulerクライアントのさまざまな機能の使用可否がリストされています。



- クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。openEulerはopenEulerコミュニティでサポートされています。

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ・ ✓: 機能は使用できません
- ・ ✗: 機能は使用できません
- ・ ?: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 12. openEulerオペレーティングシステムでサポートされている機能

| 機能                               | openEuler 22.03     |
|----------------------------------|---------------------|
| クライアント                           | ✓ (plain openEuler) |
| システムパッケージ                        | openEulerコミュニティ     |
| 登録                               | ✓                   |
| パッケージのインストール                     | ✓                   |
| パッチの適用                           | ✓                   |
| リモートコマンド                         | ✓                   |
| システムパッケージの状態                     | ✓                   |
| システムカスタムの状態                      | ✓                   |
| グループカスタムの状態                      | ✓                   |
| 組織カスタムの状態                        | ✓                   |
| システムセットマネージャ(SSM)                | ✓                   |
| 製品移行                             | なし                  |
| 基本的な仮想ゲスト管理*                     | ✓                   |
| 高度な仮想ゲスト管理*                      | ✓                   |
| 仮想ゲストインストール(キックスタート)、ホストOSとして    | ✗                   |
| 仮想ゲストインストール(イメージテンプレート)、ホストOSとして | ✓                   |
| システムの配備(PXE/キックスタート)             | ✓                   |
| システムの再配備(キックスタート)                | ✓                   |
| 接続メソッド                           | ✓ ZeroMQ、Salt-SSH   |
| Uyuniプロキシでの操作                    | ✓                   |
| 動作チェーン                           | ✓                   |
| ステージング(パッケージの事前ダウンロード)           | ✓                   |

| 機能                | openEuler 22.03                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| 重複パッケージの報告        | ✓                                   |
| CVE監査             | ✓                                   |
| SCAP監査            | ✓                                   |
| パッケージの確認          | ✗                                   |
| パッケージのロック         | ✗                                   |
| システムのロック          | ✗                                   |
| メンテナスウィンドウ        | ✓                                   |
| システムのスナップショット     | ✗                                   |
| 設定ファイルの管理         | ✓                                   |
| スナップショットとプロファイル   | ✓ プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません |
| 電源管理              | ✓                                   |
| モニタリング            | ✓                                   |
| Docker buildhost  | ✗                                   |
| OSでのDockerイメージの構築 | ✗                                   |
| Kiwi buildhost    | ✗                                   |
| OSでのKiwiイメージの構築   | ✗                                   |
| 繰り返しアクション         | ✓                                   |
| Yomi              | なし                                  |

#### \*仮想ゲスト管理:

この表では、仮想ゲスト管理は基本と高度に分割されています。

基本的な仮想ゲスト管理には、VMのリスト化、低速更新、VMのライフサイクルアクション(起動、停止、再開、一時停止)、およびVM vCPUとメモリの変更が含まれています。

高度な仮想ゲスト管理には、基本的な仮想ゲスト管理のすべての機能に加えて、高速更新、VMライフサイクルアクション(削除、リセット、電源オフ)、VMディスクの変更、ネットワークグラフィカル表示の変更、およびグラフィカル表示の設定が含まれています。

## 2.13. サポートされているOpen Enterprise Serverの機能

この表には、Open Enterprise Serverクライアントのさまざまな機能の使用可否がリストされています。



クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。Open Enterprise ServerはMicro FocusまたはOpenTextでサポートされています。

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ・ ✓: 機能は使用できません
- ・ ✗: 機能は使用できません
- ・ ?: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 13. Open Enterprise Serverオペレーティングシステムでサポートされている機能

| 機能                               | Open Enterprise Server 24.4 | Open Enterprise Server 23.4 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| クライアント                           | ✓                           | ✓                           |
| システムパッケージ                        | SUSE                        | SUSE                        |
| 登録                               | ✓                           | ✓                           |
| パッケージのインストール                     | ✓                           | ✓                           |
| パッチの適用                           | ✓                           | ✓                           |
| リモートコマンド                         | ✓                           | ✓                           |
| システムパッケージの状態                     | ✓                           | ✓                           |
| システムカスタムの状態                      | ✓                           | ✓                           |
| グループカスタムの状態                      | ✓                           | ✓                           |
| 組織カスタムの状態                        | ✓                           | ✓                           |
| システムセットマネージャ(SSM)                | ✓                           | ✓                           |
| 製品移行                             | ✓                           | ✓                           |
| 基本的な仮想ゲスト管理*                     | ✓                           | ✓                           |
| 高度な仮想ゲスト管理*                      | ✓                           | ✓                           |
| 仮想ゲストインストール(キックスタート)、ホストOSとして    | ✗                           | ✗                           |
| 仮想ゲストインストール(イメージテンプレート)、ホストOSとして | ✓                           | ✓                           |
| 仮想ゲスト管理                          | ✓                           | ✓                           |
| システムの配備(PXE/AutoYaST)            | ✓                           | ✓                           |
| システムの再配備(AutoYaST)               | ✓                           | ✓                           |
| 接続メソッド                           | ✗                           | ✗                           |
| Uyuniプロキシでの操作                    | ✓                           | ✓                           |
| 動作チェーン                           | ✓                           | ✓                           |
| ステージング(パッケージの事前ダウンロード)           | ✓                           | ✓                           |
| 重複パッケージの報告                       | ✓                           | ✓                           |
| CVE監査                            | ✓                           | ✓                           |

| 機能                | Open Enterprise Server 24.4         | Open Enterprise Server 23.4         |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SCAP監査            | ✓                                   | ✓                                   |
| パッケージの確認          | ✗                                   | ✗                                   |
| パッケージのロック         | ✓                                   | ✓                                   |
| システムのロック          | ✗                                   | ✗                                   |
| メンテナスウィンドウ        | ✓                                   | ✓                                   |
| システムのスナップショット     | ✗                                   | ✗                                   |
| 設定ファイルの管理         | ✓                                   | ✓                                   |
| スナップショットとプロファイル   | ✓ プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません | ✓ プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません |
| 電源管理              | ✓                                   | ✓                                   |
| モニタリングサーバ         | ✓                                   | ✓                                   |
| 監視対象クライアント        | ✓                                   | ✓                                   |
| Docker buildhost  | ✗                                   | ✗                                   |
| OSでのDockerイメージの構築 | ✓                                   | ✓                                   |
| Kiwi buildhost    | ?                                   | ?                                   |
| OSでのKiwiイメージの構築   | ?                                   | ?                                   |
| 繰り返しアクション         | ✓                                   | ✓                                   |
| AppStream         | なし                                  | なし                                  |
| Yomi              | ✓                                   | ✓                                   |

#### \*仮想ゲスト管理:

この表では、仮想ゲスト管理は基本と高度に分割されています。

基本的な仮想ゲスト管理には、VMのリスト化、低速更新、VMのライフサイクルアクション(起動、停止、再開、一時停止)、およびVM vCPUとメモリの変更が含まれています。

高度な仮想ゲスト管理には、基本的な仮想ゲスト管理のすべての機能に加えて、高速更新、VMライフサイクルアクション(削除、リセット、電源オフ)、VMディスクの変更、ネットワークグラフィカル表示の変更、およびグラフィカル表示の設定が含まれています。

## 2.14. サポートされているOracleの機能

この表には、Oracle Linuxクライアントのさまざまな機能の使用可否がリストされています。



クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。 Oracle LinuxはOracleでサポートされています。

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✓: 機能は使用できません
- ✗: 機能は使用できません
- ?: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 14. Oracle Linuxオペレーティングシステムでサポートされている機能

| 機能                               | Oracle Linux 7 | Oracle Linux 8 | Oracle Linux 9 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| クライアント                           | ✓              | ✓              | ✓              |
| オペレーティングシステムパッケージ                | ✓              | ✓              | ✓              |
| 登録                               | ✓              | ✓              | ✓              |
| パッケージのインストール                     | ✓              | ✓              | ✓              |
| パッチの適用(CVE IDが必要)                | ✓              | ✓              | ✓              |
| リモートコマンド                         | ✓              | ✓              | ✓              |
| システムパッケージの状態                     | ✓              | ✓              | ✓              |
| システムカスタムの状態                      | ✓              | ✓              | ✓              |
| グループカスタムの状態                      | ✓              | ✓              | ✓              |
| 組織カスタムの状態                        | ✓              | ✓              | ✓              |
| システムセットマネージャ(SSM)                | ✓              | ✓              | ✓              |
| 製品移行*                            | ✓              | ✓              | ✓              |
| 基本的な仮想ゲスト管理**                    | ✓              | ✓              | ✓              |
| 高度な仮想ゲスト管理***                    | ✓              | ✓              | ✓              |
| 仮想ゲストインストール(キックスタート)、ホストOSとして    | ✗              | ✓              | ✓              |
| 仮想ゲストインストール(イメージテンプレート)、ホストOSとして | ✓              | ✓              | ✓              |
| システムの配備(PXE/キックスタート)             | ✓              | ✓              | ✓              |
| システムの再配備(キックスタート)                | ✓              | ✓              | ✓              |

| 機能                     | Oracle Linux 7                      | Oracle Linux 8                      | Oracle Linux 9                      |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 接続メソッド                 | ✓ ZeroMQ、Salt-SSH                   | ✓ ZeroMQ、Salt-SSH                   | ✓ ZeroMQ、Salt-SSH                   |
| Uyuniプロキシでの操作          | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| 動作チェーン                 | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| ステージング(パッケージの事前ダウンロード) | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| 重複パッケージの報告             | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| CVE監査(CVE IDが必要)       | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| SCAP監査                 | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| パッケージの確認               | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   |
| パッケージのロック              | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| システムのロック               | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   |
| メンテナンスウィンドウ            | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| システムのスナップショット          | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   |
| 設定ファイルの管理              | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| スナップショットとプロファイル        | ✓ プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません | ✓ プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません | ✓ プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません |
| 電源管理                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| モニタリングサーバ              | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   |
| 監視対象クライアント             | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| Docker buildhost       | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   |
| OSでのDockerイメージの構築      | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   |
| Kiwi buildhost         | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   |
| OSでのKiwiイメージの構築        | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   |
| 繰り返しアクション              | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| AppStream              | なし                                  | ✓                                   | ✓                                   |
| Yomi                   | なし                                  | なし                                  | なし                                  |

\* SUSE Liberty Linuxに対応

\*\*仮想ゲスト管理:

この表では、仮想ゲスト管理は基本と高度に分割されています。

基本的な仮想ゲスト管理には、VMのリスト化、低速更新、VMのライフサイクルアクション(起動、停止、再開、一時停止)、およびVM vCPUとメモリの変更が含まれています。

高度な仮想ゲスト管理には、基本的な仮想ゲスト管理のすべての機能に加えて、高速更新、VMライフサイクルアクション(削除、リセット、電源オフ)、VMディスクの変更、ネットワークグラフィカル表示の変更、およびグラフィカル表示の設定が含まれています。

## 2.15. サポートされているRaspberry Pi OSの機能

この表には、Raspberry Pi OSクライアントのさまざまな機能の使用可否がリストされています。



- クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。Raspberry Pi OSはRaspberry Pi OSコミュニティでサポートされています。

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✓: 機能は使用できません
- ✗: 機能は使用できません
- ?: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 15. Raspberry Pi OSオペレーティングシステムでサポートされている機能

| 機能                            | Raspberry Pi OS 12    |
|-------------------------------|-----------------------|
| クライアント                        | ✓                     |
| システムパッケージ                     | Raspberry Pi OSコミュニティ |
| 登録                            | ✓                     |
| パッケージのインストール                  | ✓                     |
| パッチの適用                        | ?                     |
| リモートコマンド                      | ✓                     |
| システムパッケージの状態                  | ✓                     |
| システムカスタムの状態                   | ✓                     |
| グループカスタムの状態                   | ✓                     |
| 組織カスタムの状態                     | ✓                     |
| システムセットマネージャ(SSM)             | ✓                     |
| 製品移行                          | なし                    |
| 基本的な仮想ゲスト管理*                  | ✓                     |
| 高度な仮想ゲスト管理*                   | ✓                     |
| 仮想ゲストインストール(キックスタート)、ホストOSとして | ✗                     |

| 機能                               | Raspberry Pi OS 12                  |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 仮想ゲストインストール(イメージテンプレート)、ホストOSとして | ✓                                   |
| システムの配備(PXE/キックスタート)             | ✗                                   |
| システムの再配備(キックスタート)                | ✗                                   |
| 接続メソッド                           | ✓ ZeroMQ、Salt-SSH                   |
| Uyuniプロキシでの操作                    | ✓                                   |
| 動作チェーン                           | ✓                                   |
| ステージング(パッケージの事前ダウンロード)           | ✓                                   |
| 重複パッケージの報告                       | ✓                                   |
| CVE監査                            | ?                                   |
| SCAP監査                           | ?                                   |
| パッケージの確認                         | ✗                                   |
| パッケージのロック                        | ✓                                   |
| システムのロック                         | ✗                                   |
| メンテナスウィンドウ                       | ✓                                   |
| システムのスナップショット                    | ✗                                   |
| 設定ファイルの管理                        | ✓                                   |
| パッケージのプロファイル                     | ✓ プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません |
| 電源管理                             | ✓                                   |
| モニタリングサーバ                        | ✗                                   |
| モニタリングクライアント                     | ✓                                   |
| Docker buildhost                 | ?                                   |
| OSでのDockerイメージの構築                | ✓                                   |
| Kiwi buildhost                   | ✗                                   |
| OSでのKiwiイメージの構築                  | ✗                                   |
| 繰り返しアクション                        | ✓                                   |
| AppStream                        | なし                                  |
| Yomi                             | なし                                  |

#### \*仮想ゲスト管理:

この表では、仮想ゲスト管理は基本と高度に分割されています。

基本的な仮想ゲスト管理には、VMのリスト化、低速更新、VMのライフサイクルアクション(起動、停止、再開、一時停止)、およびVM vCPUとメモリの変更が含まれています。

高度な仮想ゲスト管理には、基本的な仮想ゲスト管理のすべての機能に加えて、高速更新、VMライフサイクルアクション(削除、リセット、電源オフ)、VMディスクの変更、ネットワークグラフィカル表示の変更、およびグラフィカル表示の設定が含まれています。

## 2.16. サポートされているRed Hat Enterprise Linuxの機能

この表には、Red Hat Enterprise Linuxクライアントのさまざまな機能の使用可否がリストされています。



- クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。 Red Hat Enterprise LinuxはRed Hatでサポートされています。

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✓: 機能は使用できません
- ✗: 機能は使用できません
- ?: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 16. Red Hat Enterprise Linuxオペレーティングシステムでサポートされている機能

| 機能                | RHEL 7  | RHEL 8  | RHEL 9  |
|-------------------|---------|---------|---------|
| クライアント            | ✓       | ✓       | ✓       |
| システムパッケージ         | Red Hat | Red Hat | Red Hat |
| 登録                | ✓       | ✓       | ✓       |
| パッケージのインストール      | ✓       | ✓       | ✓       |
| パッチの適用            | ✓       | ✓       | ✓       |
| リモートコマンド          | ✓       | ✓       | ✓       |
| システムパッケージの状態      | ✓       | ✓       | ✓       |
| システムカスタムの状態       | ✓       | ✓       | ✓       |
| グループカスタムの状態       | ✓       | ✓       | ✓       |
| 組織カスタムの状態         | ✓       | ✓       | ✓       |
| システムセットマネージャ(SSM) | ✓       | ✓       | ✓       |
| 製品移行              | なし      | なし      | なし      |
| 基本的な仮想ゲスト管理*      | ✓       | ✓       | ✓       |
| 高度な仮想ゲスト管理*       | ✓       | ✓       | ✓       |

| 機能                               | RHEL 7                              | RHEL 8                              | RHEL 9                              |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 仮想ゲストインストール(キックスタート)、ホストOSとして    | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   |
| 仮想ゲストインストール(イメージテンプレート)、ホストOSとして | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| システムの配備(PXE/キックスタート)             | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| システムの再配備(キックスタート)                | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| 接続メソッド                           | ✓ ZeroMQ、Salt-SSH                   | ✓ ZeroMQ、Salt-SSH                   | ✓ ZeroMQ、Salt-SSH                   |
| Uyuniプロキシでの操作                    | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| 動作チェーン                           | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| ステージング(パッケージの事前ダウンロード)           | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| 重複パッケージの報告                       | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| CVE監査                            | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| SCAP監査                           | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| パッケージの確認                         | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   |
| パッケージのロック                        | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| システムのロック                         | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   |
| メンテナンスウィンドウ                      | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| システムのスナップショット                    | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   |
| 設定ファイルの管理                        | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| スナップショットとプロファイル                  | ✓ プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません | ✓ プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません | ✓ プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません |
| 電源管理                             | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| モニタリングサーバ                        | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   |
| 監視対象クライアント                       | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| Docker buildhost                 | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| OSでのDockerイメージの構築                | ?                                   | ?                                   | ?                                   |
| Kiwi buildhost                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   |

| 機能              | RHEL 7 | RHEL 8 | RHEL 9 |
|-----------------|--------|--------|--------|
| OSでのKiwiイメージの構築 | ✗      | ✗      | ✗      |
| 繰り返しアクション       | ✓      | ✓      | ✓      |
| AppStream       | なし     | ✓      | ✓      |
| Yomi            | なし     | なし     | なし     |

#### \*仮想ゲスト管理:

この表では、仮想ゲスト管理は基本と高度に分割されています。

基本的な仮想ゲスト管理には、VMのリスト化、低速更新、VMのライフサイクルアクション(起動、停止、再開、一時停止)、およびVM vCPUとメモリの変更が含まれています。

高度な仮想ゲスト管理には、基本的な仮想ゲスト管理のすべての機能に加えて、高速更新、VMライフサイクルアクション(削除、リセット、電源オフ)、VMディスクの変更、ネットワークグラフィカル表示の変更、およびグラフィカル表示の設定が含まれています。

## 2.17. サポートされているRocky Linuxの機能

この表には、Rocky Linuxクライアントのさまざまな機能の使用可否がリストされています。



クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。Rocky LinuxはRocky Linuxコミュニティでサポートされています。

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✓: 機能は使用できません
- ✗: 機能は使用できません
- ?: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 17. Rocky Linuxオペレーティングシステムでサポートされている機能

| 機能           | Rocky Linux 8         | Rocky Linux 9         |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| クライアント       | ✓ (plain Rocky Linux) | ✓ (plain Rocky Linux) |
| システムパッケージ    | Rocky Linuxコミュニティ     | Rocky Linuxコミュニティ     |
| 登録           | ✓                     | ✓                     |
| パッケージのインストール | ✓                     | ✓                     |
| パッチの適用       | ✓                     | ✓                     |
| リモートコマンド     | ✓                     | ✓                     |
| システムパッケージの状態 | ✓                     | ✓                     |

| 機能                               | Rocky Linux 8                       | Rocky Linux 9                       |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| システムカスタムの状態                      | ✓                                   | ✓                                   |
| グループカスタムの状態                      | ✓                                   | ✓                                   |
| 組織カスタムの状態                        | ✓                                   | ✓                                   |
| システムセットマネージャ(SSM)                | ✓                                   | ✓                                   |
| 製品移行*                            | ✓                                   | ✓                                   |
| 基本的な仮想ゲスト管理**                    | ✓                                   | ✓                                   |
| 高度な仮想ゲスト管理***                    | ✓                                   | ✓                                   |
| 仮想ゲストインストール(キックスタート)、ホストOSとして    | ✗                                   | ✗                                   |
| 仮想ゲストインストール(イメージテンプレート)、ホストOSとして | ✓                                   | ✓                                   |
| システムの配備(PXE/キックスタート)             | ✓                                   | ✓                                   |
| システムの再配備(キックスタート)                | ✓                                   | ✓                                   |
| 接続メソッド                           | ✓ ZeroMQ、Salt-SSH                   | ✓ ZeroMQ、Salt-SSH                   |
| Uyuniプロキシでの操作                    | ✓                                   | ✓                                   |
| 動作チェーン                           | ✓                                   | ✓                                   |
| ステージング(パッケージの事前ダウンロード)           | ✓                                   | ✓                                   |
| 重複パッケージの報告                       | ✓                                   | ✓                                   |
| CVE監査                            | ✓                                   | ✓                                   |
| SCAP監査                           | ✓                                   | ✓                                   |
| パッケージの確認                         | ✗                                   | ✗                                   |
| パッケージのロック                        | ✓                                   | ✓                                   |
| システムのロック                         | ✗                                   | ✗                                   |
| メンテナスウィンドウ                       | ✓                                   | ✓                                   |
| システムのスナップショット                    | ✗                                   | ✗                                   |
| 設定ファイルの管理                        | ✓                                   | ✓                                   |
| スナップショットとプロファイル                  | ✓ プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません | ✓ プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません |
| 電源管理                             | ✓                                   | ✓                                   |
| モニタリングサーバ                        | ✗                                   | ✗                                   |
| 監視対象クライアント                       | ✓                                   | ✓                                   |
| Docker buildhost                 | ✗                                   | ✗                                   |

| 機能                | Rocky Linux 8 | Rocky Linux 9 |
|-------------------|---------------|---------------|
| OSでのDockerイメージの構築 | ✗             | ✗             |
| Kiwi buildhost    | ✗             | ✗             |
| OSでのKiwiイメージの構築   | ✗             | ✗             |
| 繰り返しアクション         | ✓             | ✓             |
| AppStream         | ✓             | ✓             |
| Yomi              | なし            | なし            |

\* SUSE Liberty Linuxに対応

#### \*\*仮想ゲスト管理:

この表では、仮想ゲスト管理は基本と高度に分割されています。

基本的な仮想ゲスト管理には、VMのリスト化、低速更新、VMのライフサイクルアクション(起動、停止、再開、一時停止)、およびVM vCPUとメモリの変更が含まれています。

高度な仮想ゲスト管理には、基本的な仮想ゲスト管理のすべての機能に加えて、高速更新、VMライフサイクルアクション(削除、リセット、電源オフ)、VMディスクの変更、ネットワークグラフィカル表示の変更、およびグラフィカル表示の設定が含まれています。

## 2.18. サポートされているUbuntuの機能

この表には、Ubuntuクライアントのさまざまな機能の使用可否がリストされています。



クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。 UbuntuはCanonicalでサポートされています。

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✓: 機能は使用できません
- ✗: 機能は使用できません
- ?: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 18. Ubuntuオペレーティングシステムでサポートされている機能

| 機能           | Ubuntu 20.04 | Ubuntu 22.04 | Ubuntu 24.04 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| クライアント       | ✓            | ✓            | ✓            |
| システムパッケージ    | Canonical    | Canonical    | Canonical    |
| 登録           | ✓            | ✓            | ✓            |
| パッケージのインストール | ✓            | ✓            | ✓            |

| 機能                               | Ubuntu 20.04      | Ubuntu 22.04      | Ubuntu 24.04      |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| パッチの適用                           | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| リモートコマンド                         | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| システムパッケージの状態                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| システムカスタムの状態                      | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| グループカスタムの状態                      | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| 組織カスタムの状態                        | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| システムセットマネージャ(SSM)                | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| 製品移行                             | N/A               | N/A               | N/A               |
| 基本的な仮想ゲスト管理*                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| 高度な仮想ゲスト管理*                      | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| 仮想ゲストインストール(キックスタート)、ホストOSとして    | ✗                 | ✗                 | ✗                 |
| 仮想ゲストインストール(イメージテンプレート)、ホストOSとして | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| システムの配備(PXE/キックスタート)             | ✗                 | ✗                 | ✗                 |
| システムの再配備(キックスタート)                | ✗                 | ✗                 | ✗                 |
| 接続メソッド                           | ✓ ZeroMQ、Salt-SSH | ✓ ZeroMQ、Salt-SSH | ✓ ZeroMQ、Salt-SSH |
| Uyuniプロキシでの操作                    | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| 動作チェーン                           | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| ステージング(パッケージの事前ダウンロード)           | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| 重複パッケージの報告                       | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| CVE監査                            | ?                 | ?                 | ?                 |
| SCAP監査                           | ?                 | ?                 | ?                 |
| パッケージの確認                         | ✗                 | ✗                 | ✗                 |
| パッケージのロック                        | ✓                 | ✓                 | ✓                 |
| システムのロック                         | ✗                 | ✗                 | ✗                 |
| システムのスナップショット                    | ✗                 | ✗                 | ✗                 |
| 設定ファイルの管理                        | ✓                 | ✓                 | ✓                 |

| 機能                | Ubuntu 20.04                        | Ubuntu 22.04                        | Ubuntu 24.04                        |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| パッケージプロファイル       | ✓ プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません | ✓ プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません | ✓ プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません |
| 電源管理              | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| モニタリング            | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| Docker buildhost  | ?                                   | ?                                   | ?                                   |
| OSでのDockerイメージの構築 | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| Kiwi buildhost    | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   |
| OSでのKiwiイメージの構築   | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   |
| 定期的なアクション         | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| AppStreams        | N/A                                 | N/A                                 | N/A                                 |
| Yomi              | N/A                                 | N/A                                 | N/A                                 |

#### \*仮想ゲスト管理:

この表では、仮想ゲスト管理は基本と高度に分割されています。

基本的な仮想ゲスト管理には、VMのリスト化、低速更新、VMのライフサイクルアクション(起動、停止、再開、一時停止)、およびVM vCPUとメモリの変更が含まれています。

高度な仮想ゲスト管理には、基本的な仮想ゲスト管理のすべての機能に加えて、高速更新、VMライフサイクルアクション(削除、リセット、電源オフ)、VMディスクの変更、ネットワークグラフィカル表示の変更、およびグラフィカル表示の設定が含まれています。

# Chapter 3. 設定の基本

広範な操作を利用できるようにするためにクライアント登録のための環境を準備するには、Uyuniで複数の手順を実行する必要があります。

このセクションには、Uyuniを正しくインストールおよびセットアップした後の 環境操作をサポートするために必要な初期設定手順のまとめが記載されています。

- For more information about installing and setting up Uyuni, see [Installation-and-upgrade › Uyuni-installation-and-upgrade-overview](#).

## 3.1. ソフトウェアチャンネル

チャンネルは、ソフトウェアパッケージをグループ化する方法です。 ソフトウェアパッケージはリポジトリによって提供され、リポジトリはチャンネルに関連付けられています。 クライアントをソフトウェアチャンネルにサブスクライブすると、クライアントは、これに関連付けられたソフトウェアをインストールし、更新できます。

Uyuniでは、チャンネルはベースチャンネルと子チャンネルに分割されます。 この方法でチャンネルを編成すると、互換性のあるパッケージのみが各システムにインストールされるようになります。 クライアントは、1つのベースチャンネルのみをサブスクライブして、登録中にクライアントのオペレーティングシステムおよびアーキテクチャに基づいて割り当てる必要があります。 ベンダによって提供される有料チャンネルでは、関連付けされたサブスクリプションを持っている必要があります。

ベースチャンネルは、特定のオペレーティングシステムの種類、バージョン、およびアーキテクチャのために構築されたパッケージから構成されています。 たとえば、SUSE Linux Enterprise Server 15 x86-64のベースチャンネルには、そのオペレーティングシステムおよびアーキテクチャと互換性のあるソフトウェアのみが含まれています。

子チャンネルはベースチャンネルに関連付けられていて、ベースチャンネルと互換性のあるパッケージのみを提供します。 システムは、ベースチャンネルの複数の子チャンネルにサブスクライブできます。 システムがベースチャンネルに割り当てられている場合、そのシステムは関連する子チャンネルをインストールできます。 たとえば、システムがSUSE Linux Enterprise Server 15 **x86\_64** ベースチャンネルに割り当てられている場合、互換性のあるベースチャンネルまたは関連する子チャンネルのいずれかから利用できるパッケージのみインストールまたは更新できます。

UyuniのWeb UIで、[ソフトウェア](#) › [チャンネル一覧](#)、すべてに移動して、利用できるチャンネルをブラウズできます。 [ソフトウェア](#) › [管理](#)、チャンネルに移動して、チャンネルを変更または新しいチャンネルを作成できます。

カスタムチャンネルなどチャンネルを使用する方法の詳細については、[Administration](#) › [Channel-management](#)を参照してください。



- ブートストラップ後のインストーラ更新チャンネルの処理
- クライアントシステムがブートストラップされたら、**インストーラ更新**チャンネルを削除する必要があります。標準の更新チャンネルにはすでに必要な更新が含まれているため、このチャンネルは冗長になります。

- さらに、移行中は、このチャンネルは不要であり、使用しないでください。

### 3.1.1. SUSE Package Hubで提供されるパッケージ

SUSE Package HubはSUSE Linux Enterprise製品の拡張機能で、openSUSEコミュニティで提供する追加オープンソースソフトウェアを提供しています。



- SUSE Package Hubのパッケージは、openSUSEコミュニティによって提供されます。パッケージはSUSEではサポートされていません。

クライアントでSUSE Linux Enterpriseオペレーティングシステムを使用している場合、SUSE Package Hub拡張機能を有効にして、これらの追加パッケージにアクセスできます。アクセスすると、クライアントのサブスクリプション先にできるSUSE Package Hubチャンネルが提供されます。

SUSE Package Hubは多数のパッケージを提供しており、大量のディスク容量を使用してパッケージの同期に長時間かかる場合があります。提供するパッケージが必要でない場合、SUSE Package Hubを有効にしないでください。

サポートされていないパッケージを誤ってインストールまたは更新しないためには、最初にすべてのSUSE Package Hubパッケージを拒否するコンテンツライフサイクル管理戦略の実装をお勧めします。その後、必要なパッケージを明示的に有効にできます。  
コンテンツライフサイクル管理の詳細については、[Administration > Content-lifecycle](#)を参照してください。

### 3.1.2. AppStreamで提供されるパッケージ

Red Hatベースのクライアントの場合、AppStreamから追加パッケージを利用できます。ほとんどの場合、AppStreamパッケージでは、必要なソフトウェアをすべて持っていることを確認する必要があります。

### 3.1.3. EPELで提供されるパッケージ

Red Hatベースのクライアントの場合、EPEL(エンタープライズ版Linux用の追加パッケージ)から追加パッケージを利用できます。EPELはオプションのパッケージリポジトリで、追加ソフトウェアが提供されます。



- EPELのパッケージは、Fedoraコミュニティによって提供されます。このパッケージはSUSEではサポートされていません。

クライアントでRed Hatオペレーティングシステムを使用している場合、EPEL拡張機能を有効にして、これらの追加パッケージにアクセスできます。アクセスすると、クライアントのサブスクリプション先にできるEPELチャンネルが提供されます。

EPELは多数のパッケージを提供しており、大量のディスク容量を使用してパッケージの同期に長時間かかる場合があります。提供するパッケージが必要でない場合、EPELリポジトリを有効にしないでください。

サポートされていないパッケージを誤ってインストールまたは更新しないためには、最初にすべてのEPELパッケージを拒否するコンテンツライフサイクル管理(CLM)戦略の実装をお勧めします。その後、必要なパッケージを明示的に有効にできます。コンテンツライフサイクル管理の詳細については、[Administration > Content-lifecycle](#)を参照してください。

### 3.1.4. SUSE Linux EnterpriseクライアントのUnified Installer更新チャンネル

このチャンネルは、オペレーティングシステムをインストールする前に、Unified Installerが最新であることを確認するためにUnified Installerで使用されます。すべてのSUSE Linux Enterprise製品は、インストール中にインストーラ更新チャンネルにアクセスできる必要があります。

SUSE Linux Enterprise Serverクライアントでは、更新を含む製品を追加するときにデフォルトでインストーラ更新チャンネルが同期します。また、これらの製品チャンネルで自動インストールディストリビューションを作成するときに有効になります。

SUSE Linux Enterprise for SAPなどその他すべてのSUSE Linux Enterpriseの亜種では、インストーラ更新チャンネルを手動で追加する必要があります。そのためには、適切なSUSE Linux Enterprise Serverインストーラ更新チャンネルをこれらのSUSE Linux Enterprise亜種のベースチャンネルの下に複製します。チャンネルを複製した後にこれらのSUSE Linux Enterprise亜種の自動インストールディストリビューションを作成するとき、そのインストーラ更新チャンネルが自動的に使用されます。

### 3.1.5. ソフトウェアリポジトリ

リポジトリはソフトウェアパッケージを収集するために使用されます。ソフトウェアリポジトリにアクセスできる場合、リポジトリが提供するソフトウェアをインストールできます。1つ以上のリポジトリをUyuniのソフトウェアチャンネルに関連付け、クライアントをそのチャンネルに割り当て、クライアントのパッケージにインストールして更新する必要があります。

Uyuniのほとんどのデフォルトチャンネルは、正しいリポジトリに関連付けられています。カスタムチャンネルを作成している場合、アクセスできるリポジトリまたは自分で作成したリポジトリを関連付ける必要があります。

カスタムリポジトリおよびチャンネルの詳細については、[Administration > Custom-channels](#)を参照してください。

#### 3.1.5.1. ローカルリポジトリの場所

クライアントでローカルリポジトリを設定して、Uyuniチャンネルが提供しないパッケージを提供できます。



ほとんどの場合、クライアントシステムはローカルリポジトリを必要としません。ローカルリポジトリを使用すると、クライアントで使用できるパッケージがどれかという問題が発生する可能性があります。この問題が発生すると、予期しないパッケージがインストールされる場合があります。

ローカルリポジトリは、オンボーディング中に無効になります。

チャンネル状態が実行されるたびにローカルリポジトリが無効になります。たとえば、highstateを適用したり、パッケージアクションを実行したりする場合などです。

オンボーディング後もローカルリポジトリを有効にしておく必要がある場合は、影響を受けるクライアントに対して次のpillarを設定する必要があります。

/srv/pillar/top.sls ファイルを編集します。

```
base:
  'minionid':
    - localrepos
```

/srv/pillar/localrepos.sls ファイルを編集します。

```
mgr_disable_local_repos: False
```

クライアントがオンボードを完了した後、ローカルリポジトリを次の場所に追加できます。

表 19. ローカルリポジトリの場所

| クライアントのオペレーティングシステム             | ローカルリポジトリのディレクトリ         |
|---------------------------------|--------------------------|
| SUSE Linux Enterprise Server    | /etc/zypp/repos.d        |
| openSUSE                        | /etc/zypp/repos.d        |
| Red Hat Enterprise Linuxと類似の派生物 | /etc/yum.repos.d/        |
| Ubuntu                          | /etc/apt/sources.list.d/ |
| Debian                          | /etc/apt/sources.list.d/ |

### 3.1.6. ソフトウェア製品

Uyuniでは、製品でソフトウェアを使用できます。 SUSEサブスクリプションでは、さまざまな製品にアクセスできます。 製品には、UyuniのWeb UIで管理、セットアップウィザード、製品に移動してブラウズし、選択できます。

製品には、任意の数のソフトウェアチャンネルが含まれてい **製品チャンネルの表示** をクリックし、製品に含まれているチャンネルを表示します。 製品を追加して正常に同期すると、製品で提供しているチャンネルにアクセスできるようになります。 Uyuniサーバとクライアントで製品のパッケージを使用できます。

プロセージャ: ソフトウェアチャンネルの追加

1. UyuniのWeb UIで、**管理**、**セットアップウィザード**、**製品**に移動します。
2. 検索バーを使用してクライアントのオペレーティングシステムおよびアーキテクチャに適切な製品を探し、適切な製品にチェックを付けます。 こうすることによって、すべての必須チャンネルに自動的にチェックが付きます。 また、**include recommended** トグルがオフになっている場合、すべての推奨チャンネルにもチェックが付きます。 矢印をクリックして関連製品の一覧を表示し、必要な追加製品にチェックが付いていることを確認します。
3. **製品の追加** をクリックし、製品の同期が完了するまで待機します。

### 3.1.7. AppStreamモジュール

AppStreamチャンネルをサブスクリーブしているクライアントを管理する場合、Uyuniにより、現在有効になっている一連のAppStreamモジュールに応じて、クライアントで利用可能なパッケージがフィルタされます。

プロシージャ: 有効なAppStreamモジュールの管理

1. UyuniのWeb UIで、**システム** › **ソフトウェア** › **AppStreams**に移動します。
2. モジュラーストリームの表から、クライアントで有効化されているストリームを選択します。
3. **[変更]の[適用]**をクリックします。
4. 次のページで、変更内容のリストを確認し、いつ変更するかを選択します。
5. **[確定]**をクリックして、変更の適用をスケジュールします。

## 3.2. ブートストラップリポジトリ

ブートストラップリポジトリには、ブートストラップ中にクライアントを登録するために必要なパッケージが含まれています。製品を同期するとき、ブートストラップリポジトリは、自動的に作成され、Uyuniサーバに再生成されます。

### 3.2.1. ブートストラップリポジトリの作成準備

同期する製品を選択するとき、ブートストラップリポジトリは、必須のチャンネルすべてが完全にミラーリングされるとすぐに自動的に作成されます。

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア** › **管理** › **チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. **[リポジトリ]**タブに移動し、**[同期]**をクリックし、**[同期状態]**をクリックします。

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

### 3.2.2. 自動モードのオプション

ブートストラップリポジトリの自動作成動作を変更できます。このセクションでは、さまざまな設定を説明します。

#### フラッシュモード

デフォルトでは、既存のリポジトリは、最新パッケージでのみ更新されます。代わりに、必ず空のリポジトリで始まるように設定できます。この動作を有効にするには、`/etc/rhn/rhn.conf` で次の値を追加または編集します。

```
server.susemanager.bootstrap_repo_flush = 1
```

#### 自動モード

デフォルトでは、ブートストラップリポジトリの自動再生成は有効になっています。無効にするには、`/etc/rhn/rhn.conf` で次の値を追加または編集します。

```
server.susemanager.auto_generate_bootstrap_repo = 0
```

### 3.2.2.1. ブートストラップデータファイルの設定

このツールは、各ディストリビューションに必要なパッケージに関する情報を含むデータファイルを使用します。データファイルは`/usr/share/susemanager/mgr_bootstrap_data.py` に保存されています。SUSEはこのファイルを定期的に更新します。このファイルを変更する場合、直接編集しないでください。代わりに、同じディレクトリにコピーを作成し、コピーを編集します。

```
cd /usr/share/susemanager/
cp mgr_bootstrap_data.py my_data.py
```

変更したら、Uyuniを設定して新しいファイルを使用します。`/etc/rhn/rhn.conf` でこの値を追加または編集します。

```
server.susemanager.bootstrap_repo_datamodule = my_data
```



次の更新時、SUSEの新しいデータによって、新しいデータファイルではなく元のデータファイルが上書きされます。SUSEによって行われた変更を使用して新しいファイルを最新に保つ必要があります。

### 3.2.3. ブートストラップリポジトリの手動生成

デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは毎日再生成されます。 コマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

プロシージャ: SUSE Linux Enterpriseのブートストラップリポジトリの生成

1. Uyuniサーバのコマンドプロンプトで、rootとして、次のコマンド用のブートストラップリポジトリを作成するために使用できるディストリビューションをリストします。

```
mgr-create-bootstrap-repo -l
```

2. 製品ラベルとして適切なリポジトリ名を使用して、ブートストラップリポジトリを作成します。

```
mgr-create-bootstrap-repo -c SLE-version-x86_64
```

3. または、利用可能なディストリビューション一覧のディストリビューション名の横に表示されている番号を使用します。

クライアントリポジトリは </srv/www/htdocs/pub/repositories/> にあります。

複数の製品(SLESとSLES for SAPなど)をミラーリング済みの場合、またはカスタムチャンネルを使用している場合、ブートストラップリポジトリを作成するときに使用する親チャンネルを指定する必要が生じる場合があります。 これは、あらゆる状況で必須ではありません。 たとえば、SLES 15の一部のバージョンには共通のコードベースがあるため、親チャンネルを指定する必要はありません。 このプロシージャは、ご使用の環境で必要な場合のみ使用します。

オプションのプロシージャ: ブートストラップリポジトリの親チャンネルの指定

1. 利用できる親チャンネルを確認します。

```
mgr-create-bootstrap-repo -c SLE-15-x86_64
Multiple options for parent channel
found. (親チャンネルの複数にオプションが表示されます。) Please use option
--with-parent-channel <label> and choose one of: (オプション --with-
-parent-channel <label>を使用し、次のいずれかを選択してください。)
- sle-product-sles15-pool-x86_64
- sle-product-sles_sap15-pool-x86_64
- sle-product-sled15-pool-x86_64
```

2. 適切な親チャンネルを指定します。

```
mgr-create-bootstrap-repo -c SLE-15-x86_64 --with-parent-channel sle-
product-sled15-pool-x86_64
```

### 3.2.3.1. 複数アーキテクチャを含むリポジトリ

複数の異なるアーキテクチャを含むブートストラップリポジトリを作成している場合、すべてのアーキテクチャが正しく更新されることに注意を払う必要があります。たとえば、SLEのx86-64アーキテクチャおよびIBM Zアーキテクチャは、同じブートストラップリポジトリ URL (`/srv/www/htdocs/pub/repositories/sle/15/2/bootstrap/`) を使用します。

**フ ラ ッ シ ュ** オプションを有効にすると、複数のアーキテクチャのブートストラップリポジトリを生成しようとしても、生成されるアーキテクチャは1つのみです。この動作を回避するには、追加のアーキテクチャを作成するとき、コマンドプロンプトで `--no-flush` オプションを使用します。次に例を示します。

```
mgr-create-bootstrap-repo -c SLE-15-SP2-x86_64
mgr-create-bootstrap-repo --no-flush -c SLE-15-SP2-s390x
```

### 3.2.4. ブートストラップとカスタムチャンネル

カスタムチャンネルを使用している場合、**mgr-create-bootstrap-repo** コマンドを使用して `--with-custom-channels` オプションを使用できます。この場合、使用する親チャンネルも指定する必要があります。

カスタムチャンネルを使用すると、ブートストラップリポジトリの自動作成が失敗する場合があります。この場合、リポジトリを手動で作成する必要があります。

カスタムチャンネルの詳細については、Administration > Custom-channels を参照してください。

## 3.3. アクティベーションキー

アクティベーションキーを使用し、クライアントが正しいソフトウェアのエンタイトルメントを持ち、適切なチャンネルに接続して関連グループに加入するようします。それぞれのアクティベーションキーは、キーを作成するときに設定できる組織にひもづけされます。


Uyuniでは、アクティベーションキーは、ラベルの付いた一連の設定です。アクティベーションキーに関連付けられている設定は、すべて適用できます。そのためには、キーのラベルをパラメータにしてブートストラップスクリプトに追加します。アクティベーションキーラベルをブートストラップスクリプトと組み合わせて使用することをお勧めします。ブートストラップスクリプトが実行されると、そのラベルに関連付けられているすべての設定が、スクリプトを実行しているシステムに適用されます。

アクティベーションキーは以下を指定できます。

- ・ チャンネルの割り当て
- ・ システムの種類またはアドオンのエンタイトルメント
- ・ 接続メソッド
- ・ 設定ファイル
- ・ インストールするパッケージ

- ・有効にするAppStreams
- ・システムグループの割り当て

アクティベーションキーは、クライアント登録時に使用され、再使用されることはありません。アクティベーションキーで指定する内容に関係なく、クライアントは登録後、任意の方法で変更できます。アクティベーションキーとクライアントの関連付けは、履歴を残すためだけに記録されます。



#### プロシージャ: アクティベーションキーの作成

1. UyuniのWeb UIで、管理者としてシステム>アクティベーションキーに移動します。
2. [キーの作成]ボタンをクリックします。
3. [アクティベーションキーの詳細]ページの[説明]フィールドにアクティベーションキーの名前を入力します。
4. [キー]フィールドにアクティベーションキーの名前を入力します。たとえば、SUSEEnterprise Server 15 SP7では「SLES15-SP7」と入力します。

SUSE製品の[キー]フィールドではカンマまたは二重引用符を使用しないでください。ただし、Red Hat製品ではカンマを使用する必要があります。



- 他のすべての文字を使用できますが、<>(){}(スペースを含む)は自動的に削除されます。
- フィールドが空のままの場合、ランダムな文字列が生成されます。

5. In the **Usage** add number of times the key can be used, or leave it blank for unlimited usage.

6. In the **Base Channels** drop-down box, select the appropriate base software channel, and allow the relevant child channels to populate. For more information, see **Reference > Admin** and **Administration > Custom-channels**.
7. Select the **Child Channels** you need (for example, the mandatory SUSE Multi-Linux Manager tools and updates channels).
8. Check the **Add-On System Types** checkbox if you need to enable any of the options. For more information about system types, see **Client-configuration > System-types**.
9. We recommend you leave the **Contact Method** set to **Default**. For more information about contact methods, see **Client-configuration > Contact-methods-intro**.
10. [汎用デフォルト] 設定には、チェックを入れないようにすることをお勧めします。
11. [アクティベーションキーの作成] をクリックしてアクティベーションキーを作成します。
12. After the activation key is created, the page shows additional checkbox **Configuration File Deployment** below the list of **Add-On System Types**. To enable deploying configuration files to systems on registration, select this checkbox.
13. Click **Update Activation Key** to save the change.

When the activation key creation is completed, additional tabs appear at the top of the page. Use them to check and set additional features. These tabs are:

- **パッケージ**
- **設定**
- **グループ**
- **有効化されたシステム**
- **AppStreams**(モジュラーチャンネルがアクティベーションキーに関連付けられている場合はいつでも使用可能)

### 3.3.1. 再アクティベーションキー

クライアントを再登録してすべてのUyuni設定を再取得するために、再アクティベーションキーを1回だけ使用できます。再アクティベーションキーはクライアント固有で、システムID、履歴、グループ、およびチャンネルが含まれています。

再アクティベーションキーを作成するには、[システム]に移動し、再アクティベーションキーを作成するクライアントをクリックし、再詳細ディベーションタブに移動します。**[新しいキーの生成]** をクリックして再アクティベーションキーを作成します。後で使用できるようにキーの詳細を書き留めます。特定のシステムIDに関連付けられていない通常のアクティベーションキーと異なり、ここで作成されるキーは、システム、アクティベーションキーページに表示されません。

再アクティベーションキーを作成した後、`/etc/salt/minion.d/susemanager.conf` の **management\_key** grainとして使用できます。次に例を示します。

```
grains:
```

```
susemanager:
```

```
management_key: "re-1-daf44db90c0853edbb5db03f2b37986e"
```

**venv-salt-minion** または **salt-minion** プロセスを再起動して再アクティベーションキーを適用します。

ブートストラップスクリプトで再アクティベーションキーを使用できます。 ブートストラップスクリプトの詳細については、[Client-configuration > Registration-bootstrap](#)を参照してください。



- 既存のUyuniプロファイルでクライアントを自動インストールすると、そのプロファイルは、再アクティベーションキーを使用して、システムを再登録し、その設定を復元します。 プロファイルベースの自動インストール実行中は、このキーを再生成、削除、または使用しないでください。 このような操作を実行すると、自動インストールは失敗します。

### 3.3.2. アクティベーションキーのベストプラクティス

#### デフォルトの親チャンネル

**Uyuni の デ フ ォ ル ツ** の親チャンネルを使用しないでこの設定では、Uyuniは、インストールされるオペレーティングシステムに最適な親チャンネルを強制的に選択します。その場合、予期しない動作が発生する可能性があります。 代わりに、それぞれのディストリビューションおよびアーキテクチャに固有のアクティベーションキーを作成することをお勧めします。

#### アクティベーションキーによるブートストラップ

ブートストラップスクリプトを使用している場合、各スクリプトにアクティベーションキーを作成することを検討してください。 作成によって、チャンネルの割り当て、パッケージのインストール、システムグループメンバーシップ、および設定チャンネルの割り当ての整合性を取ることができます。 登録後にシステムで手動操作する必要も減ります。

#### LTSSクライアントのブートストラップ

LTSSサブスクリプションでクライアントをブーストランピングする場合は、アクティベーションキーの作成中にLTSSチャンネルを含めます。

#### 帯域幅の要件

アクティベーションキーを使用すると、登録時にソフトウェアが自動ダウンロードされることがあります。この動作は、帯域幅に制約がある環境では望ましくない場合があります。

次のオプションによって帯域幅使用条件が作成されます。

- SUSE Product Poolチャンネルを割り当てると、対応する製品ディスクリプタパッケージが自動インストールされます。
- [パッケージ] セクションのパッケージがインストールされます。
- [設定] セクションのSaltの状態によっては、その内容に応じてダウンロードがトリガされる場合があります。

#### キーラベルの命名

読んで理解しやすい名前をアクティベーションキーに入力しないと、システムが数値の文字列を自動生

成するため、キーの管理が困難になる場合があります。

キーを追跡できるようにアクティベーションキーの命名規則を検討してください。組織のインフラストラクチャに関係がある名前を付けておくと、複雑な操作の実行も簡単になります。

キーラベルを作成する場合、次のヒントを考慮してください。

- ・ OSの名前(必須): キーには、設定を指定するOS名を必ず含める必要があります
- ・ アーキテクチャ名(推奨): 会社で稼働しているアーキテクチャ(たとえば、x86\_64)が複数ある場合、アーキテクチャの種類をラベルに含めることをお勧めします。
- ・ サーバの種類の名前: このサーバの使用目的。
- ・ 場所名: サーバの配置場所(部屋、ビル、部署)。
- ・ 日付: 保守期間(四半期など)。
- ・ カスタム名: 組織のニーズに合う命名規則。

アクティベーションキーラベルの名前の例:

```
sles15-sp4-web_server-room_129-x86_64
```

```
sles15-sp4-test_packages-blg_502-room_21-ppc64le
```

### 含めるチャンネル

アクティベーションキーを作成するときは、このキーに関連付けられているソフトウェアチャンネルも考慮する必要があります。キーには、特定のベースチャンネルを割り当てる必要があります。デフォルトのベースチャンネルの使用はお勧めしません。 詳細については、[Client-configuration](#) > [Registration-overview](#)でインストールしているクライアントオペレーティングシステムを参照してください。

## 3.4. GPGキー

クライアントではGPGキーを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールする前にパッケージ認証の確認が行われます。信頼されているソフトウェアのみクライアントにインストールできます。

ほとんどの場合、クライアントにソフトウェアをインストールできるようにGPG設定を調整する必要はありません。

RPMパッケージに直接署名することはできますが、Debianベースのシステムではメタデータにのみ署名し、チェックサムのチェーンを使用してパッケージを保護します。RPMベースのほとんどのシステムでは、署名されたパッケージに加え、署名されたメタデータも使用します。

### 3.4.1. クライアントでGPGキーを信頼する

**オペレーティング** システムは、独自のGPGキーを直接信頼するか、少なくとも最小限のシステムでインストールされて出荷されます。ただし、別のGPGキーで署名されたサードパーティのパッケージは手動で処理する必要があります。クライアントは、GPGキーを信頼していくなくても正常にブートストラップできます。ただし、キーが信頼されるまで、新しいクライアントツールパッケージをインストールしたり、更新したりできません。

クライアントは、ソフトウェアチャンネルに入力されたGPGキーの情報を使用して信頼済みのキーを管理するようになります。GPGキーの情報が含まれるソフトウェアチャンネルをクライアントに割り当てると、チャンネルを更新したとき、またはこのチャンネルから最初のパッケージをインストールしたときに、そのキーが信頼されます。

ソフトウェアチャンネルページのGPGキーのURLには、「空白」で区切られた複数のキーのURLを含めることができます。ファイルURLの場合は、ソフトウェアチャンネルを使用する前に、GPGキーファイルをクライアントに配備する必要があります。

**Red Hat** ベースのクライアントのクライアントツールチャンネル用GPG キーは、クライアントの `/etc/pki/rpm-gpg/` に配備され、ファイルURLで参照できます。

ソフトウェアチャンネルがクライアントに割り当てられている場合にのみ、システムによってインポートされて信頼されます。



Debianベースのシステムはメタデータのみに署名するため、单一チャンネルに追加のキーを指定する必要はありません。Administration > Repo-metadataの「独自のGPGキーを使用する」で説明されているように、ユーザが独自のGPGキーを設定してメタデータに署名すると、そのキーの配備と信頼が自動的に実行されます。

### 3.4.1.1. ユーザ定義のGPGキー

ユーザは、クライアントに配備するカスタムのGPGキーを定義できます。

いくつかのpillarデータを提供し、SaltファイルシステムにGPGキーファイルを提供することで、自動的にクライアントに配備されます。

これらのキーは、RPMベースのオペレーティングシステムでは `/etc/pki/rpm-gpg/` に、Debianシステムでは `/usr/share/keyrings/` に配備されます。

キーを配備するクライアントのpillarキー `custom_gpgkeys` を定義し、キーファイルの名前を一覧にします。

```
cat /srv/pillar/mypillar.sls
custom_gpgkeys:
  - my_first_gpg.key
  - my_second_gpgkey.gpg
```

さらに、Saltファイルシステムでは、`gpg` という名前のディレクトリを作成し、`custom_gpgkeyspillar`データで指定された名前のGPGキーファイルを保存します。

```
ls -la /srv/salt/gpg/
/srv/salt/gpg/my_first_gpg.key
/srv/salt/gpg/my_second_gpgkey.gpg
```

キーは `/etc/pki/rpm-gpg/my_first_gpg.key` および `/etc/pki/rpm-gpg/my_second_gpgkey.gpg` でクライアントに配備されます。

最後のステップでは、ソフトウェアチャンネルのGPGキーのURLフィールドにURLを追加します。 ソフトウェアチャンネルに移動し、変更するチャンネルを選択します。 [GPG キー - のURL] に値 `file:///etc/pki/rpm-gpg/ my_first_gpg.key` を追加します。

### 3.4.1.2. ブートストラップスクリプトのGPGキー

プロシージャ: ブートストラップスクリプトを使用してクライアントでGPGキーを信頼する

- Uyuniサーバのコマンドプロンプトで、`/srv/www/htdocs/pub/` ディレクトリの内容を確認します。このディレクトリには、使用できるすべての公開鍵が含まれています。 登録クライアントに割り当てるチャンネルに適用するキーをメモします。
- 関連するブートストラップスクリプトを開き、`ORG_GPG_KEY=` パラメータを見つけて、必要なキーを追加します。 次に例を示します。

`uyuni-gpg-pubkey-0d20833e.key`

以前保存したキーを削除する必要はありません。



クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。 必要かつ信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。 GPGキーが信頼されていない場合、ソフトウェアチャンネルをクライアントに割り当てるることはできません。

# Chapter 4. クライアントの接続メソッド

Uyuniサーバがクライアントと通信する接続メソッドは3つあります。これらはSaltプロトコルに基づきます。

使用するSalt接続メソッドは、クライアントのタイプおよびネットワークアーキテクチャによって決まります。

## デフォルト

特別なユーザニーズがない限り、この接続メソッドを推奨します。デフォルトでは、Saltバンドル実装が配備されます。詳細については、[Client-configuration › Contact-methods-default](#)を参照してください。

## SSH Push

ネットワークの制限のためにクライアントがサーバとの接続を確立できない場合にのみ有用です。Salt Bundleでのみサポートされます。この接続メソッドには重大な制限があります。詳細については、[Client-configuration › Contact-methods-saltssh](#)を参照してください。

## SSH Push (トンネル使用)

SSH Pushと同じですが、セキュリティ保護された通信トンネルを使用します。詳細については、[Client-configuration › Contact-methods-saltssh-tunnel](#)を参照してください。

Salt通信ソフトウェアのオプションの実装:

## Salt Bundle (`venv-salt-minion`)

Salt Minion、Python 3、必須のPythonモジュール、およびライブラリが含まれている1つのバイナリパッケージです。したがって、Salt接続メソッドは、クライアントにインストールされているソフトウェアから独立しています。Salt Bundleはデフォルトで使用されます。これは、SSH PushまたはSSH Push(トンネル使用)の接続メソッドでサポートされている唯一の実装です。詳細については、[Client-configuration › Contact-methods-saltbundle](#)を参照してください。

## Salt Minion (`salt-minion`)

クライアントシステムにインストールされているSaltソフトウェアです。SSH PushまたはSSH Push(トンネル付き)接続メソッドは、このSalt Minionではサポートされていません。

(`salt-minion`)は、SUSE Linux Enterprise 15およびその派生(SLE Microなど)で引き続きサポートされている実装です。これはデフォルトではなく、`venv-salt-minion`がUyuniクライアントに推奨される理由はいくつかあります。



いわゆる従来の接続プロトコルは、Uyuni 5.0以降ではサポートされなくなりました。Uyuni 4から5にアップグレードする前に、従来のプロキシを含む既存の従来のクライアントをSaltに移行するか、Saltプロキシで置き換える必要があります。

従来のUyuni 4クライアントからSaltクライアントへの移行の詳細については、<https://documentation.suse.com/suma/4.3/en/suse-manager/client-configuration/contact-methods-migrate-traditional.html>を参照してください。

## 4.1. デフォルトの接続メソッド

特別な必要がない限り、Saltプロトコルを使用するデフォルトの接続メソッドを推奨します。デフォルトでは、Saltバンドル実装(**venv-salt-minion**)が配備されます。Saltの全般的な詳細については、[Specialized-guides › Salt](#)を参照してください。

ソフトウェア更新は一般的にサーバからクライアントにプッシュされます。接続はクライアントから開始されます。つまり、クライアント上ではなくサーバ上でポートを開く必要があります。SaltクライアントはSalt minionとしても知られます。Uyuni Serverはすべてのクライアントにデーモンをインストールします。

非接続設定でSaltクライアントを使用する必要がある場合、SSH Pushを接続メソッドとして設定できます。この接続メソッドでは、クライアントをDMZと呼ばれるファイアウォール保護ゾーンに配置できます。SSH Pushの詳細については、[Client-configuration › Contact-methods-saltssh](#)を参照してください。

### 4.1.1. オンボードの詳細

Saltには、Minionのキーを保持する専用のデータベースがあります。このデータベースとUyuniのデータベースとの同期を保つ必要があります。キーがSaltで受け入れられるとすぐに、Uyuniでオンボーディングプロセスが開始されます。

このオンボーディングプロセスでは、**minion\_id** と **machine-id** を検索することで、既存のシステムがUyuniのデータベース内で検索されます。この結果に応じて、次のようなシナリオが考えられます。

- ・ 何も見つからない場合、新しいシステムが作成されます。
- ・ **minion\_id** または **machine-id** を持つエントリが見つかった場合、そのシステムが、新しいシステムに一致するように移行されます。
- ・ 両方のエントリに一致する項目があり、それらが同じシステム上にない場合、オンボーディングプロセスは中止されてエラーが発生します。
- ・ この場合、管理者が少なくとも1つのシステムを削除して競合を解決する必要があります。

## 4.2. SSH Push接続メソッド

SSH Push (**ssh-push**)は、SaltクライアントがUyuniサーバに直接アクセスできない環境で使用されます。この環境では、DMZと呼ばれるファイアウォール保護ゾーンにクライアントはあります。内部ネットワークとの接続を開くことを認可されているシステム(Uyuniサーバなど)はDMZ内にはありません。

SSH Pushは、Uyuniからクライアントにのみトンネルを開きますが、リバースチャンネルは直接接続されます。このようなシナリオは、どこでも機能するわけではありません。そのため、接続メソッドとしてSSH Push (トンネル使用)も利用できます。これにより、リバーストンネルも開くため、クライアントからサーバへの接続をブロックする可能性のあるすべてのファイアウォールを介して通信することができます。

SSH Pushは、デーモンエージェントをクライアントにインストールできない場合にも使用されます。



- SSH Pushメソッドには重大な制限があります。SSH Pushは適切にスケールせず、標準のSaltメソッド(**default**)よりも多くのサーバリソースとネットワーク帯域幅を


消費します。Push SSHメソッドは、大規模なセットアップ(1000クライアント以上)では一切サポートされません。

サーバは、SSH Pushを使用して、定期的にクライアントに接続し、チェックインし、スケジュールされたアクションおよびイベントを実行します。



プロビジョニングモデルを使用したシステムの再インストールは、SSH Pushで管理されているクライアントでは現在サポートされていません。

次のイメージは、SSH Pushプロセスのパスを示しています。Taskomatic ブロックの左側のアイテムはすべて、Uyuniクライアントで実行されるプロセスを表します。



SSH Pushを使用するには、SSHデーモンがクライアントで動作していて、Uyuniサーバで動作している **salt-api** デーモンによって接続できる必要があります。また、必須のPythonバージョンをSalt Bundleとともにクライアントシステムに配備する必要があります。

次の登録手順を開始する前に、SSH Push接続メソッドが設定された状態でアクティベーションキーを定義します。このメソッドでは、HTTPSでのサーバとの直接接続が存在する必要があります。

Web UIまたはAPIを使用して、これらのクライアントをUyuniサーバに登録する必要があります。次のプロシージャまたは例を参照してください。

#### プロシージャ: SSH Pushを使用したクライアントの登録

1. UyuniのWeb UIで、**システム** › **ブートストラップ**に移動し、該当するフィールドに入力します。
2. SSH Push接続メソッドが設定された状態でアクティベーションキーを選択します。アクティベーションキーの詳細については、**Client-configuration** › **Activation-keys**を参照してください。
3. **[Manage System Completely via SSH]** (SSHでシステムを完全に管理する) チェックボックスにチェックを付けます。

4. [ブートラップ] をクリックして、登録を開始します。

5. システム › 概要に移動して、システムが正しく登録されたことを確認します。

例: SSHでのプッシュへのAPIアクセス

APIを使用して、使用する接続メソッドを管理できます。このPythonコードの例では、接続メソッドが `ssh-push` に設定されます。

有効な値は次のとおりです。

- `default` (pull)
- `ssh-push`
- `ssh-push-tunnel`

```
client = xmlrpclib.Server(MLM_HOST + "/rpc/api", verbose=0)
key = client.auth.login(MLM_LOGIN, MLM_PASSWORD)
client.system.setDetails(key, 1000012345, {'contact_method' : 'ssh-push'})
```

## 4.2.1. 使用可能なパラメータ

SSH Pushを設定している場合、ホスト、アクティベーションキー、パスワードなど、システムを登録するときに使用するパラメータを変更できます。このパスワードはブートストラップでのみ使用し、どこにも保存されません。今後のSSHセッションではすべて、キー/証明書のペアで認可されます。これらのパラメータは システム › ブートストラップで設定されます。

rootとしてではなく非特権ユーザとしてシステムにアクセスするためのsudoユーザなど、システム全体で使用される永続パラメータを設定することもできます。



サーバコンテナでステップを実行する前に、`mgrctl term` を使用します。

プロシージャ: 非特権SSHアクセスの設定

1. 最新の `spacewalk-taskomatic` パッケージおよび `spacewalk-certs-tools` パッケージがUyuniサーバにインストールされていることを確認してください。
2. それぞれのクライアントシステムで、適切な非特権ユーザを作成します。
3. 各クライアントシステムで、`sudoers` ファイルを編集します。

```
sudo visudo
```

4. この行を `sudoers` ファイルの末尾に追加して sudo アクセス権をユーザに付与します。Web UIでクライアントをブートストラップしているユーザの名前で `<user>` を置き換えます。

```
<user> ALL=NOPASSWD: /usr/bin/python3, /var/tmp/venv-salt-minion/bin/python
```



このプロシージャによりrootアクセス権が付与されます。クライアントの登録に必要なパスワードは不要です。クライアントは正常にインストールされると、root特権で実行されるため、アクセス権は不要です。クライアントを正しくインストールした後、`sudoers` ファイルからこの行を削除することをお勧めします。

- Uyuniサーバコンテナ内で、`/etc/rhn/rhn.conf` 設定ファイルを編集して、次の行を追加または修正して、非特権ユーザ名を含めます。

```
ssh_push_sudo_user = <user>
```

- この設定パラメータを変更した後、`salt-secrets-config.service`、`tomcat.service`、`taskomatic.service`などのサービスを再起動する必要があります。必要なサービスすべてを対象とするには、Uyuniサーバをrootとして再起動することをお勧めします。コンテナの外部、コンテナホストから、次のように入力します。

```
mgradm restart
```

## 4.2.2. アクションの実行

SSH Push機能は、taskomaticを使用し、`salt-ssh`を使用してスケジュールされたアクションを実行します。taskomaticジョブは、スケジュールされたアクションを定期的に確認して実行します。SSH Push機能は、スケジュールされたアクションに基づいて、完全な`salt-ssh`コールを実行します。

デフォルトでは、20個のSalt SSHアクションを同時に実行できます。同時実行できるアクションの個数を増やすことができます。そのためには、次の行を設定ファイルに追加し、`parallel_threads` の値を調整します。問題の発生を回避するために、同時実行アクション数を低い値に保つことをお勧めします。

```
taskomatic.sshminion_action_executor.parallel_threads = <number>
org.quartz.threadPool.threadCount = <value of parallel_threads + 20>
```

1つのクライアントで同時実行できるアクションの個数とtaskomaticで使用されるワーカスレッドの合計数が調整されます。複数のクライアントでアクションを実行する必要がある場合、アクションは常に各クライアントで順次実行されます。

クライアントがプロキシ経由で接続されている場合、プロキシの`MaxSessions` 設定を調整する必要があります。この場合、平行接続数を総クライアント数の3倍に設定します。

## 4.2.3. 今後の機能

SSH Pushでサポートされていない機能があります。これらの機能はSalt SSHクライアント上では動作しません。

- ・ OpenSCAPの監査
- ・ ビーコン。次の結果になります。
  - `zypper`を使用してシステムのパッケージをインストールしても、パッケージ更新が呼び出されません。
  - 仮想ホストシステムがSalt SSHベースの場合、仮想ホスト関数(たとえば、ゲストへのホスト)が動作しません。

詳細情報:

- ・ Salt SSH全般については、[Specialized-guides](#) → [Salt](#) and <https://docs.saltproject.io/en/latest/topics/ssh/>を参照してください。
- ・ SSHキーのローテーションについては、[specialized-guides:salt/salt-ssh.pdf](#)を参照してください。

## 4.3. SSH Push (トンネル使用)接続メソッド

SSH Push (トンネル使用)は、クライアントでUyuniサーバに直接接続できない環境で使用されます。この環境では、DMZと呼ばれるファイアウォール保護ゾーンにクライアントがあります。内部ネットワークとの接続を開くことを認可されているシステム(Uyuniサーバなど)はDMZ内にはありません。

つまり、SSH Push (トンネル使用)は、サーバからクライアントへのリバーストンネルだけでなく、クライアントからUyuniサーバへのリバーストンネルも作成します。

サーバは、SSHを使用して、定期的にクライアントに接続し、チェックインし、スケジュールされたアクションおよびイベントを実行します。



プロビジョニングモデルを使用したシステムの再インストールは、SSH Pushで管理されているクライアントでは現在サポートされていません。



トンネルを使用して、暗号化されたトンネルを介したサーバへのアクセスを提供します。SSH Pushクライアント(トンネル使用)に割り当てられたりポジトリは、このトンネルを介してのみ提供されます。したがって、リポジトリを利用できるのはトンネルの動作中だけであるため、クライアントシステムから直接、パッケージマネージャツールを使用することはできません。つまり、セッションがサーバによって開始された場合にのみ、アクセスが可能です。クライアント上のすべてのパッケージ管理操作はサーバ側からのみ実行できます。



サーバコンテナでステップを実行する前に、`mgrctl term`を使用します。

SSHでのトンネル接続では、HTTPS経由のトンネル用のポート番号が必要です。デフォルトで使用されるポート番号は **1233** です。この番号を上書きするには、コンテナ内で1024よりも大きいカスタムポート番号を `/etc/rhn/rhn.conf` に追加します。

```
ssh_push_port_https = high_port
```

この設定パラメータを変更した後、**salt-secrets-config.service**、**tomcat.service**、**taskomatic.service**などのサービスを再起動する必要があります。必要なサービスすべてを対象とするには、Uyuniサーバをrootとして再起動することをお勧めします。コンテナの外部、コンテナホストから、次のように入力します。

```
mgradm restart
```

セキュリティ上の理由から、SSHでsudoを使用して、rootとしてではなく非特権ユーザとしてシステムにアクセスする必要がある場合があります。

プロシージャ: 非特権SSHアクセスの設定

1. それぞれのクライアントシステムで、適切な非特権ユーザを作成します。
2. 各クライアントシステムで、**sudoers** ファイルを編集します。

```
sudo visudo
```

3. この行を **sudoers** ファイルの末尾に追加して sudo アクセス権をユーザに付与します。Web UIでクライアントをブートストラップしているユーザの名前で <user> を置き換えます。

```
<user>  ALL=NOPASSWD: /usr/bin/python3, /var/tmp/venv-salt-minion/bin/python
```



このプロシージャによりrootアクセス権が付与されます。クライアントの登録に必要なパスワードは不要です。クライアントは正常にインストールされると、root特権で実行されるため、アクセス権は不要です。クライアントを正しくインストールした後、**sudoers** ファイルからこの行を削除することをお勧めします。

4. Uyuniサーバコンテナ内で、**/etc/rhn/rhn.conf** 設定ファイルを編集して、次の行を追加または修正して、非特権ユーザ名を含めます。

```
ssh_push_sudo_user = <user>
```

この設定パラメータを変更した後、**salt-secrets-config.service**、**tomcat.service**、**taskomatic.service**などのサービスを再起動する必要があります。必要なサービスすべてを対象とするには、Uyuniサーバをrootとして再起動することをお勧めします。コンテナの外部、コンテナホストから、次のように入力します。

```
mgradm restart
```

Web UIまたはAPIを使用して、これらのクライアントをUyuniサーバに登録する必要があります。

始める前に、SSHトンネルに使用するポートを指定済みであることを確認する必要があります。ポート番号を変更する前にクライアントを登録した場合、再アクティベーションキーを使用して再登録する必要があります。

- ・ ブートストラップの詳細については、[Client-configuration](#) › [Registration-bootstrap](#)を参照してください。
- ・ ブートストラップの詳細については、[client-configuration:activation-keys.pdf](#)を参照してください。

例: SSH Push (トンネル使用)へのAPIアクセス

APIを使用して、使用する接続メソッドを管理できます。このPythonコードの例では、接続メソッドが `ssh-push-tunnel` に設定されます。

```
client = xmlrpclib.Server(MLM_HOST + "/rpc/api", verbose=0)
key = client.auth.login(MLM_LOGIN, MLM_PASSWORD)
client.system.setDetails(key, 1000012345, {'contact_method' : 'ssh-push-tunnel'})
```

有効な値は次のとおりです。

- ・ `default` (pull)
- ・ `ssh-push`
- ・ `ssh-push-tunnel`

## 4.4. Salt Bundle

### 4.4.1. Salt Bundleの概要

Salt Bundleは、Salt Minion、Python 3、必須のPythonモジュール、およびライブラリが含まれている1つのバイナリパッケージです。

Salt BundleはPython 3に付属していて、Saltを実行するためのすべての要件です。したがって、Salt Bundleは、システムソフトウェアとしてクライアントにインストールされているPythonバージョンを使用しません。Salt Bundleは、指定のSaltバージョンの要件を満たさないクライアントにインストールできます。

Uyuni Salt Master以外のSalt Masterに接続されているSalt Minionを実行するシステムでSalt Bundleを使用することもできます。

### 4.4.2. Salt Bundleを使用してクライアントをMinionとして登録する

Salt Bundleを使用した登録方法は推奨の登録方法です。このセクションでは、現在の実装の利点と制約について説明します。

SaltBundleは、Salt、Python3、およびPythonモジュールSaltが依存している `venv-salt-minion` パッケージとして提供されます。

Web UIを使用したブートストラップもSalt Bundleを使用しているため、Web UIを使用したブートストラップはPythonに依存しません。Salt Bundleを使用すると、クライアントがPythonインタープリターまたはモジュールを提供する必要がなくなります。

新しいクライアントをブートストラップする場合、Salt Bundleを使用した登録がデフォルトの方法です。既存のクライアントをSalt Bundleの方式に切り替えることができます。切り替える場合、`salt-minion` パッケージおよびその依存関係はインストールされたままになります。

#### 4.4.2.1. Salt Minionを使用したSalt Bundleの使用

Salt Bundleは、Uyuniサーバ以外のSalt Masterによって管理されているSalt Minionと同時に使用できます。Salt Bundleが、UyuniサーバがSalt Bundleの設定ファイルを管理するクライアントにインストールされる場合、`salt-minion` の設定ファイルは管理されません。詳細については、[Salt Bundleの設定](#)を参照してください。

- Uyuniサーバ以外のSalt Masterによって管理されているSalt Minionを使用してクライアントをブートストラップするには、ブートストラップスクリプトを生成するときに `mgr-bootstrap --force-bundle` を使用するか、またはブートストラップスクリプトで `FORCE_VENV_SALT_MINION` を `1` に設定することをお勧めします。
- Web UI `mgr_force_venv_salt_minion` を `true` に設定してブートストラップする場合、pillarをグローバルに指定できます。 詳細については、[Specialized-guides](#) › [Salt](#)を参照してください。



#### 4.4.2.2. Salt MinionからSalt Bundleへの切り替え

`salt-minion` から `venv-salt-minion` に切り替えるためにSalt状態 `util.mgr_switch_to_venv_minion` を使用できます。移行プロセスのトラブルを回避するために、`venv-salt-minion` への切り替えは2ステップで実行することをお勧めします。

プロシージャ: `util.mgr_switch_to_venv_minion` を使用して状態を `venv-salt-minion` に切り替える

- まず、pillarを指定せずに `util.mgr_switch_to_venv_minion` を適用します。`venv-salt-minion` に切り替わり、設定ファイルなどがコピーされます。元の `salt-minion` の設定およびそのパッケージはクリーンアップされません。

```
salt <minion_id> state.apply util.mgr_switch_to_venv_minion
```

`util.mgr_switch_to_venv_minion` を適用し、`mgr_purge_non_venv_salt` を `True` に設定して `salt-minion` を削除し、`mgr_purge_non_venv_salt_files` を `True` に設定して `salt-minion` に関するすべてのファイルを削除します。この2番目の手順によって、最初の手順が処理されたことが保証され、古い設定ファイルおよび古くなった `salt-minion` パッケージが削除されます。

```
salt <minion_id> state.apply util.mgr_switch_to_venv_minion
pillar='{"mgr_purge_non_venv_salt_files": True,
"mgr_purge_non_venv_salt": True}'
```

#### 4.4.2.3. 追加の懸念事項

- 最初の手順をスキップして2番目の手順のみを実行すると、クライアント側でコマンドを実行するために使用される **salt-minion** を停止する必要があるため、状態適用プロセスは失敗する可能性があります。
- Salt Bundleのインストールを回避して代わりに **salt-minion** の使用を続けることも可能です。この場合、次のいずれかのオプションを指定します。
  - no-bundle** オプションを指定して **mgr-bootstrap** を実行します。
  - 生成されたブートストラップスクリプトで **AVOID\_VENV\_SALT\_MINION** を **1** に設定します。
  - For **bootstrap state set the mgr\_avoid\_venv\_salt\_minion pillar to True in /srv/pillar/salt\_bundle\_config.sls**.

#### 4.4.3. Salt BundleによるSSH Push

Salt Bundleは、クライアントに対してSSH Pushアクションを実行するときにも使用されます。

シェルスクリプトは、Saltコマンドを実行する前に **venv-salt-minion** をインストールせずにSalt Bundleをターゲットシステムに配備します。Salt BundleにはSaltのコードベース全体が含まれているため、**salt-thin** は配備されません。SSH Push (Web UIを使用するブートストラップを含む)は、バンドル内でPython 3インターフォリターを使用します。ターゲットシステムには他のPythonインターフォリターがインストールされている必要はありません。

Bundleを使用して配備されたPython 3は、クライアントでSSH Pushセッションを処理するために使用されるため、SSH Push (Web UIを使用したブートストラップを含む)は、システムにインストールされているPythonに依存しません。

**salt-thin** の使用はフォールバック方法として有効にできますが、クライアントにPython 3をインストールする必要があります。この方法は、推奨もサポートもされておらず、開発目的でのみ存在しています。**/etc/rhn/rhn.conf** 設定ファイルで **web.ssh\_use\_salt\_thin** を **true** に設定します。

- ブートストラップリポジトリは、Web UIを使用してクライアントをブートストラップする前に作成済みである必要があります。SSH Pushは、検出したターゲットオペレーティングシステムに基づいてブートストラップリポジトリから取得されたSalt Bundleを使用しています。詳細については、[client-configuration:bootstrap-repository.pdf](#)を参照してください。
- SSH Pushは、**/var/tmp** を使用して、Salt Bundleを配備し、バンドルされたPythonを使用してクライアント上でSaltコマンドを実行しています。したがって、**noexec** オプションを指定して **/var/tmp** をマウントしないでください。ブートストラッププロセスがクライアントに到達するためにSSH Pushを使用しているため、**/var/tmp** が **noexec** オプションでマウントされたクライアントをWeb UIでブートストラップすることはできません。



#### 4.4.4. pipを使用したPythonパッケージによるSalt Bundleの拡張

Salt Bundleには **pip** が含まれており、バンドルされている Salt Minion の機能を追加の Python パッケージで拡張できます。

デフォルトで、`salt <minion_id> pip.install <package-name>` は、`<package_name>` で指定された Python パッケージを `/var/lib/venv-salt-minion/local` にインストールします。

必要に応じて、`venv-salt-minion.service` の環境変数 `VENV_PIP_TARGET` を設定することで、パス `/var/lib/venv-salt-minion/local` を上書きできます。サービスには systemd のドロップイン設定ファイルを使用することをお勧めします。設定ファイル `/etc/systemd/system/venv-salt-minion.service.d/10-pip-destination.conf` で実行できます。



```
[Service]
Environment=VENV_PIP_TARGET=/new/path/local/venv-salt-
minion/pip
```

**pip** を使用してインストールした Python パッケージは、Salt Bundle の更新時に変更されません。更新後にこのようなパッケージが使用可能で機能するようにするために、Salt Bundle の更新後に適用される Salt の状態でパッケージをインストールすることをお勧めします。



# Chapter 5. クライアントの登録

クライアントをUyuniサーバに登録する方法は複数あります。このセクションでは、使用できるさまざまなメソッドについて説明します。クライアントで実行するオペレーティングシステム固有の情報も含まれています。

始める前に次の項目を確認してください。

- クライアントで登録前にUyuniサーバと日時が正しく同期されている。
- アクティベーションキーを作成済みである。アクティベーションキーの作成の詳細については、[Client-configuration > Activation-keys](#)を参照してください。



ブートストラップ後のインストーラ更新チャンネルの処理

クライアントシステムがブートストラップされたら、**インストーラ更新チャンネル**を削除する必要があります。標準の更新チャンネルにはすでに必要な更新が含まれているため、このチャンネルは冗長になります。

さらに、移行中は、このチャンネルは不要であり、使用しないでください。



UyuniサーバのベースOSをUyuni自体に登録しないでください。UyuniサーバのベースOSは個別に管理するか、別個のUyuniサーバを使用して管理する必要があります。

Uyuniサーバコンテナを管理するには、**mgradm** ツールを使用します。

## 5.1. 登録メソッド

クライアントをUyuniサーバに登録する方法は複数あります。

- クライアントの数が少ない場合、UyuniのWeb UIを使用してクライアントを登録することをお勧めします。詳細については、[Client-configuration > Registration-webui](#)を参照してください。
- プロセスをより詳細に制御したい場合、または多数のクライアントを登録する必要がある場合は、ブートストラップスクリプトの作成をお勧めします。詳細については、[Client-configuration > Registration-bootstrap](#)を参照してください。
- さらに詳細にプロセスを制御するには、コマンド行でsingleコマンドを実行すると便利です。詳細については、[Client-configuration > Registration-cli](#)を参照してください。

クライアントは、登録する前にUyuniサーバと日時が正しく同期されている必要があります。

まず、アクティベーションキーを作成してから、ブートストラップスクリプトまたはコマンドラインメソッドを使用する必要があります。アクティベーションキーの作成の詳細については、[Client-configuration > Activation-keys](#)を参照してください。



Uyuniサーバをこのサーバ自体に登録しないでください。Uyuniサーバは個別に管理するか、別のUyuniサーバを使用して管理する必要があります。複数のサーバを使用する方法の詳細については、[Specialized-guides > Large-deployments](#)を参

照してください。

## 5.1.1. Web UIでクライアントを登録する

### 5.1.1.1. 概要

Web UIを使用してクライアントをブートストラップする場合、**Specialized-guides**、**Salt**を使用してクライアントでブートストラッププロセスを実行します。Salt SSHは、Salt Bundleおよびそれに含まれているPythonインターペリターを使用します。したがって、他のPythonインターペリターをクライアントにインストールする必要はありません。

Salt Bundleはブートストラップリポジトリと一緒に利用可能になります。したがって、クライアントでブートストラッププロセスを開始する前にブートストラップリポジトリを作成する必要があります。シェルスクリプトは、クライアントのオペレーティングシステムを検出し、適切なブートストラップリポジトリからSalt Bundleを配備し、ブートストラップスクリプトと同じロジックを使用します。

詳細については、[ブートストラップリポジトリ作成の準備](#)を参照してください。



Uyuniサーバをこのサーバ自体に登録しないでください。Uyuniサーバは個別に管理するか、別のUyuniサーバを使用して管理する必要があります。複数のサーバを使用する方法の詳細については、[Specialized-guides](#)、[Large-deployments](#)を参照してください。

### 5.1.1.2. Web UIでクライアントを登録する

プロシージャ: Web UIでクライアントを登録する

1. UyuniのWeb UIで、**システム**、**ブートストラップ**に移動します。
2. [ホスト] フィールドに、ブートストラップするクライアントの完全修飾ドメイン名(FQDN)を入力します。
3. [SSH ポート] フィールドに、クライアントを接続してブートストラップするために使用するSSHポート番号を入力します。デフォルトでは、SSHポートは **22** です。
4. [ユーザ] フィールドに、クライアントにログインするユーザ名を入力します。デフォルトでは、ユーザ名は **root** です。
5. [認証] 方法を選択します。
  - a. SSHキーでクライアントをブートストラップするには、[認証] フィールドで、[SSH 機密鍵] にチェックを付け、クライアントへのログインに使用するSSH秘密鍵をアップロードします。SSH秘密鍵でパスフレーズが必要な場合、[SSH 機密鍵のパスフレーズ] フィールドに入力します。パスフレーズがない場合には空白のままにします。
  - b. パスワードでクライアントをブートストラップするには、[認証] フィールドで、[パスワード] にチェックを付け、クライアントへのログインに使用するパスワードを入力します。
6. [アクティベーションキー] フィールドで、クライアントのブートストラップに使用するソフトウェアチャンネルに関連付けられているアクティベーションキーを選択します。 詳細については、[Client-configuration](#)、[Activation-keys](#)を参照してください。

7. オプション: [プロキシ] フィールドで、クライアントの登録先にするプロキシを選択します。
8. デフォルトでは、[Disable SSH Strict Key Host Checking] (SSH厳密キーhosトの確認を無効にする) チェックボックスにチェックが付いています。このチェックボックスにチェックが付いていると、ブートストラッププロセスは、手動認証なしでSSHホストキーを自動的に受け入れます。
9. オプション: [Manage System Completely via SSH] (SSHでシステムを完全に管理する) チェックボックスにチェックを付けます。このオプションにチェックを付けると、サーバへの接続にSSHを使用するようにクライアントは設定され、その他の接続メソッドは設定されません。

接続メソッドの詳細については、[Client-configuration > Contact-methods-intro](#)を参照してください。

10. [ブートストラップ] をクリックして、登録を開始します。
11. ブートストラッププロセスが完了したら、クライアントは [システム > システム一覧] にリストされます。

- SSH秘密鍵は、ブートストラッププロセス中のみ保存されます。秘密鍵は、ブートストラップが完了するとすぐにUyuniサーバから削除されます。
- Uyuniを使用してクライアントに新しいパッケージまたは更新がインストールされると、エンドユーザライセンスアグリーメント(EULA)が自動的に受け入れられます。パッケージのEULAを確認するには、Web UIでパッケージ詳細ページを開きます。



### 5.1.1.3. ローカルで割り当てられたリポジトリの取り扱い

Uyuniがサービスを提供しないクライアントにリポジトリを直接割り当てるとは、一般的なユースケースではありません。問題の原因になる可能性があります。したがって、Saltを介してブートストラップすることで、ブートストラッププロセスの開始時にすべてのローカルリポジトリを無効にします。

その後、Highstateやパッケージのインストールを実行するなど、チャンネルの状態を使用するたびに、ローカルに割り当てられたすべてのリポジトリが再び無効になります。

クライアントで使用されるすべてのソフトウェアパッケージは、Uyuniがサービスを提供するチャンネルから取得される必要があります。カスタムチャンネルの作成の詳細については、[Administration > Custom-channels](#) の [カスタムチャンネル] を参照してください。

## 5.1.2. ブートストラップスクリプトを使用してクライアントを登録する

### 5.1.2.1. 概要

ブートストラップスクリプトでクライアントを登録すると、パラメータを制御できるようになり、同時に多数のクライアントを登録する必要がある場合に役立ちます。

ブートストラップスクリプトを使用してクライアントを登録するには、まずブートストラップスクリプトのテンプレートを作成することをお勧めします。このテンプレートはその後コピーして変更できます。作成したブートストラップスクリプトは、登録時にクライアントで実行され、必要なパッケージがすべてクライアントに展開されていることを確認します。ブートストラップスクリプトに含まれている一部のパラメータに

よって、クライアントシステムを、アクティベーションキーやGPGキーを使用してそのベースチャンネルに割り当てることができます。

リポジトリ情報を注意深く確認して、ベースチャンネルリポジトリと一致していることを確認することが重要です。リポジトリ情報が正確に一致しないと、ブートストラップスクリプトは正しいパッケージをダウンロードできません。

追加の考慮事項:

- すべてのクライアントにブートストラップリポジトリが必要です。製品が同期されると、Uyuniサーバ上で自動的に作成および再生成されます。ブートストラップリポジトリには、クライアントにSaltをインストールし、クライアントを登録するためのパッケージが用意されています。ブートストラップリポジトリの作成の詳細については、[Client-configuration > Bootstrap-repository](#)を参照してください。
- デフォルトではopenSUSE Leap 15およびSLE 15はPython 3を使用します。Python 2に基づくブートストラップスクリプトは、openSUSE Leap 15システムおよびSLE 15システム用に再作成する必要があります。Python 2を使用してopenSUSE Leap 15システムまたはSLE 15システムを登録する場合、ブートストラップスクリプトは失敗します。



GPGキーおよびUyuniクライアントツール

Uyuniクライアントツールで使用されるGPGキーは、デフォルトでは信頼されていません。ブートストラップスクリプトを作成するとき、`ORG_GPG_KEY` パラメータを使用して公開鍵の指紋を含むファイルへのパスを追加します。

### 5.1.2.2. `mgr-bootstrap`でのブートストラップスクリプトの作成

`mgr-bootstrap` コマンドは、カスタムブートストラップスクリプトを生成します。ブートストラップスクリプトは、Uyuniクライアントシステムによって初期登録と設定を簡素化するために使用されます。

引数 `--activation-keys` および `--script` は唯一の必須の引数です。Uyuniサーバでは、コマンドラインでrootとして、必須の引数を指定してコマンドを実行します。`<ACTIVATION_KEY>` および `<EDITED_NAME>` は使用する値に置き換えます。

```
mgr-bootstrap --activation-keys=<ACTIVATION_KEY> --script=bootstrap
-<EDITED_NAME>.sh
```

`mgr-bootstrap` コマンドには、ほかにもオプションがいくつかあり、特定のホスト名を設定したり、特定のGPGキーを設定したり、登録方法(salt-minionまたはsalt-bundle)を設定したりできます。



If users wish to create a bootstrap script to register against the Proxy, they can do so using the following command from the Server container:

```
mgr-bootstrap --hostname $proxyfqdn
```

詳細については、`mgr-bootstrap` のマニュアルページを参照するか、`mgr-bootstrap--help` を実行してください。

### 5.1.2.3. Web UIでのブートストラップスクリプトの作成

UyuniのWeb UIを使用して、編集できるブートストラップスクリプトを作成できます。

プロシージャ: ブートストラップスクリプトの作成

1. UyuniのWeb UIで、**管理** › **マネージャ設定** › **ブートストラップスクリプト**に移動します。
2. 必須フィールドには、前のインストール手順から取り出した値が事前に入力されています。各設定の詳細については、**Reference** › **Admin**を参照してください。
3.  をクリックしてスクリプトを作成します。
4. ブートストラップスクリプトが生成され、サーバの `/srv/www/htdocs/pub/bootstrap` ディレクトリに保存されます。または、HTTPS経由でブートストラップスクリプトにアクセスできます。`<example.com>` をUyuniサーバのホスト名に置き換えます。

```
https://<example.com>/pub/bootstrap/bootstrap.sh
```



ブートストラップスクリプトのSSLを無効にしないでください。Web UIで  
**[Enable SSL]** (SSLの有効化) がチェックされていること、または設定  
**USING\_SSL=1** がブートストラップスクリプトに存在していることを確認してください。SSLを無効にすると、登録プロセスでカスタムSSL証明書が必要です。

カスタム証明書の詳細については、see **Administration** › **Ssl-certs**を参照してください。

### 5.1.2.4. ブートストラップスクリプトの編集

作成したブートストラップスクリプトのテンプレートをコピーして変更し、カスタマイズできます。Uyuniで使用するためにブートストラップスクリプトを編集するときの最小要件は、アクティベーションキーを含めることです。ほとんどのパッケージはGPGで署名されているため、信頼できるGPGキーをシステムで用意してインストールすることも必要です。

このプロシージャでは、アクティベーションキーの正確な名前を知っている必要があります。ホーム › 概要に移動し、[タスク] ボックスで、[アクティベーションキー のチップン壁] レコードを作成します。成したすべてのキーがこのページに一覧表示されます。ブートストラップスクリプトで使用するキーのフルネームを、キーフィールドに表示されているように正確に入力する必要があります。アクティベーションキーの詳細については、**Client-configuration** › **Activation-keys**を参照してください。

プロシージャ: ブートストラップスクリプトの変更

1. Uyuniサーバのコマンドラインでrootとして、ブートストラップディレクトリを次のように変更します。

```
cd /srv/www/htdocs/pub/bootstrap/
```

2. 各クライアントで使用するブートストラップスクリプトのテンプレートのコピーを2つ作成し、名前を変更します。

```
cp bootstrap.sh bootstrap-sles12.sh
cp bootstrap.sh bootstrap-sles15.sh
```

3. 変更するため **bootstrap-sles15.sh** を開きます。次のテキストが表示されるまで下方にスクロールします。ファイルに「**exit 1**」がある場合、その行の先頭にハッシュまたはポンド記号(#)を入力してコメントアウトします。これによって、スクリプトがアクティブになります。**ACTIVATION\_KEYS=** フィールドにこのスクリプトのキーの名前を入力します。

```
echo "Enable this script: comment (with #'s) this block (or, at least
just"
echo "the exit below)"
echo
#exit 1

# can be edited, but probably correct (unless created during initial
install):
# NOTE: ACTIVATION_KEYS *must* be used to bootstrap a client machine.
ACTIVATION_KEYS=1-sles15
ORG_GPG_KEY=
```

スクリプトを手動で編集する代わりに、ユーザは実行時に次の環境変数を渡すことができます。

- **ACTIVATION\_KEYS**: 登録に使用するアクティベーションキー
- **ORG\_GPG\_KEY**: GPGキーのパスまたは識別子
- **REACTIVATION\_KEY**: 以前に登録されたシステム用の再アクティベーションキー
- **MGR\_SERVER\_HOSTNAME**: クライアントを登録するサーバまたはプロキシのホスト名

環境変数を使用すると、実行時に動的な入力が可能になり、異なるシステムや環境間で同じブートストラップスクリプトを再利用しやすくなります。

1. 完了したら、ファイルを保存し、2つ目のブートストラップスクリプトでこの手順を繰り返します。

デフォルトでは、ブートストラップスクリプトは、**venv-salt-minion** がブートストラップリポジトリにある場合にはこれをインストールしようとし、ブートストラップリポジトリにSalt Bundleがない場合には **salt-minion** をインストールしようとします。何らかの理由で **salt-minion** が必要な場合、Salt Bundleをインストールせずに **salt-minion** の使用を続けることができます。

詳細については、**Client-configuration > Contact-methods-saltbundle**を参照してください。

### 5.1.2.5. ブートストラップスクリプトを実行してクライアントを登録する

スクリプトの作成を完了したら、このスクリプトを使用してクライアントを登録できます。

プロシージャ: ブートストラップスクリプトの実行

- Uyuniサーバにrootとしてログインし、コマンドプロンプトでブートストラップディレクトリを次のように変更します。

```
cd /srv/www/htdocs/pub/bootstrap/
```

- 次のコマンドを実行して、クライアントでブートストラップスクリプトを実行します。EXAMPLE.COMをクライアントのホスト名に置き換えます。

```
cat bootstrap-sles15.sh | ssh root@EXAMPLE.COM /bin/bash
```

- または、クライアントで次のコマンドを実行します。

```
ACTIVATION_KEYS="17-someactivationkey" \
MGR_SERVER_HOSTNAME="proxy.example.com" \
ORG_GPG_KEY="mykey" \
REACTIVATION_KEY=my-reactivation-key \
curl -Sks https://server_hostname/pub/bootstrap/bootstrap.sh | /bin/bash
```

値を上書きする必要がない場合は、環境変数を完全に省略できます。

```
curl -Sks https://server_hostname/pub/bootstrap/bootstrap.sh | /bin/bash
```



- 問題を回避するには、ブートストラップスクリプトが **bash** を使用して実行されていることを確認してください。

このスクリプトは、前に作成したリポジトリディレクトリにある必要な依存関係をダウンロードします。

- スクリプトの実行が完了すると、クライアントが正しく登録されたかどうかを確認できます。UyuniのWeb UIを開き、**システム** > **概要**に移動して、新しいクライアントがリストされていることを確認します。クライアントがリストされていない場合は、UyuniのWeb UIで**Salt** > **キー**に移動して、クライアントキーが受け入れられているかどうかを確認します。



- Uyuniを使用してクライアントに新しいパッケージまたは更新がインストールされると、エンドユーザライセンスアグリーメント(EULA)が自動的に受け入れられま

す。 パッケージのEULAを確認するには、Web UIでパッケージ詳細ページを開きます。

## 5.1.3. コマンドラインでクライアントを登録する

### 5.1.3.1. 概要

ほとんどの場合、Saltクライアントは、デフォルトのブートストラップメソッドで正確に登録されます。

ただし、Saltを使用してクライアントをUyuniサーバに手動で登録できます。そのためには、クライアントでSalt minionファイルを編集し、サーバの完全修飾ドメイン名(FQDN)を指定します。

このメソッドでは:

- ・ サーバで受信するポート4505および4506を使用します。
- ・ Uyuniサーバの設定は不要です。ただし、上記のポートを開いている必要があります。
- ・ 登録する前に **venv-salt-minion** (Salt bundle)または **salt-minion** パッケージをSaltクライアントにインストール済みである必要があります。両方ともさまざまな場所で設定ファイルを使用しますが、ファイル名は同じままです。 **systemd** サービスファイル名は異なります。



この方法でブートストラップを実行できるのは、クライアントツールチャンネルまたは公式のSUSEディストリビューションの一部として **salt-minion** を使用する場合のみです。

### 5.1.3.2. Salt Bundleの設定

#### Salt Bundle (**venv-salt-minion**)

- ・ `/etc/venv-salt-minion/`
- ・ `/etc/venv-salt-minion/minion`
- ・ `/etc/venv-salt-minion/minion.d/NAME.conf`
- ・ systemdサービスファイル: `venv-salt-minion.service`

Salt bundleの詳細については、[Client-configuration > Contact-methods-saltbundle](#)を参照してください。

プロシージャ: Salt Bundle設定ファイルでクライアントを登録する

1. Saltクライアントで **minion** 設定ファイルを開きます。 設定ファイルは次の場所にあります。

#### リスト 1. Configuration File

```
/etc/venv-salt-minion/minion
```

または

## リスト 2. Configuration File

```
/etc/venv-salt-minion/minion.d/NAME.conf
```

2. ファイルで、UyuniサーバまたはプロキシのFQDNと、アクティベーションキー(存在する場合)を追加または編集します。以下にリストされている他の設定パラメータも追加します。

## リスト 3. Configuration Parameters

```
マスタ: SERVER.EXAMPLE.COM

grains:
    susemanager:
        activation_key: "<Activation_Key_Name>"

server_id_use_crc: adler32
enable_legacy_startup_events: False
enable_fqdns_grains: False
```

3. **venv-salt-minion** サービスを再起動します。

```
systemctl restart venv-salt-minion
```

4. Uyuniサーバで、新しいクライアントキーを受け入れます。<client> をクライアントの名前に置き換えます。

```
salt-key -a '<client>'
```

### 5.1.3.3. クライアントの設定

#### クライアント(salt-minion)

- /etc/salt/
- /etc/salt/minion
- /etc/salt/minion.d/NAME.conf
- systemdサービスファイル: salt-minion.service

プロシージャ: Salt Minion設定ファイルでクライアントを登録する

1. Saltクライアントで **minion** 設定ファイルを開きます。 設定ファイルは次の場所にあります。

```
/etc/salt/minion
```

または

```
/etc/salt/minion.d/NAME.conf
```

2. ファイルで、UyuniサーバまたはプロキシのFQDNと、アクティベーションキー(存在する場合)を追加または編集します。以下にリストされている他の設定パラメータも追加します。

```
マスタ: SERVER.EXAMPLE.COM
```

```
grains:
  susemanager:
    activation_key: "<Activation_Key_Name>"

  server_id_use_crc: adler32
  enable_legacy_startup_events: False
  enable_fqdns_grains: False
```

3. **salt-minion** サービスを再起動します。

```
systemctl restart salt-minion
```

4. Uyuniサーバで、新しいクライアントキーを受け入れます。<client> をクライアントの名前に置き換えます。

```
salt-key -a '<client>'
```

Salt minion設定ファイルの詳細については、[Salt Minionの設定](#)を参照してください。

## 5.2. SUSEクライアントの登録

SUSE Linux EnterpriseクライアントをUyuniサーバに登録できます。

新しいクライアントをUyuniサーバに登録するには、まずWeb UIまたはコマンドラインツールを使用して、新しいクライアントのオペレーティングシステムとアーキテクチャのソフトウェアチャンネルを同期します。

次に、コマンドラインツールを使用して、新しく追加されたオペレーティングシステムのクライアントツールリポジトリを同期します。

そのメソッドおよび詳細は、クライアントのオペレーティングシステムによって異なります。 これについては、次のセクションで説明します。

## 5.2.1. 準備手順または確認事項

始める前に、クライアントでUyuniサーバと日時が正しく同期していることを確認してください。

アクティベーションキーを作成済みである必要もあります。アクティベーションキーの作成の詳細については、**Client-configuration** › **Activation-keys**を参照してください。



- Uyuniサーバをこのサーバ自体に登録しないでください。Uyuniサーバは個別に管理するか、別のUyuniサーバを使用して管理する必要があります。複数のサーバを使用する方法の詳細については、**Specialized-guides** › **Large-deployments**を参照してください。

## 5.2.2. 以前の登録ステータスの確認

クライアントが以前にSCC、SMT、またはRMTに登録されていた場合は、クライアントをUyuniサーバに移行する前に、**SUSEConnect**を使用してそのような登録を削除します。まず古い登録を削除することを忘れないでください。削除しないと、クライアントがUyuniでSUSEオペレーティングシステムの新しいバージョンに移行された後に、不要になったリポジトリがクライアントに追加されます。

SUSE Linux Enterprise 12または15クライアントを登録解除するには、クライアント上でrootとして次のコマンドを実行します。

```
SUSEConnect --de-register
SUSEConnect --cleanup
```

詳細なクリーンアップコマンドおよび検証手順の詳細については、<https://www.suse.com/de-de/support/kb/doc/?id=000019054>を参照してください。

## 5.2.3. SUSE Linux Enterpriseクライアントの登録

このセクションでは、SUSE Linux Enterpriseオペレーティングシステムを実行しているクライアントの登録について説明します。

以下を含むすべてのSUSE Linux Enterprise製品を準備する際には、この章の手順を使用してください。

- SUSE Linux Enterprise Server for SAP
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise
- SUSE Linux Enterprise Real Time

これらの手順は、古いSUSE Linux Enterpriseバージョンおよびサービスパックにも使用できます。

### 5.2.3.1. ソフトウェアチャンネルの追加



- 次のセクションでは、**x86\_64** アーキテクチャに基づく説明が多いです。必要に応

- じて他のアーキテクチャに置き換えてください。

SUSE Linux EnterpriseクライアントをUyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。

このプロシージャで必要な製品は次のとおりです。

表 20. SLE製品 - WebUI

| OSバージョン                             | 製品名  |
|-------------------------------------|--|
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 | SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 x86_64 |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 x86_64 |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 | SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 x86_64 |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 | SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 x86_64 |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 | SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 x86_64 |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 | SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 x86_64 |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 | SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 x86_64 |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 | SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 x86_64 |

プロシージャ: ソフトウェアチャンネルの追加

1. UyuniのWeb UIで、**管理**、**セットアップウィザード**、**製品**に移動します。
2. 検索バーを使用してクライアントのオペレーティングシステムおよびアーキテクチャに適切な製品を探し、適切な製品にチェックを付けます。こうすることによって、すべての必須チャンネルに自動的にチェックが付きます。また、**include recommended** トグルがオンになっている場合、すべての推奨チャンネルにもチェックが付きます。矢印をクリックして関連製品の一覧を表示し、必要な追加製品にチェックが付いていることを確認します。
3. をクリックし、製品の同期が完了するまで待機します。

または、コマンドプロンプトでチャンネルを追加できます。このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 21. SLE製品 - CLI

| OSバージョン                             | ベースチャンネル                           |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 | sle-product-sles15-sp7-pool-x86_64 |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | sle-product-sles15-sp6-pool-x86_64 |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 | sle-product-sles15-sp5-pool-x86_64 |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 | sle-product-sles15-sp4-pool-x86_64 |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 | sle-product-sles15-sp3-pool-x86_64 |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 | sle-product-sles15-sp2-pool-x86_64 |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 | sle-product-sles15-sp1-pool-x86_64 |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 | sle-product-sles15-sp5-pool-x86_64 |

古い製品のチャンネル名を見つけるには、Uyuniサーバのコマンドプロンプトでrootになり、**mgr-sync** コマンドを使用します:

```
mgr-sync list --help
```

次に、関心のある引数を指定します。たとえば、**channels** を指定します:

```
mgr-sync list channels [-c]
```

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、適切なチャンネルを追加します。

```
mgrctl exec -ti -- mgr-sync add channel <channel_label_1>
mgrctl exec -ti -- mgr-sync add channel <channel_label_2>
mgrctl exec -ti -- mgr-sync add channel <channel_label_n>
```

2. 同期は自動的に開始されます。チャンネルを手動で同期する場合、次のコマンドを使用します。

```
mgrctl exec -ti -- mgr-sync sync --with-children <channel_name>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

クライアントツールを追加するには、コマンドプロンプトからこれらのチャンネルを追加します。

表 22. SUSE Linux Enterprise チャンネル - CLI

| OS Version                          | Client Channel          |
|-------------------------------------|-------------------------|
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 | sles15-sp7-uyuni-client |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | sles15-sp6-uyuni-client |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 | sles15-sp5-uyuni-client |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 | sles15-sp4-uyuni-client |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 | sles15-sp3-uyuni-client |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 | sles15-sp2-uyuni-client |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 | sles15-sp1-uyuni-client |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 | sles12-sp5-uyuni-client |

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、適切なチャンネルを追加します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

使用可能なすべてのリポジトリを一覧にするには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **自動同期**がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

### 5.2.3.2. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア**、**管理**、**チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. [リポジトリ] タブに移動し、[同期] をクリックし、[同期状態] をクリックします。

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。



SUSE Linux Enterpriseチャンネルは非常に大きいことがあります。同期に数時間かかる場合があります。

### 5.2.3.3. GPGキーの管理

クライアントではGPGキーを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールする前にパッケージ認証の確認が行われます。信頼されているソフトウェアのみクライアントにインストールできます。



クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。必要かつ信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。GPGキーが信頼されていない場合、ソフトウェアチャンネルは使用できないため、クライアントにチャンネルを割り当てるかどうかは、キーを信頼するかどうかによって決まります。

GPGキーの詳細については、[Client-configuration › Gpg-keys](#)を参照してください。



SUSE Linux Enterprise Server 15とSUSE Linux Enterprise Server 12クライアントの両方で同じGPGキーを使用します。正しいキーは `sle12-gpg-pubkey-39db7c82.key` と呼ばれます。

### 5.2.3.4. クライアントの登録

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、[Client-configuration › Registration-overview](#)を参照してください。

### 5.2.4. SLE Microクライアントの登録

このセクションでは、x86-64、arm64、およびIBM Z (s390x) アーキテクチャでSLE Microオペレーティングシステム5.1、5.2、5.3、5.4、および5.5を実行しているクライアントの登録について説明します。

SLE Microはトランザクション更新を使用します。トランザクション更新はアトミックであり(すべての更新はすべての更新が成功した場合にのみ適用されます)、ロールバックをサポートします。システムが再起動されるまで変更はアクティブ化されないため、実行中のシステムには影響しません。

トランザクション更新と再起動の詳細については、<https://documentation.suse.com/sles/html/SLES-all/cha-transactional-updates.html>を参照してください。

本章で説明するクライアント登録は、次の手順で構成されます。

- Web UIまたはコマンドラインインターフェースを使用して、新しいクライアントのオペレーティングシステムとアーキテクチャのソフトウェアチャンネルを同期します。

- ・ コマンドラインインターフェースを使用して、新たに追加されたオペレーティングシステム用のクライアントツールリポジトリを同期する。
- ・ Web UIまたはコマンドラインインターフェースを使用してクライアントをUyuniサーバに登録します。

追加のセクションでは、登録手順を確認し、検証する方法について説明します。

### 5.2.4.1. ソフトウェアチャンネルの追加

SLE MicroクライアントをUyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。

ソフトウェアチャンネルは、Web UIまたはコマンドラインから追加できます。



次のセクションでは、**x86\_64**アーキテクチャに基づく説明が多いです。必要に応じて他のアーキテクチャに置き換えてください。

Web UI手順には、次の製品が必要です。

表 23. SLE Micro製品 - WebUI

| OSバージョン              | 製品名                                     |
|----------------------|---|
| SLE Micro 5.5 x86-64 | SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 x86_64  |
| SLE Micro 5.5 arm64  | SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 aarch64 |
| SLE Micro 5.5 s390x  | SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 s390x   |
| SLE Micro 5.4 x86-64 | SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 x86_64  |
| SLE Micro 5.4 arm64  | SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 aarch64 |
| SLE Micro 5.4 s390x  | SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 s390x   |
| SLE Micro 5.3 x86-64 | SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 x86_64  |
| SLE Micro 5.3 arm64  | SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 aarch64 |
| SLE Micro 5.3 s390x  | SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 s390x   |
| SLE Micro 5.2 x86-64 | SUSE Linux Enterprise Micro 5.2 x86_64  |
| SLE Micro 5.2 arm64  | SUSE Linux Enterprise Micro 5.2 aarch64 |
| SLE Micro 5.2 s390x  | SUSE Linux Enterprise Micro 5.2 s390x   |
| SLE Micro 5.1 x86-64 | SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 x86_64  |
| SLE Micro 5.1 arm64  | SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 aarch64 |
| SLE Micro 5.1 s390x  | SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 s390x   |

プロシージャ: ソフトウェアチャンネルの追加

1. UyuniのWeb UIで、**管理**、**セットアップウィザード**、**製品**に移動します。
2. 検索バーを使用してクライアントのオペレーティングシステムおよびアーキテクチャに適切な製品を探し、適切な製品にチェックを付けます。こうすることによって、すべての必須チャンネルに自動的にチェックが付きます。また、**include recommended**トグルがオンになっている場合、すべての推奨チャ

ンネルにもチェックが付きます。 矢印をクリックして関連製品の一覧を表示し、必要な追加製品にチェックが付いていることを確認します。

3. [製品の追加]をクリックし、製品の同期が完了するまで待機します。

または、コマンドプロンプトからチャンネルを追加できます。 このプロシージャでは、次の製品が必要です。

表 24. SLE Micro製品 - CLI

| OSバージョン                     | ベースチャンネル                      | 更新チャンネル                          |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| SLE Micro 5.5 x86-64        | sle-micro-5.5-pool-x86_64     | sle-micro-5.5-updates-x86_64     |
| SLE Micro 5.5 arm64         | sle-micro-5.5-pool-arm64      | sle-micro-5.5-updates-arm64      |
| SLE Micro 5.5 IBM Z (s390x) | sle-micro-5.5-pool-s390x      | sle-micro-5.5-updates-s390x      |
| SLE Micro 5.4 x86-64        | sle-micro-5.4-pool-x86_64     | sle-micro-5.4-updates-x86_64     |
| SLE Micro 5.4 arm64         | sle-micro-5.4-pool-arm64      | sle-micro-5.4-updates-arm64      |
| SLE Micro 5.4 IBM Z (s390x) | sle-micro-5.4-pool-s390x      | sle-micro-5.4-updates-s390x      |
| SLE Micro 5.3 x86-64        | sle-micro-5.3-pool-x86_64     | sle-micro-5.3-updates-x86_64     |
| SLE Micro 5.3 arm64         | sle-micro-5.3-pool-arm64      | sle-micro-5.3-updates-arm64      |
| SLE Micro 5.3 IBM Z (s390x) | sle-micro-5.3-pool-s390x      | sle-micro-5.3-updates-s390x      |
| SLE Micro 5.2 x86-64        | suse-microos-5.2-pool-x86_64  | suse-microos-5.2-updates-x86_64  |
| SLE Micro 5.2 arm64         | suse-microos-5.2-pool-aarch64 | suse-microos-5.2-updates-aarch64 |
| SLE Micro 5.2 IBM Z (s390x) | suse-microos-5.2-pool-s390x   | suse-microos-5.2-updates-s390x   |
| SLE Micro 5.1 x86-64        | suse-microos-5.1-pool-x86_64  | suse-microos-5.1-updates-x86_64  |
| SLE Micro 5.1 arm64         | suse-microos-5.1-pool-aarch64 | suse-microos-5.1-updates-aarch64 |
| SLE Micro 5.1 IBM Z (s390x) | suse-microos-5.1-pool-s390x   | suse-microos-5.1-updates-s390x   |

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、適切なチャンネルを追加します。

```
mgrctl exec -ti -- mgr-sync add channel <channel_label_1>
mgrctl exec -ti -- mgr-sync add channel <channel_label_2>
mgrctl exec -ti -- mgr-sync add channel <channel_label_n>
```

2. 同期は自動的に開始されます。 チャンネルを手動で同期する場合、次のコマンドを使用します。

```
mgrctl exec -ti -- mgr-sync sync --with-children <channel_name>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

### 5.2.4.2. クライアントツール

クライアントツールがなければ、クライアントのオンボーディングは失敗します。 クライアントツールは、コマンドラインからのみ追加できます。

クライアントツールを追加するには、コマンドプロンプトからこれらのチャンネルを追加します。

表 25. SLE Microチャンネル - CLI

| OS Version    | Client Channel                |
|---------------|-------------------------------|
| SLE Micro 5.5 | sle-micro-5.5-uyuni-client    |
| SLE Micro 5.4 | sle-micro-5.4-uyuni-client    |
| SLE Micro 5.3 | suse-micro-5.3-uyuni-client   |
| SLE Micro 5.2 | suse-microos-5.2-uyuni-client |
| SLE Micro 5.1 | sle-microos-5.1-uyuni-client  |

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、適切なチャンネルを追加します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

使用可能なすべてのリポジトリを一覧にするには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **自動同期**がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

### 5.2.4.3. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア**、**管理**、**チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャ

ンネルをクリックします。

2. [リポジトリ] タブに移動し、[同期] をクリックし、[同期状態] をクリックします。

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

#### 5.2.4.4. クライアントの登録



SLE Microクライアントは、登録後に再起動が必要です。

ブートストラッププロセスに続いて、SLE Microクライアントで自動ブートが無効化されます。この変更は、SaltがブートストラップのSaltの状態を適用した結果を中継できる前に発生していた、断続的な自動再起動が原因で実装されました。

登録が完了すると、再起動が自動的にスケジュールされますが、この再起動はデフォルトの再起動マネージャのメンテナンスウィンドウに従って実行されます。このウィンドウは、クライアントが登録されてから数時間後になる場合があります。迅速に登録してシステムをシステム一覧に表示するには、登録スクリプトの完了後にクライアントを手動で再起動することをお勧めします。

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、[Client-configuration > Registration-overview](#)を参照してください。

SLE Microシステムでブートストラップスクリプトを使用する場合は、スクリプトの証明書セクションに次のコンテンツがあることを確認します。

```
ORG_CA_CERT=RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT
ORG_CA_CERT_IS_RPM_YN=0
```

ブートストラップスクリプトを直接編集して設定を追加するか、次のパラメータを使用してブートストラップスクリプトを作成します。

```
mgrctl exec -ti -- mgr-bootstrap --script=bootstrap-sle-micro.sh \
--ssl-cert=/srv/www/htdocs/pub/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT
```

## 5.2.4.5. SLE Microの再起動

SLE Microはトランザクションシステムです。トランザクション更新は通常、いくつかの再起動方法をサポートしています。Uyuniで管理されるシステムの再起動には、**systemd**を使用することをお勧めします。他の方法を使用すると、望ましくない動作が発生する可能性があります。

Uyuniでトランザクションシステムをブートストラップする場合、**systemd**が再起動方法(**REBOOT\_METHOD**)として設定されます(システムがデフォルト設定の場合)。このような設定により、Uyuniが再起動アクションを制御でき、必要に応じて再起動をすぐに実行したり、Uyuniでスケジュールしたりできます。

### 5.2.4.5.1. 背景情報

デフォルトでは、クライアントのインストール中の再起動方法は**auto**に設定されています。**auto**ブート方法では、サービスが実行されている場合、**rebootmgrd**を使用して、設定されたポリシーに従ってシステムを再起動します。ポリシーにより、すぐに再起動することも、メンテナンスウィンドウ中に再起動することもできます。詳細については、**rebootmgrd**(8)のマニュアルページを参照してください。それ以外の場合で**rebootmgrd**が実行されていない場合、Uyuniは**systemctl reboot**を呼び出します。



**systemd**とは異なる方法を使用すると、望ましくない動作が発生する可能性があります。

## 5.2.5. SL Microクライアントの登録

This section contains information about registering clients running SL Micro operating system 6.0 x86-64, arm64, and IBM Z (s390x).

SL Microはトランザクション更新を使用します。トランザクション更新はアトミックであり(すべての更新はすべての更新が成功した場合にのみ適用されます)、ロールバックをサポートします。システムが再起動されるまで変更はアクティブ化されないため、実行中のシステムには影響しません。

トランザクション更新と再起動の詳細については、<https://documentation.suse.com/sles/html/SLES-all/cha-transactional-updates.html>を参照してください。

### 5.2.5.1. ソフトウェアチャンネルの追加

SL MicroクライアントをUyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。

ソフトウェアチャンネルは、Web UIまたはコマンドラインから追加できます。



- 次のセクションでは、**x86\_64** アーキテクチャに基づく説明が多いです。必要に応じて他のアーキテクチャに置き換えてください。

Web UI手順には、次の製品が必要です。

表 26. SL Micro 6.1製品 - WebUI

| OSバージョン              | 製品名                          |
|----------------------|------------------------------|
| SL Micro 6.1 x86-64  | SUSE Linux Micro 6.1 x86_64  |
| SL Micro 6.1 arm64   | SUSE Linux Micro 6.1 arch64  |
| SL Micro 6.1 s390x   | SUSE Linux Micro 6.1 s390x   |
| SL Micro 6.1 ppc64le | SUSE Linux Micro 6.1 ppc64le |

表 27. SL Micro 6.0製品 - WebUI

| OSバージョン             | 製品名                         |
|---------------------|-----------------------------|
| SL Micro 6.0 x86-64 | SUSE Linux Micro 6.0 x86_64 |
| SL Micro 6.0 arm64  | SUSE Linux Micro 6.0 arch64 |
| SL Micro 6.0 s390x  | SUSE Linux Micro 6.0 s390x  |

プロシージャ: ソフトウェアチャンネルの追加

1. UyuniのWeb UIで、**管理**、**セットアップウィザード**、**製品**に移動します。
2. 検索バーを使用してクライアントのオペレーティングシステムおよびアーキテクチャに適切な製品を探し、適切な製品にチェックを付けます。こうすることによって、すべての必須チャンネルに自動的にチェックが付きます。また、**include recommended** トグルがオンになっている場合、すべての推奨チャンネルにもチェックが付きます。矢印をクリックして関連製品の一覧を表示し、必要な追加製品にチェックが付いていることを確認します。
3. **[製品] [の] [追加]** をクリックし、製品の同期が完了するまで待機します。

または、コマンドプロンプトからチャンネルを追加できます。このプロシージャでは、次の製品が必要です。

表 28. SL Micro 6.1製品 - CLI

| OSバージョン             | ベースチャンネル                 |
|---------------------|--------------------------|
| SL Micro 6.1 x86-64 | sl-micro-6.1-pool-x86_64 |

表 29. SL Micro 6.0製品 - CLI

| OSバージョン             | ベースチャンネル                 |
|---------------------|--------------------------|
| SL Micro 6.0 x86-64 | sl-micro-6.0-pool-x86_64 |

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、適切なチャンネルを追加します。

```
mgrctl exec -ti -- mgr-sync add channel <channel_label_1>
mgrctl exec -ti -- mgr-sync add channel <channel_label_2>
mgrctl exec -ti -- mgr-sync add channel <channel_label_n>
```

2. 同期は自動的に開始されます。チャンネルを手動で同期する場合、次のコマンドを使用します。

```
mgrctl exec -ti -- mgr-sync sync --with-children <channel_name>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

### 5.2.5.2. クライアントツール

クライアントツールがなければ、クライアントのオンボーディングは失敗します。

クライアントツールを追加するには、コマンドプロンプトからこれらのチャンネルを追加します。

表 30. SL Microチャンネル - CLI

| OSバージョン      | クライアントチャンネル                 |
|--------------|-----------------------------|
| SL Micro 6.1 | sl-microos-6.1-uyuni-client |
| SL Micro 6.0 | sl-microos-6.0-uyuni-client |

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、適切なチャンネルを追加します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

使用可能なすべてのリポジトリを一覧にするには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **自動同期**がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

### 5.2.5.3. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア**、**管理**、**チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. [リポジトリ] タブに移動し、[同期] をクリックし、[同期状態] をクリックします。

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

### 5.2.5.4. クライアントの登録



SL Microクライアントは、登録後に再起動が必要です。登録が完了すると、再起動が自動的にスケジュールされますが、この再起動はデフォルトの再起動マネージャのメンテナンスウィンドウに従って実行されます。このウィンドウは、クライアントが登録されてから数時間後になる場合があります。迅速に登録してシステムをシステム一覧に表示するには、登録スクリプトの完了後にクライアントを手動で再起動することをお勧めします。

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、[Client-configuration › Registration-overview](#)を参照してください。

SL Microシステムでブートストラップスクリプトを使用する場合は、スクリプトの証明書セクションに次のコンテンツがあることを確認します。

```
ORG_CA_CERT=RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT
ORG_CA_CERT_IS_RPM_YN=0
```

ブートストラップスクリプトを直接編集して設定を追加するか、次のパラメータを使用してブートストラップスクリプトを作成します。

```
mgrctl exec -ti -- mgr-bootstrap --script=bootstrap-sl-micro.sh \
--ssl-cert=/srv/www/htdocs/pub/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT
```

## 5.2.5.5. SL Microの再起動

SL Microはトランザクションシステムです。トランザクション更新は通常、いくつかの再起動方法をサポートしています。Uyuniで管理されるシステムの再起動には、**systemd**を使用することをお勧めします。他の方法を使用すると、望ましくない動作が発生する可能性があります。

Uyuniでトランザクションシステムをブートストラップする場合、**systemd**が再起動方法(**REBOOT\_METHOD**)として設定されます(システムがデフォルト設定の場合)。このような設定により、Uyuniが再起動アクションを制御でき、必要に応じて再起動をすぐに実行したり、Uyuniでスケジュールしたりできます。

### 5.2.5.5.1. 背景情報

デフォルトでは、クライアントのインストール中の再起動方法は**auto**に設定されています。**auto**ブート方法では、サービスが実行されている場合、**rebootmgrd**を使用して、設定されたポリシーに従ってシステムを再起動します。ポリシーにより、すぐに再起動することも、メンテナンスウィンドウ中に再起動することもできます。詳細については、[rebootmgrd \(8\)](#)のマニュアルページを参照してください。それ以外の場合で**rebootmgrd**が実行されていない場合、Uyuniは**systemctl reboot**を呼び出します。



**systemd**とは異なる方法を使用すると、望ましくない動作が発生する可能性があります。

## 5.3. openSUSEクライアントの登録

openSUSEおよびopenSUSE Leap MicroのクライアントをUyuniサーバに登録できます。そのメソッドおよび詳細は、クライアントのオペレーティングシステムによって異なります。

始める前に、クライアントでUyuniサーバと日時が正しく同期していることを確認してください。

アクティベーションキーを作成済みである必要があります。 アクティベーションキーの作成の詳細については、[Client-configuration > Activation-keys](#)を参照してください。



Uyuniサーバをこのサーバ自身に登録しないでください。Uyuniサーバは個別に管理するか、別のUyuniサーバを使用して管理する必要があります。複数のサーバを使用する方法の詳細については、[Specialized-guides > Large-deployments](#)を参照してください。

## 5.3.1. openSUSE Leapクライアントの登録

このセクションでは、openSUSEオペレーティングシステムを実行しているクライアントの登録について説明します。Uyuniは、Saltを使用するopenSUSE Leap 15クライアントをサポートします。

ブートストラップは、リポジトリの設定やプロファイルの更新の実行など、openSUSEクライアントの起動および初期状態の実行のためにサポートされています。

### 5.3.1.1. ソフトウェアチャンネルの追加

openSUSEクライアントをUyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。

現在サポートされているアーキテクチャは、「`x86_64`」と「`aarch64`」です。サポートされている製品およびアーキテクチャの完全な一覧については、[Client-configuration > Supported-features](#)を参照してください。



次のセクションでは、`x86_64`アーキテクチャに基づく説明が多いです。必要に応じて他のアーキテクチャに置き換えてください。

たとえば、「`x86_64`」アーキテクチャを使用する場合は、次の製品が必要です。

表 31. openSUSEチャンネル - CLI

| OSバージョン       | openSUSE Leap 15.6                               | openSUSE Leap 15.5                               | openSUSE Leap 15.4                               |
|---------------|--|--|--|
| ベースチャンネル      | <code>opensuse_leap15_6</code>                   | <code>opensuse_leap15_5</code>                   | <code>opensuse_leap15_4</code>                   |
| クライアントチャンネル   | <code>opensuse_leap15_6-uyuni-client</code>      | <code>opensuse_leap15_5-uyuni-client</code>      | <code>opensuse_leap15_4-uyuni-client</code>      |
| 更新チャンネル       | <code>opensuse_leap15_6-updates</code>           | <code>opensuse_leap15_5-updates</code>           | <code>opensuse_leap15_4-updates</code>           |
| 非OSSチャンネル     | <code>opensuse_leap15_6-non-oss</code>           | <code>opensuse_leap15_5-non-oss</code>           | <code>opensuse_leap15_4-non-oss</code>           |
| 非OSS更新チャンネル   | <code>opensuse_leap15_6-non-oss-updates</code>   | <code>opensuse_leap15_5-non-oss-updates</code>   | <code>opensuse_leap15_4-non-oss-updates</code>   |
| バックポート更新チャンネル | <code>opensuse_leap15_6-backports-updates</code> | <code>opensuse_leap15_5-backports-updates</code> | <code>opensuse_leap15_4-backports-updates</code> |
| SLE更新チャンネル    | <code>opensuse_leap15_6-sle-updates</code>       | <code>opensuse_leap15_5-sle-updates</code>       | <code>opensuse_leap15_4-sle-updates</code>       |

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

- Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、適切なチャンネルを追加します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

使用可能なすべてのリポジトリを一覧にするには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels -l
```

- 自動同期**がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

- 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

### 5.3.1.2. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

- UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア**、**管理**、**チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
- [リポジトリ] タブに移動し、[同期] をクリックし、[同期状態] をクリックします。

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

- tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- ls /var/log/rhn/reposync/
```

- Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。



openSUSEチャンネルは非常に大きいことがあります。同期に数時間かかる場合があります。

### 5.3.1.3. GPGキーの管理

クライアントではGPGキーを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールする前にパッケージ認証の確認が行われます。信頼されているソフトウェアのみクライアントにインストールできます。



クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。必要かつ信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。GPGキーが信頼されていない場合、ソフトウェアチャンネルは使用できないため、クライアントにチャンネルを割り当てるかどうかは、キーを信頼するかどうかによって決まります。

GPGキーの詳細については、[Client-configuration > Gpg-keys](#)を参照してください。

### 5.3.1.4. クライアントの登録

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、[Client-configuration > Registration-overview](#)を参照してください。

## 5.3.2. openSUSE Leap Microクライアントの登録

このセクションでは、x86-64およびaarch64アーキテクチャでopenSUSE Leap Microオペレーティングシステムを実行しているクライアントの登録について説明します。

openSUSE Leap Microは、エッジコンピューティング向けに構築された、極めて信頼性が高く軽量なオペレーティングシステムです。SUSE Linux Enterpriseのエンタープライズレベルの強化されたセキュリティおよびコンプライアンスコンポーネントを活用し、最新の不変の開発者向けOSプラットフォームと統合します。

openSUSE Leap Microはトランザクション更新を使用します。トランザクション更新はアトミックであり(すべての更新はすべての更新が成功した場合にのみ適用されます)、ロールバックをサポートします。システムが再起動されるまで変更はアクティブ化されないため、実行中のシステムには影響しません。この情報は、[システム > 詳細 > 概要](#)サブタブに表示されます。

トランザクション更新と再起動の詳細については、<https://documentation.suse.com/sles/html/SLES-all/cha-transactional-updates.html>を参照してください。

表 32. openSUSEチャンネル - CLI

| OS Version          | openSUSE Leap Micro 6.1        | openSUSE Leap Micro 5.5        | openSUSE Leap Micro 5.4        | openSUSE Leap Micro 5.3        |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Base Channel        | opensuse_micro6_1              | opensuse_micro5_5              | opensuse_micro5_4              | opensuse_micro5_3              |
| Client Channel      | opensuse_micro6_1-uyuni-client | opensuse_micro5_5-uyuni-client | opensuse_micro5_4-uyuni-client | opensuse_micro5_3-uyuni-client |
| SLE Updates Channel | NA                             | opensuse_micro5_5-sle-updates  | opensuse_micro5_4-sle-updates  | opensuse_micro5_3-sle-updates  |

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、適切なチャンネルを追加します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

使用可能なすべてのリポジトリを一覧にするには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **自動同期**がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

### 5.3.2.1. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア**、**管理**、**チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. [リポジトリ] タブに移動し、[同期] をクリックし、[同期状態] をクリックします。

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。



- openSUSE Leap Microチャンネルは非常に大きいことがあります。同期に数時間かかる場合があります。

### 5.3.2.2. クライアントの登録



openSUSE Leap Microクライアントは、登録後に再起動が必要です。

ブートストラッププロセスの後、openSUSE Leap Micro上で自動ブートが無効化されます。この変更が実装された理由は、SaltがブートストラップのSalt状態の適用結果を中継できるようになる前に、自動再起動が断続的に発生する可能性があったためです。

登録が完了すると、再起動が自動的にスケジュールされますが、この再起動はデフォルトの再起動マネージャのメンテナンスウィンドウに従って実行されます。このウィンドウは、クライアントが登録されてから数時間になる場合があります。openSUSE Leap Microの登録を高速化するには、登録スクリプトの完了後にクライアントを手動で再起動します。

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、[Client-configuration > Registration-overview](#)を参照してください。

## 5.4. Alibaba Cloud Linuxクライアントの登録

Alibaba Cloud LinuxクライアントをUyuniサーバに登録できます。そのメソッドおよび詳細は、クライアントのオペレーティングシステムによって異なります。

始める前に、クライアントでUyuniサーバと日時が正しく同期していることを確認してください。

アクティベーションキーを作成済みである必要があります。 アクティベーションキーの作成の詳細については、[Client-configuration > Activation-keys](#)を参照してください。

## 5.4.1. Alibaba Cloud Linuxクライアントの登録

このセクションでは、Alibaba Cloud Linuxオペレーティングシステムを実行しているクライアントの登録について説明します。



- 一部のAlibaba Cloud Linux 2インスタンスでは、正常に登録するために2回の試行が必要になります。

### 5.4.1.1. ソフトウェアチャンネルの追加

Alibaba Cloud LinuxクライアントをUyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。



- 次のセクションでは、**x86\_64** アーキテクチャに基づく説明が多いです。 必要に応じて他のアーキテクチャに置き換えてください。

このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 33. Alibaba Cloud Linuxチャンネル - CLI

| OSバージョン               | コアチャンネル   | 更新チャンネル           | クライアントチャンネル            |
|-----------------------|-----------|-------------------|------------------------|
| Alibaba Cloud Linux 2 | alibaba-2 | alibaba-2-updates | alibaba-2-uyuni-client |

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

- Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、適切なチャンネルを追加します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

使用可能なすべてのリポジトリを一覧にするには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels -l
```

- 自動同期がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。



**spacewalk-common-channels** によって提供されるクライアントツールのチャンネルの提供元はUyuniです。SUSEではありません。

#### 5.4.1.2. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア**、**管理**、**チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. [リポジトリ] タブに移動し、[同期] をクリックし、[同期状態] をクリックします。

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

#### 5.4.1.3. アクティベーションキーの作成

Alibaba Cloud Linuxチャンネルと関連付けられているアクティベーションキーを作成する必要があります。

アクティベーションキーの詳細については、**Client-configuration** > **Activation-keys**を参照してください。

#### 5.4.1.4. クライアントの登録

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。コンテナホストのコマ

ンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、[Client-configuration › Registration-overview](#)を参照してください。

一部のAlibaba Cloud Linux 2インスタンスは、最初の試行で登録に失敗します。これはAlibaba Cloud Linux 2イメージの既知のバグのためです。

「python-urlgrabber3」パッケージは、Python pipパッケージとRPMパッケージの両方で提供されており、最初の登録試行時に競合が発生する可能性があります。

インスタンスが、影響を受けるいずれかのイメージバージョンに基づいている場合、クライアントは2回目の登録試行で正しく登録されます。

## 5.5. AlmaLinuxクライアントの登録

AlmaLinuxクライアントをUyuniサーバに登録できます。そのメソッドおよび詳細は、クライアントのオペレーティングシステムによって異なります。

始める前に、クライアントでUyuniサーバと日時が正しく同期していることを確認してください。

アクティベーションキーも作成しておく必要があります。

- アクティベーションキーの作成の詳細については、[Client-configuration › Activation-keys](#)を参照してください。
- AlmaLinuxからSUSE Liberty Linuxへの移行の詳細については、[client-configuration:clients-sleses.pdf](#)を参照してください。

### 5.5.1. AlmaLinuxクライアントの登録

このセクションでは、AlmaLinuxオペレーティングシステムを実行しているクライアントの登録について説明します。



AWSで作成するとき、AlmaLinuxインスタンスには、`/etc/machine-id`で常に同じ `machine-id` IDが割り当てられます。インスタンスを作成した後に、必ず `machine-id`を再生成してください。 詳細については、[Administration › Troubleshooting](#)を参照してください。

#### 5.5.1.1. ソフトウェアチャンネルの追加



AlmaLinuxクライアントのUyuniへの登録は、ターゲットポリシーで適用されるデフォルトのSELinux設定でテストされます。 SELinuxを無効にしてAlmaLinuxクライアントをUyuniに登録する必要があります。

AlmaLinuxクライアントをUyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期す

る必要があります。

現在サポートされているアーキテクチャは、「**x86\_64**」と「**aarch64**」です。バージョン9では、**ppc64le**と**s390x**も追加でサポートされます。サポートされている製品およびアーキテクチャの完全な一覧については、**Client-configuration > Supported-features**を参照してください。



- 次のセクションでは、**x86\_64**アーキテクチャに基づく説明が多いです。必要に応じて他のアーキテクチャに置き換えてください。

このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 34. AlmaLinux チャンネル - CLI

| OSバージョン     | ベースチャンネル   | クライアントチャンネル             | AppStreamチャンネル       |
|-------------|------------|-------------------------|----------------------|
| AlmaLinux 9 | almalinux9 | almalinux9-uyuni-client | almalinux9-appstream |
| AlmaLinux 8 | almalinux8 | almalinux8-uyuni-client | almalinux8-appstream |

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. Uyuni サーバのコマンドプロンプトで root になり、**spacewalk-common-channels** コマンドを特定のチャンネルに対して実行します。このとき、正しいアーキテクチャを指定してください:

```
spacewalk-common-channels \
-a <architecture> \
<base_channel_name> \
<child_channel_name_1> \
<child_channel_name_2> \
... <child_channel_name_n>
```

2. **自動同期**がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>-<architecture>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。



- **spacewalk-common-channels** によって提供されるクライアントツールのチャンネルの提供元はUyuniです。SUSEではありません。



- AlmaLinux 9およびAlmaLinux 8クライアントでは、ベースチャンネルとAppStreamチャンネルの両方を追加します。両方のチャンネルのパッケージが必要です。両方のチャンネルを追加しないと、パッケージ不足のためブートストラップリポジトリを作成できません。

モジュラーチャンネルを使用している場合は、AlmaLinux 8クライアントでPython 3.6モジュールストリームを有効にする必要があります。Python 3.6を提供しない場合、**spacecmd** パッケージのインストールは失敗します。



上流のチャンネルとUyuniチャンネルの間のAppStreamチャンネルで利用できるパッケージ数に不一致が発生する場合があります。また、同時に別の場所で追加したチャンネルを比較すると、数値が異なる場合もあります。AlmaLinuxでリポジトリを管理する方法が原因です。AlmaLinuxでは新しいバージョンがリリースされるごとに古いバージョンのパッケージが削除されますが、Uyuniでは経過年数に関係なくすべてのバージョンが保持されます。

### 5.5.1.2. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア**、**管理**、**チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. [リポジトリ] タブに移動し、[同期] をクリックし、[同期状態] をクリックします。

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

### 5.5.1.3. アクティベーションキーの作成

AlmaLinuxチャンネルと関連付けられているアクティベーションキーを作成する必要があります。

アクティベーションキーの詳細については、**Client-configuration** > **Activation-keys**を参照してください。

### 5.5.1.4. GPGキーの管理

クライアントではGPGキーを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールする前にパッケージ認証の確認が行われます。信頼されているソフトウェアのみクライアントにインストールできます。



クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。必要か

信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。GPGキーが信頼されていないとソフトウェアチャンネルを使用できないため、チャンネルをクライアントに割り当てるかどうかの判断は、キーを信頼するかどうかの判断に依存します。

GPGキーの詳細については、[Client-configuration › Gpg-keys](#)を参照してください。

### 5.5.1.5. クライアントの登録

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、[Client-configuration › Registration-overview](#)を参照してください。

### 5.5.1.6. エラータの管理

AlmaLinuxクライアントを更新するとき、パッケージには更新に関するメタデータが含まれています。

## 5.6. Amazon Linuxクライアントの登録

Amazon LinuxクライアントをUyuniサーバに登録できます。そのメソッドおよび詳細は、クライアントのオペレーティングシステムによって異なります。

始める前に、クライアントでUyuniサーバと日時が正しく同期していることを確認してください。

アクティベーションキーを作成済みである必要もあります。アクティベーションキーの作成の詳細については、[Client-configuration › Activation-keys](#)を参照してください。

### 5.6.1. Amazon Linuxクライアントの登録

このセクションでは、Amazon Linuxオペレーティングシステムを実行しているクライアントの登録について説明します。



AWSで作成する場合、Amazon Linux2インスタンスには、`/etc/machine-id` で常に同じ `machine-id` IDが割り当てられます。Amazon Linux2インスタンスを作成する場合は、インスタンスを作成した後に、必ず `machine-id` を再生成してください。 詳細については、[Administration › Troubleshooting](#)を参照してください。

Amazon Linux 2023はこの影響を受けません。

#### 5.6.1.1. ソフトウェアチャンネルの追加

Amazon LinuxクライアントをUyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。

現在サポートされているアーキテクチャは、「`x86_64`」と「`aarch64`」です。サポートされている製品およびアーキテクチャの完全な一覧については、[Client-configuration > Supported-features](#)を参照してください。



- 次のセクションでは、`x86_64` アーキテクチャに基づく説明が多いです。必要に応じて他のアーキテクチャに置き換えてください。

このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 35. Amazon Linuxチャンネル - CLI

| OSバージョン           | ベースチャンネル                       | クライアントチャンネル                               |
|-------------------|--------------------------------|---|
| Amazon Linux 2023 | <code>amazonlinux2023</code>   | <code>amazonlinux2023-uyuni-client</code> |
| Amazon Linux 2    | <code>amazonlinux2-core</code> | <code>amazonlinux2-uyuni-client</code>    |



- また、Amazon Linux 2では、Amazon LinuxインスタンスでDockerを使用する場合は、必ず「`amazonlinux2-extra-docker`」チャンネルを追加して同期してください。



- Amazon Linux 2023では、Amazon Linuxインスタンスでカーネルライブパッチを使用する予定の場合は、必ず「`amazonlinux2023-kernel-livepatch`」チャンネルも追加して同期してください。

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

- Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、適切なチャンネルを追加します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

使用可能なすべてのリポジトリを一覧にするには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels -l
```

- 自動同期がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

- 続行前に、同期が完了していることを確認してください。



- `spacewalk-common-channels`によって提供されるクライアントツールのチャンネル

ルの提供元はUyuniです。SUSEではありません。

### 5.6.1.2. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア**、**管理**、**チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. [リポジトリ] タブに移動し、[同期] をクリックし、[同期状態] をクリックします。

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

### 5.6.1.3. アクティベーションキーの作成

Amazon Linuxチャンネルと関連付けられているアクティベーションキーを作成する必要があります。

アクティベーションキーの詳細については、Client-configuration > Activation-keysを参照してください。

### 5.6.1.4. GPGキーの管理

クライアントではGPGキーを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールする前にパッケージ認証の確認が行われます。信頼されているソフトウェアのみクライアントにインストールできます。



クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。必要かつ信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。GPGキーが信頼されていない場合、ソフトウェアチャンネルは使用できないため、クライアントにチャンネルを割り当てるかどうかは、キーを信頼するかどうかによって決まります。

GPGキーの詳細については、Client-configuration > Gpg-keysを参照してください。

### 5.6.1.5. クライアントの登録

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。 デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。 コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、[Client-configuration › Registration-overview](#)を参照してください。

## 5.7. CentOSクライアントの登録

CentOSクライアントをUyuniサーバに登録できます。 そのメソッドおよび詳細は、クライアントのオペレーティングシステムによって異なります。

始める前に、クライアントでUyuniサーバと日時が正しく同期していることを確認してください。

アクティベーションキーも作成しておく必要があります。

- ・ アクティベーションキーの作成の詳細については、[Client-configuration › Activation-keys](#)を参照してください。
- ・ CentOSからSUSE Liberty Linuxへの移行の詳細については、[client-configuration:clients-sleses.pdf](#)を参照してください。

### 5.7.1. CentOSクライアントの登録

このセクションでは、CentOSオペレーティングシステムを実行しているクライアントの登録について説明します。



CentOSベースメディアリポジトリとCentOSインストールメディアへのアクセス管理、およびUyuniサーバのCentOSコンテンツデリバリネットワークへの接続は、ユーザが行います。



CentOSクライアントのUyuniへの登録は、ターゲットポリシーで適用されるデフォルトのSELinux設定でテストされます。 SELinuxを無効にしてCentOSクライアントをUyuniに登録する必要があります。

#### 5.7.1.1. ソフトウェアチャンネルの追加

CentOSクライアントをUyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。

現在サポートされているアーキテクチャは、「x86\_64」と「aarch64」です。 サポートされている製品およびアーキテクチャの完全な一覧については、[Client-configuration › Supported-features](#)を参照してください。



次のセクションでは、**x86\_64** アーキテクチャに基づく説明が多いです。必要に応じて他のアーキテクチャに置き換えてください。

このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 36. CentOSチャンネル - CLI

| OSバージョン  | ベースチャンネル | クライアントチャンネル          | 更新/Appstreamチャンネル |
|----------|----------|----------------------|-------------------|
| CentOS 7 | centos7  | centos7-uyuni-client | centos7-updates   |

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

- Uyuni サーバのコマンドプロンプトで root になり、**spacewalk-common-channels** コマンドを特定のチャンネルに対して実行します。このとき、正しいアーキテクチャを指定してください:

```
spacewalk-common-channels \
-a <architecture> \
<base_channel_name> \
<child_channel_name_1> \
<child_channel_name_2> \
... <child_channel_name_n>
```

- 自動同期がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>-<architecture>
```

- 続行前に、同期が完了していることを確認してください。



**spacewalk-common-channels** によって提供されるクライアントツールのチャンネルの提供元はUyuniです。SUSEではありません。

モジュラーチャンネルを使用している場合は、クライアントでPython3.6モジュールストリームを有効にする必要があります。Python 3.6を提供しない場合、**spacecmd** パッケージのインストールは失敗します。



上流のチャンネルとUyuniチャンネルの間のAppStreamチャンネルで利用できるパッケージ数に不一致が発生する場合があります。また、同時に別の場所で追加したチャンネルを比較すると、数値が異なる場合もあります。CentOSでリポジトリを管理する方法が原因です。CentOSでは新しいバージョンがリリースされると古いバージョンのパッケージが削除されますが、Uyuniでは経過年数に関係なくすべてのバージョンが保持されます。

### 5.7.1.2. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア**、**管理**、**チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. [リポジトリ] タブに移動し、[同期] をクリックし、[同期状態] をクリックします。

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

### 5.7.1.3. アクティベーションキーの作成

CentOSチャンネルと関連付けられているアクティベーションキーを作成する必要があります。

アクティベーションキーの詳細については、Client-configuration › Activation-keysを参照してください。

### 5.7.1.4. GPGキーの管理

クライアントではGPGキーを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールする前にパッケージ認証の確認が行われます。信頼されているソフトウェアのみクライアントにインストールできます。



クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。必要かつ信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。GPGキーが信頼されていない場合、ソフトウェアチャンネルは使用できないため、クライアントにチャンネルを割り当てるかどうかは、キーを信頼するかどうかによって決まります。

GPGキーの詳細については、Client-configuration › Gpg-keysを参照してください。

### 5.7.1.5. クライアントの登録

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。コンテナホストのコマ

ンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、**Client-configuration > Registration-overview**を参照してください。

### 5.7.1.6. エラータの管理



このセクションはコンテナ化されていないUyuniにのみ適用され、CentOS 7がサポート終了になった後に削除されます。

CentOSクライアントを更新するとき、パッケージには更新に関するメタデータは含まれていません。 サードパーティのエラータサービスを使用してこの情報を取得できます。



CEFSの作成者は、パッチまたはエラータを、利便性向上を目指して努力ベースで提供していますが、これが正確であることや最新であることを保証していません。 つまり、パッチ日が正しくない場合があります。また、発行されたデータが1か月以上遅れて示されたことが少なくとも1回ありました。 このような場合の情報については、<https://github.com/stevemeier/cefs/issues/28#issuecomment-656579382>および<https://github.com/stevemeier/cefs/issues/28#issuecomment-656573607>を参照してください。

パッチデータに問題または遅れがあると、信頼できないパッチ情報がUyuniサーバにインポートされる場合があります。その結果、レポート、監査、CVEの更新、またはその他のパッチ関連の情報も誤りになります。セキュリティ関連の要件や証明書の条件に応じて、パッチデータを独立して確認する方法や、異なるオペレーティングシステムを選択する方法など、このサービスを使用する方法の代替方法を検討してください。

プロシージャ: エラータサービスのインストール

1. Uyuniサーバでコマンドプロンプトからrootとして **sle-module-development-tools** モジュールを追加します。

```
SUSEConnect --product sle-module-development-tools/15.2/x86_64
```

2. エラータサービスの依存関係をインストールします。

```
zypper in perl-Text-Unidecode
```

3. **/etc/rhn/rhn.conf** で次の行を追加または編集します。

```
java.allow_adding_patches_via_api = centos7-x86_64-updates,centos7-
```

```
x86_64, centos7-x86_64-extras
```

4. Tomcatを再起動します。

```
systemctl restart tomcat
```

5. エラータスクリプト用のファイルを作成します。

```
touch /usr/local/bin/cent-errata.sh
```

6. 新しいファイルを編集してこのスクリプトを含め、必要に応じてリポジトリの詳細を編集します。 このスクリプトは、外部のエラータサービスからエラータの詳細をフェッチして展開し、詳細を発行します。

```
#!/bin/bash
mkdir -p /usr/local/centos
cd /usr/local/centos
rm *.xml
wget -c http://cefs.steve-meier.de/errata.latest.xml
wget -c https://www.redhat.com/security/data/oval/v2/RHEL7/rhel-7.oval.xml.bz2
bzip2 -d rhel-7.oval.xml.bz2
wget -c http://cefs.steve-meier.de/errata-import.tar
tar xvf errata-import.tar
chmod +x /usr/local/centos/errata-import.pl
export SPACEWALK_USER='<adminname>' ; export SPACEWALK_PASS='<password>'
/usr/local/centos/errata-import.pl --server '<servername>' \
--errata /usr/local/centos/errata.latest.xml \
--include-channels=centos7-x86_64-updates,centos7-x86_64,centos7-x86_64-extras \
--publish --rhsa-oval /usr/local/centos/rhel-7.oval.xml
```

7. スクリプトを毎日実行するようcronジョブを設定します。

```
ln -s /usr/local/bin/cent-errata.sh /etc/cron.daily
```

このツールの詳細については、<https://cefs.steve-meier.de/>を参照してください。

## 5.8. Debianクライアントの登録

DebianクライアントをUyuniサーバに登録できます。 そのメソッドおよび詳細は、クライアントのオペレー

タイミングシステムによって異なります。

始める前に、クライアントでUyuniサーバと日時が正しく同期していることを確認してください。

アクティベーションキーを作成済みである必要もあります。 アクティベーションキーの作成の詳細については、[Client-configuration › Activation-keys](#)を参照してください。

## 5.8.1. Debianクライアントの登録

このセクションでは、Debianオペレーティングシステムを実行しているクライアントの登録について説明します。

ブートストラップは、初期状態の実行およびプロファイルの更新のためにDebianクライアントで使用できます。

### 5.8.1.1. 登録の準備

DebianクライアントをUyuniサーバに登録するには、その前に準備が必要です。

- DNSが正しく設定されていることを確認し、クライアントのエントリを提供します。 または、適切なエントリを使用して、Uyuniサーバとクライアントの両方で `/etc/hosts` ファイルを設定できます。
- クライアントは、登録する前にUyuniサーバと日時が同期されている必要があります。

### 5.8.1.2. ソフトウェアチャンネルの追加

DebianクライアントをUyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。



次のセクションでは、`x86_64` アーキテクチャに基づく説明が多いです。 必要に応じて他のアーキテクチャに置き換えてください。

このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 37. Debianチャンネル - CLI

| OSバージョン   | ベースチャンネル                                | クライアントチャンネル                               | 更新チャンネル   | セキュリティチャンネル                                      |
|-----------|---|---|---|--|
| Debian 12 | <code>debian-12-pool-amd64-uyuni</code> | <code>debian-12-amd64-uyuni-client</code> | <code>debian-12-amd64-main-updates-uyuni</code> | <code>debian-12-amd64-main-security-uyuni</code> |

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、`root` として、適切なチャンネルを追加します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
```

```
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

使用可能なすべてのリポジトリを一覧にするには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **自動同期**がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

### 5.8.1.3. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア**、**管理**、**チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. [リポジトリ] タブに移動し、[同期] をクリックし、[同期状態] をクリックします。

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。



Debianチャンネルは非常に大きいことがあります。同期に数時間かかる場合があ

ります。

#### 5.8.1.4. GPGキーの管理

クライアントではGPGキーを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールする前にパッケージ認証の確認が行われます。信頼されているソフトウェアのみクライアントにインストールできます。



クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。必要かつ信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。GPGキーが信頼されていない場合、ソフトウェアチャンネルは使用できないため、クライアントにチャンネルを割り当てるかどうかは、キーを信頼するかどうかによって決まります。

GPGキーの詳細については、[Client-configuration › Gpg-keys](#)を参照してください。



Debianクライアントをインストールするには、複数のGPGキーが必要な場合があります。

サードパーティのDebianリポジトリを同期する場合は、適切なGPGキーをサーバにインポートする必要があります。GPGキーがない場合、同期は失敗します。

Debianリポジトリの場合、メタデータのみが署名されます。したがって、ソフトウェアチャンネルのGPGキーをインポートする必要はありません。パッケージはUyuniによって再署名されません。

UyuniサーバにすでにインポートされているGPGキーを確認するには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -- gpg --homedir /var/lib/spacewalk/gpgdir --list-keys
```

新しいGPGキーをインポートするには、次のコマンドを実行します。

```
mgradm gpg add <filename>.gpg
```

#### 5.8.1.5. rootアクセス

DebianのrootユーザはデフォルトでSSHアクセスが無効になっています。

標準ユーザを使用してオンボードできるようにするには、**sudoers** ファイルを編集する必要があります。

プロシージャ: rootユーザアクセスの許可

1. クライアントで、**sudoers** ファイルを編集します。

```
sudo visudo
```

この行を**sudoers** ファイルの末尾に追加して sudo アクセス権をユーザに付与します。Web UIでクライアントをブートストラップしているユーザの名前で **<user>** を置き換えます。

```
<user> ALL=NOPASSWD: /usr/bin/python, /usr/bin/python2,
/usr/bin/python3, /var/tmp/venv-salt-minion/bin/python
```



このプロシージャによりrootアクセス権が付与されます。クライアントの登録に必要なパスワードは不要です。クライアントは正常にインストールされると、root特権で実行されるため、アクセス権は不要です。クライアントを正しくインストールした後、`sudoers` ファイルからこの行を削除することをお勧めします。

### 5.8.1.6. クライアントの登録

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、[Client-configuration > Registration-overview](#)を参照してください。

## 5.9. openEuler Client Registration

openEulerクライアントをUyuniサーバに登録できます。そのメソッドおよび詳細は、クライアントのオペレーティングシステムによって異なります。

始める前に、クライアントでUyuniサーバと日時が正しく同期していることを確認してください。

アクティベーションキーを作成済みである必要もあります。アクティベーションキーの作成の詳細については、[Client-configuration > Activation-keys](#)を参照してください。

### 5.9.1. openEulerクライアントの登録

このセクションでは、openEulerオペレーティングシステムを実行しているクライアントの登録について説明します。



AWSで作成する場合、openEulerインスタンスには、`/etc/machine-id` で常に同じ `machine-id` IDが割り当てられます。インスタンスを作成した後に、必ず `machine-id` を再生成してください。詳細については、[Administration > Troubleshooting](#)を参照してください。

#### 5.9.1.1. ソフトウェアチャンネルの追加

openEulerクライアントをUyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。

The architectures currently supported are: `x86_64` and `aarch64`.



- 次のセクションでは、**x86\_64** アーキテクチャに基づく説明が多いです。必要に応じて他のアーキテクチャに置き換えてください。

このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 38. openEulerチャンネル - CLI

| OSバージョン         | コアチャンネル       | クライアントチャンネル                | 更新チャンネル              | EPOLチャンネル          | Everythingチャンネル          |
|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| openEuler 22.03 | openeuler2203 | openeuler2203-uyuni-client | openeuler2203-update | openeuler2203-epol | openeuler2203-everything |

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

- Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、適切なチャンネルを追加します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

使用可能なすべてのリポジトリを一覧にするには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels -l
```

- 自動同期がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

- 続行前に、同期が完了していることを確認してください。



- spacewalk-common-channels**によって提供されるクライアントツールのチャンネルの提供元はUyuniです。SUSEではありません。

### 5.9.1.2. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

- UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア**、**管理**、**チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
- [リポジトリ] タブに移動し、[同期] をクリックし、[同期状態] をクリックします。

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

- tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- ls /var/log/rhn/reposync/
```

- Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

- 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

### 5.9.1.3. アクティベーションキーの作成

openEulerチャンネルと関連付けられているアクティベーションキーを作成する必要があります。

アクティベーションキーの詳細については、[Client-configuration > Activation-keys](#)を参照してください。

### 5.9.1.4. クライアントでGPGキーを信頼する

### 5.9.1.5. クライアントでGPGキーを信頼する

オペレーティング システムは、独自のGPGキーを直接信頼するか、少なくとも最小限のシステムでインストールされて出荷されます。ただし、別のGPGキーで署名されたサードパーティのパッケージは手動で処理する必要があります。クライアントは、GPGキーを信頼していないくとも正常にブートストラップできます。ただし、キーが信頼されるまで、新しいクライアントツールパッケージをインストールしたり、更新したりできません。

クライアントは、ソフトウェアチャンネルに入力されたGPGキーの情報を使用して信頼済みのキーを管理するようになります。GPGキーの情報が含まれるソフトウェアチャンネルをクライアントに割り当てると、チャンネルを更新したとき、またはこのチャンネルから最初のパッケージをインストールしたときに、そのキーが信頼されます。

ソフトウェアチャンネルページのGPGキーのURLには、「空白」で区切られた複数のキーのURLを含めることができます。ファイルURLの場合は、ソフトウェアチャンネルを使用する前に、GPGキーファイルをクライアントに配備する必要があります。

Red Hatベースのクライアントのクライアントツールチャンネル用GPGキーは、クライアントの `/etc/pki/rpm-gpg/` に配備され、ファイルURLで参照できます。

ソフトウェアチャンネルがクライアントに割り当てられている場合にのみ、システムによってインポートされて信頼されます。



Debianベースのシステムはメタデータのみに署名するため、单一チャンネルに追加のキーを指定する必要はありません。 Administration > Repo-metadata の「独自のGPGキーを使用する」で説明されているように、ユーザが独自のGPGキーを設定してメタデータに署名すると、そのキーの配備と信頼が自動的に実行されます。

### 5.9.1.5.1. ユーザ定義のGPGキー

ユーザは、クライアントに配備するカスタムのGPGキーを定義できます。

いくつかのpillarデータを提供し、SaltファイルシステムにGPGキーファイルを提供することで、自動的にクライアントに配備されます。

これらのキーは、RPMベースのオペレーティングシステムでは `/etc/pki/rpm-gpg/` に、Debianシステムでは `/usr/share/keyrings/` に配備されます。

キーを配備するクライアントのpillarキー `custom_gpgkeys` を定義し、キーファイルの名前を一覧にします。

```
cat /srv/pillar/mypillar.sls
custom_gpgkeys:
  - my_first_gpg.key
  - my_second_gpgkey.gpg
```

さらに、Saltファイルシステムでは、`gpg` という名前のディレクトリを作成し、`custom_gpgkeyspillar` データで指定された名前のGPGキーファイルを保存します。

```
ls -la /srv/salt/gpg/
/srv/salt/gpg/my_first_gpg.key
/srv/salt/gpg/my_second_gpgkey.gpg
```

キーは `/etc/pki/rpm-gpg/my_first_gpg.key` および `/etc/pki/rpm-gpg/my_second_gpgkey.gpg` でクライアントに配備されます。

最後のステップでは、ソフトウェアチャンネルのGPGキーのURLフィールドにURLを追加します。 ソフトウェア管理チャンネルに移動し、変更するチャンネルを選択します。 [GPG キー の URL] に値 `file:///etc/pki/rpm-gpg/ my_first_gpg.key` を追加します。

### 5.9.1.5.2. ブートストラップスクリプトのGPGキー

プロシージャ: ブートストラップスクリプトを使用してクライアントでGPGキーを信頼する

- Uyuniサーバのコマンドプロンプトで、`/srv/www/htdocs/pub/` ディレクトリの内容を確認します。 このディレクトリには、使用できるすべての公開鍵が含まれています。 登録クライアントに割り当てるチ

チャンネルに適用するキーをメモします。

- 関連するブートストラップスクリプトを開き、**ORG\_GPG\_KEY=**パラメータを見つけて、必要なキーを追加します。次に例を示します。

```
uyuni-gpg-pubkey-0d20833e.key
```

以前保存したキーを削除する必要はありません。



クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。必要なかつ信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。GPGキーが信頼されていない場合、ソフトウェアチャンネルをクライアントに割り当てることはできません。

### 5.9.1.6. クライアントの登録

openEulerクライアントは、その他すべてのクライアントと同じ方法で登録されます。詳細については、**Client-configuration > Registration-overview**を参照してください。

## 5.10. Oracleクライアントの登録

Open Enterprise ServerクライアントをUyuniサーバに登録できます。そのメソッドおよび詳細は、クライアントのオペレーティングシステムによって異なります。

始める前に、クライアントでUyuniサーバと日時が正しく同期していることを確認してください。

アクティベーションキーも作成しておく必要があります。

- アクティベーションキーの作成の詳細については、**Client-configuration > Activation-keys**を参照してください。

### 5.10.1. Open Enterprise Serverクライアントの登録

このセクションでは、Open Enterprise Serverオペレーティングシステムを実行しているクライアントの登録について説明します。

#### 5.10.1.1. ソフトウェアチャンネルの追加



次のセクションでは、**x86\_64**アーキテクチャに基づく説明が多いです。必要に応じて他のアーキテクチャに置き換えてください。

Open Enterprise ServerクライアントをUyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。

このプロシージャで必要な製品は次のとおりです。

表 39. OES製品 - WebUI

| OSバージョン                     | 製品名                                |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Open Enterprise Server 24.4 | Open Enterprise Server 24.4 x86_64 |
| Open Enterprise Server 23.4 | Open Enterprise Server 23.4 x86_64 |

プロシージャ: ソフトウェアチャンネルの追加

1. UyuniのWeb UIで、**管理** > **セットアップウィザード**、**製品**に移動します。
2. 検索バーを使用してクライアントのオペレーティングシステムおよびアーキテクチャに適切な製品を探し、適切な製品にチェックを付けます。こうすることによって、すべての必須チャンネルに自動的にチェックが付きます。また、**include recommended** トグルがオンになっている場合、すべての推奨チャンネルにもチェックが付きます。矢印をクリックして関連製品の一覧を表示し、必要な追加製品にチェックが付いていることを確認します。
3. をクリックし、製品の同期が完了するまで待機します。

または、コマンドプロンプトでチャンネルを追加できます。このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 40. OES製品 - CLI

| OSバージョン                     | ベースチャンネル             | 名前                      |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Open Enterprise Server 24.4 | oes24.4-pool-x86_64  | OES24.4-Pool for x86_64 |
| Open Enterprise Server 23.4 | oes23.4-pool-x86_64" | OES23.4-Pool for x86_64 |

古い製品のチャンネル名を見つけるには、Uyuniサーバのコマンドプロンプトでrootになり、**mgr-sync** コマンドを使用します:

```
mgr-sync list --help
```

次に、関心のある引数を指定します。たとえば、**channels** を指定します:

```
mgr-sync list channels [-c]
```

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、適切なチャンネルを追加します。

```
mgrctl exec -ti -- mgr-sync add channel <channel_label_1>
mgrctl exec -ti -- mgr-sync add channel <channel_label_2>
mgrctl exec -ti -- mgr-sync add channel <channel_label_n>
```

2. 同期は自動的に開始されます。チャンネルを手動で同期する場合、次のコマンドを使用します。

```
mgrctl exec -ti -- mgr-sync sync --with-children <channel_name>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

クライアントツールを追加するには、コマンドプロンプトからこれらのチャンネルを追加します。

表 41. Open Enterpriseチャンネル - CLI

| OSバージョン                     | ベースチャンネル                                | 更新   |
|-----------------------------|---|--|
| Open Enterprise Server 24.4 | oes24.4-sle-manager-tools15-pool-x86_64 | oes24.4-sle-manager-tools15-updates-x86_64 |
| Open Enterprise Server 23.4 | oes23.4-sle-manager-tools15-pool-x86_64 | oes23.4-sle-manager-tools15-updates-x86_64 |

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、適切なチャンネルを追加します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

使用可能なすべてのリポジトリを一覧にするには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **自動同期**がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

## 5.10.1.2. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア**、**管理**、**チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. [リポジトリ] タブに移動し、[同期] をクリックし、[同期状態] をクリックします。

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

- tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- ls /var/log/rhn/reposync/
```

- Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

- 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。



SUSE Linux Enterpriseチャンネルは非常に大きいことがあります。同期に数時間かかる場合があります。

### 5.10.1.3. GPGキーの管理

クライアントではGPGキーを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールする前にパッケージ認証の確認が行われます。信頼されているソフトウェアのみクライアントにインストールできます。



クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。必要かつ信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。GPGキーが信頼されていない場合、ソフトウェアチャンネルは使用できないため、クライアントにチャンネルを割り当てるかどうかは、キーを信頼するかどうかによって決まります。

GPGキーの詳細については、[Client-configuration › Gpg-keys](#)を参照してください。

### 5.10.1.4. クライアントの登録

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、[Client-configuration › Registration-overview](#)を参照してください。

## 5.11. Oracleクライアントの登録

Oracle LinuxクライアントをUyuniサーバに登録できます。そのメソッドおよび詳細は、クライアントのオペレーティングシステムによって異なります。

始める前に、クライアントでUyuniサーバと日時が正しく同期していることを確認してください。

アクティベーションキーも作成しておく必要があります。

- アクティベーションキーの作成の詳細については、[Client-configuration > Activation-keys](#)を参照してください。
- Oracle LinuxからSUSE Liberty Linuxへの移行の詳細については、[client-configuration:clients-sleses.pdf](#)を参照してください。

### 5.11.1. Oracle Linuxクライアントの登録

このセクションでは、Oracle Linuxオペレーティングシステムを実行しているクライアントの登録について説明します。



Unbreakable Linux Network (ULN)リポジトリとUyuniを直接同期することは現在サポートされていません。ULNのOracleローカルディストリビューションを使用する必要があります。ローカルULNミラーの設定の詳細については、<https://docs.oracle.com/en/operating-systems/oracle-linux/software-management/sfw-mgmt-UseSoftwareDistributionMirrors.html#local-uln-mirror>で提供されているOracleのドキュメントを参照してください。

#### 5.11.1.1. ソフトウェアチャンネルの追加

Oracle LinuxクライアントをUyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。

現在サポートされているアーキテクチャは、「x86\_64」と「aarch64」です。サポートされている製品およびアーキテクチャの完全な一覧については、[Client-configuration > Supported-features](#)を参照してください。



次のセクションでは、x86\_64アーキテクチャに基づく説明が多いです。必要に応じて他のアーキテクチャに置き換えてください。

このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 42. Oracleチャンネル - CLI

| OSバージョン        | ベースチャンネル     | クライアントチャンネル               | 更新チャンネル                |
|----------------|--------------|---------------------------|------------------------|
| Oracle Linux 9 | oraclelinux9 | oraclelinux9-uyuni-client | oraclelinux9-appstream |
| Oracle Linux 8 | oraclelinux8 | oraclelinux8-uyuni-client | oraclelinux8-appstream |

| OSバージョン        | ベースチャンネル     | クライアントチャンネル               | 更新チャンネル |
|----------------|--------------|---------------------------|---------|
| Oracle Linux 7 | oraclelinux7 | oraclelinux7-uyuni-client | -       |

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、適切なチャンネルを追加します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

使用可能なすべてのリポジトリを一覧にするには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **自動同期**がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。



**spacewalk-common-channels**によって提供されるクライアントツールのチャンネルの提供元はUyuniです。SUSEではありません。



Oracle Linux 9およびOracle Linux 8クライアントでは、ベースチャンネルとAppStreamチャンネルの両方を追加します。両方のチャンネルのパッケージが必要です。両方のチャンネルを追加しないと、パッケージ不足のためブートストラップリポジトリを作成できません。

モジューラーチャンネルを使用している場合は、クライアントでPython3.6モジュールストリームを有効にする必要があります。Python 3.6を提供しない場合、**spacecmd**パッケージのインストールは失敗します。

### 5.11.1.2. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア**、**管理**、**チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. [リポジトリ] タブに移動し、[同期] をクリックし、[同期状態] をクリックします。

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

- tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- ls /var/log/rhn/reposync/
```

- Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

- 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

### 5.11.1.3. アクティベーションキーの作成

Oracle Linuxチャンネルと関連付けられているアクティベーションキーを作成する必要があります。

アクティベーションキーの詳細については、[Client-configuration > Activation-keys](#)を参照してください。

### 5.11.1.4. GPGキーの管理

クライアントではGPGキーを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールする前にパッケージ認証の確認が行われます。信頼されているソフトウェアのみクライアントにインストールできます。



クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。必要かつ信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。GPGキーが信頼されていない場合、ソフトウェアチャンネルは使用できないため、クライアントにチャンネルを割り当てるかどうかは、キーを信頼するかどうかによって決まります。

GPGキーの詳細については、[Client-configuration > Gpg-keys](#)を参照してください。

Oracle Linux 9およびOracle Linux 8クライアントの場合、以下を使用します

```
ol8-gpg-pubkey-82562EA9AD986DA3.key
```



Oracle Linux 7クライアントの場合、以下を使用します

```
o167-gpg-pubkey-72F97B74EC551F0A3.key
```

### 5.11.1.5. クライアントの登録

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。 デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。 コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、[Client-configuration › Registration-overview](#)を参照してください。

## 5.12. Raspberry Pi OSクライアントの登録

Raspberry Pi OSクライアントをUyuniサーバに登録できます。そのメソッドおよび詳細は、クライアントのオペレーティングシステムによって異なります。

始める前に、クライアントでUyuniサーバと日時が正しく同期していることを確認してください。

アクティベーションキーを作成済みである必要もあります。 アクティベーションキーの作成の詳細については、[Client-configuration › Activation-keys](#)を参照してください。

### 5.12.1. Raspberry Pi OSクライアントの登録

このセクションでは、Raspberry Pi OSオペレーティングシステムを実行しているクライアントの登録について説明します。

Raspberry Pi OSクライアントでブートストラップを使用して、初期状態の実行、およびプロファイルの更新を行うことができます。

#### 5.12.1.1. 登録の準備

Raspberry Pi OSクライアントをUyuniサーバに登録するには、その前に準備が必要です。

- DNSが正しく設定されていることを確認し、クライアントのエントリを提供します。 または、適切なエントリを使用して、Uyuniサーバとクライアントの両方で `/etc/hosts` ファイルを設定できます。
- クライアントは、登録する前にUyuniサーバと日時が同期されている必要があります。

#### 5.12.1.2. ソフトウェアチャンネルの追加

Raspberry Pi OSクライアントをUyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。

The architectures currently supported are: arm64 and armhf.

このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 43. Raspberry Pi OSチャンネル - CLI

| Channel description                | arm64   | armhf                                  |
|------------------------------------|---|--|
| Base Channel                       | raspberrypios-12-pool-arm64-uyuni                       | raspberrypios-12-pool-armhf-uyuni      |
| Client Channel                     | raspberrypios-12-arm64-uyuni-client                     | raspberrypios-12-armhf-uyuni-client    |
| Updates Channel                    | raspberrypios-12-arm64-main-updates-uyuni               | -                                      |
| Contributions Channel              | raspberrypios-12-arm64-contrib-uyuni                    | raspberrypios-12-armhf-contrib-uyuni   |
| Non-Free Channel                   | raspberrypios-12-arm64-non-free-uyuni                   | raspberrypios-12-armhf-non-free-uyuni  |
| Non-Free Firmware Channel          | raspberrypios-12-arm64-non-free-firmware-uyuni          | -                                      |
| Raspberry Channel                  | raspberrypios-12-arm64-raspberry-uyuni                  | raspberrypios-12-armhf-raspberry-uyuni |
| Contribution Updates               | raspberrypios-12-arm64-contrib-updates-uyuni            | -                                      |
| Non-Free Updates                   | raspberrypios-12-arm64-non-free-updates-uyuni           | -                                      |
| Non-Free Firmware Updates          | raspberrypios-12-arm64-non-free-firmware-updates-uyuni  | -                                      |
| Security Main Channel              | raspberrypios-12-arm64-main-security-uyuni              | -                                      |
| Security Contribution Channel      | raspberrypios-12-arm64-contrib-security-uyuni           | -                                      |
| Security Non-Free Channel          | raspberrypios-12-arm64-non-free-security-uyuni          | -                                      |
| Security Non-Free Firmware Channel | raspberrypios-12-arm64-non-free-firmware-security-uyuni | -                                      |
| RPI Channel                        | -   | raspberrypios-12-armhf-rpi-uyuni       |

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、適切なチャンネルを追加します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
```

```
... <child_channel_label_n>
```

使用可能なすべてのリポジトリを一覧にするには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **自動同期**がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。



**spacewalk-common-channels**によって提供されるクライアントツールのチャンネルの提供元はUyuniです。SUSEではありません。



Raspberry Pi OSクライアントをブートストラップする前に、新しいチャンネルはすべて完全に同期されている必要があります。

### 5.12.1.3. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア**、**管理**、**チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. [リポジトリ] タブに移動し、[同期] をクリックし、[同期状態] をクリックします。

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファ

イルをすべて確認する必要があります。



- Raspberry Pi OSチャンネルは非常に大きいことがあります。同期に数時間かかる場合があります。

#### 5.12.1.4. アクティベーションキーの作成

Raspberry Pi OSチャンネルと関連付けられているアクティベーションキーを作成する必要があります。

アクティベーションキーの詳細については、[Client-configuration › Activation-keys](#)を参照してください。

#### 5.12.1.5. GPGキーの管理

クライアントではGPGキーを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールする前にパッケージ認証の確認が行われます。信頼されているソフトウェアのみクライアントにインストールできます。



- クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。必要かつ信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。GPGキーが信頼されていない場合、ソフトウェアチャンネルは使用できないため、クライアントにチャンネルを割り当てるかどうかは、キーを信頼するかどうかによって決まります。

GPGキーの詳細については、[Client-configuration › Gpg-keys](#)を参照してください。



- Raspberry Pi OSクライアントをインストールするには、複数のGPGキーが必要な場合があります。

サードパーティのRaspberry Pi OSリポジトリを同期する場合は、適切なGPGキーをサーバにインポートする必要があります。GPGキーがない場合、同期は失敗します。

Raspberry Pi OSリポジトリの場合、メタデータのみが署名されます。したがって、ソフトウェアチャンネルのGPGキーをインポートする必要はありません。パッケージはUyuniによって再署名されません。

UyuniサーバにすでにインポートされているGPGキーを確認するには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -- gpg --homedir /var/lib/spacewalk/gpgdir --list-keys
```

新しいGPGキーをインポートするには、次のコマンドを実行します。

```
mgradm gpg add <filename>.gpg
```

#### 5.12.1.6. rootアクセス

Raspberry Pi OSのrootユーザはデフォルトでSSHアクセスが無効になっています。

標準ユーザを使用してオンボードできるようにするには、[sudoers](#) ファイルを編集する必要があります。

プロシージャ: rootユーザアクセスの許可

1. クライアントで、**sudoers** ファイルを編集します。

```
sudo visudo
```

この行を **sudoers** ファイルの末尾に追加して **sudo** アクセス権をユーザに付与します。 Web UIでクライアントをブートストラップしているユーザの名前で **<user>** を置き換えます。

```
<user>  ALL=NOPASSWD: /usr/bin/python, /usr/bin/python2,  
/usr/bin/python3, /var/tmp/venv-salt-minion/bin/python
```



このプロシージャによりrootアクセス権が付与されます。クライアントの登録に必要なパスワードは不要です。 クライアントは正常にインストールされると、root特権で実行されるため、アクセス権は不要です。 クライアントを正しくインストールした後、**sudoers** ファイルからこの行を削除することをお勧めします。

### 5.12.1.7. クライアントの登録

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。 デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。 コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、**Client-configuration > Registration-overview**を参照してください。

## 5.13. Red Hatクライアントの登録

Red Hatコンテンツデリバリネットワーク(CDN)またはRed Hat更新インフラストラクチャ(RHUI)を使用してRed Hat Enterprise LinuxクライアントをUyuniサーバに登録できます。 そのメソッドおよび詳細は、クライアントのオペレーティングシステムによって異なります。

始める前に、クライアントでUyuniサーバと日時が正しく同期していることを確認してください。

アクティベーションキーも作成しておく必要があります。

- ・ アクティベーションキーの作成の詳細については、**Client-configuration > Activation-keys**を参照してください。
- ・ Red Hat Enterprise LinuxからSUSE Liberty Linuxへの移行の詳細については、[client-configuration:clients-sleses.pdf](#)を参照してください。

### 5.13.1. CDNでRed Hat Enterprise Linuxクライアントを登録する

このセクションでは、Red Hat Enterprise Linuxオペレーティングシステムを実行しているRed Hatコンテンツデリバリネットワーク(CDN)の登録について説明します。

代わりにRed Hat更新インフラストラクチャ(RHUI)を使用する方法については、[Client-configuration > Clients-rh-rhui](#)を参照してください。



Red Hat Enterprise Linuxクライアントは、Red Hatに基づいていて、SUSE Linux Enterprise Server with Expanded Support、RES、またはSUSE Linux Enterprise Serverとは関係がありません。Red HatベースメディアリポジトリとRHELインストールメディアへのアクセス管理、およびUyuniサーバのRed Hatコンテンツデリバリネットワークへの接続は、ユーザが行います。使用しているすべてのRHELシステムに対してRed Hatのサポートを取得する必要があります。これを実行しないと、Red Hatの条項に違反となる場合があります。

### 5.13.1.1. エンタイトルメントと証明書のインポート

Red Hatクライアントには、Red Hat認証局(CA)、エンタイトルメント証明書、およびエンタイトルメントキーが必要です。

エンタイトルメント証明書には、有効期限が埋め込まれていて、この期限はサポートサブスクリプションの期間と一致しています。中断を回避するには、サポートサブスクリプション期間の終わりのたびにこのプロセスを繰り返す必要があります。

Red Hatには、サブスクリプション割り当てを管理するためのサブスクリプションマネージャツールが用意されています。このツールはローカルに実行され、インストール済みの製品およびサブスクリプションを追跡します。クライアントは、サブスクリプションマネージャで登録して証明書を取得する必要があります。

Red Hatクライアントは、URLを使用してリポジトリを複製します。URLは、Red Hatクライアントを登録した場所に応じて変わります。

Red Hatクライアントは次の3種類の方法で登録できます。

- redhat.comにあるRed Hatコンテンツデリバリネットワーク(CDN)
- Red Hatサテライトサーバ
- クラウドのRed Hat更新インフラストラクチャ(RHUI)

このガイドでは、Red Hat CDNに登録されるクライアントについて説明します。リポジトリコンテンツの認可済みサブスクリプションを使用して、1つ以上のシステムがCDNに登録されている必要があります。

代わりにRed Hat更新インフラストラクチャ(RHUI)を使用する方法については、[Client-configuration > Clients-rh-rhui](#)を参照してください。



クライアントシステムのサテライト証明書では、サテライトサーバおよびサブスクリプションが必要です。サテライト証明書を使用するクライアントはUyuniサーバではサポートされていません。



エンタイトルメント証明書には、有効期限が埋め込まれていて、この期限はサポートサブスクリプションの期間と一致しています。中断を回避するには、サポート

サブスクリプション期間の終わりのたびにこのプロセスを繰り返す必要があります。

。

Red Hatには、サブスクリプション割り当てを管理するためのサブスクリプションマネージャツールが用意されています。このツールはクライアントシステムでローカルに実行され、インストール済みの製品およびサブスクリプションを追跡します。サブスクリプションマネージャを使用してredhat.comを登録し、このプロシージャに従って証明書を取得します。

プロシージャ: クライアントをサブスクリプションマネージャに登録する

1. クライアントシステムのコマンドプロンプトで、サブスクリプションマネージャツールを使用して登録します。

```
subscription-manager register
```

プロンプトが表示されたら、Red Hatポータルのユーザ名とパスワードを入力します。

2. コマンドを実行します。

```
subscription-manager activate
```

3. Uyuniサーバがアクセスできる場所にエンタイトルメント証明書とキーをクライアントシステムからコピーします。

```
cp /etc/pki/entitlement/ <example>/entitlement/
```



エンタイトルメント証明書とキーの両方ともファイル拡張子は **.pem** です。キーにはファイル名にも **key** が含まれています。

4. Red Hat CA証明書ファイルをクライアントシステムから、エンタイトルメント証明書およびキーと同じWebの場所にコピーします。

```
cp /etc/rhsm/ca/redhat-uep.pem <example>/entitlement
```

Red Hatクライアントでリポジトリを管理するには、CAおよびエンタイトルメント証明書をUyuniサーバにインポートする必要があります。この操作を実行するには、インポートプロシージャを3回実行して、3つのエントリを作成する必要があります。エンタイトルメント証明書、エンタイトルメントキーおよびRed Hat証明書にそれぞれ1つずつです。

プロシージャ: 証明書をサーバにインポートする

1. UyuniサーバのWeb UIで、**システム**、**自動インストール**、**GPGキー**と**SSLキー**に移動します。
2. **格納されたいるキーまたは証明書の作成**をクリックして、エンタイトルメント証明書用タを設定します。

- [説明] フィールドに **Entitlement-Cert-date** と入力します。
  - [タイプ] フィールドで、**SSL** を選択します。
  - [アップロードするファイルの選択] フィールドで、エンタイトルメント証明書を保存した場所をブラウズし、**.pem** 証明書ファイルを選択します。
3. [キーの作成] をクリックします。
4. [格納されているキーまたは証明書の作成] をクリックして、エンタイトルメントキー用に次のパラメータを設定します。
- [説明] フィールドに **Entitlement-key-date** と入力します。
  - [タイプ] フィールドで、**SSL** を選択します。
  - [アップロードするファイルの選択] フィールドで、エンタイトルメントキーを保存した場所をブラウズし、**.pem** キーファイルを選択します。
5. [キーの作成] をクリックします。
6. [格納されているキーまたは証明書の作成] をクリックして、Red Hat証明書用に次のパラメータを設定します。
- [説明] フィールドに **redhat-uep** と入力します。
  - [タイプ] フィールドで、**SSL** を選択します。
  - [アップロードするファイルの選択] フィールドで、Red Hat証明書を保存した場所をブラウズし、証明書ファイルを選択します。
7. [キーの作成] をクリックします。

### 5.13.1.2. ソフトウェアチャンネルの追加

Red HatクライアントをUyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。



次のセクションでは、**x86\_64** アーキテクチャに基づく説明が多いです。必要に応じて他のアーキテクチャに置き換えてください。

このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 44. Red Hatチャンネル - CLI

| OSバージョン   | ベースチャンネル         | クライアントチャンネル | ツールチャンネル           |
|-----------|------------------|-------------|--------------------|
| Red Hat 9 | rhel9-pool-uyuni | -           | rhel9-uyuni-client |
| Red Hat 8 | rhel8-pool-uyuni | -           | rhel8-uyuni-client |
| Red Hat 7 | rhel7-pool-uyuni | -           | rhel7-uyuni-client |

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. Uyuni サーバのコマンドプロンプトで **root** になり、**spacewalk-common-channels** コマンドを特定のチャンネルに対して実行します。このとき、正しいアーキテクチャを指定してください:

```
spacewalk-common-channels \
-a <architecture> \
<base_channel_name> \
<child_channel_name_1> \
<child_channel_name_2> \
... <child_channel_name_n>
```

2. **自動同期**がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>-<architecture>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。



**spacewalk-common-channels** によって提供されるクライアントツールのチャンネルの提供元はUyuniです。SUSEではありません。

### 5.13.1.3. カスタムリポジトリおよびチャンネルの準備

Red Hat CDNからソフトウェアをミラーリングするには、URLでCDNにリンクされているカスタムチャンネルおよびリポジトリをUyuniに作成する必要があります。Red Hatポータルでこれらの製品を正しく動作させるには、該当製品のエンタイトルメントが必要です。サブスクリプションマネージャツールを使用して、ミラーリングするリポジトリのURLを取得できます。

```
subscription-manager repos
```

これらのリポジトリURLを使用して、カスタムリポジトリを作成できます。 クライアントを管理するために必要なコンテンツのみミラーリングできます。



Red Hatポータルに正しいエンタイトルメントがある場合、Red Hatリポジトリのカスタムバージョンのみ作成できます。

このプロシージャに必要な詳細は次のとおりです。

表 45. Red Hatカスタムリポジトリ設定

| オプション            | 設定                                  |
|------------------|-------------------------------------|
| リポジトリURL         | Red Hat CDNによって提供されるコンテンツURL        |
| 署名済みメタデータがあるかどうか | すべてのRed Hatエンタイトルメントリポジトリのチェックを外します |
| SSL CA証明書        | <b>redhat-uep</b>                   |
| SSLクライアント証明書     | <b>Entitlement-Cert-date</b>        |
| SSLクライアントキー      | <b>Entitlement-Key-date</b>         |

プロシージャ: カスタムリポジトリの作成

1. UyuniサーバのWeb UIで、**ソフトウェア**、**管理**、**リポジトリ**に移動します。
2. [リポジトリの作成] をクリックし、リポジトリに適切なパラメータを設定します。
3. [リポジトリの作成] をクリックします。
4. 作成する必要があるすべてのリポジトリで繰り返します。

このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 46. Red Hatカスタムチャンネル

| OSバージョン   | ベースチャンネル         |
|-----------|------------------|
| Red Hat 9 | rhel9-pool-uyuni |
| Red Hat 8 | rhel8-pool-uyuni |
| Red Hat 7 | rhel7-pool-uyuni |

プロシージャ: カスタムチャンネルの作成

1. UyuniサーバのWeb UIで、**ソフトウェア**、**管理**、**チャンネル**に移動します。
2. [チャンネルの作成] をクリックし、チャンネルに適切なパラメータを設定します。
3. [親チャンネル] フィールドで、適切なベースチャンネルを選択します。
4. [チャンネルの作成] をクリックします。
5. 作成する必要があるすべてのチャンネルで繰り返します。 各カスタムリポジトリに1つのカスタムチャンネルが必要です。

該当するすべてのチャンネルとリポジトリを作成したことを確認できます。そのためには、**ソフトウェア**、**チャンネル一覧**、すべてに移動します。



Red Hat 9およびRed Hat 8クライアントでは、ベースチャンネルとAppStreamチャンネルの両方を追加します。両方のチャンネルのパッケージが必要です。両方のチャンネルを追加しないと、パッケージ不足のためブートストラップリポジトリを作成できません。

モジュラー・チャンネルを使用している場合は、クライアントでPython3.6モジュールストリームを有効にする必要があります。Python 3.6を提供しない場合、`spacecmd` パッケージのインストールは失敗します。

すべてのチャンネルを作成済みの場合、これらのチャンネルを、作成したリポジトリと関連付けできます。

プロシージャ: チャンネルのリポジトリとの関連付け

1. UyuniサーバのWeb UIで、**ソフトウェア**、**管理**、**チャンネル**に移動し、関連付けるチャンネルをクリックします。
2. [リポジトリ] タブに移動し、このチャンネルと関連付けるリポジトリにチェックを付けます。
3. [リポジトリの更新] をクリックし、チャンネルとリポジトリを関連付けます。

4. 関連付ける必要があるすべてのチャンネルとすべてのリポジトリを繰り返します。
5. オプション: [同期] タブに移動し、このリポジトリの同期の繰り返しスケジュールを設定します。
6. [今すぐ同期] をクリックし、すぐに同期を開始します。

#### 5.13.1.4. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア**、**管理**、**チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. [リポジトリ] タブに移動し、[同期] をクリックし、[同期状態] をクリックします。

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。



Red Hat Enterprise Linuxチャンネルは非常に大きいことがあります。同期に数時間かかる場合があります。

プロシージャ: オプション: Salt状態を作成して設定ファイルを展開する

1. UyuniサーバのWeb UIで、**設定**、**チャンネル**に移動します。
2. [状態チャンネルの作成] をクリックします。
  - [名前] フィールドに **subscription-manager: disable yum plugins** と入力します。
  - [ラベル] フィールドに **subscription-manager-disable-yum-plugins** と入力します。
  - [説明] フィールドに **subscription-manager: disable yum plugins** と入力します。
  - [SLSコンテンツ] フィールドは空白のままにします。

3. [設定チャンネルの作成]をクリックします

4. [設定ファイルの作成]をクリックします

- [ファイル名/パス] フィールドに `/etc/yum/pluginconf.d/subscription-manager.conf` と入力します。

- [ファイルの内容] フィールドに次のように入力します。

```
[main]
enabled=0
```

5. [設定ファイルの作成]をクリックします

6. [Salt ファイルシステムパス] フィールドの値をメモします。

7. 設定チャンネルの名前をクリックします。

8. [init.sls' ファイルの表示/編集] をクリックします

- [ファイルの内容] フィールドに次のように入力します。

```
configure_subscription-manager-disable-yum-plugins:
cmd.run:
  - name: subscription-manager config
--rhsm.auto_enable_yum_plugins=0
  - watch:
    - file: /etc/yum/pluginconf.d/subscription-manager.conf
file.managed:
  - name: /etc/yum/pluginconf.d/subscription-manager.conf
  - source: salt:///etc/yum/pluginconf.d/subscription-
manager.conf
```

9. [設定ファイルの更新]をクリックします。



**Salt 状態を作成して設定ファイルを開く** のプロシージャはオプショ

プロシージャ: Red Hat Enterprise Linuxクライアントのシステムグループの作成

1. UyuniサーバのWeb UIで、**システム** > **システムグループ**に移動します。

2. [グループの作成]をクリックします。

- [名前] フィールドに `rhel-systems` と入力します。
- [説明] フィールドに `All RHEL systems` と入力します。

3. [グループの作成]をクリックします。

4. [状態] タブをクリックします。

5. [設定チャンネル] タブをクリックします。
6. 検索ボックスに `subscription-manager: disable yum plugins` と入力します。
7. [検索] をクリックして状態を表示します。
8. **Assign** 列で状態のチェックボックスをクリックします。
9. [変更点の保存] をクリックします。
10. [確認] をクリックします。

RHELシステムをUyuniに追加済みの場合、これらを新しいシステムグループに割り当て、highstateを適用します。

プロシージャ: システムグループをアクティベーションキーに追加する

RHELシステムで使用したアクティベーションキーを変更して、上記で作成したシステムグループに含めます。

1. UyuniサーバのWeb UIで、**システム** › **アクティベーションキー**に移動します。
2. RHELシステムで使用されるそれぞれのアクティベーションキーをクリックします。
3. [グループ] タブ、[参加] サブタブに移動します。
4. [Select rhel-systems] (RHELシステムを選択) にチェックを付けます。
5. [選択されたグループに参加] をクリックします。

### 5.13.1.5. GPGキーの管理

クライアントではGPGキーを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールする前にパッケージ認証の確認が行われます。信頼されているソフトウェアのみクライアントにインストールできます。



クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。必要かつ信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。GPGキーが信頼されていない場合、ソフトウェアチャンネルは使用できないため、クライアントにチャンネルを割り当てるかどうかは、キーを信頼するかどうかによって決まります。

GPGキーの詳細については、**Client-configuration** › **Gpg-keys**を参照してください。

**i** Red Hatチャンネルの場合、[GPG チェックの有効化] フィールドを確認する場合は、**GPGキーのURL** フィールドに値を入力する必要があります。Red Hat minionのディレクトリ `/etc/pki/rpm-gpg` に保存されているGPGキーのファイルURLを使用できます。

例: `file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release`

Red Hat製品署名キーの完全なリストについては、<https://access.redhat.com/security/team/key>を参照してください。

### 5.13.1.6. クライアントの登録

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、[Client-configuration > Registration-overview](#)を参照してください。

## 5.13.2. RHUIでRed Hat Enterprise Linuxクライアントを登録する

このセクションでは、Red Hat更新インフラストラクチャ(RHUI)を使用して、Red Hat Enterprise Linuxオペレーティングシステムを実行しているクライアントを登録する方法について説明します。

Amazon EC2などのパブリッククラウドでクライアントを実行している場合は、この方法を使用します。

RHUIをRed Hatコンテンツデリバリネットワーク(CDN)と組み合わせて使用して、Red Hat Enterprise Linuxサブスクリプションを管理できます。Red Hat CDNの使用については、[Client-configuration > Clients-rh-cdn](#)を参照してください。



UyuniサーバのRed Hat更新インフラストラクチャへの接続はユーザが行います。このRHUI証明書を使用して更新したすべてのクライアントは、正しくライセンス供与されている必要があります。クラウドプロバイダに確認し、詳細については、Red Hatのサービス条項を確認してください。



RHUIで登録されたRed Hat Enterprise Linuxクライアントの電源がオフになっている場合、Red Hatが証明書を無効と宣言する場合があります。この場合、クライアントの電源を再度オンにするか、新しいRHUI証明書を取得する必要があります。

### 5.13.2.1. エンタイトルメントと証明書のインポート

In the past it was required to import the certificates and entitlement data manual into Uyuni Server. This task has been automated by using the same mechanism as for SUSE PAYG instances. For more information, see [Specialized-guides > Public-cloud-guide](#).

このガイドでは、Red Hat更新インフラストラクチャ(RHUI)に登録されるクライアントについて説明します。リポジトリコンテンツの認可済みサブスクリプションを使用して、1つ以上のシステムがRHUIに登録されている必要があります。

代わりにRed Hatコンテンツデリバリネットワーク(CDN)を使用する方法については、[Client-configuration > Clients-rh-cdn](#)を参照してください。



クライアントシステムのサテライト証明書では、サテライトサーバおよびサブスクリプションが必要です。サテライト証明書を使用するクライアントはUyuniサーバではサポートされていません。



PAYG接続は、最新の認証データを取得するために、定期的にクライアントをチェックします。クライアントが実行され続け、定期的に更新されることが重要で

す。これが行われない場合、リポジトリの同期はある時点で認証エラーにより失敗します。



接続する前に、Red Hat 7インスタンスを更新してください。



Red Hat 9インスタンスを接続するには、暗号ポリシー **LEGACY** で設定する必要があります。`sudo update-crypto-policies --set LEGACY` を実行して、それに応じて設定します。

### 5.13.2.2. Red Hat更新インフラストラクチャへの接続

プロシージャ: 新しいRed Hatインスタンスの接続

1. UyuniのWeb UIで、**管理** > **セットアップウィザード** > **PAYG**に移動し、**PAYG の追加**をクリックします。
2. ページセクション [**PAYG の接続の説明**] から始めます。
3. [**説明**] フィールドに、説明を追加します。
4. ページセクション [**インスタンスSSH接続データ**] に移動します。
5. [**ホスト**] フィールドに、Uyuniから接続するインスタンスのDNSまたはIPアドレスを入力します。
6. [**SSHポート**] フィールドに、ポート番号を入力するか、デフォルト値22を使用します。
7. [**ユーザ**] フィールドに、クラウドで指定されているユーザ名を入力します。
8. [**パスワード**] フィールドに、パスワードを入力します。
9. [**SSH機密鍵**] フィールドに、インスタンスキーを入力します。
10. [**SSH機密鍵のパスフレーズ**] フィールドに、キーパスフレーズを入力します。



認証キーは常にPEM形式である必要があります。

インスタンスに直接接続していないが、SSH要塞を介して接続している場合は、[プロシージャ: SSH要塞接続データの追加](#)に進みます。

それ以外の場合は、[プロシージャ: Red Hat接続の終了](#)に進みます。

プロシージャ: SSH要塞接続データの追加

1. ページセクション [**要塞SSH接続データ**] に移動します。
2. [**ホスト**] フィールドに、要塞のホスト名を入力します。
3. [**SSHポート**] フィールドに、要塞のポート番号を入力します。
4. [**ユーザ**] フィールドに、要塞のユーザ名を入力します。
5. [**パスワード**] フィールドに、要塞のパスワードを入力します。
6. [**SSH機密鍵**] フィールドに、要塞キーを入力します。
7. [**SSH機密鍵のパスフレーズ**] フィールドに、要塞キーのパスフレーズを入力します。

[プロシージャ: Red Hat接続の終了](#)でセットアップを完了します。

プロシージャ: Red Hat接続の終了

- 新しいRed Hat接続データの追加を完了するには、[作成]をクリックします。
- PAYG接続データの[詳細]ページに戻り、更新された接続ステータスは、[情報]という名前の上部セクションに表示されます。
- 接続ステータスは、[管理 > セットアップ ウィザード > Pay-as-you-go]画面にも表示されます。
- インスタンスの認証データが正しい場合、[ステータス]列に「資格情報が正常に更新されました」と表示されます。



- いずれかの時点で無効なデータが入力された場合、新しく作成されたインスタンスセットアップウィザードに表示され、「ステータス」列にエラーメッセージが表示されます。

サーバで認証データが利用可能になるとすぐに、接続されているインスタンスで利用可能なすべてのリポジトリにリポジトリが追加されました。ポジトリは、[ソフトウェアリポジトリ]で確認できます。



- Red Hat接続は、デフォルトで組織1が所有するカスタムリポジトリを作成します。別の組織が自動生成リポジトリを所有する必要がある場合は、/etc/rhn/rhn.confでjava.rhui\_default\_org\_idを設定します。

これはリポジトリを定義して更新するだけです。管理対象クライアントにリポジトリを使用する場合は、ソフトウェアチャンネルを指定して、リポジトリを接続する必要があります。

### 5.13.2.3. ソフトウェアチャンネルの追加

Red HatクライアントをUyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。



- 次のセクションでは、x86\_64アーキテクチャに基づく説明が多いです。必要に応じて他のアーキテクチャに置き換えてください。

このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 47. Red Hatチャンネル - CLI

| OSバージョン   | ベースチャンネル         | クライアントチャンネル | ツールチャンネル           |
|-----------|------------------|-------------|--------------------|
| Red Hat 7 | rhel7-pool-uyuni | -           | rhel7-uyuni-client |
| Red Hat 8 | rhel8-pool-uyuni | -           | rhel8-uyuni-client |
| Red Hat 9 | rhel9-pool-uyuni | -           | rhel9-uyuni-client |

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

- Uyuniサーバのコマンドプロンプトでrootになり、spacewalk-common-channelsコマンドを特定のチャンネルに対して実行します。このとき、正しいアーキテクチャを指定してください:

```
spacewalk-common-channels \
```

```
-a <architecture> \
<base_channel_name> \
<child_channel_name_1> \
<child_channel_name_2> \
... <child_channel_name_n>
```

2. **自動同期**がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>-<architecture>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。



**spacewalk-common-channels** によって提供されるクライアントツールのチャンネルの提供元はUyuniです。SUSEではありません。

#### 5.13.2.4. カスタムチャンネルの準備

RHUIからソフトウェアをミラーリングするには、自動生成リポジトリにリンクされたカスタムチャンネルをUyuniに作成する必要があります。

このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 48. Red Hatカスタムチャンネル

| OSバージョン   | ベースチャンネル         |
|-----------|------------------|
| Red Hat 7 | rhel7-pool-uyuni |
| Red Hat 8 | rhel8-pool-uyuni |
| Red Hat 9 | rhel9-pool-uyuni |

プロシージャ: カスタムチャンネルの作成

1. UyuniサーバのWeb UIで、**ソフトウェア**、**管理**、**チャンネル**に移動します。
2. **[チャンネル] の [作成]** をクリックし、チャンネルに適切なパラメータを設定します。
3. **[親 チャンネル]** フィールドで、適切なベースチャンネルを選択します。
4. **[チャンネル] の [作成]** をクリックします。
5. 作成する必要があるすべてのチャンネルで繰り返します。 各カスタムリポジトリに1つのカスタムチャンネルが必要です。

該当するすべてのチャンネルとリポジトリを作成したことを確認できます。そのためには、**ソフトウェア**、**チャンネル一覧**、**すべて**に移動します。



Red Hat 9およびRed Hat 8クライアントでは、ベースチャンネルとAppStreamチャンネルの両方を追加します。両方のチャンネルのパッケージが必要です。両方のチャンネルを追加しないと、パッケージ不足のためブートストラップリポジトリ

- を作成できません。

すべてのチャンネルを作成済みの場合、これらのチャンネルを、作成したリポジトリと関連付けできます。

プロシージャ: チャンネルのリポジトリとの関連付け

1. UyuniサーバのWeb UIで、**ソフトウェア**、**管理**、**チャンネル**に移動し、関連付けるチャンネルをクリックします。
2. [リポジトリ] タブに移動し、このチャンネルと関連付けるリポジトリにチェックを付けます。
3. [リポジトリの更新] をクリックし、チャンネルとリポジトリを関連付けます。
4. 関連付ける必要があるすべてのチャンネルとすべてのリポジトリを繰り返します。
5. オプション: [同期] タブに移動し、このリポジトリの同期の繰り返しスケジュールを設定します。
6. [今すぐ同期] をクリックし、すぐに同期を開始します。

### 5.13.2.5. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア**、**管理**、**チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. [リポジトリ] タブに移動し、[同期] をクリックし、[同期状態] をクリックします。

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。



- Red Hat Enterprise Linuxチャンネルは非常に大きいことがあります。同期に数時間かかる場合があります。

### 5.13.2.6. GPGキーの管理

クライアントではGPGキーを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールする前にパッケージ認証の確認が行われます。信頼されているソフトウェアのみクライアントにインストールできます。



- クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。必要かつ信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。GPGキーが信頼されていない場合、ソフトウェアチャンネルは使用できないため、クライアントにチャンネルを割り当てるかどうかは、キーを信頼するかどうかによって決まります。

GPGキーの詳細については、[Client-configuration › Gpg-keys](#)を参照してください。

### 5.13.2.7. クライアントの登録

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、[Client-configuration › Registration-overview](#)を参照してください。

## 5.14. Rocky Linuxクライアントの登録

Rocky LinuxクライアントをUyuniサーバに登録できます。そのメソッドおよび詳細は、クライアントのオペレーティングシステムによって異なります。

始める前に、クライアントでUyuniサーバと日時が正しく同期していることを確認してください。

アクティベーションキーも作成しておく必要があります。

- ・ アクティベーションキーの作成の詳細については、[Client-configuration › Activation-keys](#)を参照してください。
- ・ Rocky LinuxからSUSE Liberty Linuxへの移行の詳細については、[client-configuration:clients-sleses.pdf](#)を参照してください。

### 5.14.1. Rocky Linuxクライアントの登録

このセクションでは、Rocky Linuxオペレーティングシステムを実行しているクライアントの登録について説明します。



- Rocky LinuxクライアントのUyuniへの登録は、ターゲットポリシーで適用されるデフォルトのSELinux設定でテストされます。Rocky LinuxクライアントをUyuniに登録するために、SELinuxを無効にする必要はありません。

### 5.14.1.1. ソフトウェアチャンネルの追加

Rocky LinuxクライアントをUyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。

現在サポートされているアーキテクチャは、「**x86\_64**」と「**aarch64**」です。バージョン9では、ppc64leとs390xも追加でサポートされます。サポートされている製品およびアーキテクチャの完全な一覧については、**Client-configuration > Supported-features**を参照してください。



- 次のセクションでは、**x86\_64**アーキテクチャに基づく説明が多いです。必要に応じて他のアーキテクチャに置き換えてください。

このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 49. Rocky Linuxチャンネル - CLI

| OSバージョン       | ベースチャンネル    | クライアントチャンネル              | AppStreamチャンネル        |
|---------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Rocky Linux 9 | rockylinux9 | rockylinux9-uyuni-client | rockylinux9-appstream |
| Rocky Linux 8 | rockylinux8 | rockylinux8-uyuni-client | rockylinux8-appstream |

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. Uyuni サーバのコマンドプロンプトで root になり、**spacewalk-common-channels** コマンドを特定のチャンネルに対して実行します。このとき、正しいアーキテクチャを指定してください:

```
spacewalk-common-channels \
-a <architecture> \
<base_channel_name> \
<child_channel_name_1> \
<child_channel_name_2> \
... <child_channel_name_n>
```

2. **自動同期**がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>-<architecture>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。



- **spacewalk-common-channels** によって提供されるクライアントツールのチャンネルの提供元はUyuniです。SUSEではありません。



- Rocky Linux 9およびRocky Linux 8クライアントでは、ベースチャンネルとAppStreamチャンネルの両方を追加します。両方のチャンネルのパッケージが必要です。両方のチャンネルを追加しないと、パッケージ不足のためブートストラップリポジトリを作成できません。



上流のチャンネルとUyuniチャンネルの間のAppStreamチャンネルで利用できるパッケージ数に不一致が発生する場合があります。また、同時に別の場所で追加したチャンネルを比較すると、数値が異なる場合もあります。Rocky Linuxでリポジトリを管理する方法が原因です。Rocky Linuxでは新しいバージョンがリリースされると古いバージョンのパッケージが削除されますが、Uyuniでは経過年数に関係なくすべてのバージョンが保持されます。

Rocky Linux 8でモジュラーチャンネルを使用している場合は、クライアントでPython3.6モジュールストリームを有効にする必要があります。Python 3.6を提供しない場合、**spacecmd** パッケージのインストールは失敗します。

### 5.14.1.2. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア** > **管理** > **チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. [リポジトリ] タブに移動し、[同期] をクリックし、[同期状態] をクリックします。

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

### 5.14.1.3. アクティベーションキーの作成

Rocky Linuxチャンネルと関連付けられているアクティベーションキーを作成する必要があります。

アクティベーションキーの詳細については、**Client-configuration** > **Activation-keys**を参照してください。

### 5.14.1.4. GPGキーの管理

クライアントではGPGキーを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールする前にパッケージ認証の確認が行われます。信頼されているソフトウェアのみクライアントにインストールできます。



- クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。必要かつ信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。GPGキーが信頼されていない場合、ソフトウェアチャンネルをクライアントに割り当てることはできません。

GPGキーの詳細については、[Client-configuration › Gpg-keys](#)を参照してください。

### 5.14.1.5. クライアントの登録

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、[Client-configuration › Registration-overview](#)を参照してください。

### 5.14.1.6. エラータの管理

Rocky Linuxクライアントを更新するとき、パッケージには更新に関するメタデータが含まれています。

## 5.15. Ubuntuクライアントの登録

UbuntuクライアントをUyuniサーバに登録できます。そのメソッドおよび詳細は、クライアントのオペレーティングシステムによって異なります。

始める前に、クライアントでUyuniサーバと日時が正しく同期していることを確認してください。

アクティベーションキーを作成済みである必要もあります。アクティベーションキーの作成の詳細については、[Client-configuration › Activation-keys](#)を参照してください。

### 5.15.1. Registering Ubuntu Clients

This section contains information about registering clients running Ubuntu operating systems.

ブートストラップは、リポジトリの設定やプロファイルの更新の実行など、Ubuntuクライアントの起動および初期状態の実行のためにサポートされています。ただし、Ubuntuのrootユーザはデフォルトで無効になっているため、ブートストラップを使用するには、Pythonの `sudo` 特権がある既存ユーザが必要です。



- Canonicalは、Uyuniを保証またはサポートしていません。

#### 5.15.1.1. ソフトウェアチャンネルの追加

UbuntuクライアントをUyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。



- 次のセクションでは、**x86\_64** アーキテクチャに基づく説明が多いです。必要に応じて他のアーキテクチャに置き換えてください。

このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 50. Ubuntuチャンネル - CLI

| OSバージョン      | ベースチャンネル                     | メインチャンネル                     | 更新チャンネル                              | セキュリティチャンネル                           | クライアントチャンネル                    |
|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Ubuntu 24.04 | ubuntu-2404-pool-amd64-uyuni | ubuntu-2404-amd64-main-uyuni | ubuntu-2404-amd64-main-updates-uyuni | ubuntu-2404-amd64-main-security-uyuni | ubuntu-2404-amd64-uyuni-client |
| Ubuntu 22.04 | ubuntu-2204-pool-amd64-uyuni | ubuntu-2204-amd64-main-uyuni | ubuntu-2204-amd64-main-updates-uyuni | ubuntu-2204-amd64-main-security-uyuni | ubuntu-2204-amd64-uyuni-client |
| Ubuntu 20.04 | ubuntu-2004-pool-amd64-uyuni | ubuntu-2004-amd64-main-uyuni | ubuntu-2004-amd64-main-updates-uyuni | ubuntu-2004-amd64-main-security-uyuni | ubuntu-2004-amd64-uyuni-client |

バージョン20.04では次のUniverseチャンネルも必要です。

表 51. Ubuntu 20.04 Universeチャンネル - CLI

| Ubuntu 20.04          |  |
|-----------------------|--|
| Universeチャンネル         | ubuntu-2004-amd64-universe-uyuni           |
| Universe更新チャンネル       | ubuntu-2004-amd64-universe-updates-uyuni   |
| Universeセキュリティ更新チャンネル | ubuntu-2004-amd64-universe-security-uyuni  |
| Universeバックポートチャンネル   | ubuntu-2004-amd64-universe-backports-uyuni |

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

- Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、適切なチャンネルを追加します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

使用可能なすべてのリポジトリを一覧にするには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels -l
```

2. 自動同期がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。



- Ubuntuクライアントをブートストラップする前に、新しいチャンネルはすべて完全に同期されている必要があります。

## 5.15.1.2. Ubuntu ESMパッケージのミラーリング

Canonicalは、Ubuntu Proのユーザと顧客向けにExpanded Security Maintenance (ESM)パッケージを提供しています。これらのパッケージは、複数のオペレーティングシステムコンポーネントと選択したアプリケーションを対象として、より長期のメンテナンス(10~12年)を提供します。

これらのリポジトリは、Ubuntu Proに登録されているシステムから必要なGPGキーと個人用ベアラートークンを抽出すれば、Uyuni内でも同期できます。

### 5.15.1.2.1. GPGキーとベアラートークンの抽出

UbuntuホストをUbuntu Proに登録します。個人用登録トークンは、Ubuntu Proダッシュボードで確認できます。このためにはUbuntu Oneアカウントが必要です。

```
sudo apt-get install ubuntu-adantage-tools
sudo pro attach <personal_token>
```

登録後、ファイル/etc/apt/auth.conf.d/90ubuntu-adantageでベアラートークンを確認できます。

```
machine esm.ubuntu.com/apps/ubuntu/ login bearer password <token> #
ubuntu-pro-client
machine esm.ubuntu.com/infra/ubuntu/ login bearer password <token> #
ubuntu-pro-client
```



- リポジトリごとに1つの専用のベアラートークンが使用されます。

Uyuni内で次のリポジトリを設定します。

### 5.15.1.2.2. Ubuntu ESMリポジトリの設定

リポジトリを作成するには、次のURLを使用します。

表 52. Ubuntu ESMリポジトリ

| URL   | 説明                    |
|---|-----------------------|
| <a href="https://bearer:&lt;token&gt;@esm.ubuntu.com/intra/ubuntu/dists/&lt;release&gt;-infra-updates/main/binary-&lt;arch&gt;/">https://bearer:&lt;token&gt;@esm.ubuntu.com/intra/ubuntu/dists/&lt;release&gt;-infra-updates/main/binary-&lt;arch&gt;/</a>   | オペレーティングシステムの機能更新     |
| <a href="https://bearer:&lt;token&gt;@esm.ubuntu.com/intra/ubuntu/dists/&lt;release&gt;-infra-security/main/binary-&lt;arch&gt;/">https://bearer:&lt;token&gt;@esm.ubuntu.com/intra/ubuntu/dists/&lt;release&gt;-infra-security/main/binary-&lt;arch&gt;/</a> | オペレーティングシステムのセキュリティ更新 |
| <a href="https://bearer:&lt;token&gt;@esm.ubuntu.com/apps/ubuntu/dists/&lt;release&gt;-apps-updates/main/binary-&lt;arch&gt;/">https://bearer:&lt;token&gt;@esm.ubuntu.com/apps/ubuntu/dists/&lt;release&gt;-apps-updates/main/binary-&lt;arch&gt;/</a>       | アプリケーションの機能更新         |
| <a href="https://bearer:&lt;token&gt;@esm.ubuntu.com/apps/ubuntu/dists/&lt;release&gt;-apps-security/main/binary-&lt;arch&gt;/">https://bearer:&lt;token&gt;@esm.ubuntu.com/apps/ubuntu/dists/&lt;release&gt;-apps-security/main/binary-&lt;arch&gt;/</a>     | アプリケーションのセキュリティ更新     |

<token> は個人用ベアラートークンに置き換えてください。また、arch および release も次のいずれかの値に置き換える必要があります。

表 53. Ubuntu ESMのアーキテクチャとリリース

| アーキテクチャ   | リリース |
|---|------|
| amd64、arm64、armel、armhf、i386、powerpc、bionic、focal、jammy、noble、trusty、xenial、ppc64el、s390x |      |

Uyuniでリポジトリを同期するには、対応するGPGキー([ubuntu-advantage-esm-infra-trusty.gpg](#)、[ubuntu-advantage-esm-apps.gpg](#))をインポートする必要があります。これらのキーは、UbuntuProに登録されているシステムの /etc/apt/trusted.gpg.d にあります。これらのファイルをコピーしてUyuniシステムにコピーし、次のようにインポートします。

```
mgradm gpg add /path/to/gpg.key
```

すでに同期済みのUbuntu親チャンネルの下に適切な子チャンネルを作成します。その後、リポジトリを同期できます。



- ここで説明する手順を使用するとサブスクリプションの制限を回避できますが、これはサービス利用規約に違反し、法的な結果を招く場合があります。常に、使用するシステムの数に対して十分な数のサブスクリプションが存在する必要があります。

### 5.15.1.3. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

- UyuniのWeb UIで、ソフトウェア、管理、チャンネルに移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。

2. [リポジトリ] タブに移動し、[同期] をクリックし、[同期状態] をクリックします。

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

- tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- ls /var/log/rhn/reposync/
```

- Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

- 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。



Ubuntuチャンネルは非常に大きいことがあります。同期に数時間かかる場合があります。

#### 5.15.1.4. GPGキーの管理

クライアントではGPGキーを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールする前にパッケージ認証の確認が行われます。信頼されているソフトウェアのみクライアントにインストールできます。



クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。必要かつ信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。GPGキーが信頼されていない場合、ソフトウェアチャンネルは使用できないため、クライアントにチャンネルを割り当てるかどうかは、キーを信頼するかどうかによって決まります。

GPGキーの詳細については、Client-configuration > Gpg-keysを参照してください。

#### 5.15.1.5. rootアクセス

UbuntuのrootユーザはデフォルトでSSHアクセスが無効になっています。

標準ユーザを使用してオンボードできるようにするには、**sudoers** ファイルを編集する必要があります。



この問題は、自己インストールされたバージョンのUbuntuで発生します。インストール時にデフォルトのユーザが管理特権を付与されている場合、**sudo** を使用して特権エスカレーションを実行するにはパスワードが必要です。クラウドインスタンスでは、**cloud-init** が **/etc/sudoers.d** の下にファイルを自動的に作成し、パスワード

ードを必要とせずに **sudo** を介して特権エスカレーションを付与するため、この問題は発生しません。

### 5.15.1.5.1. rootユーザアクセスの許可

プロシージャ: rootユーザアクセスの許可

1. クライアントで、**sudoers** ファイルを編集します。

```
sudo visudo
```

この行を **sudoers** ファイルの末尾に追加して **sudo** アクセス権をユーザに付与します。Web UIでクライアントをブートストラップしているユーザの名前で **<user>** を置き換えます。

```
<user> ALL=NOPASSWD: /usr/bin/python, /usr/bin/python2,  
/usr/bin/python3, /var/tmp/venv-salt-minion/bin/python
```



このプロシージャによりrootアクセス権が付与されます。クライアントの登録に必要なパスワードは不要です。クライアントは正常にインストールされると、root特権で実行されるため、アクセス権は不要です。クライアントを正しくインストールした後、**sudoers** ファイルからこの行を削除することをお勧めします。

### 5.15.1.5.2. SSH経由でインストール時に作成されたユーザとしてブートストラップする

SSH経由でUbuntuクライアントをブートストラップするには、インストール時に作成されたユーザをsudoグループに追加する必要があります。次にクライアントからブートストラップスクリプトを実行します。

プロシージャ: インストール時に作成されたユーザのsudoグループへの追加とSSH経由でのブートストラップ

1. クライアントで、rootとしてコマンドラインから実行します(**<username>** をインストール時に作成されたユーザの名前に置き換えます)。

```
sudo usermod -aG sudo <username>
```

2. コマンドラインからクライアントシステムをブートストラップします(**<SERVER\_FQDN>** をUyuniサーバの完全修飾ドメイン名に置き換えます)。

```
sudo su -  
curl -Sks https://<SERVER_FQDN>/pub/bootstrap/bootstrap-script.sh |  
/bin/bash
```



Ubuntuは上記のように **sudo su -** を発行した後に、クライアントシステムのコマンドラインから実行される対応するUbuntuブートストラップスクリプトを使用してのみブートストラップできます。Ubuntuではデフォルトでrootユーザが無効にな

っており、Web UIがUbuntuのインストール時に作成されたユーザ特権昇格を許可していないため、Uyuni Web UI経由でブートストラップできません。

### 5.15.1.6. クライアントの登録

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、[Client-configuration > Registration-overview](#)を参照してください。

## 5.16. プロキシへのクライアントの登録

プロキシサーバは、クライアントのためにブローカおよびパッケージキャッシュとして動作できます。クライアントをプロキシに登録する動作は、クライアントをUyuniサーバに直接登録する動作に似ていますが、いくつかの相違点があります。

Web UI、コマンドラインにおけるコマンド、またはブートストラップスクリプトを使用してクライアントをプロキシに登録するための情報が次の各セクションに記載されています。クライアントのあるUyuniプロキシから別のプロキシまたはUyuniサーバに移動する方法もあります。

Web UI内では、クライアントに関する情報をプロキシページに示します。システム > システム一覧 > プロキシでプロキシの名前をクリックしてプロキシに接続するクライアントの一覧を表示し、[ 詳細 ] タブの [ プロキシ ] サブタブを選択できます。

システム > すべてでクライアントの名前をクリックしてクライアントのチェーンされたプロキシの一覧を表示し、[ 詳細 ] タブの [ 接続 ] サブタブを選択できます。

### 5.16.1. プロキシ間でのクライアントの移動

登録プロセスを繰り返すことなく、クライアント(Salt)およびSalt SSH Pushクライアントをプロキシ間で移動することができます。



チェーンされたプロキシを移動することはできません。チェーンされたプロキシを移動する代わりに、新しいプロキシを作成し、クライアントを移動して、古いプロキシを削除します。

プロシージャ: プロキシ間でクライアントまたは Salt SSH Pushクライアントを移動する

1. UyuniのWeb UIで、プロキシ間で移動するクライアントの [ システムの詳細 ] ページに移動します。
2. [ 接続 ] タブに移動します。次に [ プロキシの変更 ] リンクをたどって、ドロップダウンメニューを表示します。
3. [ 新しいプロキシ ] ドロップダウンメニューから、クライアントの移動先のプロキシを選択し、[ プロキシの変更 ] をクリックします。

プロシージャ: SSMで複数のクライアントまたはSalt SSH Pushクライアントをプロキシ間で移動する

1. UyuniのWeb UIで、**システム** > **システム一覧**に移動し、移動するそれぞれのクライアントを確認します。クライアントがシステムセットマネージャに追加されます。
2. **システム** > **システムセットマネージャ**に移動し、**[その他] プロキシ**タブに移動します。
3. **[新しいプロキシ]**ドロップダウンメニューから、クライアントの移動先のプロキシを選択し、**(プロキシ)**の**[変更]**をクリックします。

`system.changeProxy` API呼び出しでも同じ機能を利用できます。

## 5.16.1.1. 背景情報

この機能の効果は、通常のSaltクライアントとSalt SSH Pushクライアントで異なります。

### 5.16.1.1.1. デフォルトのクライアント

この機能は、Salt状態アクションをスケジュールします。これにより、**susemanager.conf** Saltクライアント設定ファイルの **master:** 設定が新しいプロキシを指すように変更されます。次に、この機能はSaltクライアントを再起動します。



**susemanager.conf** ファイルを手動で編集して **master:** を変更しても同じ効果があり、この方法もサポートされています。

クライアントが再起動して新しいプロキシ経由で再接続すると、サーバはデータベース内のプロキシパスを更新し、チャンネルURLを更新するための別のアクションをスケジュールします。

### 5.16.1.1.2. Salt SSH Pushクライアント

この機能はデータベース内のプロキシパスをただちに更新し、チャンネルURLを更新するための新しいアクションがスケジュールされます。

## 5.16.2. プロキシからサーバへのクライアントの移動

クライアントをプロキシからサーバに移動する場合は、プロキシリストから **なし** を選択します。

## 5.16.3. Web UIを使用してクライアントをプロキシに登録する

Web UIを使用してクライアントをUyuniプロキシに登録できます。

SLE以外のクライアント全般およびバージョン15より前のバージョンのSLEクライアントではブートストラップリポジトリが必要です。

ブートストラップリポジトリの作成の詳細については、**Client-configuration** > **Bootstrap-repository**を参照してください。

プロシージャ: Web UIを使用してクライアントをプロキシに登録する

1. UyuniのWeb UIで、**システム・ブートストラップ**に移動します。
2. [ホスト] フィールドに、ブートストラップするクライアントの完全修飾ドメイン名(FQDN)を入力します。
3. [SSHポート] フィールドに、クライアントを接続してブートストラップするために使用するSSHポート番号を入力します。デフォルトでは、SSHポートは **22** です。
4. [ユーザ] フィールドに、クライアントにログインするユーザ名を入力します。デフォルトでは、ユーザ名は **root** です。
5. [Authentication Method] (認証メソッド) フィールドで、クライアントのブートストラップに使用する認証メソッドを選択します。
  - パスワード認証の場合、[パスワード] フィールドに、パスワードを入力してクライアントにログインします。
  - SSH機密鍵認証の場合、秘密鍵と関連パスフレーズを入力します。ブートストラッププロセスの実行が完了するまでの間のみ、この鍵は保存されます。
6. [アクティベーションキー] フィールドで、クライアントのブートストラップに使用するソフトウェアチャンネルに関連付けられているアクティベーションキーを選択します。
7. [プロキシ] フィールドで、登録先にするプロキシサーバを選択します。
8. デフォルトでは、[Disable SSH Strict Key Host Checking] (SSH厳密キーhosトの確認を無効にする) チェックボックスにチェックが付いています。このチェックボックスにチェックが付いていると、ブートストラッププロセスは、手動認証なしでSSHホストキーを自動的に受け入れます。
9. オプション: [Manage System Completely via SSH] (SSHでシステムを完全に管理する) チェックボックスにチェックを付けます。このオプションにチェックを付けると、サーバへの接続にSSHを使用するようにクライアントは設定され、その他の接続方法は設定されません。
10. [ブートストラップ] をクリックして、登録を開始します。

ブートストラッププロセスが完了したら、クライアントは [システム・システム一覧] にリストされます。

#### 5.16.4. コマンドラインでプロキシにクライアントを登録する

Web UIの代わりに、コマンドラインを使用して、クライアントをプロキシに登録できます。この手順では、登録する前にSaltパッケージをクライアントにインストール済みである必要があります。SLE 12ベースのクライアントでは、Advanced Systems Management モジュールもアクティビ化しておく必要があります。

プロシージャ: コマンドラインを使用してクライアントをプロキシに登録する

1. 次の場所にあるクライアント設定ファイルを選択します。

```
/etc/salt/minion
```

または

```
/etc/salt/minion.d/NAME.conf
```

これはminionファイルと呼ばれることもあります。

2. プロキシFQDNを **マスター** としてクライアント設定ファイルに追加します。

```
master: PROXY123.EXAMPLE.COM
```

3. **salt-minion** サービスを再起動します。

```
systemctl restart salt-minion
```

4. サーバで、新しいクライアントキーを受け入れます。 **<client>** をクライアントの名前に置き換えます。

```
salt-key -a '<client>'
```

## 5.16.5. ブートストラップスクリプトを使用してクライアントをプロキシに登録する

ブートストラップスクリプトを使用してUyuniプロキシを介してクライアントを登録できます。これは、Uyuniサーバにクライアントを直接登録する方法とほぼ同じです。

**mgr-bootstrap** コマンドラインツールを使用して、Uyuniサーバコンテナにブートストラップスクリプトを作成します。 **mgr-bootstrap** には、プロキシの完全修飾ドメイン名(FQDN)、アクティベーションキー、またはGPGキーなどのパラメータが必要です。プロキシのFQDNは必須です。その他のパラメータは、特定のセットアップによって異なります。

その後、ブートストラップスクリプトは、クライアントに必要すべての情報を配備します。

プロシージャ: ブートストラップスクリプトを使用してクライアントをプロキシに登録する

1. Web UIを使用してUyuniサーバでクライアントアクティベーションキーを作成します。 詳細については、**Client-configuration > Activation-keys**を参照してください。
2. サーバのコンテナホストで、コンテナ内で端末を起動します。

```
mgrctl term
```

- a. コンテナ内で、ブートストラップスクリプトを作成するには、たとえば、次のオプションを指定して **mgr-bootstrap** コマンドを実行します。

```
mgr-bootstrap --hostname=MLM_PROXY --activation
-keys=ACTIVATION_KEY \
--script bootstrap-MLM_PROXY.sh
```

Replace **MLM\_PROXY** with the host name of your proxy.

**--script** オプションを使用すると、ブートストラップスクリプトをわかりやすい名前で保存できます。必要に応じて、追加のコマンドラインオプションを使用してブートストラップスクリプトをカスタマイズします。利用可能なオプションを確認するには、コマンドラインから **mgr-bootstrap --help** と入力してください。

- b. オプション: 結果として得られたブートストラップスクリプトを編集します。
3. ブートストラップスクリプトを実行します。次の2つのオプションがあります。
  - Transfer the script to the client and run it directly on the clients. Alternatively, because the proxy forwards requests to the server, the client can download it from [http://MLM\\_PROXY/pub/bootstrap-MLM\\_PROXY.sh](http://MLM_PROXY/pub/bootstrap-MLM_PROXY.sh). Replace **MLM\_PROXY** with the host name of your proxy.
  - Execute the script from the proxy with **ssh**. Replace **MLM\_PROXY** with the host name of the proxy and **<client.example.com>** with the host name of the client:

```
cat /srv/www/htdocs/pub/bootstrap/bootstrap-MLM_PROXY.sh | ssh
root@<client.example.com> /bin/bash
```

## 5.17. パブリッククラウドでのクライアントの登録

Uyuniサーバを設定すると、クライアントの登録を開始できます。

### 5.17.1. 製品の追加とリポジトリの同期

クライアントに対応する製品をすでに追加し、リポジトリをUyuniに同期していることを確認してください。これは、クライアントの登録に使用されるブートストラップリポジトリを作成するために必要です。

詳細については、**Specialized-guides > Public-cloud-guide**を参照してください。

### 5.17.2. オンデマンドイメージの準備

SUSEによって提供されるオンデマンドイメージから起動するインスタンスは自動的に登録され、更新されたインフラストラクチャおよびSUSE Linux Enterpriseモジュールはアクティブ化されます。Uyuniクライアントとしてオンデマンドイメージを使用するには、使用を始める前にこの自動化を無効にする必要があります。

プロシージャ: オンデマンドイメージの準備

1. オンデマンドインスタンスにログインします。
2. コマンドプロンプトでrootとして、登録データとリポジトリを削除します。

```
registercloudguest --clean
```

3. 自動登録のトリガーサービスを削除します。

```
systemctl disable guestregister.service
```

4. Microsoft Azureでは、無効にする必要がある追加サービスがあります。

```
systemctl disable regionsrv-enabler-azure.timer
```

### 5.17.3. クライアントの登録

UyuniのWeb GUIモダルに移動し、「ホスト」、「SSHポート」、「ユーザ」、および「パスワード」の各フィールドに「ホスト」フィールドで安定版FQDNを使用していることを確認してください。別の有効期間が短いFQDNをパブリッククラウドで使用している場合、Uyuniではホストを検索できません。

パブリッククラウドのイメージでは通常、ユーザ名とパスワードでSSHにログインできません。証明書でのみSSHにログインできます。Web UIからブートストラップを使用する場合、ユーザ名とSSHキーによるSSHへのログインを有効にする必要があります。この操作を実行するには、システム › ブートストラップに移動し、認証メソッドを変更します。

クラウドプロバイダがMicrosoft Azureの場合、ユーザ名とパスワードでログインできます。この操作を実行するには、AzureUserがrootとしてパスワードなしでコマンドを実行できる必要があります。この操作を実行するには、`/etc/sudoers.d/waagent` ファイルを開き、次の行を追加または編集します。

```
AzureUser ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```



■ AzureUserがrootとしてパスワードなしでコマンドを実行できると、セキュリティ上のリスクが生じます。この方法の使用はテストのみにしてください。運用システムでは実行しないでください。

ブートストラッププロセスが正常に完了したら、クライアントはシステム › システム一覧にリストされます。

- ・ プロセスをより詳細に制御したい場合、または多数のクライアントを登録する必要がある場合、ブートストラップスクリプトを作成します。詳細については、Client-configuration > Registration-bootstrapを参照してください。
- ・ Saltクライアントで、さらに詳細にプロセスを制御するには、コマンド行でsingleコマンドを実行すると便利です。詳細については、Client-configuration > Registration-cliを参照してください。
- ・ パブリッククラウドイメージ(AWS AMIなど)から起動されたクライアントを登録する場合、追加の設定をして、相互に上書きしないようにする必要があります。複製を登録する方法の詳細については、Administration > Troubleshootingを参照してください。

## 5.17.4. アクティベーションキー

アクティベーションキーを使用し、クライアントが正しいソフトウェアのエンタイトルメントを持ち、適切なチャンネルに接続して関連グループに加入するようします。それぞれのアクティベーションキーは、キーを作成するときに設定できる組織にひもづけされます。

アクティベーションキーの詳細については、[Client-configuration > Activation-keys](#)を参照してください。

## 5.17.5. Terraformによって作成されたクライアントの自動登録

Terraformによって作成された新しいクライアントはUyuniに自動的に登録できます。次の2つの登録方法があります。

- **cloud-init**ベースの登録
- リモート実行プロビジョナーベースの登録

### 5.17.5.1. **cloud-init**ベースのクライアント登録

新しく作成された仮想マシンを自動的に登録するには、**cloud-init**を活用して登録することをお勧めします。このソリューションでは、ホストへのSSH接続を設定する必要はありません。また、クライアントの作成に使用するツールに関係なく使用することができます。

ユーザは、マシンをUyuniに自動的に登録するために、Terraformを使用してイメージを展開するときにユーザデータのセットを渡すことができます。**user\_data**はブートストラップ時にマシンを初めて起動したときのみ1回だけ実行されます。

**cloud-init**を使用してクライアントを登録する前にユーザは以下の設定が必要あります。

- ブートストラップスクリプト: 詳細については、[Client-configuration > Registration-bootstrap](#)を参照してください。
- アクティベーションキー: 詳細については、[Client-configuration > Activation-keys](#)を参照してください。

次のコマンドを実行すると、ブートストラップスクリプトがダウンロードされ、新しいマシン作成時にそのマシンが登録されます。これを**cloud-init**設定に追加する必要があります。

```
curl -s http://hub-server.tf.local/pub/bootstrap/bootstrap-default.sh | bash -s
```



**user\_data**が更新されてプロビジョニングが変更されると必ず、Terraformはそのマシンを破棄してから新しいIPなどを使用して再作成します。

AWSでの**cloud-init**に関する詳細については、[https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/template/latest/docs/data-sources/cloudinit\\_config](https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/template/latest/docs/data-sources/cloudinit_config)を参照してください。

**cloud-init**の例については、<https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/cloudinit/latest/docs/data-sources/cloudinit>

[sources/cloudinit\\_config#example-usage](#)を参照してください。

### 5.17.5.2. `remote-exec` プロビジョナーベースの登録

新しく作成した仮想マシンの自動登録の2番目のソリューションではTerraformの `remote-exec` プロビジョナーを使用します。

`remote-exec` プロビジョナーは新しく作成されたマシンとやり取りします。 これは、SSH接続を開き、そのマシンでコマンドを実行できます。



リモート実行プロビジョナーを使用してクライアントを登録するとき、ユーザは、Terraformを実行しているマシンが、新しい仮想マシン作成後にそのマシンにアクセスできることを確認する必要があります。

他の要件は、[\[cloud-initベースのクライアントの登録\]](#)と同じです。

- ・ ブートストラップスクリプト: 詳細については、[Client-configuration](#) › [Registration-bootstrap](#)を参照してください。
- ・ アクティベーションキー: 詳細については、[Client-configuration](#) › [Activation-keys](#)を参照してください。

次のコマンドを実行すると、ブートストラップスクリプトがダウンロードされ、新しいマシン作成時にそのマシンが登録されます。 これは、実行するリモートコマンドとして定義する必要があります。

```
curl -s http://hub-server.tf.local/pub/bootstrap/bootstrap-default.sh |  
bash -s
```

`remote-exec` プロビジョナーの詳細については、<https://www.terraform.io/docs/provisioners/remote-exec.html>を参照してください。

# Chapter 6. クライアントのアップグレード

クライアントは、基盤となるオペレーティングシステムのバージョン設定システムを使用し、定期的なアップグレードが必要です。

SUSEオペレーティングシステムを使用するSCC登録クライアントの場合、UyuniのWeb UI内でアップグレードを実行できます。サポートされているSUSE Linux Enterprise 15のアップグレードパスは、<https://documentation.suse.com/sles/15-SP6/html/SLES-all/cha-upgrade-paths.html>を参照してください。

SLE 12を実行しているクライアントをSLE 15にアップグレードするには、アップグレードは自動化されていますが、アップグレードを始める前に準備手順を実行する必要があります。 詳細については、**Client-configuration** > **Client-upgrades-major**を参照してください。

コンテンツライフサイクルマネージャを使用してクライアントのアップグレードを自動化することもできます。 詳細については、**Client-configuration** > **Client-upgrades-lifecycle**を参照してください。

サービスパックのアップグレード、openSUSE Leapのマイナーバージョンのアップグレード、openSUSE LeapからSUSE Linux Enterpriseへの移行などの製品の移行の詳細については、**Client-configuration** > **Client-upgrades-product-migration**を参照してください。

登録を取り消したopenSUSE Leapクライアントのアップグレードの詳細については、**Client-configuration** > **Client-upgrades-uyuni**を参照してください。

## 6.1. メジャーバージョンのアップグレード

クライアントには、インストールされているオペレーティングシステムで利用できる最新のサービスパック(SP)があり、最新の更新がすべて適用されている必要があります。システムが最新でありすべての更新が正しくインストールされていることを開始前に確認してください。

アップグレードは、YaSTおよびAutoYaSTによって制御されます。Zypperは使用しません。

### 6.1.1. マイグレーションの準備

クライアントをSLE 12からSLE 15に移行する前に、次の作業を行う必要があります。

1. インストールメディアの準備
2. 自動インストールのディストリビューションの宣言
3. アクティベーションキーの作成
4. 自動インストールプロファイルの作成

#### 6.1.1.1. インストールメディアの準備

プロシージャ: インストールメディアを準備する

1. コンテナホストで、インストールソースが含まれるISOイメージをダウンロードします。

- mgradmを使用して、ISOイメージからインストールデータをインポートします。

```
mgradm distribution copy <image_name>.iso <image_name>
```

- mgradmで報告されたディストリビューションのパスをメモしてください。このファイルパスは、ディストリビューションをUyuniに対して宣言するときに必要です。



- このイメージは、複数の自動インストールのディストリビューション用に使用できます。

詳細については、Client-configuration › Autoinst-distributionsを参照してください。

### 6.1.1.2. 自動インストールのディストリビューションを宣言する

プロシージャ: 自動インストールのディストリビューションを宣言する

- UyuniのWeb UIで、システム›自動インストール›ディストリビューションに移動します。
- [ディストリビューションの作成]をクリックし、次のフィールドに入力します。

[ディストリビューションラベル]フィールドに、自動インストールのディストリビューションを定義するための名前を入力します。たとえば、「sles15sp6-x86\_64」と入力します。[ツリーパス]フィールドに、保存済みのインストールメディアへのパスを入力します。[ベースチャンネル]を選択します。このチャンネルはインストールメディアと一致する必要があります。[インストーラ生成]を選択します。これはインストールメディアと一致する必要があります。\*オプション: このディストリビューションをブートするときに使用するカーネルオプションを指定します。カーネルオプションを指定する方法は複数あります。ここにはディストリビューションに当てはまるオプションのみを追加します。

- [自動インストール可能なディストリビューションの作成]をクリックします。

### 6.1.1.3. アクティベーションキーの作成

古いSLE 12ベースチャンネルから新しいSLE 15チャンネルに切り替えるには、アクティベーションキーが必要です。

プロシージャ: アクティベーションキーの作成

- UyuniサーバのWeb UIで、[システム›アクティベーションキー]に移動し、[キーの作成]をクリックします。
- キーの説明を入力します。
- キーを入力するか空白のままにして、自動キーを生成します。
- オプション: 使用量を制限する場合、[使用量]テキストフィールドに値を入力します。
- SLE-Product-SLES15-SP6-Pool for x86\_64ベースチャンネルを選択します。
- オプション: [付属エンタitlement]を選択します。 詳細については、<https://documentation.suse.com/sles/15-SP6/html/SLES-all/article-modules.html>を参照してください。

ださい。

7. [ア]ク[ラ]イ[ベ]ニ[シ]目[ン]キ[ー]の[作]成をクリックします。
8. [子 チ ャ ン ネ ル] タブをクリックし、必要なチャンネルを選択します。
9. [キ]ーの[更]新をクリックします。

#### 6.1.1.4. 自動インストールプロファイルの作成

自動インストールプロファイルには、システムをインストールするために必要なインストールデータおよび設定データがすべて含まれています。インストール完了後に実行するスクリプトを含めることもできます。手始めに使用できるスクリプトのサンプルは、<https://github.com/SUSE/manager-build-profiles/tree/master/AutoYaST>を参照してください。

AutoYaSTの有効なアップグレード設定については、<https://doc.opensuse.org/projects/autoyast/#CreateProfile-upgrade>を参照してください。

プロシージャ: 自動インストールプロファイルの作成

1. UyuniのWeb UIで、**システム**、**自動インストール**、**プロファイル**に移動し、自動インストールプロファイルのスクリプトをアップロードします。

手始めに使用できるスクリプトのサンプルは、以下を参照してください。

<https://github.com/SUSE/manager-build-profiles/tree/master/AutoYaST>を参照してください。

2. [カーネルオプション] フィールドに **autoupgrade=1** と入力します。

**Y2DEBUG=1** オプションを含めることができます。デバッグ設定は不要ですが、問題が発生したときの調査に役立ちます。



Azureクラウドで実行されているクライアントは、[カーネルオプション] に **textmode=1 console=ttyS0** を追加する必要があります。

3. 自動インストールプロファイルを貼り付けるか、またはファイルアップロードフィールドを使用します。
4. [作成] をクリックして保存します。
5. アップロードしたプロファイルで変数を設定する必要がある場合、**システム**、**自動インストール**、**プロファイル**に移動し、編集するプロファイルを選択し、[変数] タブに移動します。

次のフォーマットを使用して必要な変数を指定します。

```
<key>=<value>
```

#### 6.1.2. 移行

自動インストールプロファイルで参照するチャンネルがすべて使用可能で完全に同期していることを開始前

に確認してください。

`/var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log` でミラーリングの進捗状況を監視できます。

プロシージャ: 移行

1. UyuniサーバのWeb UIで、 [ システム ] に移動し、アップグレードするクライアントを選択します。
2. [ プロビジョニング ] タブに移動し、アップロードした自動インストールプロファイルを選択します。
3. [ 自動インストールをスケジュールしてダウンロードによって必要なワクします。 ] イルがダウンロードされ、ブートローダのエントリが変更され、再起動され、アップグレードが開始されます。

クライアントは、Uyuniサーバと次に同期するときに、再インストールジョブを受け取ります。再インストールジョブは、新しいカーネルパッケージおよびinitrdパッケージをフェッチします。また、新しいカーネルパッケージおよびinitrdパッケージへのポイントを含む新しい `/boot/grub/menu.lst` (GRUB Legacy) または `/boot/grub2/grub.cfg` (GRUB 2) を書き込みます。

クライアントが次にブートするとき、grubを使用して、新しいカーネルとそのinitrdをブートします。PXEブートはこのプロセス中に使用されません。

ジョブがフェッチされた約3分後に、クライアントは再起動するためにシャットダウンします。



クライアントでは、移行が完了した後、`spacewalk/minion_script` スニペットを使用してクライアントを再登録します。

## 6.2. コンテンツライフサイクルマネージャを使用したアップグレード

管理するSUSE Linux Enterprise Serverクライアントが多数ある場合、コンテンツライフサイクルマネージャを使用してインプレースアップグレードを自動化できます。

### 6.2.1. アップグレードの準備

クライアントをアップグレードするには、その前に次の準備を行う必要があります。

- ・ コンテンツライフサイクルプロジェクトの作成
- ・ アクティベーションキーの作成
- ・ 自動インストールのディストリビューションの作成
- ・ 自動インストールプロファイルの作成

プロシージャ: コンテンツライフサイクルプロジェクトの作成

1. ディストリビューション用のコンテンツライフサイクルプロジェクトを作成します。

詳細については、Administration > Content-lifecycleを参照してください。

2. プロジェクトの名前は、短いがわかりやすい名前にします。
3. ディストリビューションに必要なソースチャンネルモジュールをすべて含めます。
4. 必要に応じてフィルタを追加し、1つ以上の環境を設定します。

プロシージャ: アクティベーションキーの作成

1. ディストリビューション用のアクティベーションキーを作成します。

詳細については、**Client-configuration > Activation-keys**を参照してください。

2. フィルタされたプロジェクトチャンネルのすべてがアクティベーションキーに含まれていることを確認します。

プロシージャ: 自動インストールのディストリビューションの作成

1. 移行するベースチャンネルごとに自動インストールのディストリビューションを作成します。

詳細については、**Client-configuration > Autoinst-distributions**を参照してください。

2. コンテンツライフサイクルプロジェクトの名前を表すディストリビューションラベルを付けます。
3. [インストーラ生成] フィールドで、使用しているSLESのバージョンを選択します。

プロシージャ: 自動インストールプロファイルの作成

1. アップグレードするディストリビューションおよびサービスパックごとに自動インストールプロファイルを作成します。

詳細については、**Client-configuration > Autoinst-profiles**を参照してください。

2. プロファイルで変数を使用して、異なるライフサイクル環境を区別できます。

自動インストールプロファイルのサンプルについては、<https://github.com/SUSE/manager-build-profiles/tree/master/AutoYaST>を参照してください。

インプレースアップグレードを自動化するための自動インストールプロファイルでこれらの次の変数を使用します。

リスト 4. 例: 自動インストールプロファイルで使用する変数

```
registration_key=1-15sp1-demo-test
org=1
channel_prefix=15sp1-demo-test
distro_label=15sp1-demo-test
```

リスト 5. 例: 自動インストールプロファイルで使用するエントリ

```
<listentry>
<ask_on_error config:type="boolean">true</ask_on_error>
```

```
<media_url>https://$redhat_management_server/ks/dist/child/$channel_prefi
x-sle-module-web-scripting15-sp1-pool-x86_64/$distro_label</media_url>
<name>$channel_prefix SLE-Module-Web-Scripting15-SP1 Pool for x86_64
</name>
<product>Web Scripting Module 15 SP1 x86_64 Pool</product>
</listentry>
```

## 6.2.2. アップグレード

サーバをアップグレードする準備ができたら、クライアントをプロビジョニングできます。

プロシージャ: クライアントのプロビジョニング

1. UyuniのWeb UIで、**システム** › **システム**一覧に移動し、プロビジョニングするクライアントを選択してシステムセットマネージャに追加します。
2. **システム** › **システムセットマネージャ** › **概要**に移動し、[プロビジョニング] タブをクリックします。
3. 使用する自動インストールプロファイルを選択します。

PXEを使用できるクライアントでは、そのクライアントをプロビジョニングするとすぐに移行が自動化されます。その他のすべてのクライアントでは、Cobblerを使用してアップグレードを実行できます。

プロシージャ: Cobblerを使用してクライアントをアップグレードする

1. コマンドプロンプトで、rootとして、コンテナ内でシェルに移動し、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl term
```

2. 利用できるCobblerプロファイルを確認します。

```
cobbler profile list
```

3. 選択したプロファイルおよびディストリビューションでISOファイルを構築します。

```
cobbler buildiso --iso=/tmp/SLE_15-sp1.iso --profiles=SLE_15
-sp1:1:Example --distro=SLE_15-sp1
```

CD-ROMを使用したクライアントのプロビジョニングの詳細については、**Client-configuration** › **Autoinst-cdrom**を参照してください。

## 6.3. 製品移行

## 6.3.1. 概要

製品を移行すると、SLEベースのクライアントシステムをサービスパック(SP)レベルから最新版にアップグレードできます。たとえば、SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5をSUSE Linux Enterprise Server 15 SP6に移行できます。Red Hat Enterprise LinuxやCentOSなどのクライアントをSUSE Liberty Linuxにアップグレードすることもできます。



- 製品移行では、クライアント上で有効化され、移行される必要のあるすべてのリポジトリが有効である必要があります。有効でない場合、移行は中止されます。

Uyuni supports the following migration paths:

### 6.3.1.1. Migration within the same major version

製品の移行は、同じメジャーバージョン内でアップグレードするためのものです。SUSE Linux Enterprise Server 12からSUSE Linux Enterprise Server 15への移行には、製品の移行は使用できません。メジャーアップグレードの詳細については、**Client-configuration** › **Client-upgrades-major**を参照してください。

### 6.3.1.2. Migration of openSUSE Leap to a later minor version or to the corresponding SUSE Linux Enterprise Server SP

openSUSE Leapを新しいマイナーバージョンまたは対応するSUSE Linux Enterprise Server SPレベルに移行することもできます。次に例を示します。

- openSUSE Leap 15.5から15.6
- openSUSE Leap 15.6からSUSE Linux Enterprise Server 15 SP6

### 6.3.1.3. Migration of SUSE Linux Enterprise Server to the corresponding SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications SP

You can also migrate SUSE Linux Enterprise Server to the corresponding SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications SP level, for example:

- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 to SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP5

SUSE Linux Enterprise Server 12以降では、SUSE Customer Centerがサービスパックを提供している場合、SUSEはサービスパックのスキップをサポートしています。たとえば、SUSE Linux Enterprise Server 15からSP2にアップグレードできます。SP1はインストールされません。

For supported SUSE Linux Enterprise Server upgrade paths, see <https://documentation.suse.com/en-us/sles/15-SP6/html/SLES-all/cha-upgrade-paths.html#sec-upgrade-paths-supported>.



- すべての推奨される拡張機能は、移行時に自動的に有効になります。
- 移行中、Uyuniは、インストール前に必要なライセンス(EULA)を自動的に受け入れます。

## 6.3.2. 単一システムの移行

製品の移行を開始する前に:

- 保留中の更新やパッチがないことを確認してください。クライアントシステムの詳細・概要ページの [システムステータス] タブを確認し、提供されているすべての更新またはパッチをインストールします。クライアントシステムが最新でない場合、製品移行が失敗する可能性があります。
- ターゲット製品のすべてのチャンネルが完全に同期されていることを確認してください。Web UIで同期ステータスを確認するには、**管理 > セットアップウィザード > 製品** ページに移動します。
- 万一に備えて、作業システムのバックアップを用意してください。製品の移行にはロールバック機能はありません。移行プロセスが始まると、ロールバックできません。

プロセス: 単一システムの移行の実行

- システム > 概要** ページからクライアントを選択します。
- クライアントのシステム詳細ページから、**ソフトウェア > 製品移行** タブに移動します。
- ターゲットの移行パスを選択し、[チャンネルの選択] をクリックします。

[チャンネル] ページから、正しいベースチャンネルを選択し、**必須の子チャンネル** および追加のオプション子チャンネルを含めます。

[ベンダー変更を許可する] にチェックを付け、ベンダーを変更したパッケージをインストールできるようにします。チェックを付けると、移行の開始前に詳細を示す通知が表示されます。



openSUSE LeapをSUSE Enterprise Serverに移行するには、[ベンダー変更を許可する] オプションにチェックを付ける必要があります。

- チャンネルを正しく設定したら [移行のスケジュール] をクリックします。

### 6.3.3. 製品の大量移行

多数のクライアントを次のSPバージョンに移行する場合、Uyuni APIコールを使用できます。

**spacecmd** コマンドラインツールは、**system\_scheduleproductmigration** サブコマンドを提供します。このコマンドを使用して、多数のクライアントの次のマイナーバージョンへの移行をスケジュールできます。

#### 6.3.3.1. 製品の大量移行の実行



製品の大量移行操作は危険です。プロセスは徹底的にテストする必要があります。少なくとも、最初に予行演習を行ってください。

システムを意図せずにアップグレードしないように注意してください。

プロセス: 製品の大量移行の実行

- 実行可能な移行ターゲットをリストし、移行するシステムIDをメモします。

```
spacecmd api -- system.listMigrationTargets -A 1000010001
```

2. それぞれのシステムIDに対して、`listMigrationTarget`を呼び出し、目的の製品が使用可能であることを確認します。
  - システムIDに使用可能なターゲットがある場合は、`system.scheduleProductMigration`を呼び出します。
  - 目的のターゲットを使用できない場合、そのシステムをスキップします。
3. 次のテンプレートを環境に合わせます。

```

target = '....'
basechannel = 'channel-label'
system_ids = [1, 2, 3]

session = auth.login(user, pass)
for system in system_ids
    if system.listMigrationTargets(session, system).ident == target
        system.scheduleProductMigration(session, system, target,
basechannel, [], False, <now>)
    else
        print "Cannot migrate to requested target -- skipping system"
    endif
endfor

```

### 6.3.3.2. 例: SLES 15 SP2からSLES 15 SP3

この例では、大量移行を容易にするためにグループが一時的に作成されます。

プロシージャ: 製品の大量移行グループの作成

1. UyuniのWeb UIで、**システム** › **システムグループ**に移動し、**(グ)ル(ー)プ(の)作(成)**をクリックします。
2. グループに **mpm-target-sles15sp3** という名前を付けます。
  - 同じベースチャンネルにサブスクライブしているシステムのみを、作成したグループに追加する必要があります。この例では、**SLE-Product-SLES15-SP2-Pool for x86\_64**にサブスクライブされているシステムのみをグループに追加する必要があります。

グループへのクライアントの追加の詳細については、**Client-configuration** › **System-groups**を参照してください。

プロシージャ: グループへのシステムの追加

1. 次のコマンドを実行して、グループ内のすべてのシステムのターゲットを取得します。

```
spacecmd -- system_listmigrationtargets group:mpm-target-sles15sp3
```

2. コマンドは「ID」の文字列を出力します。

- すべてのシステムについて報告されるターゲットのみを選択してください。
- 文字列は、他のコマンドの **MIGRATIONTARGET** の識別子です。

**spacecmd** サブコマンド **system\_scheduleproductmigration** と **system\_listmigrationtargets** は、グループの一部であるすべてのシステムをループしています。



グループに100台のシステムがある場合は、100個のスケジュールされたアクションが表示されます。

グループ内のすべてのシステムは同じ移行ターゲットをサポートする必要があります。

プロシージャ: 大量移行コマンドの実行

- system\_scheduleproductmigration** コマンドの構文は次のとおりです。

```
spacecmd -- system_scheduleproductmigration <SYSTEM>
<BASE_CHANNEL_LABEL> \
<MIGRATION_TARGET> [options]
```

- この例では、グループ **mpm-target-sles15sp3** 内のすべてのシステムをSLES12 SP2からSLES15 SP1にアップグレードするには、コマンドラインで次のように入力します。

```
spacecmd -- system_scheduleproductmigration group:mpm-target-sles15sp3
\
sle-product-sles15-sp3-pool-x86_64 "[190,203,195,1242]" -d
```

### 6.3.3.2.1. 必須の構文の説明

**system\_scheduleproductmigration** の構文の使用方法とオプションを表示するには、次のコマンドを実行します。

```
spacecmd system_scheduleproductmigration help
```

#### <SYSTEM>

この例では、作成したグループを使用して、そのグループからすべてのシステムを選択します。

```
group:mpm-target-sles15sp3
```

#### <BASE\_CHANNEL\_LABEL>

これは、ターゲットベースチャンネルのラベルです。 この場合、システムはSLES 15 SP3にアップグレ

ードされており、ラベルは **sle-product-sles15-sp3-pool-x86\_64** です。

現在ミラーリングされているすべてのベースチャンネルのリストを表示するには、次のコマンドを実行します。

```
spacecmd softwarechannel_listbasechannels
```

現在のベースチャンネルで使用可能なターゲットでない限り、チャンネルにアップグレードできないことに注意してください。

#### <MIGRATION\_TARGET>

グループ **group:mpm-target-sles15sp3** 内のシステムのこの値を特定するには、次のコマンドを実行します。

```
spacecmd -- system_listmigrationtargets group:mpm-target-sles15sp3
```

**MIGRATION\_TARGET** パラメータは、次の形式で渡す必要があります。角括弧の副次作用を防ぐために、シェルの引用符が必要であることに注意してください。

```
"[190,203,195,1242]"
```

#### オプション

- **-s** START\_TIME
- **-d** 予行演習モード(実際には処理を行わない)(実際の移行の前に予行演習を行うことを推奨)
- **-c** (子チャンネル) (カンマ区切りで子チャンネルのラベルを指定する。空白は使用しないこと)

この場合、**-d** オプションが含まれています。このオプションは予行演習が成功した後に削除できます。

成功した場合、スケジュールされたシステムごとのコマンド出力は次のようになります。

```
Scheduling Product migration for system mpm-sles152-1
Scheduled action ID: 66
```

グループ内の特定のシステムのWeb UIで、アクション(この場合は予行演習)を追跡することもできます。クライアントのシステム詳細ページから、**イベント** > **履歴**に移動します。予行演習中に障害が発生した場合は、システムを調査する必要があります。

すべて問題がなければ、コマンドから **-d** オプションを削除して、実際の移行を実行できます。移行が完了したら、Uyuni Web UIからシステムを再起動できます。

## 6.4. Uyuniクライアントのアップグレード

このセクションでは、例としてopenSUSE Leapを使用します。

### 6.4.1. アップグレードの準備

プロシージャ: クライアントのアップグレードの準備

- Uyuni サーバのコマンドプロンプトで root になり、**spacewalk-common-channels** コマンドを特定のチャンネルに対して実行します。

```
spacewalk-common-channels \
opensuse_leap15_4\
opensuse_leap15_4-non-oss \
opensuse_leap15_4-non-oss-updates \
opensuse_leap15_4-updates \
opensuse_leap15_4-uyuni-client
```

- Fully synchronize all channels with **spacewalk-repo-sync**.
- UyuniサーバのWeb UIで、**ソフトウェア** > **管理** > **チャンネル**に移動し、**Uyuni Client Tools for openSUSE Leap 15.4 (x86\_64)** チャンネル名をクリックします。
- 右上隅の**チャンネルの管理**をクリックします。
- [リポジトリ] タブをクリックし、[External Uyuni Client Tools for openSUSE Leap 15.3 (x86\_64)] を選択します。
- Update Repositories** (リポジトリの更新) をクリックします。
- リポジトリ・同期サブタブに移動し、**今すぐ同期**をクリックします。
- openSUSE Leap 15.4 (x86\_64)** および **External - openSUSE Leap 15.3 (x86\_64)** で同じ操作をします。

**openSUSE Leap 15.4 (x86\_64)** を展開し、パッケージが入力されているすべての子チャンネルを表示します。

### 6.4.2. アップグレード

クライアントをアップグレードするには、ソフトウェアリポジトリを置き換え、ソフトウェアを更新し、最後にクライアントを再起動します。

プロシージャ: クライアントのアップグレード

- UyuniサーバのWeb UIで、**システム**に移動し、クライアントの名前をクリックします。
- ソフトウェアチャンネルをクリックし、カスタムチャンネル一覧にリストされているopenSUSE Leap 15.5チャンネルをベースチャンネルとして選択します。
- [子チャンネル] ペインで、15.5子チャンネルを選択します。

4. [次へ]、[ソフトウェアチャネルの変更確認]、[確認]をクリックします。
5. ソフトウェア、パッケージ、アップグレードをクリックし、クライアントで更新するパッケージをすべて選択して[パッケージのアップグレード]をクリックし、詳細を確認し、[確認]をクリックして更新を終了します。
6. クライアントを再起動します。

多数のクライアントを更新する必要がある場合、Uyuniサーバでこのコマンドシーケンスのアクションチェーンを作成できます。アクションチェーンを使用して、複数のクライアントで同時に更新を実行できます。

# Chapter 7. クライアントの削除

クライアントをUyuniサーバから削除する必要がある場合、次の操作を実行できます。

- ・ Web UIを使用して削除する
- ・ コマンドラインからクライアントを削除する

## 7.1. Web UIでクライアントを削除する

プロシージャ: クライアントの削除

1. UyuniのWeb UIで、**システム** › **システム一覧**に移動し、削除するクライアントを選択します。
2. **[システムの削除]**をクリックします。
3. 詳細を確認し、**[プロファイルの削除]**をクリックして確認します。
4. Saltクライアントの場合、Uyuniは、追加の設定をクリーンアップしようとします。 クライアントに接続できない場合、削除をキャンセルするオプションや、設定ファイルをクリーンアップせずにクライアントを削除するオプションがあります。

システムセットマネージャを使用して複数のクライアントを削除することもできます。システムセットマネージャの詳細については、[Client-configuration](#) › [System-set-manager](#)を参照してください。



- クライアントをクリーンアップすると、Saltが無効化されて、可能であればサービスが停止されるだけです。パッケージはアンインストールされません。

## 7.2. コマンドラインでクライアントを削除する(APIコールを使用)

プロシージャ: サーバからのクライアントの削除

1. FQDN (完全修飾ドメイン名)を持つクライアントを削除します。

```
spacecmd system_delete FQDN
```

`spacecmd system_delete` はSaltキーも削除します。

`system_delete` は以下のオプションを提供します。

```
usage: system_delete [options] <SYSTEMS>

options:
  -c TYPE - Possible values:
    * 'FAIL_ON_CLEANUP_ERR' - fail in case of cleanup error,
    * 'NO_CLEANUP' - do not cleanup, just delete,
    * 'FORCE_DELETE' - try cleanup first but delete server
```

anyway

in case of error

## 7.3. コマンドラインからのクライアントの削除



このプロセスはUyuniクライアントのみを対象としています。Uyuniサーバ自体では実行しないでください。



Red Hat Enterprise Linux、Debian、またはクローンを実行しているクライアントでは、次のプロシージャを実行しないでください。`zypper`の代わりに、`yum`、`dnf`、`apt`のような同等のパッケージヤコマンドを使用します。

プロシージャ: SLES 12および15クライアントの削除

1. salt-minionサービスを停止します。

```
systemctl stop salt-minion
```

2. リポジトリと設定ファイルを削除します。

```
rm -f /etc/zypp/repos.d/susemanager\bootstrap.repo
rm -f /etc/zypp/repos.d/susemanager\channels.repo
rm -r /etc/sysconfig/rhn/
rm -r /etc/salt/
```

3. クライアントパッケージを削除します。

```
zypper rm salt salt-minion python*-salt sle-manager-tools-release
```

プロシージャ: Salt Bundleクライアント - 登録の手動クリーンアップ

1. 登録解除するには、次のコマンドを実行します。

```
systemctl stop venv-salt-minion
zypper rm -y venv-salt-minion sle-manager-tools-release
rm -f /etc/zypp/repos.d/susemanager\bootstrap.repo
rm -f /etc/zypp/repos.d/susemanager\channels.repo
rm -r /etc/venv-salt-minion/*
```

Salt Bundleについては、[Client-configuration > Contact-methods-saltbundle](#)を参照してください。

# Chapter 8. クライアントの操作

登録、アップグレード、ソフトウェアのインストール、またはクライアントの削除に加え、他の操作も実行できます。Uyuniのクライアントは個別に管理することも、クライアントのセットとして管理することもできます。クライアントのセットは、一回限りの操作のためにシステムセットマネージャを使用してグループ化するか、システムグループを使用して恒久的にグループ化できます。

高度なクライアント設定オプションについては、一般的な設定管理を利用できます。カスタムシステム情報の取得、電源のオン/オフ、およびUyuni Web UIを使用したクライアントの再起動を行うことができます。

以下のセクションでは、これらの各操作について詳細に説明します。

## 8.1. パッケージ管理

クライアントは、パッケージを使用してソフトウェアをインストール、アンインストール、およびアップグレードします。

クライアントでパッケージを管理するには、[システム]に移動し、管理するクライアントをクリックし、システム、ソフトウェア、パッケージサブタブに移動します。このセクションで使用できるオプションは、選択したクライアントのタイプ、および現在のチャンネルのサブスクリプションによって異なります。

ほとんどのパッケージ管理アクションは、アクションチェーンに追加できます。アクションチェーンの詳細については、**Reference > Schedule**を参照してください。



パッケージをインストールまたはアップグレードするとき、ライセンスまたはEULAは自動的に受け入れられます。

### 8.1.1. プロファイルを使用したパッケージの比較

保存されているプロファイルでクライアントにインストールされたパッケージを比較できます。または別のクライアントにインストールされたパッケージと比較できます。比較を実行するとき、選択したクライアントを一致するように変更できます。

パッケージをプロファイルと比較するには、プロファイルを保存済みである必要があります。プロファイルは、現在インストールされているクライアントのパッケージから作成されます。プロファイルを作成したら使用して、同じインストール済みパッケージで別のクライアントをインストールできます。

プロシージャ: 保存されているプロファイルの作成

1. UyuniのWeb UIで、[システム]に移動し、プロファイルのベースになっているクライアントをクリックし、システム、ソフトウェア、パッケージ、プロファイルサブタブに移動します。
2. [システムプロファイルの作成]をクリックします。
3. プロファイルの名前と説明を入力し、[プロファイルの作成]をクリックします。

プロシージャ: クライアントパッケージの比較

1. UyuniのWeb UIで、[システム]に移動し、比較するクライアントをクリックし、システム、ソフトウェア、パッケージ、プロファイルサブタブに移動します。保存されているプロファイルを比較するに

- は、プロファイルを選択し、**比較**をクリックします。
2. 別のクライアントと比較するには、クライアント名を選択し、**比較**をクリックし、2つのクライアントの差異一覧を表示します。

### 8.1.2. 孤立したパッケージ

孤立したパッケージとは、Uyuniによって同期され、ソフトウェアチャンネルに関連付けられていないパッケージです。 したがって、孤立したパッケージは通常、Uyuniクライアントでは利用できず、ユーザは追加の作業を行わずにそのようなパッケージをインストールすることはできません。

次のいずれかのイベントの結果として、パッケージが孤立する可能性があります。

- 同期されたリポジトリはパッケージを削除します。 デフォルトでは、Uyuniはそのようなパッケージをチャンネルからリンク解除しますが、パッケージは削除しません。
- リポジトリはパッケージを新しいバージョンに置き換えるので、以前のバージョンは削除されます。
- reposyncプロセスが中断されたので(たとえば、容量不足の例外が発生したため)、ダウンロードされたパッケージがチャンネルに関連付けられませんでした。
- ユーザはパッケージを手動でアップロードしましたが、どのチャンネルにも関連付けませんでした。

孤立したパッケージはユーザ環境で容量を消費し、チャンネルに関連付けられていないためクライアントに簡単に配布できません。 孤立したパッケージは、ブートストラップや顧客固有の手順のような特定のワークフローでは意味を持つ場合があります。

Web UIで孤立したパッケージを表示するには、**ソフトウェア** > **Manage** > **Packages** > **view Packages in no channel**(管理>パッケージ>チャンネルのないパッケージを表示)をクリックします。

Uyuniは、孤立したパッケージを検索しパッケージ組織IDを1に変更する、taskomaticジョブを定期的に実行します。 つまり、孤立したパッケージはtaskomaticジョブの実行後にのみ削除できます。 削除できない孤立したパッケージが発生した場合は、24時間待ってから再度削除を試みてください。

孤立したパッケージの削除:

- 個々のパッケージを対象とするコマンドラインツールを使用する場合。 例:

```
spacecmd package_remove zypper-1.14.52-150400.1.9.x86_64
```

- 孤立したパッケージすべてを一度に対象とするコマンドラインツールを使用する場合:

```
spacecmd package_removeorphans
```

## 8.2. パッチ管理

組織内でカスタムパッチを使用してクライアントを管理できます。 この方法では、カスタムチャンネルのパ

パッケージのパッチ警告の発行、パッチインストールのスケジュール、組織間のパッチの管理を実行できます。

## 8.2.1. パッチの作成

カスタムパッチを使用するには、パッチを作成し、これにパッケージを追加し、1つまたは複数のチャネルに追加する必要があります。

プロシージャ: カスタムパッチの作成

1. UyuniのWeb UIで、**パッチ** > **パッチの管理**に移動し、**[パッチの作成]**をクリックします。
2. [パッチの作成] セクションで、次の詳細を使用します。
  - [概要] フィールドにパッチの短い説明を入力します。
  - [アドバイザリ] フィールドにパッチのラベルを入力。組織の命名規則を使用して、パッチの管理を簡単にすることをお勧めします。
  - [アドバイザリリース] フィールドにパッチのリリース番号を入力します。
  - [アドバイザリタイプ] フィールドで、使用するパッチのタイプを選択します。バグ修正するパッチには [バグ修正アドバイザリ] を選択します。
  - [セキュリティアドバイザリ] のアドバイザリタイプを選択した場合、使用するセキュリティレベルを [アドバイザリの重要度] フィールドで選択します。
  - [製品] フィールドに、パッチが参照する製品の名前を入力します。
  - オプション: [Author] (作成者) フィールドにパッチの作成者の名前を入力します。
  - [トピック]、[説明]、[ソリューション] の各フィールドにパッチに関する追加情報を入力します。
3. オプション: [バグ] セクションで、次の詳細を使用して関連するバグの情報を指定します。
  - [ID] フィールドにバグ番号を入力します。
  - [概要] フィールドにバグの短い説明を入力します。
  - [Bugzilla URL] フィールドにバグのアドレスを入力します。
  - [キーワード] フィールドにバグに関するキーワードを入力。複数のキーワードの間ではカンマを使用してください。
  - [リファレンス]、[メモ] の各フィールドにバグに関する追加情報を入力します。
  - 新しいパッチを追加するチャネルを1つまたは複数選択します。
4. **[パッチの作成]**をクリックします。

既存のパッチを複製してパッチを作成することもできます。複製では、パッケージの関連付けが保持され、パッチの発行が簡素化されます。

プロシージャ: パッチの複製

1. UyuniのWeb UIで、**パッチ** > **パッチの複製**に移動します。

2. [潜在的に適用できる可能性のあるパッチを表示] フィールドで、複製するパッチのネルを選択します。
3. 複製する1つまたは複数のパッチを選択し、[パッチの複製] をクリックします。
4. 複製したパッチを追加するチャンネルを1つまたは複数選択します。
5. 詳細を確認し、複製を開始します。

パッチを作成したら、そのパッチにパッケージを割り当てることができます。

プロシージャ: パッチにパッケージを割り当てる

1. UyuniのWeb UIで、**パッチ** > **パッチの管理** に移動し、パッチのアドバイザリ名をクリックしてパッチの詳細を表示します。
2. **パッケージ** > **追加** タブに移動します。
3. [チャンネル] フィールドで、パッチに割り当てるパッケージが含まれているソフトウェアチャンネルを選択し、[パッケージの表示] をクリックします。[All packages] (管理しているすべてのパッケージ) を選択して、すべてのチャンネルで使用できるパッケージを表示できます。
4. 含めるパッケージを確認し、[パッケージの追加] をクリックします。
5. パッケージの詳細を確認し、[確認] をクリックしてパッチに適用します。
6. **パッケージ** > **一覧表示/削除** タブに移動し、パッケージが正しく割り当てられていることを確認します。

パッケージをパッチに割り当てるとき、パッチキャッシュが更新され、変更が反映されます。キャッシュの更新には数分かかる場合があります。

既存のパッチの詳細を変更する必要がある場合、[パッチ管理] ページから実行できます。

プロシージャ: 既存のパッチ警告の編集および削除

1. UyuniのWeb UIで、**パッチ** > **パッチの管理** に移動します。
2. パッチのアドバイザリ名をクリックし、パッチの詳細を表示します。
3. 必要に応じて変更し、[パッチの更新] をクリックします。
4. パッチを削除するには、[パッチ管理] ページでパッチを選択し、[パッチの削除] をクリックします。パッチの削除には、数分かかる場合があります。

## 8.2.2. クライアントへのパッチの適用

パッチの用意ができたら、クライアントに適用できます。その際、単独または他のパッチと一緒に適用できます。

パッチ内の各パッケージは、1つまたは複数のチャンネルの一部です。クライアントがチャンネルにサブスクライブされていない場合、更新はインストールされません。

対象の更新より新しいバージョンのパッケージがクライアントにすでにインストールされている場合、その更新はインストールされません。古いバージョンのパッケージがクライアントにインストールされている場合、そのパッケージはアップグレードされます。

プロシージャ: 適用可能なすべてのパッチを適用する

1. UyuniのWeb UIで、**システム**、**概要**に移動し、更新するクライアントを選択します。
2. ソフトウェア、パッチタブに移動します。
3. **[すべてを選択]**をクリックして適用可能なすべてのパッチを選択します。
4. **[パッチの適用]**をクリックしてクライアントを更新します。

管理者特権でサインインしている場合、クライアントに対してより大規模なバッチアップグレードも実行できます。

プロシージャ: 1つのパッチを複数のクライアントに適用する

1. UyuniのWeb UIで、**パッチ**、**パッチリスト**に移動します。
2. 適用するパッチを見つけ、そのパッチの **システム** 列で番号をクリックします。
3. パッチの適用先にするクライアントを選択し、**[パッチの適用]**をクリックします。
4. クライアントの一覧を確認し、更新を実行します。

プロシージャ: 複数のパッチを複数のクライアントに適用する

1. UyuniのWeb UIで、**システム**、**概要**に移動し、更新するクライアントにチェックを付け、システムセットマネージャに追加します。
2. システム、システムセットマネージャに移動し、**[パッチ]** タブに移動します。
3. クライアントに適用するパッチを選択し、**[パッチの適用]**をクリックします。
4. 更新する日時をスケジュールし、**[確認]**をクリックします。
5. 更新の進捗を確認するには、**スケジュール**、**待機中の動作**に移動します。



スケジュールされたパッケージ更新は、各クライアントで設定された接続メソッドを使用してインストールされます。 詳細については、**Client-configuration**、**Contact-methods-intro**を参照してください。

## 8.3. システムのロック

システムのロックは、クライアントでアクションが発生ないようにするために使用されます。 たとえば、システムのロックは、クライアントの更新または再起動が行われないようにします。 これは、運用ソフトウェアを実行しているクライアントに対して、または不注意による変更が行われないようにするために役に立ちます。 アクションを実行する準備ができたときにシステムのロックを無効にできます。

### 8.3.1. クライアントのシステムのロック

クライアントがロックされている場合、または停止モードになっている場合、アクションをスケジュールできず、実行コマンドが無効になり、黄色のバーが **[システムの詳細]** ページに表示されます。このモードでは、Web UIまたはAPIを使用してロックされているクライアントのアクションをスケジュールできますが、アクションは失敗します。



- ロックメカニズムはSalt SSHクライアントでは使用できません。

プロシージャ: クライアントのシステムのロック

- UyuniのWeb UIで、ロックするクライアントの [システムの詳細] ページに移動します。
- [式] タブに移動し、システムのロックの式にチェックを付け、[保存] をクリックします。
- 式 > **System Lock** (システムのロック) タブに移動し、[Lock system] (システムのロック) にチェックを付け、[保存] をクリックします。このページでは、クライアントがロックされているときに特定のSaltモジュールを有効にすることもできます。
- 変更した場合、highstateを適用する必要がある場合があります。この場合、Web UIのバナーで通知されます。システムのロック式を削除するまで、クライアントはロックされたままです。

Saltの停止モードの詳細については、<https://docs.saltproject.io/en/latest/topics/blackout>を参照してください。

### 8.3.2. パッケージのロック

パッケージのロックは複数のクライアントで使用できますが、さまざまな機能セットを使用できます。SUSE Linux EnterpriseおよびopenSUSE (zyppベース)のクライアントと、Red Hat Enterprise LinuxまたはDebianのクライアントを区別する必要があります。

#### 8.3.2.1. Zypplベースのシステムでのパッケージのロック

パッケージのロックを使用して、ソフトウェアパッケージの未認可インストールや未認可アップグレードを防止します。パッケージがロックされている場合、インストールできないことを示す南京錠のアイコンが表示されます。ロックされているパッケージをインストールしようとすると、イベントログにエラーとしてレポートされます。

ロックされているパッケージは、インストール、アップグレード、または削除できません。UyuniのWeb UIを使用しても、パッケージマネージャを使用してクライアントマシンで直接操作しても同様です。ロックされているパッケージは、依存関係のあるパッケージも間接的にロックします。

プロシージャ: パッケージのロックの使用

- 管理対象システムでソフトウェア > パッケージ > ロックタブに移動し、使用できるパッケージの一覧を表示します。
- ロックするパッケージを選択し、[Request Lock] (ロックのリクエスト) をクリックします。ロックをアクティビ化する日時を選択します。デフォルトでは、できるだけ早くロックをアクティビ化します。ロックはすぐにはアクティブにできないことに注意してください。
- パッケージのロックを外すには、ロック解除するパッケージを選択し、[RequestUnlock] (ロック解除のリクエスト) をクリックします。ロックをアクティビ化する場合と同様に、日時を選択します。

#### 8.3.2.2. Red Hat Enterprise LinuxやDebianのようなシステムでのパッケージのロック



- 一部のRed Hat Enterprise LinuxやDebianのようなシステムでは、クライアントでパッケージのロックを使用できます。

Red Hat Enterprise LinuxやDebianのようなシステムでは、パッケージのロックは、ソフトウェアパッケージの未認可アップグレードや削除を防止するためにのみ使用されます。 パッケージがロックされている場合、変更できないことを示す南京錠のアイコンが表示されます。 ロックされているパッケージを変更しようとすると、イベントログにエラーとしてレポートされます。

ロックされているパッケージは、アップグレードまたは削除できません。UyuniのWeb UIを使用しても、パッケージマネージャを使用してクライアントマシンで直接操作しても同様です。 ロックされているパッケージは、依存関係のあるパッケージも間接的にロックします。

プロシージャ: パッケージのロックの使用

1. Red Hat Enterprise Linux 7システムでは、`yum-plugin-versionlock`をインストールし、Red Hat EnterpriseLinux8または9システムでは、`python3-dnf-plugin-versionlock`をrootとしてインストールします。Debianシステムでは、`apt`ツールにロック機能が含まれています。
2. 管理対象システムでソフトウェア、パッケージ、ロックタブに移動し、使用できるパッケージの一覧を表示します。
3. ロックするパッケージを選択し、`Request Lock`（ロックのリクエスト）をクリックします。 ロックをアクティブ化する日時を選択します。 デフォルトでは、できるだけ早くロックをアクティブ化します。 ロックはすぐにはアクティブにできないことに注意してください。
4. パッケージのロックを外すには、ロック解除するパッケージを選択し、`RequestUnlock`（ロック解除のリクエスト）をクリックします。 ロックをアクティブ化する場合と同様に、日時を選択します。

## 8.4. 設定管理

クライアントそれぞれを手動で設定するのではなく、設定ファイルおよびチャンネルを使用してクライアントの設定を管理できます。

設定パラメータは、スクリプト化され、設定ファイルに保存されます。 UyuniのWeb UIを使用して設定ファイルを直接書き込むことができます。 または、別の場所にあるファイルをアップロードまたはリンクできます。

設定ファイルは一元管理できます。一元管理された設定ファイルはグローバル設定チャンネルによって提供され、Uyuni Serverにサブスクライブしている任意のクライアントに適用できます。

設定チャンネルは、設定ファイルの編成に使用されます。 クライアントを設定チャンネルにサブスクライブして、必要に応じて設定ファイルを展開できます。

設定ファイルはバージョン管理されるため、設定を追加し、クライアントで設定をテストし、必要に応じて前のリビジョンにロールバックできます。 設定チャンネルを作成したら、さまざまな設定ファイル間の比較や同じ設定ファイルの異なるリビジョン間の比較も実行できます。

一元管理された設定ファイルはグローバル設定チャンネルによって提供されます。

次の表に、サポートされている機能を示します。各記号の意味は次のとおりです。

- ✓: この機能はSUSEでサポートされています
- ✗: この機能はSUSEではサポートされていません

- ?: この機能は検討中であり、後日サポートされるかどうかは未定です。

表 54. 設定管理でサポートされる機能

| 機能                  | ステータス                             |
|---------------------|-----------------------------------|
| グローバル設定チャンネル        | ✓                                 |
| ファイルの展開             | ✓                                 |
| ファイルの比較             | ?                                 |
| ローカル管理ファイル          | ✓ (Salt機能を使用)                     |
| サンドボックスファイル         | ✗                                 |
| Highstateの適用        | ✓                                 |
| クライアントからのファイルのインポート | ✗                                 |
| Jinjaテンプレート         | ✓                                 |
| 設定マクロ               | ✓ (Salt機能(grains、pillarデータなど)を使用) |

## 8.4.1. 設定チャンネルの作成

### 8.4.1.1. 一元的な設定チャンネル

新しい一元的な設定チャンネルを作成するには:

プロシージャ: 一元的な設定チャンネルの作成

- UyuniのWeb UIで、**設定**、**チャンネル**に移動し、**設定チャンネルの作成**をクリックします。
- チャンネルの名前を入力します。
- チャンネルのラベルを入力します。 このフィールドには、半角の英字、数字、ハイフン(-)、および下線(\_)のみを含める必要があります。
- 他のチャンネルから区別できるようにチャンネルの説明を入力します。
- 設定チャンネルの作成**をクリックして新しいチャンネルを作成します。

### 8.4.1.2. Saltの状態チャンネル

設定チャンネルを使用して、クライアントのSaltの状態を管理することもできます。

プロシージャ: Saltの状態チャンネルの作成

- UyuniのWeb UIで、**設定**、**チャンネル**に移動し、**状態チャンネルの作成**をクリックします。
- チャンネルの名前を入力します。
- チャンネルのラベルを入力します。 このフィールドには、半角の英字、数字、ハイフン(-)、および下線(\_)のみを含める必要があります。
- 他のチャンネルから区別できるようにチャンネルの説明を入力します。

5. `init.sls` ファイルの [SLS コンテンツ] を入力します。
6. **[設定チャンネルの作成]** をクリックして新しいチャンネルを作成します。

## 8.4.2. 設定ファイル、ディレクトリ、またはシンボリックリンクの追加

設定チャンネルを作成済みの場合、設定ファイル、ディレクトリ、またはシンボリックリンクを追加できます。

プロシージャ: 設定ファイル、ディレクトリ、またはシンボリックリンクの追加

1. UyuniのWeb UIで、**設定** → **チャンネル** に移動し、設定ファイルに追加する設定チャンネルの名前をクリックし、**ファイルの追加** / **ファイルの作成** サブタブに移動します。
2. [ファイルタイプ] フィールドで、テキストファイル、ディレクトリ、またはシンボリックリンクを作成するかどうかを選択します。
3. [ファイル名/パス] フィールドで、ファイルを展開する場所への絶対パスを入力します。
4. シンボリックリンクを作成している場合、[シンボリックリンクの目的ファイル名/パス] ターゲットのファイルおよびパスを入力します。
5. [所有権] フィールドおよび [ファイルアクセス許可モード] にファイルの [ユーザ名/パスワード] を入力します。
6. クライアントで SELinux が有効になっている場合、[SELinux contexts] (SELinuxコンテキスト) を設定して、必要なファイル属性(ユーザ、ロール、ファイルタイプなど)を有効にできます。
7. 設定ファイルにマクロが含まれている場合、マクロの先頭および末尾をマークする記号を入力します。
8. [ファイルの内容] テキストボックスで設定ファイルの内容を入力し、スクリプトドロップダウンボックスを使用して、適切なスクリプト言語を選択します。
9. **[設定ファイルの作成]** をクリックします。

## 8.4.3. クライアントを設定チャンネルにサブスクライブする

個々のクライアントを設定チャンネルにサブスクライブできます。そのためには、**システム** → **システム一覧** に移動し、サブスクライブするクライアントを選択し、**[設定]** タブに移動します複数のクライアントを設定チャンネルにサブスクライブするには、システムセットマネージャ(SSM)を使用できます。

プロシージャ: 複数のクライアントを設定チャンネルにサブスクライブする

1. UyuniのWeb UIで、**システム** → **システム一覧** に移動し、操作するクライアントを選択します。
2. **システム** → **システムセットマネージャ** に移動し、**設定** → **チャンネルにサブスクライブ** サブタブに移動し、使用できる設定チャンネルの一覧を表示します。

- [現在サブスクライブしているシステム]** 列で番号をクリックして、設定チャンネルに現在サブスクライブされているクライアントを表示します。
4. サブスクライブ先の設定チャンネルを確認し、**[続行]** をクリックします。
  5. 上下矢印を使用して設定チャンネルをランクします。 設定の競合が設定チャンネルで発生した場合、一覧の上の方にあるチャンネルが優先されます。

6. 選択したクライアントにチャンネルを適用 [最も低い順位でサブスクライプ] をクリックして、現在サブスクライプしているチャンネルより低い優先度で新しいチャンネルを追加します。  
 最も高い順位でサブスクライプをクリックして、現在サブスクライプしているチャンネルより高い優先度で新しい既存のサブスクライプ [リ位置換] をクリックして、既存のチャンネルを削除し、新しいチャンネルに置き換えます。
7. [サブスクライプションの適用] をクリックします。



新しい設定チャンネルの優先度が既存のチャンネルと競合する場合、重複チャンネルが削除され、新しい優先度に応じて置き換えられます。 クライアントの設定優先度をアクションで順序変更する場合、Web UIでは続行する前に変更を確認する必要があります。

#### 8.4.4. 設定ファイルの比較

システムセットマネージャ(SSM)を使用して、Uyuniサーバに保存されている設定ファイルを使用してクライアントに展開された設定ファイルを比較することもできます。

プロシージャ: 設定ファイルの比較

1. UyuniのWeb UIで、**システム** > **システム一覧**に移動して、比較する設定ファイルにサブスクライブされているクライアントを選択します。
2. **システム** > **システムセットマネージャ**に移動し、**設定** > **ファイルの比較**サブタブに移動し、使用できる設定チャンネルの一覧を表示します。
3. オプション [システム] 列で番号をクリックして、設定ファイルに現在サブスクライブされているクライアントを表示します。
4. 比較する設定ファイルを確認し、[ファイルの比較] を [スケジュール] をクリックします。

#### 8.4.5. クライアントでのJinjaテンプレート

Jinjaテンプレートは、Saltクライアントで可能です。 Jinjaはピラーまたはグレインからの変数を提供します。 これらは、設定ファイルまたはSalt状態で使用できます。

詳細については、次の例の<https://docs.saltproject.io/salt/user-guide/en/latest/topics/jinja.html>を参照してください。

```

{% if grains.os_family == 'RedHat' %}
  {% set dns_cfg = '/etc/named.conf' %}
{% elif grains.os_family == 'Debian' %}
  {% set dns_cfg = '/etc/bind/named.conf' %}
{% else %}
  {% set dns_cfg = '/etc/named.conf' %}
{% endif %}
dns_conf:
  file.managed:
    - name: {{ dns_cfg }}

```

```
- source: salt://dns/files/named.conf
```

## 8.5. 電源管理

### 8.5.1. 概要

UyuniのWeb UIを使用して、電源オン、電源オフ、およびクライアントの再起動を実行できます。

この機能は、IPMIまたはRedfishプロトコルを使用し、Cobblerプロファイルを使用して管理されます。選択したクライアントには、これらのプロトコルのいずれかをサポートしている電源管理コントローラがある必要があります。

Redfishの場合、クライアントとUyuniサーバの間に有効なSSL接続を確立できることを確認してください。Redfish管理コントローラのSSLサーバ証明書を署名するために使用される認証局を信頼している必要があります。CA証明書は.pemフォーマットで、Uyuniサーバの/etc/pki/trust/anchors/に保存される必要があります。証明書を保存したら、**update-ca-certificate**を実行します。

プロシージャ: 電源管理を有効にする

1. UyuniのWeb UIで、**システム** > **システム一覧**に移動し、管理するクライアントを選択し、**プロビジョニング** > **電源管理**タブに移動します。
2. [タ イ プ] フィールドで、使用する電源管理プロトコルを選択します。
3. 電源管理サーバの詳細を入力し、適切なボタンをクリックしてアクションを実行し、[保 存] の [み] をクリックし、アクションを実行せずに詳細を保存します。

電源管理アクションを複数のクライアントに同時に適用できます。そのためには、クライアントをシステムセットマネージャに追加します。システムセットマネージャの使用法の詳細については、**Client-configuration** > **System-set-manager**を参照してください。

### 8.5.2. 電源管理とCobbler

電源管理機能を初めて使用するとき、Cobblerシステムレコードが自動的に作成されます(まだクライアントに存在しない場合)。自動作成されたシステムレコードは、ネットワークから起動できず、ダミーのシステムイメージへの参照が含まれています。Cobblerがプロファイルまたはイメージのないシステムレコードを現時点でサポートしていないため、この参照は必要です。

Cobbler電源管理は、フェンスエージェントツールを使用して、IPMI以外のプロトコルをサポートしています。Uyuniでは、IPMIプロトコルとRedfishプロトコルのみがサポートされています。クライアントを設定して、その他のプロトコルを使用できます。そのためには、**rhn.conf**設定ファイルの**java.power\_management.types**設定パラメータにフェンスエージェント名をカンマ区切りリストとして追加します。

## 8.6. カスタムシステム情報

クライアントに関してカスタマイズしたシステム情報を含めることができます。システム情報は**key:value**ペアで定義され、クライアントに割り当てることができます。たとえば、特定のプロセッサに対して

**key:value** ペアを定義してから、そのプロセッサがインストールされているすべてのクライアントにそのキーを割り当てることができます。カスタムシステム情報は分類され、UyuniのWeb UIを使用して検索できます。

始める前に、カスタム情報を保存できるキーを作成する必要があります。

プロシージャ: カスタムシステム情報のキーの作成

1. UyuniのWeb UIで、**システム > カスタムシステム情報**に移動し、**[キーの作成]**をクリックします。
2. **[キーラベル]** フィールドにキーの名前を追加します。スペースは使用しません: **intel-x86\_64-quadcore**。
3. **[説明]** フィールドに必要な追加情報を入力します。
4. 必要な各キーで操作を繰り返します。

この情報はSalt pillarを使用して利用できます。次のようなコマンドを使用して、この情報を取得できます。

```
salt $minionid pillar.get custom_info:key1
```

このコマンドは、次のような出力になります。

```
$minionid:
  val1
```

カスタムシステム情報キーを作成するとき、キーをクライアントに適用できます。

プロシージャ: カスタム情報キーをクライアントに適用する

1. UyuniのWeb UIで、**[システム]**に移動し、カスタム情報を適用するクライアントをクリックし、**詳細** カスタム情報タブに移動します。
2. **[値の作成]**をクリックします。
3. 適用する値を見つけ、キーラベルをクリックします。
4. **[値]** フィールドに追加情報を入力します。
5. **[キーの更新]**をクリックしてカスタム情報をクライアントに適用します。

設定管理の詳細については、**Client-configuration > Configuration-management**を参照してください。

## 8.7. システムセットマネージャ

### 8.7.1. 概要

システムセットマネージャ(SSM)は、同時に複数のクライアントでアクションを実行するために使用します。SSMで一時的なクライアントセットが作成されます。これは、多数のクライアントに適用する必要がある1回限定アクションに便利です。より永続的なセットが必要な場合、代わりにシステムグループの使用を

検討してください。 システムグループの詳細については、[Client-configuration > System-groups](#)を参照してください。

SSMで使用できるアクションを表に示します。 この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✓: このアクションはこのクライアントタイプ用にSSMで使用できます
- ✗: このアクションはこのクライアントタイプ用にSSMで使用できません
- ?: このアクションはこのクライアントタイプ用に検討中であり、後日サポートされるかどうかは未定です。

表 55. 使用可能なSSMアクション

| システムのリスト        | ✓ |
|-----------------|---|
| パッチのインストール      | ✓ |
| パッチの更新のスケジュール   | ✓ |
| パッケージのアップグレード   | ✓ |
| パッケージのインストール    | ✓ |
| パッケージの削除        | ✓ |
| パッケージの確認        | ✗ |
| グループの作成         | ✓ |
| グループの管理         | ✓ |
| チャンネルのメンバーシップ   | ✓ |
| チャンネルのサブスクリプション | ✗ |
| チャンネルの展開/diff   | ✗ |
| クライアントの自動インストール | ✗ |
| スナップショットのタグ     | ✗ |
| リモートコマンド        | ✗ |
| 電源管理            | ✗ |
| システム設定の更新       | ✓ |
| ハードウェアプロファイルの更新 | ✓ |
| パッケージのプロファイルの更新 | ✓ |
| カスタム値の設定/削除     | ✓ |
| クライアントの再起動      | ✓ |
| クライアントの別の組織への移行 | ✓ |
| クライアントの削除       | ✓ |

SSMのクライアントの選択は複数の方法で実行できます。

- ・ システム › システム一覧に移動し、操作するクライアントにチェックを付けます。
- ・ システム › システムグループに移動し、操作するシステムグループで **SSMで使用** をクリックします。
- システムグループ**に移動し、操作するグループにチェックを付け、**グループでの作業** をクリックします。

操作するクライアントを選択したら、**システム › システムセットマネージャ**に移動し、上部のメニューバーにある [システムが選択されました] アイコンをクリックします。



SSMの詳細は、UyuniのWeb UIで別の部分にある詳細と若干異なる場合があります。SSMでは、使用できるすべての更新が表示されます。そのため、最新バージョンではないかもしれないパッケージをアップグレードされる場合があります。

## 8.7.2. SSMでベースチャンネルを変更する

SSMを使用して、複数のクライアントのベースチャンネルを同時に変更できます。



ベースチャンネルを大幅に変更すると、影響を受けるクライアントで使用できるパッケージおよびパッチが変更されます。注意して使用してください。

プロシージャ: SSMを使用して複数のクライアントのベースチャンネルを変更する

1. UyuniのWeb UIで、**システム › システム一覧**に移動し、操作するクライアントにチェックを付け、**システム › システムセットマネージャ**に移動します。
2. [チャンネル] サブタブに移動します。
3. リストで現在のベースチャンネルを見つけ、[システム] 列に表示されている数字が正しいことを確認します。この列の数字をクリックして、変更するクライアントの詳細を表示できます。
4. [必要なベースチャンネル] フィールドで新しいベースチャンネルを選択し、[次へ] をクリックします。
5. 子チャンネルそれぞれで、[変更なし]、[サブスクライブ]、または [サブスクリープ] し、[次へ] をクリックします。
6. 変更内容を確認し、いつ変更するかを選択します。
7. [確認] をクリックして、変更をスケジュールします。

## 8.8. システムグループ

システムグループを使用して、多数のクライアントの管理を簡単にできます。グループは、更新、設定チャネル、Saltの状態、または方式の適用など、一括アクションをクライアントで実行するために使用できます。

使用している環境で動作する方法でクライアントをグループに編成できます。たとえば、オペレーティングシステムがインストールされているクライアント、クライアントがある物理的な場所、または処理しているワークフローの種類を編成できます。クライアントは、任意の数のグループに属することができるため、さまざまな方法でグループを定義できます。

クライアントをグループに編成している場合、1つまたは複数のグループのすべてのクライアントの更新を実

行できます。または、複数のグループに属しているクライアントの更新を実行できます。たとえば、Webサーバーソフトウェアが含まれるすべてのクライアント用に1つのグループを定義し、すべてのSLESクライアント用に別のグループを定義できます。その後、Webサーバーソフトウェアが含まれるすべてのクライアントの更新を実行したり、両グループに属しているクライアントを使用して、Webサーバーソフトウェアが含まれるすべてのSLESクライアントの更新を実行したりできます。

## 8.8.1. グループの作成

グループを使用してクライアントを編成する前にグループを作成する必要があります。

プロシージャ: 新しいシステムグループの作成

1. UyuniのWeb UIで、**システム** › **システムグループ**に移動します。
2. **グループの作成**をクリックします。
3. 新しいグループの名前と説明を指定します。
4. **グループの作成**をクリックしてグループを保存します。
5. 必要な各グループで操作を繰り返します。

## 8.8.2. グループにクライアントを追加する

個々のクライアントをグループに追加したり、複数のクライアントを同時に追加できます。

プロシージャ: 1つのクライアントのグループへの追加

1. UyuniのWeb UIで、**システム** › **システム一覧**に移動し、追加するクライアントの名前をクリックします。
2. **グループ** › **参加**タブに移動します。
3. 参加するグループを確認し、**選択したグループに参加**をクリックします。

プロシージャ: 複数のクライアントのグループへの追加

1. UyuniのWeb UIで、**システム** › **システム一覧**に移動し、クライアントを追加するグループの名前をクリックします。
2. **[ターゲットシステム]**タブに移動します。
3. 追加するクライアントを確認して、**システムの追加**をクリックします。

プロシージャ: SSMで複数のクライアントをグループに追加する

1. UyuniのWeb UIで、**システム** › **システム一覧**に移動し、追加するそれぞれのクライアントを確認します。クライアントがシステムセットマネージャに追加されます。
2. **システム** › **システムセットマネージャ**に移動し、**[グループ]**タブに移動します。
3. 参加するグループを見つけ、**[追加]**にチェックを付けます。
4. **メンバーの変更**をクリックします。
5. **確認**をクリックして、選択したグループにクライアントを追加します。

システムセットマネージャの詳細については、Client-configuration › System-set-managerを参照してください。

グループに属しているクライアントを確認できます。そのためには、システム › システムグループに移動し、グループの名前をクリックし、[システム] タブに移動します。

### 8.8.3. グループの操作

クライアントをグループに編成すると、グループを使用して更新を管理できます。

UyuniのWeb UIで、システム › システムグループに移動します。グループ内のいずれかのクライアントに適用できる更新がある場合、リストにアイコンが表示されます。グループ内のいずれかのクライアントで更新ステータスの確認が無効になっている場合、リストには疑問符アイコンが表示されます。アイコンをクリックすると、適用できる更新に関する詳細情報が表示され、クライアントに適用されます。

同時に複数のグループを操作する場合、[選択] をクリックし、すべての選択グループですべてのクライアントを選択します。

または、両方のグループに属しているクライアントを操作できます。2つ以上のグループを選択し、[選択したすべてのクライアントのみを選択] をクリックし、選択したすべてのグループに存在しているクライアントのみを選択します。たとえば、Webサーバソフトウェアが含まれるすべてのクライアント用に1つのグループがあり、すべてのSLESクライアント用に別のグループがあるとします。これらのグループのインターフェクションは、Webサーバソフトウェアが含まれるすべてのSLESクライアントになります。

## 8.9. システムの種類

クライアントは、システムの種類で分類されます。各クライアントは、両方のベースシステムの種類を備えることができ、アドオンシステムの種類が割り当てられます。

ベースシステムの種類は、すべてのクライアントで Salt です。

アドオンシステムの種類には、仮想ホストとして動作するクライアントでは 仮想ホスト、ビルドホストとして動作するクライアントでは コンテナビルドホスト が含まれます。

アドオンシステムの種類は調整できます。そのためには、システム › システム一覧 › システムの種類に移動アドオンシステムの種類を変更するクライアントにチェックを付け、[付属エンタイルメント] を選択し、[エンタイルメントの追加] または [エンタイルメントの削除] をクリック

# Chapter 9. オペレーティングシステムのインストール

一般に、すでに動作しているクライアントを登録します。 Uyuniに登録する直前にコンピュータに手動でインストールするか、環境にUyuniを追加する前にインストールされた既存のシステムを使用できます。

または、Uyuniを使用して、1回の手順でオペレーティングシステムをインストールしてUyuniに登録することもできます。 この方法では一部または全部が自動化されているため、インストーラの質問に答える時間を節約することができます。 これは、特にインストールと登録が必要な多くのクライアントがある場合に役立ちます。

Uyuniからオペレーティングシステムをインストールするには次のような複数の方法があります。

- ・ 登録済みのクライアントでインプレースインストールを行う
- ・ PXEブートを使用してネットワークを通じてインストールする
- ・ インストール用CD-ROMまたはUSBメモリを作成し、そのメディアでコンピュータをブートする
- ・ Uyuni for Retailソリューションの一部としてインストールする。

インプレースでの再インストール方法は、以前のオペレーティングシステムがクライアントにすでにインストールされており、クライアントがUyuniにすでに登録されていることを前提としています。

インプレースインストール方法については、[Client-configuration > Autoinst-reinstall](#)を参照してください。

ネットワークブートによるインストール方法は、フォーマットされていないコンピュータで動作します。 ただし、これは次のような特定のネットワーク構成のみで実行できます。

- ・ Uyuniサーバまたはそのプロキシのいずれかが、インストール対象のコンピュータと同じローカルネットワーク上にあるか、経路にあるすべてのルータを中継できるDHCPリレーに対応している。
- ・ 新しいDHCPサーバをセットアップするか、既存のDHCPサーバを設定することができる。
- ・ インストール対象のクライアントがPXEブートに対応しており、PXEブートを実行するように設定することができる。

リムーバブルメディアを使用する方法では、このようなネットワーク上の制約を受けません。 しかし、この方法はコンピュータがCD-ROMまたはUSBメモリを読み取ることができ、各メディアからブートできることを前提としています。 また、クライアントコンピュータに対する物理的なアクセスも必要です。

リムーバブルメディアを使用する方法については、[Client-configuration > Autoinst-cdrom](#)を参照してください。

For information about the Uyuni for Retail approach, see [Retail > Uyuni-retail-overview](#).



UbuntuクライアントとDebianクライアントの自動インストールはサポートされていません。 これらのオペレーティングシステムは、手動でインストールする必要があります。

Uyuniの自動インストール機能は、Cobblerという名前のソフトウェアによって実行されます。Cobblerの詳細については、<https://cobbler.readthedocs.io>を参照してください。



- SUSEは、Uyuni Web UIまたはUyuni APIで使用できるCobblerの機能のみをサポートしています。Cobblerがサポートする唯一のコマンドラインコマンドは **buildiso** です。ここにはサポートされている機能のみが記載されています。

## 9.1. 登録済みシステムを再インストールする

インプレースでの再インストールは、ローカルクライアントシステムから開始します。したがって、クライアントがネットワークを通じてPXEブートを実行できる必要はありません。

登録済みのクライアントをインプレースで再インストールするには、自動インストールのディストリビューションと自動インストールプロファイルを定義する必要があります。 詳細については、**Client-configuration** → **Autoinst-distributions**と**Client-configuration** → **Autoinst-profiles**を参照してください。

自動インストールプロファイルと自動インストールのディストリビューションを定義したら、再インストールを実行できます。

プロシージャ: 登録済みのクライアントを再インストールする

1. Uyuni Web UIで、**システム** → **システム一覧**に移動し、再インストールするクライアントを選択し、**プロジェクト**、**自動インストール**、**スケジュール**サブタブに移動します。
2. 作成した自動インストールプロファイルを選択し、必要に応じてプロキシを選択して、**[自動インストール]を[スケジュール]してから終了する**をクリックします。
3. プロビジョニング、自動インストール、セッションの状態に移動するか、クライアント上で直接、インストールの進行状況を監視できずクライアントが再起動したら、[ブート]メニューで **[システムの再インストール]** という新しいオプションを選択します。

その後、インストールはHTTPプロトコルを通じて進められます。

## 9.2. CD-ROMまたはUSBメモリを使用してインストールする

Uyuniにまだ登録されていないクライアントで、PXEを通じたネットワークブートを選択できない場合は、ブート可能なCD-ROMまたはUSBメモリを使用してシステムをインストールできます。

このようなリムーバブルメディアを作成する1つの方法は、Cobblerを使用することです。 Cobblerを使用してISOイメージを作成する方法については、[CobblerでISOイメージを構築する](#)を参照してください。

SUSEシステムでは、多くの場合、KIWIを使用してISOイメージを準備することが推奨されます。 詳細については、[KIWIでSUSE ISOイメージを構築する](#)を参照してください。

いずれの場合も、生成されたイメージをCD-ROMまたはUSBメモリに書き込みます。

### 9.2.1. CobblerでISOイメージを構築する

Cobblerは、一連のディストリビューション、カーネル、およびメニューが含まれているISOブートイメージを作成できます。これはPXEインストールと同じように動作します。



CobblerによるISOの構築はIBM Zではサポートされていません。

CobblerでISOイメージを作成するには、PXEを通じてネットワークブートを使用する場合と同様に、ディストリビューションとプロファイルを作成する必要があります。ディストリビューションの作成については、**Client-configuration** > **Autoinst-distributions**を参照してください。プロファイルの作成については、**Client-configuration** > **Autoinst-profiles**を参照してください。

Cobblerの**buildiso**コマンドは、ブートISOの名前および出力場所を定義するパラメータを取ります。**buildiso**コマンドを実行する場合、**--distro**でディストリビューションを指定することは必須です。**--iso**は出力の場所です。

```
mgrctl exec -- cobbler buildiso --iso=/path/to/boot.iso --distro=<your-distro-label>
```

Web UIに表示されているだけでなく、Cobblerで一覧表示されているディストリビューションラベルとプロファイルラベルを使用する必要があります。 Cobblerによって保存されたディストリビューションとプロファイルの名前を一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -- cobbler distro list
mgrctl exec -- cobbler profile list
```

ブートISOには、すべてのプロファイルおよびシステムがデフォルトで含まれています。 **--profiles**オプションと**--systems**オプションで、使用するプロファイルおよびシステムを制限できます。

```
mgrctl exec -- cobbler buildiso --systems="system1 system2 system3" \
--profiles="<your-profile1-label> <your-profile2-label> <your-profile3-label>" \
--distro=<your-distro-label>
```

**--esp**を使用すると、セキュアブートで構築されたブートISOを有効にすることができます。 EFIシステムパーティション(ESP)を明示的に指定します。 デフォルトでは、CobblerはESPパーティションを生成し、セキュアブートを無効にします。

```
mgrctl exec -- cobbler buildiso \
--esp="/usr/share/tftpboot-installation/SLE-15-SP6
-x86_64/boot/x86_64/efi" \
--iso=/path/to/boot.iso --distro=<your-distro-label>
```

プロシージャ: **efi** の検出

- コンテナホストで、次のコマンドを実行して、**distro**名を取得します。

```
mgrctl exec -- cobbler distro list
```

このコマンドは、**sles15-sp6:1:SUSE**などの文字列を出力します。

- コンテナホストで、次のコマンドを実行して、**distro**ファイルの場所に関する情報を取得します。

```
mgrctl exec -- cobbler distro report --name sles15-sp6:1:SUSE
```

このコマンドは、次のようなレポートを出力します。

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Name                 | : | sles15-sp6:1:SUSE  |
| Architecture         | : | x86_64   |
| ...output omitted... |   |  |
| Initrd               | : | /usr/share/tftpboot-installation/SLE-15-SP6-x86_64/boot/x86_64/loader/initrd |
| Kernel               | : | /usr/share/tftpboot-installation/SLE-15-SP6-x86_64/boot/x86_64/loader/linux  |
| ...output omitted... |   |  |

- ブートディレクトリのコンテンツを参照します。

上記の例では、ブートパーティションは **/usr/share/tftpboot-installation/SLE-15-SP6-x86\_64/boot/x86\_64/efi** ファイルですが、これはISOディストリビュータによって異なる場合があります。



ISOイメージをパブリック **tmp** ディレクトリに書き込むことができない場合、**/usr/lib/systemd/system/cobblerd.service** でsystemd設定を確認してください。

## 9.2.2. KIWIでSUSE ISOイメージを構築する

KIWIはイメージ作成システムです。KIWIを使用して、SUSEシステムのインストール用にターゲットシステムで使用するブート可能なISOイメージを作成することができます。システムを再起動または電源オンするとき、このイメージからブートし、AutoYaST設定をUyuniから読み込み、AutoYaSTプロファイルに応じてSUSE Linux Enterprise Serverをインストールします。

ISOイメージを使用するには、システムをブートし、プロンプトに **autoyast** と入力します(AutoYaSTブートのラベルを **autoyast** のままにしていることを想定しています)。Enterキーを押してAutoYaSTのインストールを開始します。

KIWIの詳細については、<http://doc.opensuse.org/projects/kiwi/doc/>を参照してください。

## 9.2.3. CobblerでRed Hat ISOイメージを構築する

詳細については、[client-configuration:autoinst-cdrom.pdf](#)を参照してください。

## 9.3. 自動インストールのディストリビューション

自動インストールプロセスでは、インストールを開始するために複数のファイルが必要です。必要なファイルには、Linuxカーネル、初期RAMディスク、およびインストールモードでオペレーティングシステムをブートするために必要な他のファイルが含まれます。

Uyuniは、**mgradm** ツールを使用してソースからサーバコンテナにインストールファイルをコピーします。

DVDイメージから必要なファイルを抽出できます。 詳細については、[ISOイメージに基づくディストリビューション](#)を参照してください。

または、**tftpboot-installation** パッケージをインストールすることもできます。 詳細については、[RPMパッケージに基づくディストリビューション](#)を参照してください。

また、これらのファイルと同じオペレーティングシステムバージョン用に、Uyuniサーバでベースチャンネルを同期しておく必要があります。

ファイルの準備が整い、ベースチャンネルを同期したら、ディストリビューションを宣言する必要があります。この操作により、インストールファイルがベースチャンネルに関連付けられます。ディストリビューションは、1つ以上のインストールプロファイルによって参照されることがあります。 詳細については、[自動インストールのディストリビューションを宣言する](#)を参照してください。

### 9.3.1. ISOイメージに基づくディストリビューション

この方法では、クライアントにインストールするオペレーティングシステムのインストールメディアがあることを前提としています。このメディアは通常DVD **.iso** イメージです。これには、Linuxカーネル、**initrd** ファイル、およびインストールモードでオペレーティングシステムをブートするために必要な他のファイルが含まれています。

プロシージャ: インストールメディアからのファイルのインポート

- mgradm** を使用してISOイメージからインストールデータをインポートします。

```
# mgradm distribution copy <image_name>.iso <image_name>
```

- mgradm** で報告されたディストリビューションのパスをメモしておいてください。このファイルパスは、ディストリビューションをUyuniに対して宣言するときに必要です。

#### 9.3.1.1. ディストリビューションの自動検出と登録

**mgradm** は、ディストリビューションの名前を自動的に検出してサーバに登録できます。提供されているISOイメージに**.treeinfo** ファイルが含まれている必要があります。

プロシージャ: 自動検出と登録を使用してディストリビューションファイルをインポートする

1. **mgradm** を使用します。

```
# mgradm distribution copy --api-user <username> --api-password
<password> <image_name>.iso
```

### 9.3.2. RPMパッケージに基づくディストリビューション

この方法は、SUSEシステムで動作します。 インストールシステム用にあらかじめパッケージされたファイルを使用するため、インストールメディアからコンテンツをインポートするよりも簡単です。

プロシージャ: インストールパッケージからファイルを抽出する

1. Uyuniサーバに、名前が **tftpboot-installation** で始まるパッケージをインストールします。 このパッケージの正確な名前は、**zypper se tftpboot-installation** コマンドで確認できます
2. 次のコマンドを使用して別のルートにパッケージをインストールし、再起動しなくとも済むようにすることができます。

```
# mkdir /opt/tftpinstall
# zypper --installroot /opt/tftpinstall install tftpboot-installation-
SLE-Micro-5.5-x86_64
```

3. コマンド **ls -d /opt/tftpinstall/usr/share/tftpboot-installation/\*** を使用してインストールファイルを見つけます。
4. **mgradm** を使用してインストールファイルをコピーします。

```
# mgradm distribution copy /opt/tftpinstall/usr/share/tftpboot-
installation/SLE-Micro-5.5-x86_64 SLE-Micro-5.5-x86_64
```

5. **mgradm** ツールで報告されたディストリビューションのパスをメモしてください。このファイルパスは、ディストリビューションをUyuniに対して宣言するときに必要です。
6. **mgradm** ツールが完了したら、**/opt/tftpinstall** ディレクトリを削除できます。

この手順では、Uyuniサーバに搭載されているものと同じバージョンのオペレーティングシステムをインストールする準備をします。 クライアントに異なるオペレーティングシステムやバージョンをインストールする場合は、**tftpboot-installation-\*** パッケージを、これが属するディストリビューションから手動で取得する必要があります。 [パッケージ検索] 入力ボックスで、名前が **tftpboot-installation** で始まるパッケージを検索し、そのパッケージの詳細を確認します。ここには、**/var/spacewalk/** 以下のローカルパスが表示されます。

### 9.3.3. 自動インストールのディストリビューションを宣言する

自動インストールファイルを抽出した後の次の手順は、自動インストールのディストリビューションの宣言です。

プロシージャ: 自動インストールのディストリビューションの宣言

1. UyuniのWeb UIで、**システム**、**自動インストール**、**ディストリビューション**に移動します。
2. [ディストリビューションの作成] をクリックし、次のフィールドに入力します。
  - [ディストリビューションラベル] フィールドに、自動インストール可能なディストリビューションを識別するための名前を入力します。
  - [ツリーパス] フィールドに、Uyuniサーバに保存されているインストールメディアへのパスを入力します。
  - 対応する [ベースチャネル] を選択します。これはインストールメディアと一致する必要があります。
  - [インストーラ生成] を選択します。これはインストールメディアと一致する必要があります。
  - オプション: このディストリビューションをブートするときに使用するカーネルオプションを指定します。カーネルオプションを指定する方法は複数あります。ここにはディストリビューションに当てはまるオプションのみを追加します。
3. [自動インストール可能なディストリビューションの作成] をクリックします。

準備したインストールファイルには、インストールする必要があるパッケージが含まれていない可能性があります。必要なパッケージが含まれていない場合は、[カーネルオプション] フィールドに `useonlinerepo=1` を追加します。

パッケージリポジトリには、署名されていないことがあるメタデータが含まれています。メタデータが署名されていない場合は、[カーネルオプション] フィールドに `insecure=1` を追加するか、`Client-configuration Autoinstall-ownpgkey` の説明に従って独自のGPGキーを使用します。

これらの関連のオプションは、フルDVDの代わりに「オンラインインストーラ」ISOイメージを使用する場合や、`tpboot-installation` パッケージを使用する場合などに必要です。

自動インストールのディストリビューションを管理するには、**システム**、**自動インストール**、**ディストリビューション**に移動します。

### 9.3.4. ディストリビューションとプロファイルのカーネルオプションの処理

Uyuniは、割り当てたカーネルオプションを組み合わせることができます。これは特別な継承ロジックを使用して行われます。これに関連するオブジェクトタイプは3つあります。

1. ディストリビューション(または略して "Distros")
2. プロファイル
3. システム

最後のカーネルオプションに影響を与える4つ目の特別なポイントとして、Cobbler設定ファイル `/etc/cobbler/settings.yaml` が挙げられます。Cobbler設定ファイルは、すべてのディストリビューションにデフォルトのカーネルオプションを定義します。これは、Uyuniのコンテキストではサポートされていません。

カーネルオプションを効果的に管理するには、生の値と解決済みの値を理解することが極めて重要です。

1. **生の値:** これらは、特定のCobbler項目に直接割り当てられ、Cobblerの内部データベースにそのまま保存される値を指します。
2. **解決済みの値:** これらの値は、Cobbler項目の継承階層を考慮して実行時に動的に生成されます。

オプションの前に!を付けると、そのオプションは最終的なカーネルコマンドラインから削除されます。

Uyuniは、プロファイルとシステムの両方のカーネルオプションを管理します。そのため、Distroのカーネルオプションのみを編集することができます。

### 9.3.4.1. 例

#### 9.3.4.1.1. 基本的な継承の例

ディストリビューションの生の値

```
install=http://uyuni.server/ks/dist/SLES15SP4 self_update=0
```

プロファイルの生の値

```
console=tty1
```

システムの生の値

```
console=ttyS0
```

このプロファイルを継承するシステムの解決済みの値

```
install=http://uyuni.server/ks/dist/SLES15SP4 self_update=0 console=ttyS0
```

#### 9.3.4.1.2. オプション削除の例

ディストリビューションの生の値

```
install=http://uyuni.server/ks/dist/SLES15SP4 self_update=0
```

プロファイルの生の値

```
console=tty1
```

システムの生の値

```
!self_update
```

このプロファイルを継承するシステムの解決済みの値

```
install=http://uyuni.server/ks/dist/SLES15SP4 console=ttyS0
```

## 9.4. 自動インストールプロファイル

Uyuni内では、インストールするクライアントのオペレーティングシステムに応じて、2つの異なる種類のプロファイルを使用できます。

- SUSE Linux EnterpriseクライアントまたはopenSUSEクライアントの場合、AutoYaSTを使用します。
- Red Hat Enterprise Linuxクライアントの場合、Kickstartを使用します。

自動インストールプロファイルによって、オペレーティングシステムをインストールする方法が決定されます。たとえば、インストーラに渡す追加のカーネルパラメータを指定できます。

The most important part of the profile is the **autoinstallation file**. When you perform an installation manually, you must provide information to the installer, such as partitioning and networking information and user details. The autoinstallation file is a method of providing this information in a scripted form. This type of file is sometimes also referred to as an **answers file**.

異なるオペレーティングシステムでクライアントをインストールする場合、AutoYaSTプロファイルとKickstartプロファイルの両方を使用できます。

- プロファイルを宣言する方法については、[プロファイルを宣言する](#)を参照してください。
- AutoYaSTプロファイルについては、[AutoYaSTプロファイル](#)を参照してください。
- Kickstartプロファイルについては、[Kickstartプロファイル](#)を参照してください。

プロファイルに含まれる自動インストールファイルには、変数とコードスニペットを格納できます。変数とコードスニペットについては、[テンプレートの構文](#)を参照してください。

### 9.4.1. プロファイルを宣言する

自動インストールファイルとディストリビューションの準備ができたら、プロファイルを作成して、Uyuniサーバで自動インストールを管理できます。プロファイルにより、選択したこのディストリビューションのインストール方法が決定されます。プロファイルを作成する1つの方法はAutoYaSTファイルまたはKickstartファイルをアップロードする方法です。または、Kickstartのみの場合、Web UIウィザードを使用できます。

プロシージャ: アップロードによる自動インストールプロファイルの作成

1. UyuniのWeb UIで、**システム**、**自動インストール**、**プロファイル**に移動します。
2. **[キックスタート] ファイルをアップロード**をクリックします。
3. [ラベル] フィールドにプロファイルの名前を入力します。スペースは使用しません。
4. [自動インストールツリー] フィールドで、このプロファイルに使用する自動インストールのディストリビューションを選択します。
5. [仮想化タイプ] フィールドで、このプロファイルに使用する仮想化の種類を選択します。または、このプロファイルを使用して新しい仮想マシンを作成しない場合には [なし] を選択します。
6. 自動インストールファイルの内容を [ファイルの内容] フィールドにコピーするか、または [アップロードするファイル] フィールドを使用してファイルを直接アップロードします。

ここに記載する詳細については、[AutoYaSTプロファイル](#)または[Kickstartプロファイル](#)を参照してください。

7. **[作成]**をクリックしてプロファイルを作成します。

プロシージャ: ウイザードでKickstartプロファイルを作成する

1. UyuniのWeb UIで、**システム**、**自動インストール**、**プロファイル**に移動します。
2. **[キックスタート] ファイルを作成**をクリックします。
3. [ラベル] フィールドにプロファイルの名前を入力します。スペースは使用しません。
4. [ベースチャンネル] フィールドで、このプロファイルに使用するベースチャンネルを選択します。このフィールドは利用できるディストリビューションから入力されます。必要なベースチャンネルが利用できない場合、ディストリビューションを正しく作成したことを確認してください。
5. [仮想化タイプ] フィールドで、このプロファイルに使用する仮想化の種類を選択します。または、仮想化しない場合には [なし] を選択します。
6. **[次へ]**をクリックします。
7. [配信ファイルの場所] で、Uyuniサーバにインストールするインストールメディアへのパスを入力します。
8. **[次へ]**をクリックします。
9. クライアントのrootユーザのパスワードを入力します。
10. **[完了]**をクリックします。
11. 新しいプロファイルの詳細を確認し、必要に応じてカスタマイズします。

自動インストールプロファイルを作成している場合、[このベースチャンネルに最新のツリーをす]にチェックを付けることができます。この設定では、指定ベースチャンネルに関連付けられた最新ディストリビューションをUyuniで自動選択できます。新しいディストリビューションを後で追加する場合、Uyuniは、最後に作成または変更されたディストリビューションを使用します。

**仮想化の種類**を変更すると、通常、プロファイルのブートローダおよびパーティションオプションを変更する必要があります。この操作を実行すると、カスタマイズが上書きされます。新しい設定または変更した設

定を保存前に確認します。そのためには、[パーティション設定] タブに移動します。

ディストリビューションとプロファイルのカーネルオプションは統合されます。

自動インストールプロファイルの詳細および設定を変更できます。そのためには、**システム** > **自動インストール** > **プロファイル**に移動し、編集するプロファイルの名前をクリックします。または、**システム** > **システム一覧**に移動し、プロビジョニングするクライアントを選択し、**プロビジョニング** > **自動インストール**サブタブに移動します。

## 9.4.2. AutoYaSTプロファイル

AutoYaSTプロファイルは、プロファイルを識別するラベル、自動インストールのディストリビューションをポイントする自動インストールツリー、さまざまなオプション、最も重要なAutoYaSTインストールファイルで構成されます。

AutoYaSTインストールファイルは、AutoYaSTインストーラに指示を与えるXMLファイルです。AutoYaSTでは、「制御ファイル」と呼ばれます。AutoYaSTインストールファイルの構文の詳細については、<https://doc.opensuse.org/projects/autoyast/#cha-configuration-installation-options>を参照してください。

SUSEには、独自のカスタムファイルの雛形として使用できるAutoYaSTインストールファイルのテンプレートが用意されています。このテンプレートは、<https://github.com/SUSE/manager-build-profiles> の **AutoYast** ディレクトリにあります。各プロファイルを使用するにはその前に、一部の変数を設定する必要があります。スクリプトに含まれている **README** ファイルを確認して、必要な変数を判別してください。AutoYaSTスクリプトで変数を使用する方法の詳細については、[変数](#)を参照してください。



Provided AutoYaST templates do not set any user password. Consider setting up root and other user accounts and passwords or other means of authentication. For more information about user accounts in the AutoYaST profiles, see <https://doc.opensuse.org/projects/autoyast/#Configuration-Security-users-and-groups>.

UyuniでインストールするためのAutoYaSTインストールファイルで、最も重要なセクションを次に示します。

- **<add-on>** を使用すると、子チャンネルをインストールに追加できます。例について  
は、<https://doc.opensuse.org/projects/autoyast/#Software-Selections-additional>を参照してください。
- **<general>\$SNIPPET('spacewalk/sles\_no\_signature\_checks')</general>** は、署名のチェックを無効にします。
- **<software>** によって、Unified Installerに製品を指定できます。
  - 「<software>」の例については、<https://doc.opensuse.org/projects/autoyast/#CreateProfile-Software>を参照してください。
- **<init-scripts config:type="list">\$SNIPPET('spacewalk/minion\_script ')</init-scripts>** は、クライアントをSaltクライアントとしてUyuniに登録できるようにします。

AutoYaSTの詳細については、<https://doc.opensuse.org/projects/autoyast/>を参照してください。

AutoYaSTに代わるSaltベースの最近のプロファイルには、Yomiがあります。Yomiについて  
は、[Specialized-guides](#) › [Salt](#)を参照してください。

### 9.4.3. キックスタートプロファイル

Kickstartプロファイルには、多数の設定オプションがあります。プロファイルを作成するには、プロファイルをアップロードするか、専用のウィザードを使用します。

Kickstartプロファイルでは、ファイル保持一覧を使用できます。Kickstartで再インストールするクライアントにあるカスタム設定ファイルが多数ある場合、リストにしてこれらのファイルを保存し、そのリストをKickstartプロファイルに関連付けることができます。

プロシージャ: ファイル保持一覧の作成

1. UyuniのWeb UIで、**自動インストール保持**に移動し、**[ファイル保持一覧]の[作成]**をクリックします。
2. 適切なラベルを入力し、保存するすべてのファイルおよびディレクトリへの絶対パスをリストします。
3. **[一覧]の[作成]**をクリックします。
4. Kickstartプロファイルにファイル保持一覧を含めます。
5. **システム** › **自動インストール** › **プロファイル**に移動して編集するプロファイルを選択し、**システムの詳細** › **ファイル保持**サブタブに移動して、含めるファイル保持一覧を選択します。



ファイル保持一覧の合計サイズは1 MBに制限されています。  
**/dev/hda1**  
 や**/dev/sda1**などの特殊なデバイスは保持できません。ファイル名とディレクトリ名のみ使用できます。正規表現のワイルドカードは使用できません。

Kickstartの詳細については、Red Hatのドキュメントを参照してください。

### 9.4.4. テンプレートの構文

インストールファイルの一部は、インストール中に置き換えられます。変数は単一の値に置き換えられ、コードスニペットはテキストのセクション全体に置き換えられます。エスケープされた記号やセクションは置き換えられません。

CobblerはCheetahと呼ばれるテンプレートエンジンを使用して、このような置き換えを実行できます。このメカニズムにより、システムごとにプロファイルを手動で作成する必要なく、多数のシステムを再インストールできます。

自動インストールの変数やコードスニペットは、Uyuni Web UI内で作成できます。プロファイル内の**[自動インストールファイル]**タブでは、置き換えの結果を確認できます。

- ・ 変数については、[変数](#)を参照してください。
- ・ コードスニペットについては、[コードスニペット](#)を参照してください。
- ・ エスケープ記号またはテキストブロックについては、[エスケープ](#)を参照してください。

### 9.4.4.1. 変数

自動インストールの変数は、KickstartプロファイルおよびAutoYaSTプロファイルに値を代入するために使用できます。変数を定義するには、プロファイルから [変数] サブタブに移動し、テキストボックスで **name=value** ペアを作成します。

たとえば、クライアントのIPアドレスを格納する変数と、ゲートウェイのアドレスを格納する変数を作成できます。次に、作成した変数は、同じプロファイルからインストールされるすべてのクライアントに対して定義できます。このためには、[変数] テキストボックスに次の行を追加します。

```
ipaddr=192.168.0.28
gateway=192.168.0.1
```

変数を使用するには、プロファイルで値の前に \$ 記号を付けて値を代入します。たとえば、Kickstartファイルの [ネットワーク] 部分は次のようにになります。

```
network --bootproto=static --device=eth0 --onboot=on --ip=$ipaddr \
--gateway=$gateway
```

**\$ipaddr** は **192.168.0.28** に解決され、**\$gateway** は **192.168.0.1** に解決されます。

インストールファイルでは、変数は階層的に使用します。システム変数はプロファイル変数より優先され、プロファイル変数はディストリビューション変数より優先されます。

### 9.4.4.2. コードスニペット

Uyuniには、多数の定義済みコードスニペットが付属しています。システム、自動インストール、自動インストールスニペットに移動し、既存のスニペットの一覧を表示します。

自動インストールファイルの **\$SNIPPET()** マクロに挿入してスニペットを使用します。たとえば、Kickstartでは次のようにになります。

```
$SNIPPET('spacewalk/redhat_register_using_salt')
```

または、AutoYaSTでは次のようにになります。

```
<init-scripts config:type="list">
$SNIPPET('spacewalk/minion_script')
</init-scripts>
```

このマクロはCobblerによって解析され、スニペットの内容に置き換えられます。独自のコードスニペットを保存して、後で自動インストールファイルで使用することもできます。をクリックして、新しいコードスニペットを作成します。

この例では、一般的なハードドライブのパーティション設定のKickstartスニペットが設定されます。

```
clearpart --all
part /boot --fstype ext3 --size=150 --asprimary
part / --fstype ext3 --size=40000 --asprimary
part swap --recommended

part pv.00 --size=1 --grow

volgroup vg00 pv.00
logvol /var --name=var vgname=vg00 --fstype ext3 --size=5000
```

たとえば、次のようにスニペットを使用します。

```
$SNIPPET('my_partition')
```

#### 9.4.4.3. エスケープ

自動インストールファイルには、`$(example)`のようなシェルスクリプト変数が含まれています。コンテンツはバックスラッシュ(円記号)でエスケープする必要があります`\$(example)`。`$`記号をエスケープすると、テンプレートエンジンは記号を内部変数として評価しなくなります。

コードフラグメントやスクリプトなどのテキストブロックは、`\#raw`ディレクティブおよび`\#endaw`ディレクティブで囲むことによってエスケープできます。次に例を示します。

```
#raw
#!/bin/bash
for i in {0..2}; do
    echo "$i - Hello World!"
done
#end raw
```

`#`記号の後にスペースがある行はコメントとして扱われるため、評価されません。次に例を示します。

```
# start some section (this is a comment)
echo "Hello, world"
# end some section (this is a comment)
```

## 9.5. 無人プロビジョニング

APIコールを使用して、MACアドレスによって識別されるクライアントと自動インストールプロファイル間の

関連付けを宣言できます。 次にシステムを再起動したときに、指定したプロファイルに基づいてインストールが開始されます。

プロシージャ: 手動で宣言したプロファイルからの再インストール

- Uyuniサーバのコマンドプロンプトで、`system.createSystemRecord` APIコールを使用します。この例では、`name` をクライアントの名前に、`<profile>` をプロファイルラベルに、`<iface>` を `eth0` などのクライアント上のインターフェース名に、`<hw_addr>` を `00:25:22:71:e7:c6` などのクライアントのハードウェアアドレスに置き換えます。

```
$ spacecmd api -- --args '[ "<name>", "<profile>", "", "", \
[ {"name": "<iface>", "mac": "<hw_addr>"} ]]' \
system.createSystemRecord
```

- クライアントの電源をオンにします。 ネットワークからブートすると、インストール用の正しいプロファイルが選択されます。

このコマンドによって、Cobblerでシステムレコードが作成されます。カーネルオプション、クライアントのIPアドレス、クライアントのドメイン名など、追加のパラメータを指定することもできます。 詳細については、`createSystemRecord` コードのAPIドキュメントを参照してください。

## 9.6. 独自のGPGキーを使用する

自動インストールのために使用しているリポジトリに署名されていないメタデータがある場合は、通常、自動インストールのディストリビューションのオプションとして `insecure=1` カーネルパラメータを使用し、AutoYaSTインストールファイルで `spacewalk/sles_no_signature_checks` コードスニペットを使用する必要があります。

より安全な代替方法は、独自のGPGキーを提供することです。



この操作は、SUSEクライアントにのみ適用されます。

プロシージャ: 独自のGPGキーを追加する

- GPGキーを作成します。
- このキーを使用して、パッケージのメタデータに署名します。
- インストールメディアの初期RAMディスクにこのキーを追加します。
- コンテナにGPGキーをコピーするには、`mgradm gpg add` を使用します。 このコマンドは、GPGキーをコピーして顧客のキーリングに追加します。
- コマンド `mgradm restart` を実行します。 このコマンドは、SUSEと顧客のキーリングを使用して固有のキーリングを作成します。



新しいGPGキーを使用してメタデータに署名した場合、オンボード済みのクライアントはこの新しいキーを認識しません。 クライアントを登録する前に、メタデータに署名することが理想的です。

- 
- リポジトリを使用するオンボード済みのクライアントの場合、修正方法は、そのクライアントでGPGキーのチェックを無効にすることです。

# Chapter 10. 仮想化

Uyuniを使用して、仮想化されたクライアントを管理できます。この種のインストールでは、仮想ホストは、Uyuniサーバにインストールされ、任意の数の仮想ゲストを管理します。このインストールを選択すると、複数の仮想ホストをインストールし、ゲストのグループを管理できます。

仮想化されたクライアントにある機能の範囲は、選択したサードパーティ仮想化プロバイダによって決まります。

XenおよびKVMのホストおよびゲストはUyuniで直接管理できます。 そうすると、AutoYaSTまたはKickstartを使用してホストおよびゲストを自動インストールし、Web UIでゲストを管理できます。

VMware vSphere、Nutanix AHVなどのVMwareでは、Uyuniは、仮想ホストマネージャ(VHM)を設定し、VMを制御する必要があります。 そうするとホストおよびゲストを制御できますが、XenおよびKVMで可能な制御方法より限定されます。 Uyuniは、VMware vSphereまたはNutanix AHVでVMを作成または編集できません。

その他のサードパーティ仮想化プロバイダはUyuniでは直接サポートされていません。 ただし、プロバイダでVMのJSON設定ファイルをエクスポートできる場合、その設定ファイルをUyuniにアップロードし、VHMで管理できます。

VHMを使用して仮想化を管理する方法の詳細については、[Client-configuration](#) → [Vhm](#)を参照してください。

## 10.1. 仮想化ホストの管理

開始前に、仮想化ホストとして使用するクライアントで [仮想化ホスト] システムタイプが割り当てられていることを確認してください。システム、システム一覧に移動し、仮想化ホストとして使用するクライアントの名前をクリックします。 [仮想化ホスト] システムタイプがリストされていない場合、[仮想化ホスト] を初期化します。 詳細については、[client-configuration:virt-xenkvm.pdf](#)を参照してください。

クライアントに [仮想化ホスト] システムタイプがある場合、クライアントの [システムの詳細] ページで [仮想化] タブを使用でき 仮想化] タブでは、仮想ゲストを作成して管理し、ストレージプールおよび仮想ネットワークを管理できます。

## 10.2. 仮想ゲストの作成

UyuniのWeb UI内で仮想ゲストを仮想化ホストに追加できます。

プロシージャ: 仮想ゲストの作成

1. UyuniのWeb UIで、**システム**一覧に移動し、仮想化ホストの名前をクリックし、[仮想化] タブに移動します。
2. [全般] セクションで、次の詳細を入力します。
  - [ゲスト] サブタブで、**Create Guest** (ゲストの作成) をクリックします。
  - [名前] フィールドにゲストの名前を入力します。

- [ハイパーバイザ] フィールドで、使用するハイパーバイザを選択します。
  - [仮想マシンのタイプ] フィールドで、完全仮想化または部分的仮想化のいずれかを選択します。
  - [最大メモリ] フィールドに、ゲストディスクの最大サイズ制限(MB単位)を入力します。
  - [仮想CPU数] で、ゲストのvCPUの数を入力します。
  - [アーキテクチャ] フィールドで、ゲストで使用するエミュレートCPUアーキテクチャを選択します。デフォルトでは、選択したアーキテクチャは仮想ホストと一致しています。
  - [自動インストールプロファイル] フィールドで、ゲストのインストールに使用する自動インストールツールを選択します。自動インストールを使用しない場合、このフィールドを空白のままにします。
3. [ディスク] セクションで、クライアントで使用する仮想ディスクの詳細を [ソーステンプレートのイメージURL] フィールドで、オペレーティングシステムのイメージへのパスを入力したことを確認してください。これを実行しないと、ゲストのディスクは空になります。
  4. [ネットワーク] セクションで、クライアントで使用するネットワークインターフェースの詳細を入力します。[MACアドレス] フィールドを空白のままにして、MACアドレスを生成します。
  5. [グラフィックス] セクションで、クライアントで使用するグラフィックスドライバの詳細を入力します。
  6. ゲストを作成する時間をスケジュールし、[作成] をクリックしてゲストを作成します。
  7. 新しい仮想ゲストは、正常に作成されるとすぐに開始されます。

Uyuni Web UI内のペースメーカークラスタに仮想ゲストを追加することもできます。

プロシージャ: クラスタ管理対象仮想ゲストの作成

1. 次の追加項目を使用して、クラスタのノードの1つで [仮想ゲストの作成] プロシージャに従います。
  - [クラスタリソースとして定義] フィールドがチェックされていることを確認します。
  - [VM定義のクラスタ共有フォルダーへのパス] フィールドに、ゲスト構成が保存されるタノードによって共有されるフォルダーへのパスを入力します。
  - すべてのディスクが、すべてのクラスタノードによって共有されるストレージプールに配置されていることを確認してください。

クラスタによって管理される仮想ゲストは、ライブマイグレーションできます。

## 10.3. XenおよびKVMを使用した仮想化

XenおよびKVMの仮想化クライアントはUyuniで直接管理できます。

まず、Uyuniサーバで仮想ホストを設定する必要があります。追加の仮想ホストおよび仮想ゲストのAutoYaSTまたはKickstartを使用して自動インストールを設定できます。

このセクションでは、インストール後に仮想ゲストを管理する方法についても説明します。

### 10.3.1. ホストの設定

VMホストでXenまたはKVMを設定する方法は、関連するゲストで使用するオペレーティングシステムによって決まります。

- ・ SUSEオペレーティングシステムについては、<https://documentation.suse.com/sles/15-SP6/html/SLES-all/book-virtualization.html>でSLES仮想化に関するガイドを参照してください。
- ・ Red Hat Enterprise Linuxオペレーティングシステムについては、使用バージョンに応じてRed Hatのドキュメントを参照してください。

**仮想化ホスト**式は、ホストの初期化を支援詳細については、[client-configuration:virt-xenkvm.pdf](#)を参照してください。

### 10.3.1.1. 背景情報

Uyuniは、**libvirt**を使用してゲストをインストールして管理します。ホストに**libvirt-daemon**パッケージがインストールされている必要があります。ほとんどの場合、デフォルト設定で十分で、調整する必要はありません。ただし、ゲストのVNCコンソールに非rootユーザーとしてアクセスする場合、設定変更を実行する必要があります。VNCコンソールの設定方法の詳細については、ご使用のオペレーティングシステム用のマニュアルを参照してください。

Uyuniサーバでブートストラップスクリプトが必要です。ブートストラップスクリプトには、ホストのアクティベーションキーを含める必要があります。GPGキーも含めてセキュリティを強化することをお勧めします。ブートストラップスクリプトの作成については、**Client-configuration** › **Registration-bootstrap**を参照してください。

ブートストラップスクリプトの準備ができたら、そのスクリプトを使用してホストをUyuniサーバに登録します。クライアントの登録の詳細については、**Client-configuration** › **Registration-overview**を参照してください。

### 10.3.1.2. 仮想化ホストの初期化

**仮想化ホスト**式で、ホストを初期化します。

プロシージャ: **仮想化ホスト**の初期化

1. UyuniのWeb UIで、ホストの [**システムの詳細**] ページに移動し、[式] タブをクリックします。
2. **仮想化ホスト**式を選択し、[保存]をクリックします。
3. **仮想化ホスト**サブタブをクリックします。
4. 設定を確認して、[式]の[保存]をクリックします。
5. 変更を有効にするには、Highstateを適用します。
6. **salt-minion**サービスを再起動し、新しい設定を有効にします。

```
systemctl restart salt-minion
```

### 10.3.2. VMゲストの自動インストール

You can use AutoYaST or Kickstart to automatically install and register Xen and KVM guests. For SUSE Linux Enterprise or openSUSE clients) use AutoYaST and for Red Hat Enterprise Linux clients use Kickstart.

You need an activation key for the VM host you want to register the guests to, and for each guest. For more information about creating activation keys, see [Client-configuration > Activation-keys](#).

インストール後にUyuniでゲストを自動的に登録する場合、ブートストラップスクリプトを作成する必要があります。ブートストラップスクリプトの作成の詳細については、[Client-configuration > Registration-bootstrap](#)を参照してください。

### 10.3.2.1. 自動インストール可能なディストリビューションの作成

Uyuniからクライアントを自動インストールできる自動インストール可能なディストリビューションをVMに作成する必要があります。ディストリビューションは、マウントされたローカルディレクトリやリモートディレクトリから使用できたり、ループマウントされたISOイメージで使用できます。

自動インストール可能なディストリビューションの設定は、Red Hat Enterprise LinuxまたはSUSEオペレーティングシステムをゲストで使用しているかどうかによって異なります。Red Hat Enterprise Linuxインストールのパッケージは、関連するベースチャンネルからフェッチされます。SUSEシステムをインストールするパッケージは、自動インストール可能なディストリビューションからフェッチされます。したがって、SUSEシステムでは、自動インストール可能なディストリビューションは、完全なインストールソースである必要があります。

表 56. 自動インストール可能なディストリビューションのパス

| オペレーティングシステムの種類          | カーネルの場所                   | initrd の場所                |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Red Hat Enterprise Linux | images/pxeboot/vmlinuz    | images/pxeboot/initrd.img |
| SUSE                     | boot/<arch>/loader/initrd | boot/<arch>/loader/linux  |

すべてのケースで、ベースチャンネルが自動インストール可能なディストリビューションと一致していることを確認してください。

始める前に、使用しているVMホストでインストールメディアを使用できることを確認してください。これは、リモートソース上、ローカルディレクトリ内、またはループマウントされたISOイメージ内にある場合があります。また、すべてのファイルおよびディレクトリが、全ユーザが読み取り可能であることを確認してください。

プロセッジヤ: 自動インストールのディストリビューションの作成

- UyuniのWeb UIで、**システム自動インストールディストリビューション**に移動し、**[ディストリビューションの作成]**をクリックします。
- [自動インストール可能なディストリビューションの作成] セクションで、次
  - [ディストリビューションラベル] セクションに、ディストリビューションの固有の名前を入力します。半角の英字、数字、ハイフン(-)、ピリオド(.)、および下線(\_)のみを使用し、5文字以上にしてください。

- [ツリーパス] フィールドに、インストールソースへの絶対パスを入力します。
- [ベースチャンネル] フィールドで、インストールソースと一致するチャンネルを選択します。このチャンネルは、非SUSEインストール環境用のパッケージソースとして使用されます。
- [インストーラ生成] フィールドで、インストールソースと一致するオペレーティングシステムのバージョンを選択します。
- [カーネルオプション] フィールドに、インストールでブート時にカーネルに渡すオプションを入力します。 `install=` パラメータおよび `self_update=0` パラメータはデフォルトで追加されます。
- インストールしたシステムを初めてブートするときにカーネルに渡すオプションを [カーネルの後のオプション] セクションに入力します。

3. [自動インストール可能なディストリビューション] の [作成] をクリックして保存

自動インストール可能なディストリビューションを作成するとき、これを編集できます。そのためには、**システム**、**自動インストール**、**ディストリビューション**に移動し、編集するディストリビューションを選択します。

### 10.3.2.2. 自動インストールプロファイルの作成およびアップロード

自動インストールプロファイルには、システムをインストールするために必要なインストールデータおよび設定データがすべて含まれています。インストール完了後に実行するスクリプトを含めることもできます。

KickstartプロファイルはUyuniのWeb UIを使用して作成できます。そのためには、**システム**、**自動インストール**に移動し、[新しいキックスタートプロファイルを作成] をクリックし、プロンプトに従って操作します。

AutoYaSTまたはKickstartの自動インストールプロファイルを手動で作成することもできます。SUSEには、独自のカスタムファイルの雛形として使用できるAutoYaSTインストールファイルのテンプレートが用意されています。これは、<https://github.com/SUSE/manager-build-profiles>にあります。

AutoYaSTを使用してSLESをインストールする場合、次のスニペットも含める必要があります。

```
<products config:type="list">
  <listentry>SLES</listentry>
</products>
```

- AutoYaSTの詳細については、[client-configuration:autoinst-profiles.pdf](#)を参照してください。
- Kickstartについては、[client-configuration:autoinst-profiles.pdf](#)を参照するか、Red Hatのインストール関連ドキュメントを参照してください。

プロシージャ: 自動インストールプロファイルのアップロード

- UyuniのWeb UIで、**自動インストールプロファイル**に移動し、[キックスタート/Autoyast] フォルダをクリックします。
- [自動インストールプロファイルを作成] セクションで、次のパラメータを使用します。

- 〔ラベル〕フィールドにプロファイルの一意の名前を入力します。角の英字、数字、ハイフン(-)、ピリオド(.)、および下線(\_)のみを使用し、7文字以上にしてください。
- 〔自動インストールツリー〕フィールドで、前に作成した自動インストール可能なディストリビューションを選択します。
- 〔仮想化タイプ〕フィールドで、関連するゲストの種類を選択します(KVM仮想化ゲストなど)。ここでは、〔Xen仮想化ホスト〕を選択しないでください。
- 自動インストールプロファイルを手動で作成する場合、〔ファイルの内容〕フィールドに直接入力できます。作成済みの場合、〔ファイルの内容〕フィールドを空白のままにします。
- 〔アップロードするファイル〕File (ファイルへの選択) をクリックし、システムダイアログを使用して、アップロードするファイルを選択します。ファイルが正常にアップロードされると、ファイル名が〔アップロードするファイル〕フィールドに表示されます。
- アップロードしたファイルの内容が〔ファイルの内容〕フィールドに表示される必要がある場合、直接編集できます。

3. 〔作成〕をクリックして変更を保存し、プロファイルを保存します。

自動インストールプロファイルを作成するとき、これを編集できます。そのためには、システム、自動インストールプロファイルに移動し、編集するプロファイルを選択します。〔作成〕をクリックして、必要な変更を行い、設定を保存します。



既存のKickstartプロファイルの〔仮想化タイプ〕を変更する場合、ブートローダおよびパーティションのオプションも変更する場合があり、カスタム設定を上書きするここに〔パーティション設定〕タブを注意深く確認して、変更前にこれらの設定を確認してください。

### 10.3.2.3. ゲストを自動的に登録する

VMゲストを自動的にインストールするとき、Uyuniには登録されません。ゲストをインストールしてすぐに自動的に登録する場合、ブートストラップスクリプトを呼び出してゲストを登録する自動インストールプロファイルにセクションを追加できます。

このセクションでは、ブートストラップスクリプトを既存のAutoYaSTプロファイルに追加する手順について説明します。

ブートストラップスクリプトの作成の詳細については、Client-configuration > Registration-bootstrapを参照してください。Kickstartでこの作業を行う方法については、Red Hatのインストール関連ドキュメントを参照してください。

プロシージャ: ブートストラップスクリプトをAutoYaSTプロファイルに追加する

- 登録するVMゲストのアクティベーションキーがブートストラップスクリプトに含まれていることを確認してください。これはホストの /srv/www/htdocs/pub/bootstrap\_vm\_guests.sh にあります。
- UyuniのWeb UIで、システム、自動インストール、プロファイルに移動し、このスクリプトを関連付けるAutoYaSTプロファイルを選択します。

3. [ファイルの内容] フィールドで、次のスニペットをファイルの末尾(</profile>タグの直前)に追加します。スニペットのIPアドレス例 **192.168.1.1** を、使用中のUyuniサーバの正しいIPアドレスに置き換えてください。

```
<scripts>
<init-scripts config:type="list">
<script>
<interpreter>shell</interpreter>
<location>
  http://192.168.1.1/pub/bootstrap/bootstrap_vm_guests.sh
</location>
</script>
</init-scripts>
</scripts>
```

4. [更新] をクリックして変更を保存します。



AutoYaSTプロファイルに <scripts> セクションがすでに含まれている場合、2つ目のセクションを追加しないでください。既存の <scripts> セクション内にブートストラップスニペットを配置します。

#### 10.3.2.4. VMゲストの自動インストール

すべての設定が完了したら、VMゲストの自動インストールを開始できます。



各VMホストが同時にインストールできるゲストは1つだけです。複数の自動インストールをスケジュールしている場合、前のインストールが完了する前に次のインストールが始まらないようにスケジュールしてください。ゲストのインストールが別のインストールの実行中に開始すると、実行中のインストールはキャンセルされます。

1. UyuniのWeb UIで、**システム** > **概要**に移動し、ゲストをインストールするVMホストを選択します。
2. [仮想化] タブ、[プロジェクト] サブタブに移動します。
3. 使用する自動インストールプロファイルを選択し、ゲストの一意の名前を指定します。
4. 該当する場合にはプロキシを選択し、スケジュールを入力します。
5. ゲストのハードウェアのプロファイルおよび設定オプションを変更するには、(高度な)オプションをクリックします。
6. (自動)インストールをスケジュールしてから終了するをクリックして完了します。

#### 10.3.3. VMゲストの管理

UyuniのWeb UIを使用して、CPUやメモリの割り当て調整、シャットダウン、再起動のようなアクションなど、VMゲストを管理できます。

そのためには、XenまたはKVM/MホストをUyuniサーバに登録し、`libvirtd` サービスをホストで実行する必要があります。

UyuniのWeb UIで、**システム**メニューに移動し、管理するゲストのVMホストをクリックします。[仮想化] タブに移動し、このホストに登録されているすべてのゲストを表示し、管理機能にアクセスします。

Web UIを使用してVMゲストを管理する方法の詳細については、[Reference > Systems](#)を参照してください。

# Chapter 11. 仮想ホストマネージャ

仮想ホストマネージャ(VHM)は、さまざまなクライアントの種類から情報を収集するために使用します。

VHMを使用して、プライベートクラウドまたはパブリッククラウドのインスタンスを収集し仮想化グループに編成できます。このように編成された仮想化クライアントを使用して、Taskomaticは、クライアントのデータを収集し、UyuniのWeb UIに表示します。VHMを使用すると、仮想化されたクライアントでサブスクリプションマッチングを使用することもできます。

UyuniサーバにVHMを作成して使用し、使用可能なパブリッククラウドのインスタンスを評価できます。VHMを使用して、Kubernetesで作成したクラスタを管理することもできます。

- Amazon Web ServicesでVHMを使用する方法の詳細については、[Client-configuration › Vhm-aws](#)を参照してください。
- Microsoft AzureでVHMを使用する方法の詳細については、[Client-configuration › Vhm-azure](#)を参照してください。
- Google Compute EngineでVHMを使用する方法の詳細については、[Client-configuration › Vhm-gce](#)を参照してください。
- NutanixでVHMを使用する方法の詳細については、[Client-configuration › Vhm-nutanix](#)を参照してください。
- VMWare vSphereでVHMを使用する方法の詳細については、[Client-configuration › Vhm-vmware](#)を参照してください。
- その他のホストでVHMを使用する方法の詳細については、[Client-configuration › Vhm-file](#)を参照してください。

## 11.1. 仮想ホストマネージャおよびAmazon Web Services

仮想ホストマネージャ(VHM)を使用して、Amazon Web Services (AWS)からインスタンスを収集できます。

VHMを使用すると、Uyuniは、クラスタに関する情報を取得して報告できます。VHMの詳細については、[Client-configuration › Vhm](#)を参照してください。

### 11.1.1. Amazon EC2 VHMの作成

仮想ホストマネージャ(VHM)はUyuniサーバ上で動作します。

**virtual-host-gatherer-libcloud** パッケージをUyuniサーバにインストール済みであることを確認してください。

プロシージャ: Amazon EC2 VHMの作成

1. UyuniのWeb UIで、**システム** › **仮想ホストマネージャ**に移動します。
2. **[作成]** をクリックし、ドロップダウンメニューから **[Amazon EC2]** を選択します。
3. **[Add an Amazon EC2 Virtual Host Manager]** (Amazon EC2仮想ホストマネージャの追加) セクション

ンで、次のパラメータを使用します。

- [ラベル] フィールドにVHMのカスタム名を入力します。
- [Access Key ID] (アクセスキーID) フィールドに、Amazonが提供するアクセスキーIDを入力します。
- [Secret Access Key] (秘密アクセス鍵) フィールドに、Amazonインスタンスに関連付けられた秘密アクセス鍵を入力します。
- [Region] (リージョン) フィールドに、使用するリージョンを入力します。
- [Zone] (ゾーン) フィールドに、VMが存在するゾーンを入力します。これは、サブスクリプションマッチングを動作させるために必要です。リージョンおよびゾーンの設定の詳細については、[client-configuration:virtualization.pdf](#)を参照してください。

4. [作成] をクリックして変更を保存し、VHMを作成します。
5. [仮想ホストマネージャ] ページで、新しいVHMを選択します。
6. [プロパティ] ページで、[データ] の [更新] をクリックし、新しいVHMを評価します。

評価されたオブジェクトおよびリソースを表示するには、**システム** > **システム一覧**、**仮想システム**に移動します。

Amazonパブリッククラウドで動作しているインスタンスは、UUIDをUyuniサーバに報告します。その際のフォーマットは、**i** に17桁の16進数をつなげたものです。

I1234567890abcdef0

## 11.1.2. 仮想ホストマネージャのAWS許可

セキュリティ上の理由から、タスクを実行するために可能な限り最小限の権限を常に付与してください。AWSに接続するユーザに過度な許可を持つアクセスキーを使用することはお勧めしません。

UyuniがAWSから必要な情報を収集するには、VHMにEC2インスタンスとアドレスを記述する許可が必要です。これを許可する1つの方法は、このタスクに固有の新しいIAMユーザ(IDおよびアクセス管理)を作成し、次のようにポリシーを作成して、ユーザにアタッチすることです。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```

    }
]
}

```

特定のリージョンへのアクセスを制限することで、許可をさらに制限できます。 詳細については、[https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ExamplePolicies\\_EC2.html#iam-example-read-only](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ExamplePolicies_EC2.html#iam-example-read-only)を参照してください。

## 11.2. 仮想ホストマネージャおよびAzure

仮想ホストマネージャ(VHM)を使用して、Microsoft Azureからインスタンスを収集できます。

VHMを使用すると、Uyuniは、使用している仮想マシンに関する情報を取得して報告できます。 VHMの詳細については、**Client-configuration** › **Vhm**を参照してください。

### 11.2.1. 前提条件

作成したVHMは、Azure VMにアクセスするために、正しいパーミッションが割り当てられている必要があります。

サブスクリプション管理者としてAzureアカウントにログインし、Azureユーザアカウントとアプリケーションが正しいグループに属していることを確認してください。 アプリケーションが属しているグループによって、そのロールが決まり、パーミッションが決まります。

### 11.2.2. Azure VHMの作成

仮想ホストマネージャ(VHM)はUyuniサーバ上で動作します。

**virtual-host-gatherer-libcloud** パッケージをUyuniサーバにインストール済みであることを確認してください。

プロシージャ: Azure VHMの作成

1. UyuniのWeb UIで、**システム** › **仮想ホストマネージャ**に移動します。
2. [作成] をクリックし、ドロップダウンメニューから **[Azure]** を選択します。
3. **[Add an Azure Virtual Host Manager]** (Azure仮想ホストマネージャの追加) セクションで、次のパラメータを使用します。
  - [ラベル] フィールドにVHMのカスタム名を入力します。
  - [Subscription ID] (サブスクリプションID) フィールドに、**Azure portal > Services > Subscriptions** ページにあるサブスクリプションIDを入力します。
  - [Application ID] (アプリケーションID) フィールドに、このアプリケーションを登録したときに収集したアプリケーションIDを入力します。
  - [Tenant ID] (テナントID) フィールドに、このアプリケーションを登録したときに収集したAzureが提供するテナントIDを入力します。

- 〔Secret Key〕（秘密鍵）フィールドに、Azureインスタンスに関連付けられた秘密鍵を入力します。
- 〔Zone〕（ゾーン）フィールドに、VMが存在するゾーンを入力します。たとえば、西ヨーロッパの場合、westeuropeと入力します。これは、サブスクリプションマッチングを動作させるために必要です。

- 〔作成〕をクリックして変更を保存し、VHMを作成します。
- 〔仮想ホストマネージャ〕ページで、新しいVHMを選択します。
- 〔プロパティ〕ページで、〔データの更新〕をクリックし、新しいVHMを評価します。

評価されたオブジェクトおよびリソースを表示するには、システム、システム一覧、仮想システムに移動します。

### 11.2.3. パーミッションの割り当て

パーミッションが正しく設定されていない場合、virtual-host-gathererを実行すると次のようなエラーが発生する場合があります。

```
General error: (一般エラー:) [AuthorizationFailed] The client 'client_name' with object id 'object_ID' does not have authorization to perform action 'Microsoft.Compute/virtualMachines/read' over scope '/subscriptions/not-very-secret-subscription-id' or the scope is invalid.  
([AuthorizationFailed]オブジェクトID「object_ID」のクライアント「client_name」には、アクション「Microsoft.Compute/virtualMachines/read」をスコープ「/subscriptions/not-very-secret-subscription-id」を超えて実行する権限がありません。またはスコープが無効です。) If access was recently granted, please refresh your credentials. (アクセスが最近付与された場合は、資格情報を更新してください。)
```

正しい資格情報を判断するには、Uyuniサーバのプロンプトで次のコマンドを実行します。

```
virtual-host-gatherer -i input_azure.json -o out_azure.json -vvv
```

input\_azure.jsonファイルには次の情報が含まれています。

```
[  
 {  
   "id": "azure_vhm",  
   "module": "Azure",  
   "subscription_id": "subscription-id",  
   "application_id": "application-id",  
   "tenant_id": "tenant-id",  
 }
```

```

    "secret_key": "secret-key",
    "zone": "zone"
}
]

```

## 11.2.4. Azure UUID

Azureパブリッククラウドで実行されているインスタンスは、このUUIDをUyuniサーバに報告できます。

```
13f56399-bd52-4150-9748-7190aae1ff21
```

## 11.3. 仮想ホストマネージャおよびGoogle Compute Engine

仮想ホストマネージャ(VHM)を使用して、Google Compute Engine (GCE)からインスタンスを収集できます。

VHMを使用すると、Uyuniは、使用している仮想マシンに関する情報を取得して報告できます。 VHMの詳細については、**Client-configuration** › **Vhm**を参照してください。

### 11.3.1. 前提条件

作成したVHMは、GCE VMにアクセスするために、正しいパーミッションが割り当てられている必要があります。

Googleクラウドプラットフォームのアカウントに管理者としてログインし、クラウドのIDおよびアクセス管理(IAM)ツールを使用して、サービスアカウントに適切なロールがあることを確認してください。

### 11.3.2. GCE VHMの作成

仮想ホストマネージャ(VHM)はUyuniサーバ上で動作します。

VHMを実行するには、Uyuniサーバでポート443がオープンになっていて、クライアントにアクセスする必要があります。

**virtual-host-gatherer-libcloud** パッケージをUyuniサーバにインストール済みであることを確認してください。

開始する前に、GCEパネルにログインし、証明書ファイルをダウンロードします。 このファイルをUyuniサーバにローカルに格納し、パスをメモします。

プロシージャ: GCE VHMの作成

1. UyuniのWeb UIで、**システム** › **仮想ホストマネージャ**に移動します。
2. **[作成]** をクリックし、ドロップダウンメニューから **[Google Compute Engine]** を選択します。

3. [Add a Google Compute Engine Virtual Host Manager] (Google Compute Engineの仮想ホストマネージャの追加) セクションで、次のパラメータを使用します。

- [ラベル] フィールドにVHMのカスタム名を入力します。
- [Service Account Email] (サービスアカウントメール) フィールドに、サービスアカウントに関連付けられているメールアドレスを入力します。
- [CertPath] (証明書のパス) フィールドに、GCEパネルからダウンロードしたキーへのUyuniサーバのローカルパスを入力します。
- [プロジェクトID] フィールドに、GCEインスタンスで使用するプロジェクトIDを入力します。
- [Zone] (ゾーン) フィールドに、VMが存在するゾーンを入力します。これは、サブスクリプションマッチングを動作させるために必要です。

4. [作成] をクリックして変更を保存し、VHMを作成します。

5. [仮想ホストマネージャ] ページで、新しいVHMを選択します。

6. [プロパティ] ページで、[データの更新] をクリックし、新しいVHMを評価します。

評価されたオブジェクトおよびリソースを表示するには、システム、システム一覧、仮想システムに移動します。

### 11.3.3. パーミッションの割り当て

パーミッションが正しく設定されていない場合、`virtual-host-gatherer` を実行すると次のようなエラーが発生する場合があります。

```
ERROR: (エラー:) {'domain': 'global', 'reason': 'forbidden', 'message': "Required 'compute.zones.list' permission for 'projects/project-id'"}
ERROR: (エラー:) Could not connect to the Google Compute Engine Public Cloud using specified credentials. (指定した資格情報を使用してGoogle Compute Engineのパブリッククラウドに接続できませんでした。)
```

正しい資格情報を判断するには、Uyuniサーバのプロンプトで次のコマンドを実行します。

```
virtual-host-gatherer -i input_google.json -o out_google.json -vvv
```

`input_google.json` ファイルには次の情報が含まれています。

```
[{"id": "google_vhm", "module": "GoogleCE", "service_account_email": "mail@example.com", "cert_path": "secret-key",}
```

```

    "project_id": "project-id",
    "zone": "zone"
}
]

```

### 11.3.4. GCE UUID

Googleパブリッククラウドで実行されているインスタンスは、このUUIDをUyuniサーバに報告できます。

152986662232938449

## 11.4. Nutanixによる仮想化

UyuniではNutanix AHV仮想マシンを使用できます。そのためには、仮想ホストマネージャ(VHM)を設定します。まず、UyuniサーバでVHMを設定し、使用できるVMホストを評価する必要があります。

### 11.4.1. VHMの設定

仮想ホストマネージャ(VHM)はUyuniサーバ上で動作します。

**virtual-host-gatherer-Nutanix** パッケージをUyuniサーバにインストール済みであることを確認してください。

VHMを実行するには、Uyuniサーバでポート9440がオープンになっていて、Nutanix Prism Element APIにアクセスする必要があります。

プロシージャ: Nutanix VHMの作成

1. UyuniのWeb UIで、**システム**・**仮想ホストマネージャ**に移動します。
2. **[作成]** をクリックし、**[Nutanix AHV]** を選択します。
3. **[Add a Nutanix AHV Virtual Host Manager]** (Nutanix AHV仮想ホストマネージャの追加) セクションで、次のパラメータを使用します。
  - **[ラベル]** フィールドにVHMのカスタム名を入力します。
  - **[ホスト名]** フィールドに、完全修飾ドメイン名(FQDN)またはホストIPアドレスを入力します。
  - **[ポート]** フィールドに、使用するPrism Element APIポートを入力します(**9440**など)。
  - **[ユーザ名]** フィールドに、VMホストに関連付けられているユーザ名を入力します。
  - **[パスワード]** フィールドに、VMホストユーザに関連付けられているパスワードを入力します。
4. **[作成]** をクリックして変更を保存し、VHMを作成します。
5. **[仮想ホストマネージャ]** ページで、新しいVHMを選択します。
6. **[プロパティ]** ページで、**[データの更新]** をクリックし、新しいVHMを評価します。

評価されたオブジェクトおよびリソースを表示するには、**システム** > **システム一覧** > **仮想システム**に移動します。



HTTPSを使用してブラウザからNutanix APIサーバに接続すると、**無効な証明書**エラーがログされる場合があります。このエラーが発生すると、仮想ホストマネージャからのデータの更新は失敗します。Nutanix APIサーバでは、(自己証明書ではなく)有効なSSL証明書が必要です。Nutanix SSL証明書にカスタムCA認証局を使用している場合、カスタムCA証明書をUyuniサーバの `/etc/pki/trust/anchors` にコピーします。

証明書を再度信頼します。そのためには、コマンドラインで `update-ca-certificates` コマンドを実行し、spacewalkサービスを再起動します。

VHMが作成されて設定されると、Taskomaticは、データ収集を自動的に実行します。データ収集を手動で実行する場合、**仮想ホストマネージャ**に移動し、適切なVHMを選択して **[データ] の [更新]** をクリックします。

APIを使用してVHMに接続して仮想ホストの情報をリクエストできる **virtual-host-gatherer** というツールがUyuniに付属しています。**virtual-host-gatherer** は、オプションモジュールの概念を維持していて、各モジュールが特定のVHMを有効にします。このツールは、Taskomaticによって毎晩自動的に呼び出されます。**virtual-host-gatherer** ツールのログファイルは `/var/log/rhn/gatherer.log` にあります。

## 11.5. VMwareによる仮想化

Uyuniでは、ESXiやvCenterなどのVMware vSphere仮想マシンを使用できます。そのためには、仮想ホストマネージャ(VHM)を設定します。

まず、UyuniサーバでVHMを設定し、使用できるVMホストを評価する必要があります。次に、Taskomaticは、VMのAPIを使用してデータ収集を開始できます。

### 11.5.1. VHMの設定

仮想ホストマネージャ(VHM)はUyuniサーバ上で動作します。

VHMを実行するには、Uyuniサーバでポート443がオープンになっていて、VMware APIにアクセスする必要があります。

VMwareホストは、アクセスロールとパーミッションを使用して、ホストおよびゲストへのアクセスを制御します。VHMで評価するVMwareのオブジェクトまたはリソースに少なくとも **read-only** パーミッションがあることを確認してください。任意のオブジェクトまたはリソースを除外する場合、除外対象に **no-access** というマークを付けます。

新しいホストをUyuniに追加している場合、ユーザおよびオブジェクトに割り当てられているロールおよびパーミッションをUyuniで評価する必要があるかどうかを検討する必要があります。

ユーザ、ロール、およびパーミッションの詳細については、VMware vSphereのドキュメント(<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/index.html>)を参照してください

プロシージャ: VMware VHMの作成

1. UyuniのWeb UIで、**システム** > **仮想ホストマネージャ**に移動します。
2. [作成]をクリックし、[VMware ベース]を選択します。
3. [Add a VMware-based Virtual Host Manager] (VMwareベースの仮想ホストマネージャの追加) セクションで、次のパラメータを使用します。
  - [ラベル] フィールドにVHMのカスタム名を入力します。
  - [ホスト名] フィールドに、完全修飾ドメイン名(FQDN)またはホストIPアドレスを入力します。
  - [ポート] フィールドに、使用するESXi APIポートを入力します(443など)。
  - [ユーザ名] フィールドに、VMホストに関連付けられているユーザ名を入力します。
  - [パスワード] フィールドに、VMホストユーザに関連付けられているパスワードを入力します。
4. [作成]をクリックして変更を保存し、VHMを作成します。
5. [仮想ホストマネージャ] ページで、新しいVHMを選択します。
6. [プロパティ] ページで、[データの更新]をクリックし、新しいVHMを評価します。

評価されたオブジェクトおよびリソースを表示するには、**システム** > **システム一覧** > **仮想システム**に移動します。



HTTPSを使用してブラウザからESXiサーバに接続すると、無効な証明書エラーがログされる場合があります。このエラーが発生すると、仮想ホストサーバからのデータの更新は失敗します。この問題を修正するには、ESXiサーバから証明書を抽出して /etc/pki/trust/anchors にコピーします。証明書を再度信頼します。そのためには、コマンドラインで `update-ca-certificates` コマンドを実行し、spacewalkサービスを再起動します。

VHMが作成されて設定されると、Taskomaticは、データ収集を自動的に実行します。データ収集を手動で実行する場合、**仮想ホストマネージャ**に移動し、適切なVHMを選択して[データの更新]をクリックします。

APIを使用してVHMに接続して仮想ホストの情報をリクエストできる `virtual-host-gatherer` というツールがUyuniに付属しています。`virtual-host-gatherer` は、オプションモジュールの概念を維持していて、各モジュールが特定のVHMを有効にします。このツールは、Taskomaticによって毎晩自動的に呼び出されます。`virtual-host-gatherer` ツールのログファイルは `/var/log/rhn/gatherer.log` にあります。

## 11.5.2. VMwareでのSSLエラーのトラブルシューティング

VMwareのインストール環境を設定中にSSLエラーが発生した場合、VMwareからCA証明書をダウンロードし、Uyuniで信頼する必要があります。

プロシージャ: VMware CA証明書を信頼する

1. VMwareインストール環境からCA証明書をダウンロードします。そのためには、vCenterのWeb UIにログインし、[Download trusted root CA certificates] (信頼できるルートCA証明書のダウンロード) をクリックします。

2. ダウンロードしたCA証明書ファイルが **.zip** フォーマットの場合、アーカイブを抽出します。証明書ファイルには拡張子として番号が含まれています。たとえば、**certificate.0** のようになります。
3. 証明書ファイルをUyuniサーバにコピーし、**/etc/pki/trust/anchors/** ディレクトリに保存します。
4. コピーした証明書のファイル名のサフィックスを **.crt** または **.pem** に変更します。
5. Uyuniサーバのコマンドプロンプトで、CA証明書のレコードを更新します。

```
update-ca-certificates
```

## 11.6. その他のサードパーティプロバイダを使用した仮想化

Xen、KVMまたはVMware以外のサードパーティ仮想化プロバイダを使用する場合、JSON設定ファイルをUyuniにインポートできます。

同様に、APIへの直接アクセスを提供しないVMwareインストール環境の場合、ファイルベースのVHMが基本的な管理機能を提供します。



このオプションは、**virtual-host-gatherer** ツールを使用して作成されたファイルをインポートするためのものです。手動で作成したファイル用には設計されていません。

プロシージャ: JSONファイルのエクスポートとインポート

1. VMネットワークで **virtual-host-gatherer** を実行してJSON設定ファイルをエクスポートします。
2. 生成されたファイルをUyuniサーバからアクセスできる場所に保存します。
3. UyuniのWeb UIで、**システム** > **仮想ホストマネージャ**に移動します。
4. **[作成]** をクリックし、**[ファイルベース]** を選択します。
5. **[Add a file-based Virtual Host Manager]** (ファイルベースの仮想ホストマネージャの追加) セクションで、次のパラメータを使用します。
  - **[ラベル]** フィールドにVHMのカスタム名を入力します。
  - **[Url]** フィールドに、エクスポートするJSON設定ファイルへのパスを入力します。
6. **[作成]** をクリックして変更を保存し、VHMを作成します。
7. **[仮想ホストマネージャ]** ページで、新しいVHMを選択します。
8. **[プロパティ]** ページで、**[データの更新]** をクリックし、新しいVHMを評価します。

リスト 6. 例: エクスポートするJSON設定ファイル

```
{
  "examplevhost": {
    "10.11.12.13": {
      "cpuArch": "x86_64",
      "cpuDescription": "AMD Opteron(tm) Processor 4386",
    }
  }
}
```

```

    "cpuMhz": 3092.212727,
    "cpuVendor": "amd",
    "hostIdentifier": "'vim.HostSystem:host-182'",
    "name": "11.11.12.13",
    "os": "VMware ESXi",
    "osVersion": "5.5.0",
    "ramMb": 65512,
    "totalCpuCores": 16,
    "totalCpuSockets": 2,
    "totalCpuThreads": 16,
    "type": "vmware",
    "vms": {
        "vCenter": "564d6d90-459c-2256-8f39-3cb2bd24b7b0"
    }
},
"10.11.12.14": {
    "cpuArch": "x86_64",
    "cpuDescription": "AMD Opteron(tm) Processor 4386",
    "cpuMhz": 3092.212639,
    "cpuVendor": "amd",
    "hostIdentifier": "'vim.HostSystem:host-183'",
    "name": "10.11.12.14",
    "os": "VMware ESXi",
    "osVersion": "5.5.0",
    "ramMb": 65512,
    "totalCpuCores": 16,
    "totalCpuSockets": 2,
    "totalCpuThreads": 16,
    "type": "vmware",
    "vms": {
        "49737e0a-c9e6-4ceb-aef8-6a9452f67cb5": "4230c60f-3f98-2a65-f7c3-600b26b79c22",
        "5a2e4e63-a957-426b-bfa8-4169302e4fdb": "42307b15-1618-0595-01f2-427ffcd88e",
        "NSX-gateway": "4230d43e-aafe-38ba-5a9e-3cb67c03a16a",
        "NSX-l3gateway": "4230b00f-0b21-0e9d-dfde-6c7b06909d5f",
        "NSX-service": "4230e924-b714-198b-348b-25de01482fd9"
    }
}
}
}

```

詳細については、Uyuniサーバの **virtual-host-gatherer** の関数リファレンスを参照してください。

```
man virtual-host-gatherer
```

このパッケージの **README** ファイルには、ハイパーテーバイザの「種類」などに関する背景情報が記載されています。

```
/usr/share/doc/packages/virtual-host-gatherer/README.md
```

この関数リファレンスおよび **README** ファイルには、設定ファイルのサンプルも含まれています。

# Chapter 12. GNU Free Documentation License

Copyright © 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA. Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

## 0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

## 1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

---

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

## 2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

## 3. COPYING IN QUANTITY

---

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

## 4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
- C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- D. Preserve all the copyright notices of the Document.
- E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
- G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.

- 
- H. Include an unaltered copy of this License.
  - I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
  - J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
  - K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
  - L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
  - M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
  - N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
  - O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

## 5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

---

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

## 6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

## 7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

## 8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

## 9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

## 10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

## ADDENDUM: How to use this License for your documents

Copyright (c) YEAR YOUR NAME.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".