

Puoi accedere all'applicazione web Print3D digitando su browser print3d.infinityfree.io/print3d

Per l'installazione di Print3D in locale è richiesto un server che hosti l'applicazione e un database SQL. Si consiglia di utilizzare xamp, che fornisce un server apache e MySQL. Se si utilizza xamp:

- 1) Scaricare la cartella in formato zip da GitHub
- 2) Spostare la repository nella cartella htdocs e rinominarla "print3d"
- 3) Per essere sicuri che l'applicazione funzioni correttamente nel caricamento di file aprire il file di configurazione php.ini e impostare le seguenti righe in questo modo: "upload_max_filesize = 200M", "post_max_size = 200M", "max_execution_time = 300", "memory_limit = 256M". Successivamente riavviare il server Apache. Un'operazione simile va anche eseguita sul file di configurazione my.ini di MySQL. Cercare la riga max_allowed_packet (è una variabile di configurazione che definisce la dimensione massima dei pacchetti di rete o di comunicazione che MySQL può ricevere dal client o inviare al client) e cambiare il valore in 128M o più. Salvare e riavviare il server MySQL.
- 4) Avviare il server apache e MySQL
- 5) Aprire un browser e digitare localhost/phpmyadmin. Cliccare importa, cliccare su scegli file e selezionare il file print3d.sql che si trova nella repository scaricata precedentemente. Inoltre, se nella configurazione di phpmyadmin è stato cambiato username e password, bisognerà aprire il config.php e cambiare la voce username e password del db affinché il collegamento vada a buon fine.
- 6) Prima di procedere con il lancio dell'applicazione, assicurarsi di avere la riscrittura delle url attiva nel server di apache. Per controllare, aprire il file di configurazione httpd.conf di apache e ricercare la seguente linea : # LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so.
Se è presente un # davanti ad essa, rimuoverlo. Successivamente, cercare nel file di configurazione la sezione relativa all'htdocs e nella sezione <Directory> cercare "AllowOverride All" e assicurarsi che sia su All per consentire l'override. Salvare e riavviare il server apache.
- 7) Ora puoi provare Print3D : assicurati di avere il server apache e mysql attivo, vai su un browser e digita nella url localhost/print3d