A E M Z L O G I S T I C S P L A T F O R M

Руководство пользователя

Платформа работы с привлечённым транспортом

АО «АЭМЗ» · Отдел логистики

Версия платформы 1.01

Ноябрь 2026

Содержание

1. Общие сведения о платформе.....

1. Общие сведения о платформе.....1

1.1. Назначение.....1

1.2. Роли пользователей.....1

1.3. Термины и сокращения.....2

2. Начало работы.....2

2.1. Вход в систему.....2

2.2. Демонстрационный стенд.....3

2.3. Интерфейс и навигация.....3

2.4. Уведомления и профиль.....3

3. Работа логиста АЭМЗ.....4

3.1. Создание заявки.....4

3.2. Черновики и публикация.....5

3.3. Аукцион и выбор перевозчика.....5

3.4. Проверка документов экипажа.....6

3.5. Контроль рейса и закрытие.....6

4. Кабинет перевозчика.....7

4.1. Лента заявок и ставки.....7

4.2. Экипаж и документы.....7

4.3. Фотоконтроль и выполнение рейса.....8

5. Электронные документы: ЭТрН и Диадок.....8

5.1. Назначение.....8

5.2. Жизненный цикл подписания.....8

6. Администрирование платформы.....9

6.1. Пользователи и права доступа.....9

6.2. Справочники.....10

6.3. Интеграции и сервисы..... 10
6.4. Отчёты и экспорт..... 10
7. Жизненный цикл заявки..... 11
8. Частые вопросы и типовые проблемы..... 11
8.1. Вход и доступ..... 11
8.2. Ставки и торги..... 12
8.3. Документы..... 12
8.4. Рейс и ЭТрН..... 12

Примечание: оглавление построено на полях Word. После редактирования документа щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле», чтобы обновить номера страниц.

1. Общие сведения о платформе

1.1. Назначение

«АЭМЗ Логистика» — корпоративная веб-платформа для организации перевозок **привлечённым транспортом** между площадкой завода и получателями продукции. Платформа объединяет в одном контуре отдел логистики АЭМЗ, транспортные компании-перевозчиков и смежные системы: учётную систему «1С:Предприятие», сервис электронного документооборота «Диадок» и сервис распознавания документов (OCR).

Платформа закрывает полный цикл заявки на перевозку: от создания и публикации лота до выбора перевозчика по итогам торгов, проверки документов экипажа, оформления пропуска на территорию, контроля выполнения рейса и закрытия электронного транспортного документа (ЭТрН) в Диадоке. Все участники видят актуальное состояние заявки без телефонных согласований и пересылки файлов по электронной почте.

1.2. Роли пользователей

В платформе предусмотрены три базовые роли. Набор разделов и допустимых действий зависит от роли и настраивается администратором через шаблоны прав доступа.

Таблица 1. Роли пользователей платформы

Роль	Кто относится	Основные возможности
Администратор	Сотрудники администрации АЭМЗ	Управление учётными записями и правами, справочники, мониторинг сервисов и интеграций, журнал событий, все данные платформы
Логист	Отдел логистики АЭМЗ	Создание и публикация заявок, проведение торгов, выбор перевозчика, проверка документов, оформление пропуска, контроль рейса, отчёты
Перевозчик	Транспортные компании (агенты)	Просмотр лоты и подача ставок, подтверждение назначения, ведение экипажа и документов водителей и ТС, фотоконтроль, отслеживание рейса

Один сотрудник перевозчика видит в платформе только свои заявки и свои документы. Данные других перевозчиков, чужие ставки и внутренние материалы АЭМЗ ему недоступны.

1.3. Термины и сокращения

Таблица 2. Термины и сокращения

Термин	Значение
Заявка	Единица работы платформы: перевозка груза с заданными параметрами (маршрут, груз, тоннах, дата погрузки, тип кузова)
Лот	Заявка, опубликованная на площадке и открытая для подачи ставок
Ставка	Предложение перевозчика по цене перевозки в рублях за тонну (₽/т)
Торги	Режим приёма ставок: на понижение (AUCTION) или закрытые ставки (CLOSED)
Экипаж	Водитель, тягач и прицеп, назначенные на рейс перевозчиком
ЭТрН	Электронная транспортная накладная, подписываемая сторонами в Диадоке
OCR	Автоматическое распознавание отсканированных документов (паспорт, СТС)
ЭДО	Электронный документооборот (сервис «Диадок»)
1С	Учётная система АЭМЗ, источник заявок и приёмник статусов

2. Начало работы

2.1. Вход в систему

Адрес платформы сообщает администратор. Откройте страницу входа, введите логин и пароль и нажмите «Войти». **Логины создаёт администратор платформы** в разделе «Администрирование → Пользователи»; самостоятельной регистрации на платформе нет — это корпоративный контур.

Если вы работаете с одного компьютера под несколькими учётными записями (например, представитель перевозчика обслуживает несколько компаний), платформа запоминает сохранённые аккаунты и предлагает вход одним нажатием — блок «Продолжить как» на экране входа. Сохранённые аккаунты не удаляются при входе под другой записью.

2.2. Демонстрационный стенд

> **Примечание.** На демонстрационном стенде под формой входа есть блок «Демо-доступы для тестирования». Пароль для всех демо-учётных записей — Aemz-2026-L0gist. На рабочем контуре этот блок не отображается, а пароли индивидуальны.

Таблица 3. Демо-учётные записи (только для стенда)

Логин	Персонаж	Роль
admin	Громова Елена Викторовна — администратор платформы	Администратор
logist1	Соколов Дмитрий Алексеевич — ведущий специалист	Логист
logist2	Морозова Анна Сергеевна — специалист по логистике	Логист
carrier-a	Ковалёв Игорь Петрович — ООО «Перевозчик А»	Перевозчик
carrier-b	Богданов Сергей Михайлович — ООО «Перевозчик Б»	Перевозчик
carrier-v	Литвинов Артём Владимирович — ООО «Перевозчик В»	Перевозчик
carrier-g	Ткачёв Николай Андреевич — ООО «Перевозчик Г»	Перевозчик

2.3. Интерфейс и навигация

После входа открывается рабочее место выбранной роли. Слева расположено меню разделов, сверху — строка состояния с уведомлениями и меню учётной записи. Основные разделы логиста: «Реестр заявок», «Черновики», «Лента ставок», «Проверка документов», «ЭТрН», «Справочники», «Отчёты». Перевозчик работает в разделах «Лента заявок», «Мои заявки», «Экипаж» и карточке рейса.

Карточка заявки открывается из любого реестра по нажатию на строку. В карточке собраны параметры груза и маршрута, ход торгов, экипаж, документы и таймлайн событий. Действия, доступные вам на текущем статусе, вынесены в кнопки в верхней части карточки.

2.4. Уведомления и профиль

Колокольчик в верхней панели показывает непрочитанные события: новую заявку в лоте, поданную ставку, результат проверки документа, требование перезагрузить файл, изменение статуса рейса. В профиле (меню учётной записи) можно посмотреть свои данные и выйти из системы.

3. Работа логиста АЭМЗ

3.1. Создание заявки

Заявку создаёт логист в разделе «Реестр заявок» (кнопка «Новая заявка») либо заявка приходит черновиком из 1С (подраздел 6.3). В форме указываются:

1. **пункты погрузки и выгрузки** — адреса подсказываются справочником точек;
2. **наименование груза и тоннаж** — груз выбирается из справочника, тонны в диапазоне 0–200;
3. **тип кузова** — «Тент» или «Борт», по умолчанию берётся из карточки груза;
4. **дата и окно погрузки** — календарная дата и строка вида «09:00–18:00»;
5. **стартовая ставка** — в рублях за тонну (₽/т);
6. **режим приёма ставок и срок торгов** — см. подраздел 3.3;
7. **комментарий исполнителю** — до 1000 символов, виден перевозчику.

Сохранённая заявка получает номер вида Z-12. До публикации она остаётся черновиком: её можно править, а затем удалить без следов.

3.2. Черновики и публикация

Черновики собраны в отдельном разделе. Сюда же попадают заявки, пришедшие из 1С с автором «1С (интеграция)». Перед публикацией логист проверяет параметры, задаёт срок торгов и ставку. По нажатию «Опубликовать» заявка переходит в статус «На площадке», появляется в лентах перевозчиков, и начинается приём ставок. Уведомление о новом лоте получают все перевозчики платформы.

3.3. Аукцион и выбор перевозчика

Платформа поддерживает два режима приёма ставок:

Таблица 4. Режимы приёма ставок

Режим	Как работает	Когда применять
Торги на понижение (AUCTION)	Каждая следующая ставка должна быть ниже текущей лучшей; участники видят лучшую ставку и оставшееся до дедлайна время	Типовые массовые грузы, когда важна цена
Закрытые ставки (CLOSED)	Ставки скрыты до подведения итогов; перевозчики не видят предложения друг друга	Дефицитный транспорт, нестандартные грузы

В лоте отображается таймер до окончания срока торгов. Логист может назначить перевозчика в любой момент, не дожидаясь дедлайна: в карточке заявки выбирается лучшая ставка (или любая другая), после чего заявка переходит в статус «Перевозчик выбран». Проигравшим участникам отправляется уведомление; победитель видит назначение в своём кабинете и приступает к оформлению экипажа.

3.4. Проверка документов экипажа

Перевозчик прикрепляет к рейсу документы водителя (паспорт: страница с фото и страница регистрации) и транспортного средства (СТС, лицевая сторона). Каждый файл проходит автоматическое распознавание: сервис OCR извлекает поля (ФИО, серия и номер паспорта, реквизиты СТС) и сверяет их с формой экипажа.

Таблица 5. Статусы проверки документов

Статус	Значение	Действие логиста
На проверке	Документ загружен, распознавание выполняется или завершено	Сверить распознанные поля с формой
Передать дальше	Документ признан корректным	Продвинуть заявку по маршруту
Перезагрузить документ	Качество или состав файла не устраивает	Указать причину — перевозчик получит уведомление
Отказ с причиной	Грубое несоответствие данных	Отклонить заявку с пояснением
Ручная проверка	Автосверка не дала уверенного результата	Проверить вручную и принять решение

Если все документы в порядке, логист оформляет пропуск на территорию и переводит заявку в статус «У логиста — сверка», затем подтверждает запуск рейса. После подтверждения заявка становится «Рейс выполняется» — включается фотоконтроль погрузки и пути.

3.5. Контроль рейса и закрытие

В статусе «Рейс выполняется» логист видит этапы рейса на карте доставки, фотографии грузового отсека и статус ЭТрН в Диадоке. Когда рейс выполнен и документы подписаны, логист закрывает заявку в реестре: статус меняется на «Рейс закрыт», запись переносится в группу «Завершена», и данные доступны в отчётах.

4. Кабинет перевозчика

4.1. Лента заявок и ставки

В «Ленте заявок» перевозчик видит все опубликованные лоты: маршрут, груз, тоннаж, дату погрузки, тип кузова, стартовую ставку и оставшееся до дедлайна время. По заявке подаётся ставка в рублях за тонну. В режиме «Торги на понижение» новая ставка обязана быть ниже текущей лучшей; в режиме «Закрытые ставки» предложения участников скрыты до подведения итогов.

После выбора перевозчика лоты исчезают из ленты, а назначенная заявка появляется в разделе «Мои заявки». Линия статусов для перевозчика упрощена и отражает только его работу:

Таблица 6. Статусы рейса глазами перевозчика

Статус платформы	Что видит перевозчик
На площадке	Согласование ставки
Перевозчик выбран	Подтверждено — назначьте экипаж и загрузите документы
Документы проверяются	Документы — платформа и логист проверяют файлы
У логиста — сверка	Подготовка к рейсу — оформление пропуска
Рейс выполняется	Рейс выполняется — фотоконтроль, путь, ЭТрН
Рейс закрыт	Рейс закрыт — рейс завершён

4.2. Экипаж и документы

К назначенной заявке перевозчик подбирает экипаж: водителя, тягач и прицеп. Данные водителя и ТС вводятся в карточке рейса; к ним прикладываются сканы — страница паспорта с фото, страница регистрации и СТС. Требования к файлам: читаемое изображение без обрезки краёв и бликов; платформа проверяет качество загрузки ещё до отправки и подсказывает, если фото не годится.

Если логист возвращает документ на перезагрузку, перевозчик получает уведомление с причиной. Новый файл заменяет прежний, и проверка повторяется автоматически.

4.3. Фотоконтроль и выполнение рейса

Во время рейса перевозчик фиксирует этапы фотографиями (погрузка, пломбировка, выгрузка — в соответствии с карточкой рейса). Платформа принимает

фото только приемлемого качества и подсвечивает незавершённые этапы. После подписания ЭТрН и закрытия рейса перевозчик видит итог по заявке в своих отчетах.

5. Электронные документы: ЭТрН и Диадок

5.1. Назначение

ЭТрН — электронная транспортная накладная, юридически значимый аналог бумажной формы. Платформа формирует ЭТрН автоматически по данным рейса (участники, груз, экипаж, маршрут) и передаёт его в Диадок — сервис электронного документооборота. Бумажные накладные и пересылка сканов по почте не требуются.

5.2. Жизненный цикл подписания

1. **Формирование.** ЭТрН создаётся по данным заявки после подтверждения экипажа; черновик доступен в карточке рейса.
2. **Отправка в Диадок.** Платформа передаёт документ в контур Диадока; статус отслеживается в карточке заявки.
3. **Подписание перевозчиком.** Представитель перевозчика подписывает документ своей квалифицированной подписью.
4. **Подписание грузоотправителем.** АЭМЗ подписывает ЭТрН после проверки данных рейса.
5. **Закрытие.** Обе подписи получены — документ считается закрытым, рейс можно завершать в реестре.

> **Важно.** Статусы ЭТрН обновляются автоматически. Если документ отклонён контрагентом, причина отклонения видна в карточке заявки — исправьте данные и переотправьте документ.

6. Администрирование платформы

6.1. Пользователи и права доступа

Администратор управляет учётными записями в разделе «Администрирование → Пользователи»: создаёт логины, задаёт роль, сбрасывает пароль, отключает доступ. Права на разделы настраиваются гибко: помимо базовой роли, администратор может применить к пользователю шаблон прав (например, «логист без отчётов» или «перевозчик с ограниченной лентой»).

Все значимые действия пользователей фиксируются в журнале событий: кто создал или опубликовал заявку, кто выбрал перевозчика, кто вернул документ. Журнал доступен администратору и служит источником разбора спорных ситуаций.

6.2. Справочники

Справочники — основа единых данных платформы: пункты погрузки и выгрузки с координатами для карты, наименования грузов с типом кузова по умолчанию, перевозчики с реквизитами, водители и транспортные средства. Справочники пополняются администратором и логистами; при создании заявки значения подставляются подсказками, что исключает опечатки и разночтения.

6.3. Интеграции и сервисы

Платформа работает в связке с внешними системами. Состояние сервисов администратор проверяет в разделе «Архитектура»: индикаторы показывают доступность каждой службы.

Таблица 7. Сервисы платформы

Сервис	Порт	Назначение
Платформа (Next.js)	3000	Веб-интерфейс и REST API
Шлюз (Caddy)	81	Единая точка входа извне
Шина событий (socket.io)	3003	Реалтайм-уведомления статусов
OCR-шлюз	3020	Приём сканов, постановка задач распознавания
Нейросервис PaddleOCR	3031	Распознавание паспортов и СТС
Диадок (контур ЭДО)	3040	Выпуск и подписание ЭТрН

Интеграция с 1С описана отдельной инструкцией «Интеграция с 1С:Предприятие» (папка документации платформы): обмен заявками, статусами и

ЭТрН выполняется через REST-методы /api/integration/1c/* с аутентификацией API-ключом.

6.4. Отчёты и экспорт

Раздел «Отчёты» собирает показатели за период: количество и объём перевозок, расходы по перевозчикам, доли режимов торгов, длительность этапов. Отчёты выгружаются в Word (proforma) и Excel-таблицы — кнопка экспорта в верхней панели раздела. Данные закрытых рейсов попадают в отчёты автоматически.

7. Жизненный цикл заявки

Статусная модель едина для всех ролей: каждый статус означает конкретный этап работы и определяет, кто именно должен действовать следующим.

Таблица 8. Статусы заявки

Статус	Название	Кто действует	Что происходит
DRAFT	Черновик	Логист	Заявка создаётся или пришла из 1С; правки и удаление без следов
PUBLISHED	На площадке	Перевозчики	Лот открыт, идёт приём ставок до дедлайна
AWARDED	Перевозчик выбран	Перевозчик	Логист назначил исполнителя; перевозчик подбирает экипаж
DOCS_REVIEW	Документы проверяются	Логист	OCR и логист проверяют паспорт и СТС экипажа
AT_LOGIST	У логиста — сверка	Логист	Финальная сверка данных и оформление пропуска
CONFIRMED	Рейс выполняется	Перевозчик	Рейс идёт: фотоконтроль, путь, подписание ЭТрН
CLOSED	Рейс закрыт	—	Рейс завершён, заявка в группе «Завершена»
DELETED	Удалена	—	Заявка удалена логистом до завершения

В «Реестре заявок» статусы сведены в пять групп: «Черновик», «Новая» (на площадке), «В работе» (выбран перевозчик, проверка документов, сверка, рейс), «Завершена» (закрытый рейс) и «Удалена». Заявка считается завершённой только после закрытия рейса — промежуточный статус «Рейс выполняется» остаётся в группе «В работе». Порядок этапов заявки отражает линия из восьми шагов: создана → опубликована → перевозчик выбран → документы проверены → пропуск оформлен → в пути → выполнена → закрыта.

> **Примечание.** Удалить заявку можно только до завершения рейса (статусы от «Черновика» до «У логиста — сверка»). Закрытые заявки не удаляются — они нужны для отчётности.

8. Частые вопросы и типовые проблемы

8.1. Вход и доступ

Забыли пароль. Пароль сбрасывает администратор платформы в разделе «Пользователи». Обратитесь к нему с рабочей почты или телефона, указанного в ваших реквизитах.

Не приходит уведомление о лоте. Проверьте, что вы находитесь в нужной роли и у вашей учётной записи включён доступ к «Ленте заявок». Обновите страницу — шина событий могла восстановиться после разрыва соединения.

8.2. Ставки и торги

Ставка не принимается. В режиме «Торги на понижение» ставка обязана быть ниже текущей лучшей; проверьте также, что срок торгов не истёк, и что заявка всё ещё на площадке.

Почему ставка в рублях за тонну? Все ставки платформы считаются за тонну груза (₽/т) — так сравнимы лоты разного тоннажа. Итоговая стоимость рейса вычисляется по фактическому весу.

8.3. Документы

Документ вернулся на перезагрузку. Прочитайте причину в уведомлении и карточке рейса, переснимите файл при дневном свете без бликов, полностью в кадре, и загрузите заново — проверка повторится автоматически.

OCR показывает «Ручная проверка». Автосверка не уверена в распознанных полях (изношенный бланк, редкая серия). Логист сверит данные вручную — это штатная ситуация, ждать ничего не нужно.

8.4. Рейс и ЭТрН

ЭТрН не подписан контрагентом. Проверьте статус в карточке заявки: если документ отклонён, там указана причина. Обычно это ошибка в реквизитах экипажа — исправьте данные и переотправьте документ.

Фото этапа не принимается. Платформа отклоняет снимки низкого качества. Снимайте при достаточном освещении, держите весь грузовой отсек в кадре и дождитесь, пока индикатор качества станет зелёным.

Таблица 9. Быстрая диагностика

Симптом	Причина	Решение
Страница просит войти заново	Истёк срок сессии	Войдите повторно; при повторении сообщите администратору
Лента пустая	Нет активных лотов или нет прав	Дождитесь публикации либо запросите доступ
Кнопка «Опубликовать» неактивна	Не заполнены обязательные поля	Заполните поля, помеченные платформой
Статус ЭТрН долго «В Диадоке»	Контур ЭДО недоступен	Проверьте «Архитектуру»; при сбое обратитесь к администратору
Карта не показывает путь	Нет данных этапов рейса	Убедитесь, что перевозчик фиксирует этапы