



ぺかわん コネクト

はじめての接続ガイド

ZIP展開から、Tailscale接続・スマホ視聴まで

用意するもの

PC : Windows 10 22H2以降 / Windows 11 (64ビット)

スマホ : 「ぺかわん」のコネクト対応版を別途インストール。両端末にインターネット接続。

1 ZIPをすべて展開する

- ・ [公式リリース](#)から次のZIPを取得し、右クリック → 「すべて展開」。
`PecaOneConnect-v1.0.0-portable-r3-win-x64.zip`
- ・ 展開後は「ぺかわん コネクト.exe」「はじめに.txt」「app」が並びます。
appフォルダはそのまま残し、移動するときはフォルダ全体を移動。
.NETとFFmpegは同梱済みです。別途インストールは不要です。

2 PCでPeerCastStationを準備する

- ・ [PeerCastStationの公式ダウンロードページ](#)から、
Windows 64bitインストーラ版を導入し、起動します。
- ・ PCのブラウザで `http://127.0.0.1:7144` を開き、管理画面を確認します。
- ・ PeerCastStationの外部リレーポート（既定：TCP 7144）を、
Windowsファイアウォールとルーターで許可します。設定方法は[公式説明書](#)へ。
SPなどのポート判定はPC側で行われます。リレーポートの開放もPC側に必要です。

3 TailscaleでPCとスマホをつなぐ

PCでの操作

1. tailscale.com/downloadから
Windows版をインストール。
2. 通知領域のTailscaleアイコンを
右クリック → 「Log in」。
3. ブラウザでGoogleなどのアカウント
を選び、ログインして接続します。

スマホでの操作

1. App Store / Google Playで
「Tailscale」をインストール。
2. 起動し、VPN構成の追加を許可。
3. PCと同じアカウントでログインし、
Tailscaleを接続（オン）にします。

確認：スマホのTailscaleでPCが一覧に表示され、オンラインになれば準備完了。
両端末を同じTailscaleネットワークへ接続します。携帯回線からも利用できます。

Tailscaleの公式手順：[Windows](#) / [iOS](#) / [Android](#) / [アカウント・端末の追加](#)

接続して、スマホで視聴する

PCとスマホのTailscaleは、視聴中も接続したままにします。

4 ペカわん コネクトを起動する

- ・ 展開したフォルダの「ペカわん コネクト.exe」をダブルクリック。
- ・ 「接続状態」で、次の2つを確認します。
「スマホから接続できる状態です」
「PeerCastStation に接続しています。…」

表示されないときは「状態を更新」。接続先を変えている場合は「接続設定」を変更し、「設定を保存」を押します。既定の接続先は `http://127.0.0.1:7144` です。

5 スマホの「ペカわん」とペアリングする

- ・ PCで「ペアリングQRを作成」を押します。
- ・ スマホの「ペカわん」で「設定」→「コネクトとペアリング」を開き、カメラの使用を許可して、PCのQRを5分以内に読み取ります。
- ・ スマホの設定に「登録済み」と表示されたら、「視聴方法」を「コネクト経由」に変更します。

6 スマホでチャンネルを選び、視聴する

- ・ 「ペカわん」のチャンネル一覧を更新し、視聴したいFLVチャンネルを選びます。
- ・ 画質はまず「自動」で開始。映像と音声再生されれば接続完了です。
再生が途切れる場合は、設定の「コネクト経由の画質」を480p / 240pに下げます。

視聴中のPC表示：「ペカわん」へチャンネルを配信しています

PCは起動・スリープ解除の状態を保ちます。コネクトの画面を閉じてでも通知領域で動作します。
視聴の停止は「現在の視聴を終了」、アプリの終了は通知領域のメニュー → 「終了」。

つながらないときは

- ・ QRが出ない：PCのTailscaleを接続し、「状態を更新」。
- ・ QRを読んでも失敗：両端末のアカウント・接続状態を確認し、QRを作り直す。
- ・ ペアリング後に見られない：「視聴方法」が「コネクト経由」か確認。
- ・ SPの一覧が出ない：PeerCastStationの外部リレーポートを確認。

スマホから接続できない場合：TCP 17444を許可

PCで Win + R → `wf.msc` → 「受信の規則」→「新しい規則」→「ポート」。
TCP / 特定のローカルポート：17444 → 「接続を許可する」→ 全プロファイルを選択。
名前を付けて完了し、規則のプロパティ → 「スコープ」→ リモートIPを
「これらのIPアドレス」にして `100.64.0.0/10` のみに制限します（管理者権限が必要）。
17444はTailscale内で使用します。ルーターでインターネットへ転送しないでください。