

Roles y accesos en la app mobile Komite

Este documento explica como configurar usuarios para la app mobile y que vera cada usuario al iniciar sesion segun su rol global y sus accesos a condominios.

Conceptos base

La app mobile trabaja con tres niveles:

```
Tenant / Compania
  -> Modo de uso
    -> Condominio activo
      -> Unidad, si aplica
```

El tenant sale de la compania asignada al usuario (`users.company_id`). Despues del login, la app revisa los accesos del usuario en `user_condominiums` y decide que flujo mostrar.

Rol global

El rol global vive en `users.global_role`. Sirve para permisos generales del sistema, pero en la app mobile actual no reemplaza los accesos a condominios.

Valores disponibles en el backoffice:

Rol global	Uso esperado	Efecto actual en app mobile
Sin rol global	Usuario normal	La app decide solo por sus accesos a condominios.
<code>superadmin</code>	Administracion global del sistema	Puede habilitar modo Operacion sobre los condominios donde el usuario tenga acceso. Si no tiene accesos a condominios, no hay contexto mobile util.
<code>admin</code>	Administracion general	Actualmente no cambia el modo mobile por si solo.
<code>operator</code>	Operador general	Actualmente no cambia el modo mobile por si solo.
<code>viewer</code>	Lector general	Actualmente no cambia el modo mobile por si solo.

Regla practica: para que la app mobile tenga un contexto concreto, el usuario debe tener al menos un acceso en "Accesos a condominios".

Accesos a condominios

Cada acceso se configura con:

```
Condominio
Rol
Unidad opcional
```

La app clasifica los roles por **role_code**.

Roles de Comunidad

Estos roles llevan al modo Comunidad:

```
vecino
comite
```

Uso esperado:

- **vecino**: residente asociado a una unidad.
- **comite**: miembro del comite; puede tener unidad o no.

Roles de Operacion

Estos roles llevan al modo Operacion:

```
administrador_empresa
administrador_condominio
supervisor
conserje
superadmin
```

Uso esperado:

- **supervisor**: usuario de terreno que gestiona inspecciones, tareas y reportes.
- **conserje**: usuario operativo del condominio.
- **administrador_condominio**: gestiona un condominio.
- **administrador_empresa**: gestiona condominios de la empresa, pero por ahora debe tener accesos asignados por condominio.
- **superadmin**: acceso operativo amplio, condicionado a tener contexto de condominio en mobile.

Unidad

La unidad apunta a la tabla **units**. Sirve para vincular a un usuario con un departamento, casa, oficina o local dentro del condominio.

Ejemplo:

```
Usuario: Claudia Fuentes  
Condominio: Edificio Los Alerces  
Rol: vecino  
Unidad: 1204
```

Para roles operativos normalmente se deja sin unidad:

```
Usuario: Antonio Vergara  
Condominio: Edificio Los Alerces  
Rol: supervisor  
Unidad: Sin unidad
```

Flujo despues del login

La app decide asi:

```
Login correcto  
-> Lee company y condominiums desde la API  
-> Clasifica accesos por role_code  
-> Si tiene Comunidad y Operacion: muestra selector de modo  
-> Si solo tiene Comunidad:  
    - 1 comunidad: entra directo  
    - varias comunidades: muestra selector de comunidad  
-> Si solo tiene Operacion:  
    - muestra selector de condominio operativo
```

Casos de configuracion

Caso 1: vecino con una sola comunidad

Configuracion:

```
Rol global: sin rol global  
Accesos:  
- Condominio Los Alerces / vecino / Unidad 1204
```

Resultado en app:

```
Login  
-> Entra directo a modo Comunidad  
-> Condominio activo: Los Alerces / Unidad 1204
```

Veria el menu Comunidad:

```
Inicio
Avisos
Incidencias
Documentos
Mas
```

Caso 2: vecino con varias comunidades

Configuracion:

```
Rol global: sin rol global
Accesos:
- Condominio Los Alerces / vecino / Unidad 1204
- Condominio Las Palmas / vecino / Unidad 804
```

Resultado en app:

```
Login
-> Selector de comunidad
  - Los Alerces / Unidad 1204
  - Las Palmas / Unidad 804
-> Entra a modo Comunidad con la comunidad elegida
```

Caso 3: miembro de comite

Configuracion:

```
Rol global: sin rol global
Accesos:
- Condominio Los Alerces / comite / Sin unidad
```

Resultado en app:

```
Login
-> Entra directo a modo Comunidad
-> Condominio activo: Los Alerces
```

Veria informacion comunitaria del condominio, no herramientas operativas de terreno.

Caso 4: supervisor operativo con un condominio

Configuracion:

```
Rol global: sin rol global
Accesos:
- Condominio Los Alerces / supervisor / Sin unidad
```

Resultado en app:

```
Login
-> Selector de condominio operativo
    - Los Alerces
-> Entra a modo Operacion
```

Veria el menu Operacion:

```
Panel
Tareas
Inspecciones
Reportar
Mas
```

Caso 5: supervisor operativo con varios condominios

Configuracion:

```
Rol global: sin rol global
Accesos:
- Condominio Los Alerces / supervisor / Sin unidad
- Condominio Las Palmas / supervisor / Sin unidad
```

Resultado en app:

```
Login
-> Selector de condominio operativo
    - Los Alerces
    - Las Palmas
-> Entra a modo Operacion con el condominio elegido
```

Todas las pantallas operativas usan el condominio activo.

Caso 6: usuario con Comunidad y Operacion

Configuracion:

Rol global: sin rol global

Accesos:

- Condominio Los Alerces / vecino / Unidad 1204
- Condominio Los Alerces / supervisor / Sin unidad

Resultado en app:

Login

- > Selector de modo
 - Comunidad
 - Operacion

Si elige Comunidad:

Condominio activo: Los Alerces / Unidad 1204

Menu: Comunidad

Si elige Operacion:

Selector de condominio operativo

- > Los Alerces

Menu: Operacion

Caso 7: usuario de comite y supervisor en distintos condominios

Configuracion:

Rol global: sin rol global

Accesos:

- Condominio Los Alerces / comite / Sin unidad
- Condominio Las Palmas / supervisor / Sin unidad

Resultado en app:

Login

- > Selector de modo
 - Comunidad
 - Operacion

Si elige Comunidad, trabaja sobre Los Alerces. Si elige Operacion, trabaja sobre Las Palmas.

Caso 8: superadmin sin accesos a condominios

Configuracion:

```
Rol global: superadmin
Accesos:
- Ninguno
```

Resultado actual en app:

```
Login
-> No hay condominios disponibles para Comunidad ni Operacion
```

Este usuario puede ser valido para backoffice, pero no tiene contexto suficiente para la app mobile actual.

Recomendacion: asignar al menos un acceso de condominio si debe usar la app mobile.

Caso 9: superadmin con acceso a un condominio

Configuracion:

```
Rol global: superadmin
Accesos:
- Condominio Los Alerces / vecino / Unidad 1204
```

Resultado actual en app:

```
Login
-> Selector de modo
- Comunidad
- Operacion
```

Por que ocurre: el acceso **vecino** habilita Comunidad, y el rol global **superadmin** habilita Operacion sobre los condominios donde el usuario ya tiene acceso.

Caso 10: administrador de empresa

Configuracion recomendada actual:

```
Rol global: admin o sin rol global
Accesos:
- Condominio Los Alerces / administrador_empresa / Sin unidad
- Condominio Las Palmas / administrador_empresa / Sin unidad
```

Resultado en app:

```
Login
-> Selector de condominio operativo
    - Los Alerces
    - Las Palmas
-> Menu Operacion
```

Nota: aunque conceptualmente **administrador_empresa** podria operar todos los condominios del tenant, en la implementacion actual hay que asignarle accesos por condominio para que aparezcan en la app mobile.

Configuracion recomendada para pruebas

Antonio: Operacion

```
Usuario: antoniomanuelvergara@gmail.com
Rol global: sin rol global
Accesos:
  - Condominio de prueba / supervisor / Sin unidad
```

Resultado:

```
Login
-> Selector de condominio operativo
-> Modo Operacion
```

Claudia: Comunidad

```
Usuario: claudiafuentescabrera@gmail.com
Rol global: sin rol global
Accesos:
  - Condominio de prueba / vecino / Unidad correspondiente
```

Resultado:

```
Login
-> Modo Comunidad
```

Si Claudia no tiene unidad creada, se puede dejar "Sin unidad" temporalmente, pero para un caso real de vecino conviene crear/asignar la unidad.

Reglas finales

- El rol global no sustituye los accesos a condominios.
- Comunidad se decide por roles **vecino** y **comite**.
- Operacion se decide por roles **administrador_empresa**, **administrador_condominio**, **supervisor**, **conserje**, **superadmin**.
- Un usuario puede tener varios accesos y por tanto ver selector de modo.
- La unidad solo aplica cuando necesitamos vincular al usuario a una vivienda/local concreto.
- Para operar varios condominios, se deben crear varios accesos operativos.