18.3. NTP

NTP significa Network Time Protocol, o servidor NTP é responsável por sincronizar tempo (data e hora) em uma máquina. A idéia de colocar NTP na rede é para garantir que as máquinas clientes sempre estarão com a data correta o tempo todo.

Manter o sistema com o horário correto é uma tarefa muito importante e que muitas vezes é negligenciada por seus administradores. Sem o horário ajustado corretamente fica difícil agendar tarefas a serem executadas periodicamente, como, por exemplo, uma rotina de backup.

E, pensando em máquinas servidores, é muito interessante deixar os mesmo com a data correta a fim de não comprometer o serviço que está rodando. E dessa forma, o administrador também não precisa ficar se preocupando em configurar data e hora nas estações clientes.

Há basicamente duas formas de ajustar as configurações de horário do sistema, manualmente, utilizando os comandos date e hwclock ou utilizar o serviço de NTP.

O comando date é utilizado para mostrar ou ajustar hora e data do sistema. Já o comando hwclock é utilizado para mostrar ou ajustar a hora da BIOS da máquina, sendo conhecido como RTC – Real Time Clock. Este é o relógio que continua em funcionamento mesmo que a máquina esteja desligada, de forma que o horário esteja atualizado da próxima vez que a máquina for religada. Usar o hwclock é simples:



hwclock

Sem opções apenas mostra o horário da BIOS;

-w ajusta o horário da BIOS utilizando o horário do sistema;

Outro ponto importante no que diz respeito à configurações de data e hora do sistema é a configuração da timezone, ou seja, o fuso horário no qual a máquina se encontra. Essa configuração pode ser feita utilizando os comandos tzconfig (Debian) e tzselect (Red Hat), o Debian também aceita o tzselect.

Verifique qual é a sua localização geográfica:



cat /etc/timezone

Ajuste sua timezone utilizando os comandos tzconfig e tzselect:



tzconfig

tzselect

Por padrão, o NTP não vem instalado, então é necessário instalar. Um detalhe importante para dizer, é que na máquina o NTP ou é cliente ou é servidor. Não posso ter um NTP cliente e servidor ao mesmo tempo. Não pode ser os dois juntos, senão ele não funciona. Por isso, ou a maquina é cliente ou é servidor. O lado cliente é utilizado com o pacote ntpdate

Se for um cliente windows que esta usando o samba, basta colocar no smb.conf uma linha fazendo referência ao server ntp que ele atualiza. Basta colocar no samba a linha: time server=yes. Como foi mostrado, o lado cliente do NTP é o pacote ntpdate. Já o lado servidor, é utilizado o pacote ntp.

O NTP trabalha com uma associação de hierarquia do servidores, que são chamadas de Stratum, que no caso, não é nuvem, mas pensando em NTP, seriam camadas. Ou melhor, hierarquia.

Para que a hora fique certo, alguém tem que ser o parâmetro para que a hora esteja sempre correta. Igual quando se precisa acertar o relógio sempre confere a hora em algum lugar.

Por isso, o NTP tem esse esquema de stratum, que é apenas uma hierarquia, onde os servidores NTP sempre serão ponto de referência para o próximo servidor fazendo uma corrente. E o stratum 0 é o primeiro nível da hierarquia, onde estão os relógios atômicos.

Então, servidor máquina mesmo é a partir do stratum 1, só que os de nível 1 precisam de autorização para se conectar em um stratum 0. Se você configurar agora sua máquina para pegar a hora de um computador que é stratum 2, você automaticamente passa a ser stratum 3.

Então, você é o 3, que ajusta a hora baseado em um stratum 2, e esse 2 ajusta a hora dele por um stratum 1, e o 1 por sua vez está conectado em algum satélite. E é importante falar que começa a ficar acessível para você servidor ser stratum 3, pois os NTPs de stratum 2 são públicos. Primeira coisa, básica é instalar o pacote:



aptitude install ntp

Ao instalar esse pacote, ele vai criar, dentro do /etc , um arquivo de configuração.



ntp.conf

Algumas versões desse pacote não criam esse arquivo, então se não existir esse arquivo depois que foi instalado o pacote. Pode criar na mão,ou seja, pode simplesmente criar um arquivo chamado ntp.conf e colocar as configurações lá.

O que nós vai ser feito agora é isso, guardar o arquivo original, pois ele tem vários comentários importantes (quase um man!). Então vai fazer a copia do arquivo original e copiar o arquivo vai ser colocado aqui:



cd /etc

cp ntp.conf ntp.conf.original

echo " " > ntp.conf

Com esse último comando, foi jogado "nada" ou seja, esta limpando o ntp.conf .E pode colocar as linhas do novo arquivo.



```
# vi ntp.conf

1 # ----- SERVIDORES ------

2

3 server ntp1.pucpr.br

4

5 # ---- OPÇÕES DE CONTROLE DE ACESSO -----

6

7 restrict ntp1.pucpr.br

8 restrict 127.0.0.1

9

10 # ----- OPÇÕES DE LOGGING ------

11

12 logconfig all

13 logfile /var/log/ntp/ntp.log

14

15 # ----- OPÇÕES DIVERSAS ------

16 driftfile /etc/ntp.drift
```

Foi numerado as linhas lá em cima para facilitar. A primeira linha que deve pensar no arquivo é quem será nosso servidor base. E para isso, precisa ter um servidor NTP público. Tem um site contendo todos os NTP stratum 1 e 2 para que possa usar. Existem servidores que não permitem ninguém se conectar no dele para ajustar a hora. São os privados!

Veja no site abaixo a lista de servidores que podem ser utilizados:



http://ntp.isc.org/bin/view/Servers/StratumTwoTimeServers
BR ntp1.pucpr.br OpenAccess No ntp1@pucpr.br 1095993456

Acima é um publico daqui do Brasil que pode ser usado. E é OpenAccess ou seja, liberado para todos. E com isso, tem-se um servidor NTP para ser a base.

Então, para configurar o servidor, é preciso colocar a diretiva server, falando de quem vai ser o servidor que estará sendo conectando para ajustar a hora na nossa rede.

As linhas:



7 restrict ntp1.pucpr.br 8 restrict 127.0.0.1

Essas linhas servem para restringir a sincronização pelo servidor que foi definido antes. Ou seja a restrict diz que só serão permitidos pacotes de sincronização vindos de ntp1.pucpr.br, e também de 127.0.0.1, que é a máquina local.

As linhas:



12 logconfig all

13 logfile /var/log/ntp/ntp.log

Essas linhas servem para ter um registro das atividades do ntp. Afinal de contas, o linux é um sistema que loga tudo. E no caso, na linha 12 esta mostrando que o usuário quer logar tudo que acontecer com o ntp.

E a linha logfile apenas indica onde o log será guardado!!! No caso, dentro de /var/log/ntp/ntp.log. No log do NTP, temos 4 categorias que podemos logar:



clock - Informações relacionadas ao relógio

peer - Informações relacionadas aos servidores (aqueles que estamos usando)

sys - Informações relacionadas ao sistema

sync - Informações relacionadas ao processo de sincronização



Essas são as categorias que são logadas. E é extremamente recomendável que se faça log de tudo.

Por isso que coloquei no arquivo na linha onde fala de logconfig, a opção all



16 driftfile /etc/ntp.drift

Essa linha é uma configuração extra que pode ser colocada no NTP. O comando driftfile indicará ao servidor o nome do arquivo que armazena o valor estimado corrente do erro da freqüência.

Ou seja, essa linha nada mais é para que possa ter uma idéia do quanto esta atrasado em relação ao stratum acima do nosso. Assim é possível ter como controlar o relógio está síncrono com o server ou não. Depois que foi editado o arquivo, pode salvar o arquivo e sair.



Lembre-se que depois que mexe no arquivo, tem que reiniciar o servidor para que as configurações tenham efeito!



/etc/init.d/ntp stop

/etc/init.d/ntp start

Então, teste pelo menos o lado cliente. Instale o pacote cliente o ntpdate na máquina cliente.



aptitude install ntpdate

ntpdate <ip do servidor>