Khởi động hệ thống

Nội dung

- Quá trình khởi động
- Tùy biến quá trình khởi động
- Các mức thực hiện


Quá trình khởi động hệ thống máy tính

Mục tiêu của quá trình khởi động -Khởi động các thành phần phần

- cứng
- -Kiểm tra trạng thái thiết bị
- -Khởi động các phần mềm cho NSD


Cụ thể khi khởi động PC

- -Khởi động các thành phần phần cứng
- -Khởi đông MBR
- -Thực hiện chương trình quản lý khởi động
- -Khởi động nhân hệ điều hành
- -Khởi động các chương trình phục vu NSD
- -Phụ thuộc yêu cầu các giai đoạn khởi động này có thể sát nhập



Quá trình khởi động Linux


- Bật nguồn điện
 - Hệ thống tự kiểm tra và thực hiện cấu hình phần cứng
- Chương trình BIOS được thực hiện
 - Cấu hình các thiết bị ngoại vi
 - Truy cập vào các thiết bị lưu trữ chính
- Chương trình khởi động được thực hiện
 - Tải nhân HĐH
 - Khởi động các dịch vụ của HĐH
- HĐH thực hiện tiến trình init
 - Khởi động các tiến trình và môi trường làm việc của hệ thống
- Theo cấu hình, init khởi động giao diện NSD



Khởi động hệ thống vật lý

- Phụ thuộc vào hệ thống vật lý
- Trên PC: BIOS
 - POST
 - Xác định và đánh dấu các thiết bị ngoại vi
 - Xác định thiết bị khởi động
 - Thực hiện MBR
 - MBR
 - · Chương trình khởi động
 - Bảng các phân chương
 - Thực hiện boot record


MBR-Master Boot Record



Chương trình khởi động

- Chương trình nhỏ dùng để tải nhân ĐH
- Nàm ở
 - 1st cluster của HDD
 - 1st cluster của phân vùng
- Đơn giản
 - Không có xác thực
 - Không có bảo vệ (Boot sector virus
- Giải pháp: hai mức
 - lilo
 - grub

Lilo Boot Loader



- Đặt tại MBR của HDD hoặc Sector đầu tiên của Partition
- Các dữ liệu Boot data ở trong thư mục/boot
- /boot không đảm bảo truy cập được từ lilo
- lilo.conf->lilo->MBR
- grub.conf-grub-boot process-grub shell


LILO Boot step

- L- Loader
- LI- Second stage Loader
- LIL?
- LIL-
- LILO

Grub bootloader



Kernel boot




Run level

Mức thực hiện	Mô tả		
0	Halt		
1	Đơn NSD, không đồ họa, không mạng		
2	Đa NSD, không đồ họa, không mạng		
3	Đa NSD, không đồ họa, mạng		
4	Chưa dùng		
5	Đa NSD, đồ họa, mạng		
6	Khởi động lại		

Câu lệnh	Ý nghĩa
init level	Chuyển mức thực hiện
runlevel	Hiển thị mức thực hiện hiện tại và trước đó

Init



inittab

| <u>ID</u> : <u>runlevel</u> : <u>action</u> : <u>command</u> (1) (2) (3) (4)

	Field.	Description			
(1)	ID	Identifier uniquely assigned to the entry.			
(2)	Runlevel.	Runlevel in which the description of the entry is reflected. The action of this entry will be executed in all nunlevels when omitting it.			
(3)	Action	Definition that shows how process of the entry is executed systim: Execute it before accessing the console. initdefault: Runlevel of the default to give to 'init' powerfail: Execute when it receive the 'POWER FAIL' signal. wait: Wait for the termination of the process. respawn: Keep the started process status constant.			
(4)	Command	Command to be executed			

```
inittab
 inittab
               This file describes how the INIT process should set up
               the system in a certain run-level.
 Author:
               Miquel van Smoorenburg, <miquels@drinkel.nl.mugnet.org>
               Modified for RHS Linux by Marc Ewing and Donnie Barnes
 Default runlevel. The runlevels used by RHS are:
   0 - halt (Do NOT set initdefault to this)
   1 - Single user mode
   2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)
   3 - Full multiuser mode
   4 - unused
   5 - 311
   6 - reboot (Do NOT set initdefault to this)
id:5:initdefault:
# System initialization.
si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit
10:0:wait:/etc/rc.d/rc 0
l1:1:wait:/etc/rc.d/rc 1
12:2:wait:/etc/rc.d/rc 2
13:3:wait:/etc/rc.d/rc 3
14:4:wait:/etc/rc.d/rc 4
15:5:wait:/etc/rc.d/rc 5
16:6:wait:/etc/rc.d/rc 6
# Trap CTRL-ALT-DELETE
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now
# When our UPS tells us power has failed. assume we have a few minutes
# of power left. Schedule a shutdown for 2 minutes from now.
 This does, of course, assume you have powerd installed and your
Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn 10Quit
```

1+16

17/ 541 *(575 /1663b)=

rc: startup directories

			an coto	. 100
	Command			
	Size UPDIR 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096	MTime Jun 5 20:38 May 22 08:17	Right K-tc/rc.d/rc3.d- Name 0K74nscd 0K74nscd 0K95mdmpd 0K85mdmpd 0K89named 0K974isc 0K974isc 0K974isc 0K96iskdzu 0K96iskdzu 0K96isc 0	Size MT ime 22 08:13 14 May 22 08:16 15 May 22 07:53 15 May 22 07:53 15 May 22 07:52 18 May 22 07:53 16 May 22 07:53 17 May 22 07:53 19 May 22 07:53
			PS261m_sensors PS28autofs PS33nifd PS34mDNSResponder PS44acpid	20 May 22 07:54 16 May 22 07:52 14 May 22 07:54 23 May 22 07:54 15 May 22 07:52
*rc int: Leap to frequently used directorie			@\$55cups ->/init.d/ntpd	14 May 22 07:52

Login

- Để đăng nhập vào hệ thống, NSD cần có tài khoản
- Có thể đăng nhập vào terminal
- Mặc định, hệ thống linux có 6 terminal (tty1-tty6), tty; teletype writer
- tty 7 cho giao diện đồ họa
- Chuyển đổi giữa các giao diện, dùng Alt-Fx
- Thay đổi số lượng tty trong inittab

```
inittab
# System initialization.
si::svsinit:/etc/rc.d/rc.svsinit
10:0:wait:/etc/rc.d/rc 0
l1:1:wait:/etc/rc.d/rc 1
12:2:wait:/etc/rc.d/rc 2
13:3:wait:/etc/rc.d/rc 3
14:4:wait:/etc/rc.d/rc 4
15:5:wait:/etc/rc.d/rc 5
16:6:wait:/etc/rc.d/rc 6
# Trap CTRL-ALT-DELETE
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now
# When our UPS tells us power has failed, assume we have a few minutes
# of power left. Schedule a shutdown for 2 minutes from now.
 This does, of course, assume you have powerd installed and your
 UPS connected and working correctly.
pf::powerfail:/sbin/shutdown -f -h +2 "Power Failure; System Shutting Down"
# If power was restored before the shutdown kicked in. cancel it.
pr:12345:powerokwait:/sbin/shutdown -c "Power Restored: Shutdown Cancelled"
# Run gettys in standard runlevels
1:2345:respawn:/sbin/mingetty_tty1
2:2345:respawn:/sbin/mingetty_tty2
3:2345:respawn:/sbin/mingetty_tty3
4:2345:respawn:/sbin/mingetty_tty4
5:2345:respawn:/sbin/mingetty_ttu5
6:2345:respawn:/sbin/mingetty_tty6
```

1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn 10Qui

Run xdm in runlevel 5

x:5:once:/etc/X11/prefdm -nodaemon

Dịch vụ đơn lẻ

- Chương trình được thực hiện bởi hệ thống
- Thực hiện bởi một script đặt trong thư mục /etc/rc.d/init.d/ hoặc /etc/init.d/
- Các thư mục /etc/rx#.d/ chứa các liên kết biểu tượng tới các script của dịch vụ
- · K-tắt, S-bật

Script thực hiện dịch vụ

- Cung cấp các thao tác
 - Bật, tắt, khởi động lại, cấu hình lại, khởi động lai có điều kiên, trang thái
 - Tạo ra các tệp khóa để xác định trạng thái dịch vụ
 - Kiểm tra các điều kiện cần thiết để thực hiện dịch vụ
- Ví du: pico /etc/init.d/crond

Các dịch vụ thực hiện khi khởi động

- Trong thư mục của các mức thực hiện, có các liên kết tới các script thực hiện các dịch vụ
- K=kill
- S=start
- Số thứ tự quyết định dịch vụ nào được khởi động trước
- Có thể được cấu hình
 - Bằng tay, câu lệnh, giao diện tương tác

chkconfig

- 5 thao tác
 - Hiển thị trạng thái khởi động của dịch vụ
 - Thêm dịch vụ
 - Bớt dịch vu
 - Thay đổi trạng thái khởi động của dịch vụ
 - On/Off/Reset
- Trạng thái khởi động mặc định của dịch vụ
 - Lưu trong script của dịch vụ

TCP daemon

- Theo dõi các yêu cầu thiết lập kết nối
- Nếu cần thiết, khởi tạo dịch vụ để xử lý yêu cầu
 - Chuyển điều khiển cho dịch vụ (theo yêu cầu)
 - Chuyển điều khiển cho dịch vụ (một lần)
- · inetd, xinetd

xinetd

- xinetd.conf
 - Các cấu hình cơ bản của xinetd
- xinetd.d
 - Cấu hình các dịch vụ quản lý bởi xinetd

Ví dụ

```
# default: off
# description: The kerberized FTP server accepts FTP connections \
#
         that can be authenticated with Kerberos 5.
service ftp
    disable = no
    flags
               = REUSE
    socket type = stream
    wait
              = no
    user = root
    server = /usr/kerberos/sbin/ftpd
    server_args = -I -a
    log on failure += USERID
```

Chức năng của TCP daemon

- · Tiết kiệm tài nguyên hệ thống
- Quản lý danh sách truy cập, logging,
- Các dịch vụ thông dụng được khai báo trong /etc/services
- Có thể sử dụng các dịch vụ khác

Quản lý truy cập

- /etc/host.allow
- /etc/host.deny