


# Instalação dos dois PCs na loja

Estoque Celular v1.0.0 — banco compartilhado pela rede local · passo 27



## Antes de sair

- **O PC que já existe é o servidor.** Ele tem o banco com todo o histórico. O PC novo entra como cliente e passa a enxergar os dados dele. Invertendo, é preciso carregar o .db pro outro lado — trabalho à toa.
- **Os dois no mesmo roteador.** Cabo ou Wi-Fi, tanto faz, mas mesma rede da loja. Outro roteador ou 4G não funciona — confirmar por telefone antes de ir.
- **Servidor = o PC que fica ligado o dia inteiro.** Se ele desliga, o outro para.

## Na loja

- 1 **Atualizar o PC atual.** Abre o app; ele mesmo baixa a v1.0.0 e mostra “reiniciar para atualizar”. Nenhum dado muda. 5 min
- 2 **Fixar o IP do PC principal.** No roteador ou no Windows. É o único passo que pode dar trabalho — o tempo depende do roteador que a operadora deixou. 10–40 min

**Por que isso importa:** o roteador entrega IP por sorteio. Se o IP mudar (queda de luz, roteador reiniciado), o PC do balcão passa a falar com um endereço que não existe mais e a loja acha que o sistema quebrou. Fixa uma vez e o problema não volta.

3

**Ligar o modo principal e anotar.** No PC atual: **Config** → **Rede** → marcar “**PC principal (guarda o banco)**”. Ele cria o token e mostra o endereço. Anotar os dois no quadro abaixo. Fechar e abrir o sistema.

1 min

Enquanto ninguém marcar isso, o sistema segue como sempre foi — nenhuma porta é aberta. Instalação de um PC só não muda em nada.

### Rede — dois computadores

Para o balcão e o escritório usarem o sistema ao mesmo tempo, com o mesmo estoque: um PC guarda o banco e o outro se conecta nele. Os dois precisam estar no mesmo roteador da loja. Trocar de modo exige fechar e abrir o sistema.

- ☐ Este PC sozinho  
Como sempre foi: o banco fica aqui e nenhuma porta é aberta.
- ☒ **PC principal (guarda o banco)**  
Publica o banco na rede da loja para o outro PC usar.
- ☐ PC do balcão (usa o banco do principal)  
Não guarda dados: lê e grava no PC principal.

Digite estes dois dados no PC do balcão:

| ENDEREÇO          | TOKEN    |
|-------------------|----------|
| 192.168.1.10:5174 | A1B2C3D4 |

Este PC tem mais de um endereço (192.168.1.10, 26.210.78.220, 54.232.189.113). Use o que começa com 192.168.

- O Windows vai perguntar se libera o sistema na rede: marque **rede privada** e permita.
- Peça ao técnico da internet para **fixar este IP no roteador**. Se ele mudar, o balcão para de conectar.
- Este PC precisa estar ligado para o balcão funcionar. O backup continua sendo feito só aqui.

PC principal: o endereço e o token que vão ser digitados no balcão. Se aparecer mais de um endereço, use o que começa com 192.168.

4

**Liberar no Firewall do Windows.** Na primeira vez que o app abre a porta, o Windows pergunta. Marcar **rede privada** e permitir. 30 s

**Não erre aqui:** clicando em cancelar, o outro PC não conecta e parece defeito do sistema — e o aviso não aparece de novo sozinho. Ele aparece logo depois do passo 3, quando o sistema reabre como principal.

- 5 **Instalar no PC novo.** Mesmo instalador de sempre. Abrir, **Config** → **Rede** → 5–10 min  
marcar “**PC do balcão (usa o banco do principal)**”, digitar endereço e token, clicar em **Testar conexão**. Responde “Conectado ao PC principal” ou diz o que está errado. Salvar, fechar e abrir o app.

**Rede — dois computadores**

Para o balcão e o escritório usarem o sistema ao mesmo tempo, com o mesmo estoque: um PC guarda o banco e o outro se conecta nele. Os dois precisam estar no mesmo roteador da loja. Trocar de modo exige fechar e abrir o sistema.

☐ Este PC sozinho  
Como sempre foi: o banco fica aqui e nenhuma porta é aberta.

☐ PC principal (guarda o banco)  
Publica o banco na rede da loja para o outro PC usar.

☒ PC do balcão (usa o banco do principal)  
Não guarda dados: lê e grava no PC principal.

ENDEREÇO DO PC PRINCIPAL  
192.168.0.10

TOKEN  
A1B2C3D4

Testar conexão

Salvar

Cancelar

Os dois dados aparecem na tela Config → Rede do PC principal.

PC do balcão: dá pra digitar só **192.168.0.10** — o resto do endereço o sistema completa. Teste antes de salvar.

- 6 **Conferir.** O PC novo abre com os mesmos produtos, título e logo do principal. Vender 5 min  
algo nele e ver no Dashboard do principal; vender no principal e ver o estoque baixar no novo.

**Total realista:** 30 min se o roteador colaborar, 1 h se ele for chato. O IP é o risco; o resto é digitar.

IP do PC principal: \_\_\_\_\_

Porta: \_\_\_\_\_

Token: \_\_\_\_\_

Data da instalação: \_\_\_\_\_

## Sobre o token

A rede torna a conexão possível; o token decide quem pode. O principal gera o token uma vez, mostra na Config, e ele é digitado uma única vez no PC do balcão. Toda requisição leva o token; errado ou ausente, o servidor recusa e o cliente avisa que *o token não confere* — mensagem diferente da de rede fora do ar.

**Por que não deixar só a rede:** a porta fica aberta pra qualquer aparelho no Wi-Fi da loja — celular de cliente, notebook do técnico, TV da recepção. Sem token, qualquer um que descubra a porta manda comando direto no banco.

**Limite conhecido:** o tráfego vai sem criptografia. Quem já estiver dentro da rede e souber capturar pacote lê o token. Aceitável na LAN da loja; deixa de ser aceitável no dia em que alguém quiser acessar de fora — aí é outro passo.

## Depois, no dia a dia

---

- **É instantâneo.** Rede local é milissegundo; ninguém percebe que o banco está no outro PC.
- **O principal liga primeiro.** Desligado, o balcão mostra “Sem conexão com o PC principal” — não tela branca. Ligou, volta a funcionar.
- **Backup continua só no principal,** na pasta do Drive. Um banco, uma cópia.
- **Em dia de atualização, atualizar os dois.** Enquanto as versões estiverem diferentes, o cliente recusa com aviso claro em vez de dar erro na frente do cliente da loja.
- **A tela não se atualiza sozinha.** Vendeu no escritório, o balcão vê ao trocar de aba ou refazer a busca — igual hoje. Se a peça acabou no outro PC, a venda é recusada com aviso; o estoque nunca vai a -1.
- **Se o principal queimar:** restaurar o backup do Drive no outro PC e mudar o modo pra servidor na Config. Uns 20 min, e é manual de propósito.