V-OS

Un système d'exploitation graphique pour l'Amstrad CPC 6128

Manuel

Fait à partir de docs/manual/fr/*.md et sdk/README.fr.md par tools/mkdocs.py (make docs).

Sommaire

V-OS est un système d'exploitation graphique pour l'Amstrad CPC 6128, écrit entièrement en assembleur Z80. Il offre :

- une barre de menus, des fenêtres déplaçables, des dialogues et des boutons, utilisables au clavier ou avec une souris AMX
- trois vues pour les fichiers et les programmes (Bureau, Lanceur, Commander) et les réglages (Réglages)
- six langues sous forme de modules : anglais, grec, français, espagnol, allemand et italien
- des programmes qui tournent côte à côte et reprennent là où ils s'étaient arrêtés, un accessoire de bureau et des programmes en arrière-plan
- Studio, un éditeur de blocs à la Scratch qui tourne sur le CPC lui-même
- une API de 42 appels et un SDK pour les programmes en assembleur

Ce manuel existe aussi en grec : 00-index.md, en anglais : 00-index.md, en espagnol : 00-index.md, en allemand : 00-index.md et en italien : 00-index.md.

- 1. Premiers pas
- 2. Les vues
- 3. Les programmes
- 4. Les langues
- 5. Studio : des programmes avec des blocs
- 6. Les blocs sur le PC : l'éditeur web et `vbc.py`
- 7. Le SDK de V-OS : des programmes en assembleur
- 8. Développer V-OS
- 9. Sur un vrai CPC

1. Premiers pas

Ce qu'il vous faut

- Un Amstrad CPC 6128 ou un émulateur. V-OS est testé sur Caprice32.
- La disquette de V-OS dans le lecteur A:, c'est-à-dire le `build/vos.dsk` que produit `make`, et la disquette des programmes, `build/apps.dsk`, en B:.
- En option :
  - une souris AMX
  - un second lecteur (B:)
  - une extension mémoire (par ex. 512K), pour plus de programmes à la fois

Démarrage

Depuis le BASIC :

```
RUN"VOS
```

V-OS charge le noyau, coupe les ROM et prend le contrôle de toute la machine. Il détecte l'extension mémoire tout seul.

- **Première vue :** le Bureau. Vous pouvez la changer dans les Réglages, à la ligne VUE AU DÉMARRAGE.
- **Langue :** l'anglais. S'il y a un `SETUP.CFG` sur la disquette, V-OS démarre avec la langue et les réglages qui y sont enregistrés.
- **Sortie :** FICHIER > QUITTER VERS LE BASIC (CONTROL+Q dans les vues). Une confirmation est demandée, puis le CPC redémarre.

L'écran

V-OS utilise tout l'écran (overscan) : 384×272 pixels en mode 1 (4 couleurs) ou 192×272 en mode 0 (16 couleurs).

- **Barre de menus** (en haut) : les menus de la vue ou du programme, en général FICHIER ou le menu du programme, AFFICHAGE et AIDE. À droite, la langue du clavier (EN, EΛ, FR, ...).
- **Ligne du bas :** dans chaque vue, les touches qui y fonctionnent.

Les touches valables partout

Touche	Ce qu'elle fait
F1	Bureau
F2	Lanceur
F3	Commander
F4	Réglages
F5	ouvre et ferme l'accessoire de bureau (ACCESSOIRE)
F6	les programmes en cours, pour en choisir un
ESC	ouvre le premier menu. Dans les menus, ←/→ changent de menu, ↑/↓ choisissent un élément, RETURN l'exécute, ESC ferme

CONTROL+lettre	les raccourcis des menus (par ex. ^Q, ^L)
CONTROL+L	changer de langue (AFFICHAGE > CHANGER DE LANGUE)
CONTROL+K	le dialogue des touches (AIDE > TOUCHES)
CONTROL+SHIFT	change le clavier : anglais, celui du module et, avec CLAVIERS : LES SIX dans Setup, ceux des autres langues
TAB, SHIFT+TAB	déplacent le focus entre les boutons. RETURN, ENTER ou ESPACE appuient sur le bouton qui a le focus

F1–F6 sont les touches f1–f6 du pavé numérique du CPC.

Le pointeur et la souris

- **Avec une souris AMX :** le pointeur suit la souris, et son bouton sert à cliquer. La souris s'active et se règle dans les Réglages (SOURIS AMX, LECTURE AMX).
- **Sans souris :** le pointeur se déplace avec les flèches, et COPY sert à cliquer. Dans les vues qui utilisent les flèches pour choisir (Bureau, Lanceur, Commander), les flèches choisissent les fichiers et les programmes au lieu de déplacer le pointeur.

La plupart des choses fonctionnent des deux façons : un clic sur un fichier ou un programme le sélectionne, un second clic l'ouvre.

Fenêtres et dialogues

- **Déplacement :** toute fenêtre peut être déplacée par sa barre de titre : les dialogues, la fenêtre FICHIERS du Bureau, l'accessoire de bureau et les fenêtres des programmes en blocs. Tant que vous tenez le bouton, un contour en pointillés s'affiche, et la fenêtre est redessinée là où vous le relâchez.
- **Dialogues :** ils attendent une réponse. TAB et ←/→ changent de bouton, RETURN l'actionne, et ESC choisit le dernier (en général NON ou ANNULER).
- **Saisie de texte** (par ex. pour renommer) : vous tapez à la fin, DEL efface, RETURN valide et ESC annule. Vous pouvez aussi taper dans la langue du module.

Disquettes et fichiers

- **Format :** V-OS lit et écrit les disquettes AMSDOS (format DATA ou SYSTEM) dans A: et B:. Le BASIC peut lui aussi lire ses fichiers.
- **Noms :** 8 caractères plus 3 pour le type (`NOM.TYP`).

Les types que vous rencontrerez :

Type	Ce que c'est
`.BIN`	un programme V-OS (ou un fichier binaire)
`.VBN`	un programme V-OS fait avec des blocs
`.VBS`	un programme Studio (sa source)
`.OVL`, `.MSG`, `.LNG`	des parties de V-OS lui-même : vues, textes, langues
`.SYS`	des fichiers système (par ex. `VBRUN.SYS`, le lecteur de Studio)
`SETUP.CFG`	les réglages

Les réglages, les langues et les vues sont lus depuis A:, la disquette de V-OS doit donc y rester.

Messages d'erreur

Les erreurs de disquette s'affichent dans un dialogue : LECTEUR PAS PRÊT, PROTÉGÉ EN ÉCRITURE, FICHIER INTROUVABLE, DISQUE PLEIN, RÉPERTOIRE PLEIN, NOM DÉJÀ PRIS, NOM INVALIDE et d'autres.

Deux autres concernent les programmes :

- **PROGRAMME NON V-OS :** le fichier n'a pas l'en-tête d'un programme.
- **FERMEZ D'ABORD UN AUTRE PROGRAMME :** il n'y a plus de place. Voir le chapitre 3.

2. Les vues

V-OS a quatre « vues » : des façons de voir les fichiers et les programmes, et les réglages. On change de vue avec F1–F4 ou depuis le menu AFFICHAGE. Chaque vue retient le fichier sélectionné, et la suivante sélectionne le même.

Les menus communs

Les deux derniers menus sont les mêmes dans toutes les vues et dans les programmes :

AFFICHAGE		**AIDE**	
BUREAU	F1	TOUCHES	^K
PROGRAMMES (le Lanceur)	F2	À PROPOS DE V-OS	
COMMANDER	F3		
RÉGLAGES	F4		
PROGRAMMES (en cours)	F6		
CHANGER DE LANGUE	^L		

AIDE > À PROPOS DE V-OS montre la version (0.15 bêta ; chaque étape ajoute 0.01), la date de compilation, l'auteur (Revive8bit, 2026) et l'architecte (Vasper).

Bureau, F1

Mode 1. Une fenêtre FICHIERS montre les fichiers d'un lecteur sous forme d'icônes, quatre par rangée. Le type est écrit dans l'icône et le nom en dessous, et un `.VBN` porte une marque « lecture » à côté. À droite, deux icônes choisissent A: ou B:. La barre de titre indique le format de la disquette et le nombre de fichiers, et l'espace libre s'affiche en bas.

Touche	**Ce qu'elle fait**
flèches	choisir un fichier (↑/↓ une rangée)
TAB	le lecteur suivant : A:, B:, DISK (avec une carte M4)
RETURN, ENTER	ouvrir : un programme se lance, un fichier d'un type connu s'ouvre dans son programme, les autres montrent leurs infos
^C	copier sur le lecteur suivant (depuis DISK : sur A:)
^D	supprimer (demande d'abord)
^N	renommer
^R	relire les disques
souris	clic sur un fichier : sélection, encore : ouverture. Clic sur un lecteur : l'ouvre

- **Menu FICHIER :** OUVRIR, INFOS DU FICHIER (^I), COPIER AU LECTEUR SUIVANT, SUPPRIMER, RENOMMER, RELIRE LES DISQUES, GARDER LE BUREAU (^S), QUITTER VERS LE BASIC.
- **GARDER LE BUREAU** (^S) écrit la fenêtre des fichiers telle qu'elle est (où, sa taille, son lecteur, ou fermée) dans `A:SETUP.CFG` : au prochain démarrage le Bureau l'ouvre ainsi tout de suite. Le ^S de Setup la garde aussi.
- **La fenêtre FICHIERS** se déplace par son titre et reste là où vous la mettez, même quand vous changez de vue.
- **Au début, pas de fenêtre ni de lecteur choisi :** on voit le fond (et son image). Un lecteur (un clic sur son icône, ou TAB) ouvre sa fenêtre ; le X de son titre la ferme, comme un clic sur

le lecteur ouvert. Le petit carré dans le coin en bas à droite agrandit ou réduit la fenêtre par icônes entières (2 à 5 par ligne, 1 à 5 lignes ; quatre sur cinq au début), et la barre de droite montre quelle partie de la liste est visible : un clic au-dessus ou au-dessous de sa partie foncée fait défiler d'une fenêtre. La taille est gardée, comme la place.

- **Ouverture selon le type** (aussi dans le Commander) : les `.TXT` s'ouvrent dans NOTEPAD, les `.MD` dans MARKDOWN, les `.PIC` et `.LYR` dans PAINT, les `.VDB` dans DATABASE, les `.VSH` dans SHEET, les `.MUS` dans MUSIC, qui commence à les jouer. Le programme est cherché sur le lecteur du fichier, puis sur A:, puis sur B:. S'il n'est pas trouvé, « AUCUN PROGRAMME POUR CE FICHIER » s'affiche. Si le programme a des modifications non enregistrées, il demande d'abord.

Lanceur (PROGRAMMES), F2

Mode 0, 16 couleurs. Il ne montre que les programmes d'un lecteur (`.BIN`, `.VBN`, `.BAS`), A: au départ, sous forme de tuiles dans une grille de 3×3, avec les pages suivantes en dessous. La ligne de page commence par le lecteur (`A:`, `B:`). Chaque programme qui a une icône l'affiche sur sa tuile. La tuile sélectionnée est blanche.

Touche	Ce qu'elle fait
flèches	choisir (↑/↓ une rangée. Au-delà du bord, la page suivante ou précédente)
RETURN, ENTER	lance le programme. S'il tourne déjà, il reprend là où il en était
^A	le charge comme accessoire de bureau (COMME ACCESSOIRE). F5 l'ouvre ensuite
^R	relire la disquette
TAB	le lecteur suivant (LECTEUR SUIVANT) : A:, B:, DISK. Un programme lancé depuis B: revient sur B:
souris	clic : sélection, encore : lancement

Menu FICHIER : LANCER, COMME ACCESSOIRE, LECTEUR SUIVANT, RELIRE LES DISQUES, QUITTER VERS LE BASIC.

Commander, F3

Mode 1, deux panneaux avec des listes de fichiers : A: à gauche, B: à droite. Chaque panneau indique le format et le nombre de fichiers dans son titre, et l'espace libre en bas. Le panneau actif a un titre foncé et une sélection.

Touche	Ce qu'elle fait
↑/↓	choisir (avec SHIFT : une page)
TAB, ←/→	l'autre panneau
RETURN, ENTER	ouvrir, comme dans le Bureau. Les infos (taille, type, adresse de chargement, les premiers octets) avec ^I
^C	copier vers l'autre panneau, quelle que soit la taille. S'il existe un fichier du même nom, demande d'abord
^D	supprimer
^N	renommer
^R	relire les deux disquettes
^G	le lecteur suivant pour le panneau actif : A:, B:, DISK (aussi un clic sur son titre)

^F	chercher des fichiers : un nom avec `*` et `?` (`*.TXT`, `README.*`, `NOTE?AD.BIN` ; sans point, n'importe quelle extension), cherché sur A:, B: et DISK (le dossier où vous êtes). Le panneau actif liste ce qui a été trouvé, jusqu'à 64 fichiers, chacun avec son lecteur (`B:README.TXT`). RETURN va au fichier sur son lecteur ; ^C, ^D, ^N et ^V agissent sur les fichiers trouvés tels quels ; ^R ou ^G termine la liste
^V	voir le texte : les premières lignes du fichier choisi dans l'autre panneau, jusqu'à ce qu'il soit redessiné. Une image (`.SCR`, comme PAINT et le CHART de SHEET les enregistrent) s'affiche sur tout l'écran en mode 0 avec ses propres encres ; une touche ou un clic ramène le Commander
^E	copier la disquette : toute la disquette du panneau actif sur celle de l'autre panneau (A: et B:), piste par piste, chaque piste d'abord formatée comme celle de la source (DATA ou SYSTEM). Une confirmation est demandée : les fichiers de l'autre disquette sont perdus
souris	clic : sélection, encore : ouverture

Menu FICHIER : OUVRIR, INFOS DU FICHIER (^I), VOIR LE TEXTE (^V), CHERCHER (^F), COPIER LA DISQUETTE (^E), COPIER EN FACE, SUPPRIMER, RENOMMER, RELIRE LES DISQUES, LECTEUR SUIVANT (^G), FORMATER LE DISQUE (DATA), QUITTER VERS LE BASIC.

> FORMATER efface tous les fichiers de la disquette du panneau actif. Une confirmation est demandée.

DISK : la carte SD de la carte M4

Avec une carte M4, le Bureau a une troisième icône de lecteur, DISK, sous A: et B:, et TAB passe de A: à B: puis à DISK. Le Lanceur et les panneaux du Commander (^G) y accèdent aussi. Le titre montre le dossier où vous êtes, par ex. `DISK:/GAMES/`.

- **Les dossiers** apparaissent comme des dossiers (une icône avec un onglet, ou DIR dans le Commander). RETURN sur l'un d'eux y entre, et `..`, la première entrée, remonte. Dans le Lanceur, ils sont là aussi, pour atteindre les programmes qu'ils contiennent.
- **Tout comme sur une disquette :** les programmes s'y lancent, les fichiers s'ouvrent dans leurs programmes, et ^C, ^D et ^N copient, suppriment et renomment. Les copies entre DISK et une disquette vont jusqu'à 16K. Dossiers et fichiers ont des noms comme sur le CPC (8.3 : `NOM.EXT`) ; les noms plus longs n'apparaissent pas.
- **M4.SYS** (sur `vos.dsk`) est chargé depuis A: la première fois que DISK sert.
- **L'heure et les dates :** la barre de menus montre l'heure de la M4 (« 09:25 », à gauche de la langue du clavier) dans chaque vue et chaque programme où il y a la place, et INFOS DU FICHIER (^I) donne la date et l'heure d'un fichier de la carte sous sa taille. L'heure vient du serveur de temps de la M4 (réglé avec `NETSET` sur le CPC).
- **Dans les programmes :** OTHER DRIVE (^W dans SHEET) passe de A: à B: puis à DISK, et la ligne du bas indique `DISK:NOM.TXT`. La liste d'OPEN montre aussi les dossiers : RETURN sur l'un d'eux (ou sur `..`) liste ce dossier, et SAVE écrit dans le dossier d'où vous avez ouvert. READER écrit la carte `C:` dans ses adresses.
- **Les bases de données** vont aussi sur DISK : le ^W de DATABASE y arrive, et STREETS lancé depuis la carte y garde son STREETS.VDB.
- **Pas encore :** la carte SD ne se formate pas depuis V-OS. V-OS démarre toujours depuis une disquette en A: (tapez `|DISC` avant `RUN"VOS"` : avec une carte M4, le CPC démarre sur la carte SD).

Réglages, F4

Mode 1. Une ligne par réglage. Les changements prennent effet tout de suite. Une fois enregistrés (RETURN ou ^S), ils sont écrits dans `A:SETUP.CFG` et s'appliquent aussi au démarrage suivant.

Réglage	Valeurs
VUE AU DÉMARRAGE	BUREAU, PROGRAMMES, COMMANDER
LANGUE	ENGLISH, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, FRANÇAIS, ESPAÑOL, DEUTSCH, ITALIANO
DÉLAI RÉPÉTITION	combien de temps on tient une touche avant qu'elle se répète : COURT, MOYEN, LONG
VITESSE RÉPÉTITION	LENTE, MOYEN, RAPIDE
SOURIS AMX	OUI, NON
LECTURE AMX	NIVEAUX (au départ) ou IMPULSIONS : la façon de lire la souris. NIVEAUX compte chaque lecture avec du mouvement, IMPULSIONS seulement le début des impulsions. Si le pointeur bouge trop vite ou trop lentement, essayez l'autre
COULEUR DU BUREAU	BLEU, NOIR, VERT, ROUGE
CLAVIERS	EN + LANGUE, LES SIX (ceux que CONTROL+SHIFT parcourt)
THÈME	CLAIR, SOMBRE (barres, menus, dialogues, fenêtres et listes en noir avec un texte blanc ; dans les programmes, leurs menus et dialogues)
IMAGE DE FOND	AUCUNE, ou une image `.SCR` : GAUCHE/DROITE passent par AUCUNE, A:, B: et DISK, et sur un lecteur ses fichiers `.SCR` sont listés pour en choisir un. Le Bureau la montre au milieu du fond, la couleur du fond autour ; une image de PAINT (mode 0, 16 couleurs) dans les quatre couleurs du Bureau. Il faut une extension mémoire (sa dernière banque de 16K garde l'image) ; sans elle : IL FAUT UNE EXTENSION MÉMOIRE. Après trois minutes sans rien faire sur le Bureau, l'image s'affiche seule (un économiseur d'écran) ; une touche ou la souris ramène le Bureau

Touche	Ce qu'elle fait
↑/↓	choisir un réglage
←/→	changer la valeur (un clic sur la ligne aussi)
RETURN, ^S	enregistrer

Changer la LANGUE charge aussitôt le module de langue depuis A:. Voir le chapitre 4.

3. Les programmes

Lancer et quitter

Un programme se lance de l'une de ces façons :

- depuis le Lanceur : sélectionnez-le et appuyez sur RETURN, ou cliquez deux fois
- depuis le Bureau ou le Commander : FICHIER > LANCER
- depuis un autre programme, comme Studio, qui lance ce que vous créez

Chaque programme a son propre menu à côté des menus communs AFFICHAGE et AIDE. Il se termine depuis son menu (en général BACK ou STOP, CONTROL+Q) et revient à la vue d'où il a été lancé.

Plusieurs programmes à la fois

Les programmes V-OS sont de deux sortes :

- **Petits, avec une table de relocation :** DEMO, MIXED et CLOCK, les exemples de l'éditeur web (PONG, CATCH, STARCAT, COUNTER), et tout ce que produit le SDK. Ils se partagent 12K de mémoire, et tous ceux qui y tiennent tournent ensemble.
- **Programmes qui demandent toute la mémoire :** STUDIO et tout ce que fait Studio (CALC, MINES, FLAP, TICKER et les vôtres). De même MARKDOWN et READER, qui dépassent 12K. Sans extension mémoire, ils tournent seuls. Si l'un d'eux tourne déjà, vous obtenez « FERMEZ D'ABORD UN AUTRE PROGRAMME ».

Quand vous passez à une vue (F1–F4) pendant qu'un programme tourne :

- Un petit programme reste en mémoire. Vous le retrouvez depuis le Lanceur (RETURN dessus) ou avec F6, et il reprend exactement là où il en était.
- Un programme qui occupe toute la mémoire se termine, sauf s'il y a une extension mémoire.

F6 (AFFICHAGE > PROGRAMMES) montre la liste des programmes en cours. On en choisit un avec les flèches et RETURN. Si aucun ne tourne, vous obtenez « AUCUN PROGRAMME EN COURS ».

Avec une extension mémoire (par ex. 512K, que V-OS détecte tout seul au démarrage), chaque programme qui demande toute la mémoire reçoit sa propre banque. Ainsi STUDIO, CALC, DEMO et PONG peuvent tous tourner ensemble. Depuis M43, chaque programme reçoit aussi sa propre banque de données de 16K quand il en a besoin : ce qu'il y garde n'est pas perdu pendant que d'autres programmes ou vues tournent.

En arrière-plan

Un programme qui se trouve derrière un autre, ou derrière une vue, est normalement **figé** et reprend quand il revient au premier plan.

Certains programmes demandent à **continuer à tourner** en arrière-plan, par ex. TICKER, qui compte le temps. Pendant ce temps, ils ne dessinent pas et ne jouent pas de son. Quand ils reviennent au premier plan, ils ont aussi compté le temps de leur absence.

Dans Studio, vous choisissez cela pour votre programme avec STUDIO > IN BACKGROUND (en arrière-plan).

MUSIC fait exception : sa chanson est jouée depuis l'interruption, 50 fois par seconde, et continue

donc sans à-coups derrière tout. Elle ne s'arrête qu'un instant pendant la lecture de la disquette.

Fenêtres

Avec une **extension mémoire**, CLOCK, SYSINFO, DIARY, TELNET, MAIL, FTP, WEBGET et DATABASE s'ouvrent dans une **fenêtre** sur le bureau, par-dessus les fenêtres des autres programmes en cours. De même un programme de Studio en mode 1 qui ouvre sa propre fenêtre (comme CALC) : la fenêtre montre son intérieur, avec ses boutons. DIARY, TELNET, MAIL, FTP, WEBGET et DATABASE montrent dans la fenêtre leur écran tel qu'il était ; réduite, elle en montre la partie en haut à gauche. NOTEPAD, MARKDOWN, READER et SHEET s'ouvrent aussi dans une fenêtre et y disposent leur texte : autant de colonnes et de lignes qu'il en tient, la ligne d'état dessous, et de nouveau chaque fois que vous la redimensionnez. Leur page (^M), et le graphique de SHEET, s'affichent en plein écran ; ^M de nouveau ramène la fenêtre où elle était, aussi grande qu'elle était. Chaque fenêtre garde une copie d'elle-même en mémoire : quand vous déplacez une fenêtre par-dessus les autres, elles reviennent aussitôt, sans que leurs programmes les redessinent. Sous les fenêtres apparaît l'image du bureau (BACKGROUND dans Setup). La fenêtre des fichiers et les icônes des lecteurs du bureau sont aussi parmi les fenêtres : elles apparaissent derrière les programmes, et sur le bureau (F1) les fenêtres des programmes apparaissent sur sa surface. Un clic sur une fenêtre la fait passer devant, un clic sur la fenêtre ou les icônes du bureau ramène le bureau. Le X d'une fenêtre demande à son programme de se fermer comme ^Q, si bien que NOTEPAD, par exemple, demande d'abord pour les changements non enregistrés. Un programme dans une fenêtre ne change pas les couleurs de l'écran. TELNET, MAIL et FTP dans une fenêtre continuent de recevoir quand ils sont derrière, si aucune autre fenêtre ne les couvre. L'accessoire (F5) et la liste des programmes (F6) s'ouvrent par-dessus les fenêtres. Les autres programmes s'ouvrent encore en plein écran.

- La barre de menus reste en haut et c'est celle de la fenêtre **de devant**. Un clic sur une autre fenêtre la fait passer devant, avec sa barre.
- Faites glisser le **titre** d'une fenêtre pour la déplacer, et son **coin inférieur droit** pour changer sa taille. Le programme dispose ce qu'il montre pour la nouvelle taille.
- Le **+** du titre, ou **F7**, donne au programme tout l'écran (sous la barre), et revient à une fenêtre. **X** ferme le programme.
- L'horloge **continue de tourner** quand une autre fenêtre est devant, tant qu'aucune ne la couvre.

L'accessoire de bureau (ACCESSOIRE)

Un petit programme, comme CLOCK, peut s'ouvrir dans une fenêtre **par-dessus tout le reste** : une vue ou un programme.

1. Dans le Lanceur, sélectionnez CLOCK et choisissez FICHIER > COMME ACCESSOIRE (^A).
2. Dès lors, **F5** l'ouvre et le ferme, où que vous soyez. ESC le ferme aussi.

Tant qu'il est ouvert, il reçoit les touches et les clics. Sa fenêtre se déplace par son titre. Quand il se ferme, ce qui était dessous est redessiné.

La page (mode 2)

NOTEPAD, MARKDOWN, READER et SHEET ont PAGE (MODE 2) dans leur menu, ^M. L'écran passe en mode 2 : texte noir sur papier blanc, 768 pixels de large, avec menus et dialogues noirs sur blanc aussi. Les éditeurs (NOTEPAD et MARKDOWN) montrent 80 colonnes entre les bords de la page, une ligne là où finit chaque page de 60 lignes, et PAGE n sur la dernière ligne. L'aperçu de MARKDOWN et READER montrent la page en 80 colonnes avec ses styles. SHEET montre 10

colonnes (A–J) avec des lignes entre elles. ^M à nouveau revient au mode 1.

Les programmes de la disquette

Une disquette du CPC contient 180K, alors V-OS vient sur deux. `vos.dsk` (A:) a le système, DEMO, MIXED, STUDIO et CLOCK, et les sources `.VBS` des programmes VB, que Studio ouvre depuis A:. `apps.dsk` (B:) a les autres, de PONG à WEBGET : dans le Lanceur, TAB montre B:. Certains programmes ont leur propre disquette, comme le dit le tableau.

Programme	Ce que c'est
STUDIO	l'éditeur de blocs : vous créez des programmes sur le CPC (chapitre 5)
DEMO	le premier programme V-OS : un carré qui se déplace tout seul. Les flèches le dirigent et ESPACE change sa couleur
MIXED	l'« écran mixte » : une bande en 16 couleurs (mode 0) entre des bandes en mode 1. Un clic affiche les coordonnées
CLOCK	le temps écoulé depuis le démarrage de V-OS ; avec une carte M4, l'heure réelle et, comme programme, la date (depuis le serveur de temps de la M4, réglé avec `NETSET` sur le CPC). Il tourne aussi comme accessoire de bureau
CALC	une calculatrice dans une fenêtre avec des boutons, faite dans Studio (il existe aussi `CALC.VBS`)
MINES	un démineur de 8×6 avec 8 mines, fait dans Studio. Un clic ouvre une case, et NEW commence une nouvelle partie
BRICKS	un casse-briques : une raquette avec ←/→, 32 briques, 3 vies, des niveaux avec une balle toujours plus rapide. À GAME OVER, ESPACE pour une nouvelle partie
VROUVES	tower defence, d'après le jeu CPC LET'S GO FOR VROUVES : 7 niveaux, du Kafenio au cimetière, avec 10 vagues chacun. Il est sur sa propre disquette, `vrouves.dsk` : en B:, et TAB dans le Lanceur. Les flèches déplacent le curseur, 1–6 choisit un défenseur, ESPACE construit, S vend, N appelle la vague suivante, P met en pause. Des points pour chaque envahisseur et pour les villageois restants à la fin d'un niveau. La disquette garde `VROUVES.SAV` : CONTINUE reprend au niveau atteint, HIGH SCORES montre les cinq meilleurs avec leurs noms. Écrit avec le SDK (`myapps/vrouves`)
NOTEPAD	un éditeur de texte en mode 1, 48×22, pour des fichiers jusqu'à 4K, ou jusqu'à 16K avec une extension mémoire : il garde alors environ 2,5K autour du curseur dans sa mémoire et le reste dans sa propre banque de données, et SELECT ALL prend cette partie. NEW, OPEN (seulement les fichiers `.TXT`), SAVE, SAVE AS, OTHER DRIVE. Flèches, DEL, CLR et RETURN ; un clic place le curseur. La ligne du bas montre la ligne et la colonne. Menu EDIT : COPY ^C, CUT ^X, PASTE ^V, SELECT ALL ^A ; SHIFT et les flèches sélectionnent. Le presse-papiers (jusqu'à 1K) est commun à tous les programmes. PRINT ^P imprime le texte sur une imprimante. UNDO ^Z (menu EDIT) annule le dernier changement : ce qui a été tapé ou collé, ou ce que DEL, CLR, CUT ou la frappe sur une sélection ont enlevé (jusqu'à 256 caractères) ; ^Z encore le refait. FIND ^F (menu EDIT) cherche un texte à partir du curseur, dans tout le texte (A–Z sans casse), et le sélectionne ; FIND AGAIN ^G le suivant ; REPLACE ^R demande le texte et ce qu'il faut mettre à sa place, et le change dans tout le texte (NOT FOUND s'il n'y est pas) (`myapps/notepad`)

PAINT	dessin en mode 0 avec 16 couleurs : une image de tout l'écran du CPC, 160×200 sans l'overscan (`.SCR`, 16K, que le BASIC et les autres programmes du CPC chargent aussi ; sans extension mémoire 128×128, `.PIC`), ou 64×64 avec un zoom 2× en 3 calques (`.LYR`, NEW LAYERS). Outils : P crayon, B pinceau, L ligne, X rectangle, F remplissage, C cercle (de son centre à l'endroit où le bouton remonte) ; TAB change la couleur. Les flèches et COPY dessinent sans souris. La fenêtre montre 128×128 de l'image : les barres à sa droite et en dessous montrent quelle partie, et un clic ou un glissement sur elles la déplace. Sous les couleurs : où est le pointeur dans l'image, et VIEW, le coin en haut à gauche de la fenêtre. Calques : 1–3 en choisit un, H le cache ou le montre, U et D le montent et le descendent, E est la gomme. UNDO ^Z annule le dernier outil, et ^Z encore le rétablit (le remplissage aussi, sur tout l'écran au-delà de la fenêtre ; après qu'un autre programme a tourné, il n'y a plus rien à annuler). EXPORT .SCR (pour l'image de 128×128 et les calques ; tout l'écran est déjà un `.SCR`) : l'image (les calques tels qu'ils s'affichent) comme écran du CPC, un `NOM.SCR` de 16K (mode 0, au milieu, avec la palette), pour le BASIC ou d'autres programmes. En BASIC : `MODE 0:LOAD"NAME.SCR",&C000:FOR I=0 TO 15:INK I,PEEK(&C7D0+I):NEXT:BORDER PEEK(&C7E0)` (`myapps/paint`)
MUSIC	joue des morceaux d'Arkos Tracker 3 (`.MUS`, faits par `make songs`), avec trois barres de volume. Il est sur sa propre disquette, `music.dsk`, en B:. OPEN, ESPACE joue et arrête. La musique continue derrière les autres vues et programmes, sans à-coups, même pendant qu'un autre programme se charge ou dessine : elle est jouée depuis l'interruption. Le bloc MUSIC de Studio le lance derrière un programme avec une chanson (`myapps/music`)
MARKDOWN	un éditeur de fichiers Markdown (`.MD`, jusqu'à 6K), comme NOTEPAD. ^P montre la page : titres `#`, **gras**, *italique*, `code`, listes, citations, lignes, blocs de code et liens soulignés, sans les marques. Les lignes qui se suivent forment un paragraphe (deux espaces à la fin coupent la ligne). Les flèches font défiler la page, RETURN ou ^P reviennent au texte. Il est sur sa propre disquette, `markdown.dsk`, avec un `README.MD`. Menu EDIT : COPY ^C, CUT ^X, PASTE ^V, SELECT ALL ^A ; SHIFT et les flèches sélectionnent. Le presse-papiers (jusqu'à 1K) est commun à tous les programmes (`myapps/markdown`)
DIARY	les jours et ce qu'ils contiennent : le mois en mode 1, une semaine par ligne à partir du lundi, le jour choisi inversé et les jours avec des notes marqués `*`, et en dessous les notes du jour choisi (jusqu'à 10, de 40 caractères). Les flèches avancent d'un jour et d'une semaine, `<` et `>` d'un mois, TAB va aux notes (UP/DOWN en choisissent une, RETURN la change, DEL la supprime). ^A ajoute une note, ^T va à aujourd'hui. Avec une carte M4 il démarre sur aujourd'hui ; sans elle sur le dernier jour avec une note. Les notes sont gardées dans `DIARY.VDB` sur le lecteur d'où il a été lancé (^W l'autre lecteur), créé la première fois, par `DB.SYS` (`myapps/diary`)
SHOW	les images `.SCR` d'un lecteur l'une après l'autre, en mode 0, avec leurs propres couleurs (celles de PAINT) : la suivante toutes les cinq secondes, → et ← à la main, SPACE arrête et reprend, ^W l'autre lecteur (A:, B:, DISK). Jusqu'à 48 images (`myapps/show`)
SYSINFO	montre les versions de V-OS et de l'API, la mémoire (toute et celle libre pour les programmes) et la place libre sur les disquettes en A: et B: (^R à nouveau). Un exemple de `VOS_EXT` (`myapps/sysinfo`)
TELNET	du texte par le réseau avec la carte M4 : ^O CONNECT demande `HÔTE:PORT` (un nom comme `bbs.example.org`, ou des nombres comme `192.168.1.10` ; sans port, 23) et se connecte en TCP. Ce qui arrive s'écrit dans la fenêtre, qui défile vers le haut à sa fin ; les couleurs et autres codes ANSI sont laissés de côté, le grec en ISO 8859-7 s'affiche tel quel, et aux options telnet il dit être `V-OS` (TTYPE), pour qu'un serveur comme V-OS NET le reconnaisse ; tant que l'autre bout fait l'écho (ECHO, pour un mot de passe), la ligne tapée en bas montre `*` pour chaque caractère ; les autres options sont refusées. La ligne tapée en bas part avec RETURN. ^D CLOSE termine la connexion, comme peut le faire l'autre bout ; la première ligne montre l'état (CONNECTED, NO CONNECTION…). Sans carte M4 : NO M4 BOARD (`myapps/telnet`)

MAIL	le courrier électronique avec la carte M4 : ACCOUNT demande les serveurs POP3 et SMTP (`HÔTE:PORT` ; sans port, 110 et 25), l'utilisateur, le mot de passe et votre adresse, et les garde dans `MAIL.CFG` à côté de MAIL. ^G GET MAIL liste les 20 messages les plus récents, le plus récent d'abord (de qui, le sujet) ; RETURN lit celui choisi (UP/DOWN une ligne, LEFT/RIGHT une page, RETURN ou DEL la liste) : le quoted-printable et le base64 sont décodés, l'UTF-8 et les sujets encodés deviennent du grec, et d'un message en plusieurs parties son texte s'affiche. ^S SAVE AS TEXT l'écrit en `.TXT`, ^D DELETE l'efface sur le serveur (quand la connexion se termine). ^W WRITE demande TO et SUBJECT et envoie un `.TXT` du lecteur affiché (écrit dans NOTEPAD ; OTHER DRIVE le change), et ^R REPLY répond à celui que vous lisez avec « Re: ». Sous le texte sont listées les pièces jointes, et ^A SAVE ATTACHMENT en enregistre une : sur DISK de n'importe quelle taille, sur A: ou B: jusqu'à 16K. Un message plus grand que la place disponible montre son début et le dit. Connexions simples seulement (pas de SSL/TLS), donc votre propre serveur ou un qui les accepte ; le mot de passe est gardé tel quel (`myapps/mail`)
FTP	des fichiers vers et depuis un serveur FTP avec la carte M4 : ^O CONNECT demande `HÔTE:PORT` (sans port, 21), l'utilisateur (aucun : anonymous) et le mot de passe, et liste le dossier du serveur : les dossiers en `<DIR>`, les fichiers avec leur taille. UP/DOWN choisissent, RETURN ouvre un dossier ou récupère un fichier, DEL (ou ^U) remonte d'un dossier. ^G GET THE FILE l'enregistre (sous un nom 8.3 qu'il demande) sur le lecteur affiché (OTHER DRIVE) : sur DISK il est écrit sur la carte à mesure qu'il arrive, de n'importe quelle taille, tel quel ; sur A: ou B: jusqu'à 16K. ^P PUT A FILE envoie un fichier de ce lecteur (depuis DISK de n'importe quelle taille), et ^D DELETE THE FILE l'efface sur le serveur. ^K CLOSE termine la connexion ; la première ligne montre l'état et le dossier (`myapps/ftp`)
WEBGET	télécharge des fichiers du web avec la carte M4 : GET A FILE (^G) demande une adresse (HTTP, p. ex. `example.com/index.html`) et un nom, et le fichier (jusqu'à 16K) est enregistré sur le lecteur affiché (OTHER DRIVE). Il montre aussi l'état du réseau. Sans carte M4 : « NO M4 BOARD » (`myapps/webget`)
READER	lit des pages Markdown (`.MD`, jusqu'à 6K) depuis la disquette ou le web avec la carte M4, affichées comme l'aperçu de MARKDOWN. TAB choisit le lien suivant (inversé), RETURN l'ouvre, DEL revient à la page précédente (il en garde 4). Un lien sans `http://` s'ouvre à côté de la page, sur la disquette ou sur le même site. OPEN A FILE et OPEN AN ADDRESS (^U, HTTP, p. ex. `example.com/README.md`). Les adresses `https://` ne s'ouvrent pas. Il est sur sa propre disquette, `reader.dsk`, avec `INDEX.MD` et `ABOUT.MD` (`myapps/reader`)
STREETS	un index des rues dans une base de données de V-OS : tapez les premières lettres d'une rue et voyez les rues qui commencent ainsi, avec leur quartier et code postal ; DEL efface une lettre. ^A ajoute une rue, ^D efface la première de la liste. Les rues sont dans `STREETS.VDB` sur sa disquette, `streets.dsk`, en B: ; la première fois il le crée avec des rues d'Athènes. Un exemple de l'API des bases de données (`myapps/streets`) La recherche ignore majuscules, minuscules et accents.
DATABASE	des bases de données, comme un petit Access : ^N une nouvelle base (`NOM.VDB`), ^O en ouvrir une, ^T une nouvelle table (son nom, et des champs : un nom, TEXTE jusqu'à 40 caractères ou NOMBRE 0–65535, et si elle est triée par le premier). La liste montre un enregistrement par ligne et les champs en colonnes ; les flèches choisissent et font défiler, TAB passe à la table suivante, et si la table a une clé, ce que vous tapez va aux enregistrements qui commencent ainsi (sans casse ni accents). RETURN ouvre le formulaire : un champ par ligne, RETURN le change, ^S enregistre, ^B retour à la liste. ^A un nouvel enregistrement, ^D supprimer, ^W l'autre lecteur, ^P imprime la table comme la liste la montre, tous les enregistrements. PRINT LETTERS ^L imprime un `.TXT` du lecteur (une lettre écrite dans NOTEPAD) une fois pour chaque enregistrement de la table, une page chacune : le nom d'un champ entre accolades, `{NAME}`, devient ce que l'enregistrement y a (sans casse ; un nom inconnu reste tel quel). IMPORT CSV ajoute un enregistrement pour chaque ligne d'un `.CSV` à la table en cours : les champs dans l'ordre, séparés par des virgules ou des points-virgules, les textes coupés à leur longueur, les nombres d'après leurs chiffres ; une première ligne qui commence par le nom du premier champ (les en-têtes) est ignorée. Il ouvre aussi les `.VDB` de STREETS (`myapps/database`)

SHEET	un tableur : 16 colonnes (A–P) et 64 lignes, 5 colonnes et 19 lignes à l'écran. Une cellule contient (40 caractères au plus) un nombre (`12`, `-3.5` ; la virgule décimale est un point), du texte, ou une formule après `=` : `+ - * /`, des parenthèses, des cellules (`B3`), SUM, AVG, MIN, MAX et COUNT de cellules et de plages (`=SUM(B2:B9)`), ABS, INT, ROUND(x, 0–2). Les nombres ont deux décimales, jusqu'à ±21474836.46. Les flèches déplacent le curseur, RETURN modifie la cellule, la frappe commence un nouveau texte, DEL (ou CLR) la vide ; tout est recalculé après chaque changement. Une cellule en erreur montre `#ERR`, un nombre trop large `########`. ^N nouveau, ^O ouvrir, ^S enregistrer, ^A enregistrer sous (`NOM.VSH`, du texte, une ligne par cellule : `B3 =B1*2`), ^W l'autre lecteur, ^P imprime la feuille comme la page la montre, les colonnes A–H puis I–P, jusqu'à la dernière ligne utilisée. ^G CHART : une plage d'une colonne ou d'une ligne (`B2:B9`, jusqu'à 16 cellules ; au début la colonne du curseur jusqu'à son dernier nombre) en barres en mode 0, chacune aussi haute que la cellule l'est par rapport à la plus grande, avec les textes de la colonne A (ou de la ligne 1) en dessous ; ^S enregistre le graphique comme `.SCR` (les barres, sans les textes), que PAINT et le BASIC ouvrent, toute autre touche revient. OPEN CSV lit un `.CSV` (d'un tableur de PC, ou d'une base de données) : une ligne par ligne de la feuille, les champs à partir de la colonne A, séparés par des virgules ou des points-virgules (la première ligne montre lesquels) ; les champs entre guillemets peuvent en contenir, et avec des points-virgules `1,5` est le nombre 1.5. Enregistré, il devient un `.VSH` du même nom. Les formules sont calculées par `CALC.SYS` sur A:, que tout programme peut utiliser (`VX_CALC`). Il est sur sa propre disquette, `sheet.dsk`, avec l'exemple `BUDGET.VSH` (`myapps/sheet`)
PONG	une balle et une raquette avec les flèches, score et vies
CATCH	attrapez les étoiles qui tombent
STARCAT	un chat avec des costumes qui marche, une étoile, une mélodie tirée d'une liste
COUNTER	un compteur avec des boutons +1, −1 et 0, en mode 1
FLAP	un oiseau qui bat des ailes (costumes), et une étoile qui change de costume chaque seconde
TICKER	compte les secondes et continue en arrière-plan

- Les programmes en blocs sont des fichiers `.VBN`. Ils ont un menu PROGRAM > STOP (CONTROL+Q).
- Ceux qui ont aussi un `.VBS` (CALC, MINES, FLAP, TICKER) s'ouvrent dans Studio pour que vous puissiez les regarder ou les modifier.
- `VBRUN.SYS` n'est pas un programme : c'est le « lecteur » dont Studio a besoin.

Impression

NOTEPAD, SHEET et DATABASE impriment avec ^P (PRINT dans leur menu) sur une imprimante branchée sur le port imprimante du CPC (Centronics), comme l'Amstrad DMP2000 ou une compatible Epson.

- **Sept bits :** le port du CPC envoie 7 bits, donc les lettres au-dessus de 127 sortent en lettres simples : les accents sont omis (É → E, ñ → n, ß → s) et le grec est écrit en Greeklish, lettre pour lettre (Α → A, Θ → 8, Ξ → 3, Ψ → 4, Ω → W).
- **Les pages :** chaque page commence par un en-tête, le nom du fichier et le numéro de la page (`NOTES.TXT PAGE 2`), et après 60 lignes une nouvelle page commence d'elle-même.
- **La fin :** chaque impression se termine par une nouvelle page.
- **Pas d'imprimante :** si l'imprimante reste occupée deux secondes (aucune branchée, hors ligne, plus de papier), L'IMPRIMANTE N'EST PAS PRÊTE apparaît et l'impression s'arrête.
- Les programmes impriment avec l'appel `VX_PRINT` (chapitre 7).

4. Les langues

V-OS parle six langues. L'anglais est intégré. Les cinq autres sont des **modules de langue**, des fichiers sur la disquette qui apportent trois choses : tous les textes du système, le clavier et les lettres (la police) de la langue.

Langue	Fichier	Clavier
English	intégré (`ENGLISH.MSG`)	celui, anglais, du CPC
Ελληνικά	`GREEK.LNG`	grec, avec accents
Français	`FRENCH.LNG`	AZERTY, chiffres avec SHIFT, touches mortes ^ et ¨
Español	`SPANISH.LNG`	Ñ sur la touche `:`, touches mortes ´ ¨ ` ^, et ¡ ¿
Deutsch	`GERMAN.LNG`	QWERTZ, Ü Ö Ä ß, touches mortes ´ et `
Italiano	`ITALIAN.LNG`	è é ò à ù ì sur leurs propres touches

Changer de langue

- **Durablement :** dans les Réglages (F4), la ligne LANGUE fait défiler toutes les langues. Chacune se charge aussitôt depuis A:, et tout l'écran est redessiné dans cette langue. Enregistrer (^S) la conserve aussi pour le démarrage suivant.
- **Rapidement :** CONTROL+L (AFFICHAGE > CHANGER DE LANGUE) bascule entre l'anglais et la langue du module chargé.
- **Clavier seul :** CONTROL+SHIFT change le clavier. La barre de menus indique à droite lequel est actif (EN, EΛ, FR, ...). Avec CLAVIERS de Setup sur EN + LANGUE, il va entre l'anglais et celui du module ; sur LES SIX, il passe par tous : EN, celui du module, les quatre autres, puis EN. Vous pouvez ainsi taper du français avec le clavier français pendant que le système est en grec. Chaque module contient les claviers de tous.

Les symboles `@ # [ ] { } \ |` ne sont pas sur les claviers des modules, car le CPC n'a pas de touche AltGr. Tapez-les avec le clavier anglais.

Les textes des programmes

Les programmes ont leurs propres textes en **deux langues** : l'anglais et, en option, une autre (aujourd'hui, le grec). Un programme n'apparaît dans sa seconde langue que si le module est dans cette langue. Sinon, il apparaît en anglais. Ainsi, en français, Studio apparaît en anglais. Les programmes de Studio, eux, peuvent avoir leurs textes dans les six langues (chapitre 5) : CALC s'appelle « CALCULATRICE » en français.

Un alphabet pour toutes

Toutes les langues écrivent avec le même jeu de caractères, le **jeu de V-OS**, et chaque module a toutes ses lettres. Ainsi un texte ou une base peut mêler grec, français, allemand, espagnol et italien, et tout s'affiche bien quelle que soit la langue active : dans Setup, LANGUAGE montre ΕΛΛΗΝΙΚΑ, FRANÇAIS, ESPAÑOL avec leurs propres lettres.

Les codes 128 à 255 sont ceux du grec en ISO 8859-7, tels quels, et les codes qu'il laisse libres reçoivent À Á Â Ä Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Ö Ù Ú Û Ü, leurs minuscules, ß et ¡ ¿. L'accent ´ s'écrit comme le tonos grec (΄) et µ comme µ. Il n'y a pas de ÿ, Œ ni œ. La table est dans `tools/voscs.py`. Un fichier texte grec d'un PC (ISO 8859-7) se lit tel quel ; un fichier français ou allemand en Latin-1 doit être converti.

Avec le clavier anglais, SHIFT et ^ donne £.

Les fichiers en **UTF-8**, d'un PC ou du web, sont ouverts par NOTEPAD et READER, qui les mettent dans le jeu de V-OS ; ce qu'il n'a pas (du chinois, par exemple) devient `?`. Sur le PC, `tools/voscv.py` convertit des fichiers vers et depuis V-OS (UTF-8, Latin-1 et d'autres) et dit ce qu'est un fichier (`check`).

Créer une nouvelle langue

Les sources des langues se trouvent dans `lang/<code>/` :

- `messages.txt` : les textes du système. La liste de base est définie par `lang/en/messages.txt`, et tout ce qui manque dans un module apparaît en anglais.
- `keymap.txt` : les touches qui diffèrent du clavier anglais.
- `pack.txt` : le code, le nom, le jeu de caractères et la police.

`tools/mklng.py` les transforme en `.LNG`, et le Makefile le place sur la disquette. Tous les modules ont la même police, `lang/vos/font.txt`, et `charset vos`.

5. Studio : des programmes avec des blocs

STUDIO est un éditeur de blocs à la Scratch qui tourne sur le CPC lui-même.

- Vous créez des sprites et des scripts à partir de blocs.
- Le programme se lance aussitôt avec CONTROL+R.
- Il devient un programme V-OS normal (`.VBN`) qui se lance aussi depuis le Lanceur.

L'écran

Studio utilise un écran « partagé », en deux zones :

- **En haut, en mode 0 (16 couleurs) :**
  - **à gauche, la scène** à demi-taille
  - **à droite, le panneau SPRITES :** les sprites avec leur couleur et leur position, la taille du sprite sélectionné (W, H), le fond et le mode du programme (par ex. `STAGE 2 M1`), et le nom du fichier
- **En bas, en mode 1 :**
  - **à gauche, la palette** avec les blocs d'une catégorie (`< EVENTS >`)
  - **à droite, le script**, une ligne par bloc
  - **tout en bas, la ligne d'état**, avec les touches qui fonctionnent là où vous êtes

TAB passe du script à la palette, puis à la scène, et revient au script.

Les menus

STUDIO		EDIT
NEW	^N	DELETE LINE
OPEN (`.VBS`)	^O	+ SPRITE (jusqu'à 6)
SAVE	^S	− SPRITE
SAVE AS		BACKGROUND (la couleur de la scène)
RUN	^R	SCREEN MODE (0 ou 1)
IN BACKGROUND		TEXT LANGUAGE (^T)
BACK	^Q	

- **RUN (^R) :** enregistre `NOM.VBS`, écrit `NOM.VBN` et le lance. Le programme s'arrête depuis son propre menu (PROGRAM > STOP, ^Q), puis Studio redémarre avec le même programme ouvert.
- **IN BACKGROUND (en arrière-plan) :** demande si le programme continue à tourner quand il est derrière un autre ou derrière une vue, ou s'il se met en pause, ce qui est le comportement par défaut.
- **SCREEN MODE (mode d'écran) :**
  - **Mode 0 :** 16 couleurs, 192 pixels de large.
  - **Mode 1 :** 4 couleurs (encres 0–3), 384 pixels de large, et plus de texte.

La palette

←/→ changent de catégorie, ↑/↓ choisissent un bloc, et RETURN l'ajoute sous la ligne du script. Un clic sur un bloc de la palette fait de même.

Un bloc qui s'ouvre (FOREVER, REPEAT, IF) entre avec son END, et s'efface avec lui. Un bloc avec du texte demande le texte tout de suite.

Le script

Touche	Ce qu'elle fait
↑/↓	ligne
←/→	case de la ligne (les cases sont les valeurs à l'intérieur du bloc)
RETURN	sans case sélectionnée : ajoute le bloc de la palette. Sur une case de texte : changer le texte. Sur une case de touche : attend que vous appuyiez sur la touche
CLR	efface la ligne
DEL	efface le dernier chiffre d'un nombre
souris	clic sur une case : la sélectionne. Second clic : change sa sorte

Le programme est une liste de lignes :

- Chaque `WHEN …` commence un script, pour un sprite ou pour la scène. Le script va jusqu'au `WHEN` suivant.
- L'indentation se fait toute seule, d'après les blocs qui s'ouvrent et se ferment.
- Les lignes avant le premier `WHEN` sont ignorées.
- Tout ce qui reste ouvert est fermé à la fin du script.

Ce qui va dans une case

La ligne d'état dit toujours ce que la case accepte.

Case de valeur :

Touche	Valeur
0–9, −	nombre, un entier de −32768 à 32767
A–H	variable. La même lettre encore : A1, A2 … A15, puis retour à A
X, Y	la position du sprite du script
R et des chiffres	RANDOM : un nombre de 1 à n
K et une touche	KEY : 1 tant qu'elle est enfoncée, sinon 0
T et un chiffre	TOUCHING : 1 quand le sprite touche le sprite n
Z	AT EDGE : 1 quand le sprite est au bord de la scène
P	BUTTON : le numéro du dernier bouton actionné
U	COSTUME : le numéro du costume du sprite (0 : aucun costume)

Autres sortes de case :

- **Variable :** A–H, et la même lettre encore pour A1…A15.
- **Comparaison :** `<`, `=`, `>`. ESPACE donne « aucune », et alors IF vérifie seulement que la première valeur n'est pas 0.
- **Sprite** (dans les blocs `WHEN`) : 0 la scène, 1–6 un sprite.
- **Touche** (dans `WHEN KEY`) : RETURN puis la touche.
- **Texte :** RETURN, et vous tapez jusqu'à 14 caractères.

- **Groupe de variables** (SAVE/LOAD VARS) : A–H passe au groupe de huit suivant (A-H, A1-H1 … A15-H15), et ESPACE donne ALL.

Les lettres sont lues comme des touches, elles fonctionnent donc aussi avec le clavier grec.

La scène et les sprites

Touche	Ce qu'elle fait
flèches	déplacent le sprite sélectionné
1–6	sélectionner un sprite
C	couleur suivante
W, H	largeur, hauteur
K	le costume qu'il porte (aucun, 1, 2, …)
E	dessiner son costume (un nouveau, s'il n'en a pas)
clic sur la scène	place le sprite à cet endroit

Un sprite sans costume est un rectangle de couleur.

Les costumes

E ouvre l'éditeur de costumes à la place de la scène. Il a une grille de 16×16 avec les 16 encres en dessous.

Touche	Ce qu'elle fait
flèches	case
ESPACE, RETURN	peint la case
0–9, A–F	encre
.	transparent
E, TAB	terminé
clic	sur une case : la peint. Sur la rangée d'encres : choisit une encre

Un programme a jusqu'à 8 costumes, partagés par tous les sprites. Un sprite avec costume mesure 16×16. Sur la scène, x est arrondi à un octet entier (2 pixels en mode 0, 4 en mode 1).

Tous les blocs

Dans la colonne « Bloc », les cases apparaissent comme dans le script.

EVENTS (événements)

Bloc	Ce qu'il fait
WHEN START *sprite*	le script démarre avec le programme
WHEN KEY *touche sprite*	démarre quand on appuie sur la touche
WHEN CLICKED *sprite*	démarre sur un clic sur le sprite (ou sur la scène)
WHEN I RECEIVE *n sprite*	démarre quand le message n est envoyé
SEND *n*	envoie le message n (n peut aussi être une variable)

> Un message relance **depuis le début** tout script qui l'attend, même s'il tournait déjà. C'est pourquoi un script ne devrait pas s'envoyer un message à lui-même.

CONTROL (contrôle)

Bloc	Ce qu'il fait

FOREVER … END	répète indéfiniment
REPEAT *n* … END	n fois
IF *a comparaison b* … [ELSE …] END	exécute les lignes seulement si la comparaison est vraie
WAIT *n*	attend n trames (50 = une seconde)
WAIT UNTIL *a comparaison b*	attend que la comparaison soit vraie
STOP	termine ce script

MOTION (mouvement)

Bloc	Ce qu'il fait
GO TO *x y*	le sprite va en x, y
CHANGE X *n*, CHANGE Y *n*	déplace de n
SPEED *vx vy*	fixe sa vitesse
MOVE	un pas à sa vitesse
BOUNCE	au bord de la scène, inverse la vitesse

LOOKS/SOUND (apparence et son)

Bloc	Ce qu'il fait
COLOUR *n*	l'encre du rectangle
COSTUME *n*	porte le costume n (1–8. 0 ne change rien)
NEXT COSTUME	le suivant, et après le dernier, de nouveau le premier
SHOW, HIDE	
PRINT *valeur* AT *x y*	affiche un nombre
STYLE *n*	le style des PRINT et TEXT qui suivent : 1 gras, 2 italique, 4 souligné, additionnés (7 : tous), 0 normal
NOTE *n* FOR *trames*	joue une note (numéro MIDI : 60 = do, 69 = la 440 Hz) et attend qu'elle se termine
MUSIC *"nom"*	joue la chanson *nom*`.MUS` de la disquette du programme, derrière lui, avec le programme MUSIC (sur A: ou B:). Elle continue après la fin du programme, jusqu'au STOP de MUSIC (F6). Il faut une extension mémoire ; sans elle : « FERMEZ D'ABORD UN AUTRE PROGRAMME ». Un nom absent (ou vide) arrête la musique

VARIABLES

Bloc	Ce qu'il fait
SET *variable* TO *valeur*	
CHANGE *variable* BY *valeur*	addition
DECREASE *variable* BY *valeur*	soustraction
MULTIPLY *variable* BY *valeur*	
DIVIDE *variable* BY *valeur*	division entière
REMAINDER *variable* BY *valeur*	le reste de la division
SAVE VARS *groupe* TO *"nom"*	écrit les variables dans un fichier texte (voir plus bas)
LOAD VARS *groupe* FROM *"nom"*	les relit

WINDOWS (fenêtres)

Bloc	Ce qu'il fait
WINDOW *"titre" largeur hauteur*	une fenêtre au milieu de la scène, comme les dialogues de V-OS. Une nouvelle fenêtre remplace la précédente et ses boutons
BUTTON *"texte"* AT *x y*	un bouton du système. Il s'actionne d'un clic ou avec TAB et RETURN. Les boutons sont numérotés à partir de 0, dans l'ordre où ils apparaissent
WHEN BUTTON *sprite*	démarre quand un bouton quelconque est actionné. La valeur BUTTON (P) dit lequel
TEXT *"texte"* AT *x y*	écrit du texte
LABEL *bouton* TO *"texte"*	change le texte d'un bouton

Avec une fenêtre ouverte, TEXT, BUTTON et PRINT comptent à partir du coin supérieur gauche de son intérieur. La fenêtre se déplace par son titre, avec ses boutons.

Les variables

Il y a 128 variables, partagées par tous les scripts, nommées A–H, A1–H1, ..., A15–H15. Au départ, elles valent toutes 0, et elles contiennent des entiers de −32768 à 32767.

Enregistrer et restaurer (SAVE VARS, LOAD VARS)

- `SAVE VARS ALL TO "GAME"` écrit les 128 dans le fichier `GAME.TXT`. Le `.TXT` est ajouté quand le nom n'a pas de type.
- Avec un groupe (`A-H`, `A1-H1`, ...), seules ces 8 sont écrites.
- Le fichier est un texte, une ligne par variable :

```
A=12 B=0 A1=-5
```

- `LOAD VARS ALL FROM "GAME"` modifie les variables que le fichier mentionne. Avec un groupe, il ne modifie que celles qui sont aussi dans le groupe. Les lignes qu'il ne comprend pas sont ignorées, et si le fichier manque, rien ne change.
- Un fichier peut donc restaurer toutes les variables ou un seul groupe de huit, par ex. les positions sauvegardées d'un jeu.

Les textes dans d'autres langues

Les textes d'un programme (fenêtres, boutons, TEXT, LABEL) peuvent avoir une traduction dans chaque langue de V-OS. Le programme les montre dans la langue de V-OS au moment où il démarre. Ainsi CALC s'appelle « APIΘMOMHXANH » en grec, « CALCULATOR » en anglais, « CALCULATRICE » en français.

- **EDIT > TEXT LANGUAGE (^T) :** passe par les langues EN, EL, FR, ES, DE, IT, puis revient aux textes du programme lui-même. Sous les sprites, à côté du nom, on voit le code de la langue (par ex. `CALC FR`).
- Dans une langue, les cases de texte montrent et modifient les textes dans cette langue. Un texte sans traduction montre le sien, et quand vous le modifiez, cela devient sa traduction. Un nouveau texte écrit dans une langue devient aussi le sien.
- Les traductions sont enregistrées dans le `.VBS` (et le `.VBN`), les six ensemble, environ 3K.
- Dans un `.vbt`, elles s'écrivent avec `LANG FR` suivi de lignes `"texte" "traduction"`.

Les fichiers

- **`NOM.VBS` :** le programme tel que vous l'éditez. OPEN l'ouvre, et jusqu'à 9K sont lus.
- **`NOM.VBN` :** le programme prêt à tourner. RUN l'écrit, et il se lance aussi depuis le Lanceur. C'est le lecteur (`VBRUN.SYS`) avec le programme. Le lecteur compile les blocs en code Z80 au démarrage, si bien que les programmes tournent vite.

Un `.VBS` peut aussi être fabriqué à partir de texte sur le PC, avec `tools/mkvbs.py`. La syntaxe est décrite en tête du fichier, et les exemples sont `blocks/examples/*.vbt` (CALC, MINES, FLAP, TICKER, VARS). CALC et MINES ont aussi des traductions (`LANG`).

Les limites

Lignes (blocs)	240
Sprites	6
Scripts (`WHEN …`)	16
Variables	128
REPEAT dans un programme	64 (au-delà, ils partagent un compteur)
Blocs ouverts imbriqués les uns dans les autres	16
Textes	32, jusqu'à 14 caractères chacun, et en 6 langues
Costumes	8, de 16×16
Boutons	64
Code	au moins 4 000 octets, même pour le plus gros programme. Ce qui ne tient pas est ignoré

Conseils

- **Scripts de la scène :** les blocs de mouvement et d'apparence ne font rien, et X, Y, TOUCHING et AT EDGE donnent 0.
- **TOUCHING :** n'est vrai que si les deux sprites sont visibles.
- **Synchronisation :** les scripts tournent « ensemble ». Chaque script cède son tour à la fin de chaque boucle et à chaque WAIT. Pour qu'un script en attende un autre, utilisez une variable et `WAIT UNTIL` (voir MINES).
- **Exemples tout prêts :** CALC, MINES, FLAP et TICKER s'ouvrent dans Studio (OPEN).

6. Les blocs sur le PC : l'éditeur web et `vbc.py`

En plus de Studio, qui tourne sur le CPC, il existe aussi un éditeur de blocs pour le PC. Le langage est le même, avec quelques blocs en plus : listes, bruit, taille des sprites, texte en couleur.

L'éditeur

Ouvrez `blocks/editor.html` dans un navigateur. Il est basé sur Blockly et existe en grec ou en anglais.

- **Catégories :** événements, contrôle, mouvement, apparence, texte, opérateurs, capteurs, variables, listes et fenêtres.
- **Sprites :** rectangles ou costumes. Ils sont définis dans un tableau, et la scène les montre dans les couleurs du CPC. On peut les déplacer à la souris.
- **Fichiers :** il ouvre et enregistre des fichiers `.vbp`. Ce sont des fichiers JSON contenant tout le programme, ils peuvent donc aussi s'écrire à la main.

Compilation

```
python3 blocks/vbc.py pong.vbp --dsk build/vos.dsk
```

`vbc.py` écrit `build/NOM.ASM`, avec un commentaire pour chaque bloc. Il l'assemble avec RASM en `NOM.VBN`, avec une table de relocation pour qu'il tourne à côté d'autres programmes, et avec `--dsk` il le place sur la disquette.

Option	Ce qu'elle fait
`-o build`	dossier de sortie
`--asm-only`	seulement le `.ASM`
`--dsk build/vos.dsk`	aussi sur la disquette

Le format `.vbp`

La description complète se trouve en tête de `blocks/vbc.py` : événements, commandes, valeurs, costumes, icône. En bref :

```
{"name": "PONG", "mode": 0, "background": 0,
 "sprites": [{"name": "ball", "x": 90, "y": 100, "w": 6, "h": 6,
              "colour": 8, "vx": 2, "vy": 2, "visible": true}],
 "variables": {"score": 0},
 "scripts": [{"sprite": "ball", "when": {"event": "start"},
              "do": [{"block": "forever", "do": [{"block": "move"}, {"block": "bounce"}
```

- **Variables et listes :** elles ont des noms, pas des lettres. Les listes ont une longueur maximale fixe.
- **Icône :** `"icon"` donne une icône pour le Lanceur.
- **Un programme avec beaucoup de parties semblables :** un script Python peut l'écrire. Voir `tools/mkbricks.py`, qui écrit `bricks.vbp` avec 32 briques.

Exemples

Dans `blocks/examples/` :

Fichier	Programme
`pong.vbp`	PONG
`catch.vbp`	CATCH
`starcat.vbp`	STARCAT : costumes, un air tiré d'une liste
`counter.vbp`	COUNTER : une fenêtre et des boutons
`bricks.vbp`	BRICKS (écrit par `tools/mkbricks.py`)

Les fichiers `*.vbt` sont des programmes Studio sous forme de texte, pour `tools/mkvbs.py`. Voir le chapitre 5.

Studio ou éditeur web ?

	Studio	éditeur web
Où	sur le CPC	sur le PC
Fichier	`.VBS`	`.vbp`
Variables	128, A–H15	avec des noms
Listes, bruit, taille des sprites	non	oui
SAVE/LOAD VARS	oui	non
Style du texte, musique `.MUS`	oui	oui
Le programme	demande toute la mémoire	petit, tourne à côté d'autres

7. Le SDK de V-OS : des programmes en assembleur

Avec ce SDK, vous écrivez vos propres programmes en assembleur Z80. Ils tournent dans V-OS comme DEMO ou CLOCK : ils apparaissent dans le Lanceur, le Bureau et le Commander, et ils ont leur propre menu, des boutons, des dialogues, du son et des fichiers. Ils tournent aussi à côté d'autres programmes.

Démarrage rapide

```
make new-app NAME=hello
```

Cela crée le dossier `myapps/hello/` à partir de `sdk/template/`. Il contient trois fichiers :

- `hello.asm` : le programme. Les flèches déplacent une boîte, il y a un bouton BEEP, un compteur de secondes, et son propre menu (ABOUT, BACK) à côté d'AFFICHAGE et AIDE.
- `texts.txt` : ses textes, en anglais et en grec.
- `icon.txt` : son icône, 16×16, pour le Lanceur.

```
make app NAME=hello
```

Cela construit `build/HELLO.BIN` et le place sur la disquette des programmes, `build/apps.dsk`. `make run` la met en B: ; dans le Lanceur, TAB montre B:.

```
make run
```

Cela ouvre la disquette dans Caprice32. HELLO se trouve dans le Lanceur, à la dernière page.

- Un simple `make` construit tous les programmes de `myapps/` et les place sur la disquette, avec V-OS.
- Le nom a 1 à 8 lettres minuscules ou chiffres et commence par une lettre. Ce ne peut pas être le nom d'un programme de V-OS (par ex. demo).
- Il vous faut RASM, Python 3 et iDSK, comme pour tout V-OS.
- Dans Caprice32, vous lancez le programme vous-même, depuis le Lanceur.

Un programme plus grand :

- Mettez d'autres fichiers `.asm` dans son dossier (par ex. `art.asm` avec des sprites) et intégrez-les avec `include "art.asm"`. Le build les trouve, et reconstruit le programme quand ils changent.
- Ce que vous mettez dans le sous-dossier `disc/` (par ex. `disc/LEVEL1.DAT`) va tel quel sur la disquette, pour `VOS_LOAD`.
- Avec un sous-dossier `owndisc/`, le programme a aussi sa propre disquette, `build/<nom>.dsk`, avec le `.BIN` et les fichiers de `owndisc/`. Il ne va pas sur `apps.dsk`. Vous la mettez en B: et le lancez depuis le Lanceur (TAB, l'autre lecteur). Le lecteur d'où il a été lancé, pour y charger ses fichiers, est dans `VOS_SELF` : `db lecteur`, puis son nom (11 octets).
- **Un fichier à ouvrir (version 14) :** quand RETURN dans le Bureau ou le Commander ouvre un fichier dans votre programme, `VOS_OPEN` (`#B000`) contient `db 1, lecteur, nom de 11 octets` (0 : aucun). Lisez-le dans `init`, avec A = 0 et aussi avec A = 2 (le programme tournait

déjà), puis écrivez-y 0. Les types et leurs programmes sont dans la table `ft_open` du noyau (`src/kernel/files_ext.asm`).

- Un programme avec une table de relocation (comme ceux du SDK) tourne à côté d'autres jusqu'à 12K ; un plus grand (jusqu'à 16K) tourne seul sans extension mémoire, comme un programme sans table (MARKDOWN, READER). Pour le reste, chargez des fichiers dans la banque de données.

Comment fonctionne un programme

Un programme est un `.BIN`, construit pour `VOS_APP_ADDR` (`#4000`). Il commence ainsi :

```
        include "api/vos_api.inc"
        org VOS_APP_ADDR
        jp init                 ; +0
        jp event                ; +3  HL -> l'événement
        jp redraw               ; +6
        db "VA", VOS_API_VERSION
        include "app_icon.asm"  ; +12 l'icône (facultative)
```

- **`init`** fixe le mode, la palette, le menu et les boutons, active `VE_FRAME` si besoin, et dessine tout.
  - ○ A = 0 : un démarrage à neuf.
  - ○ A = 2 : le programme revient d'une vue ou d'un autre programme. Son état est tel qu'il l'a laissé ; il refixe ce qui précède et dessine.
- **`event`** est appelé pour chaque événement et revient immédiatement. Un programme n'attend jamais de lui-même (pas de boucle d'attente). Pour le mouvement ou le temps, `VOS_TICKS` avec A = 1, et alors un `VE_FRAME` arrive 50 fois par seconde.
- **`redraw`** redessine tout, par ex. quand la langue change ou que l'accessoire de bureau se ferme.
- **Sortie :** `VOS_EXIT`, qui revient à la vue qui l'a lancé.

L'ordre dans `event`

```
event:  ld a,(hl)
        cp VE_FRAME : jp z,frame        ; les trames
        push hl
        call VOS_UI_EVENT               ; menus, boutons, CONTROL+lettre
        pop hl
        or a : jr nz,command            ; A = la commande
        call VOS_MENU_OPEN : ret nz     ; menu ouvert : les touches sont à lui
        ...                             ; vos propres touches et clics
command: ...
        jp VOS_COMMAND                  ; ce qui n'est pas à vous (AFFICHAGE, AIDE)
```

Tant qu'un menu est ouvert, ne dessinez pas. Sinon vous dessinerez par-dessus. Sur `VE_FRAME`, mettez l'état à jour, mais ne dessinez que si `VOS_MENU_OPEN` donne Z. Les dialogues (`VOS_DIALOG`, `VOS_INPUT`, `VOS_FILE_PICK`) ont leur propre boucle, donc aucun événement n'arrive tant qu'ils sont ouverts.

Les événements

`HL` → 8 octets : `db type, code, char, mods; dw x, y`.

type	quoi	code / char / x, y

`VE_KEY_DOWN` 1, `VE_KEY_REPEAT` 3, `VE_KEY_UP` 2	touche	code = numéro de touche (`VK_*`, rangée du clavier·8 + bit), char = le caractère dans la langue du module
`VE_PTR_DOWN` 5, `VE_PTR_UP` 6, `VE_PTR_MOVE` 4	pointeur	x, y en pixels du mode
`VE_FRAME` 8	trame (avec `VOS_TICKS`)	—
`VE_LANG` 7	la langue du clavier a changé	—

Trois sortes de programme

- **Avec une table de relocation (le choix par défaut du SDK) :** `make app` le construit deux fois, en `#4000` et en `#4100`. `tools/mkreloc.py` ajoute la table d'après la différence.
  - Il tourne à côté d'autres programmes, dans les 12K à partir de `#5000`, et reprend là où il s'était arrêté (F6 montre les programmes en cours).
  - Ses données doivent être dans ses propres octets (étiquettes, `ds`), jamais à des adresses fixes.
  - Si `mkreloc.py` donne une erreur, une adresse est utilisée quelque part d'une façon qui ne survit pas à la relocation. Par ex. `ld a,label & 255`, ou seulement l'octet bas d'une adresse.
- **Sans table :** il prend toute la banque (jusqu'à 16K, code et données), mais ne tourne que seul, sauf s'il y a une extension mémoire. Il faut alors votre propre règle dans le Makefile (voir `STUDIO.BIN`).
- **Accessoire de bureau :** jusqu'à 4K, avec une table. Il s'ouvre avec F5 par-dessus tout le reste, et `init` reçoit A = 1. Voir `apps/clock/clock.asm` et la description dans `src/api/vos_api.inc`.

Règles

- **Registres :** les appels altèrent tous les registres sauf IX. Les arguments vont dans A, BC, DE, HL (IX pour `VOS_RECT` et `VOS_BLIT`). Les résultats reviennent dans A ou HL. En cas d'échec, la retenue (carry) est mise et A = numéro d'erreur, que `VOS_ERROR` affiche.
- **Mémoire :** ne mettez pas une autre banque en `#4000`, car le programme disparaîtrait sous vos pieds. Pour 16K de plus, il y a la banque de données (`VOS_BANK_GET`, `VOS_BANK_PUT`, `VOS_DATA`). Elle est partagée avec les vues et les autres programmes, et ne garde ses données que tant que le programme tourne. Avec une extension mémoire (API 21), chaque programme reçoit la sienne, qui garde son contenu jusqu'à la fin du programme, quoi qu'il tourne entre-temps ; `VX_DATA` dit laquelle (A = 1 : la sienne).
- **Coordonnées :** x en pixels du mode (mode 0 : 0–191, mode 1 : 0–383, mode 2 : 0–767), y de 0 à 258. La barre de menus occupe y 0–11.
- **RASM :** les étiquettes ne sont pas sensibles à la casse (`BOX` et `box` sont identiques). L'hexadécimal s'écrit avec `#` et non avec `&`.

Les formats de données

- **Barre de menus** (`VOS_SET_BAR`) : `db count; dw menu, ...`. Les menus communs AFFICHAGE et AIDE viennent de `VOS_MENU_VIEW` et `VOS_MENU_HELP`.
- **Menu :** `db title, count` et pour chaque élément `db text, command, letter, 0`.

    - text : `VOS_SEPARATOR` pour une ligne
    - command : 1.., ce que renvoie `VOS_UI_EVENT`
    - letter : raccourci CONTROL+lettre, ou 0

- **Boutons** (`VOS_SET_WIDGETS`, puis `VOS_DRAW_WIDGETS`) : `db count`, et pour chaque bouton `dw x, y; db width in characters, text, command, 0`.
- **Dialogue** (`VOS_DIALOG` → A = bouton, 0 le premier, ESC donne le dernier) : `db title, text, number of buttons (1-3), button, ...`. Pour les boutons, `VM_OK`, `VM_YES` et `VM_NO`.
- **Textes** (`VOS_TEXTS`) : produits par `tools/mktexts.py` à partir de `texts.txt`, avec des lignes `NAME | English | Greek`. Les deux colonnes sont écrites en UTF-8 et deviennent des octets du jeu de caractères de V-OS (`tools/voscs.py`), qui contient le grec et les lettres latines du français, de l'espagnol, de l'allemand et de l'italien.
    - Il donne `T_NAME` (`VT_FIRST` = `#C0` et au-delà) et la table `texts:`. Jusqu'à 64 textes.
    - Un `|` sans espaces autour commence une nouvelle ligne dans les dialogues.
    - Les textes vont partout où un « texte » est demandé (menus, boutons, dialogues). Avec `VOS_MSG`, vous obtenez leur adresse pour `VOS_PRINT`.
- **Palette** (`VOS_PALETTE`) : 17 couleurs du firmware (0–26) : 16 encres et la bordure. En mode 1, seules les encres 0–3 comptent.
- **Rectangle** (`VOS_RECT`, IX →) : `dw x, y, w, h; db pen`.
- **Icône :** 16 lignes de 16 caractères dans `icon.txt`. Chaque caractère est une encre en hexadécimal (mode 0, palette du Lanceur) ou `.` pour transparent. Le Lanceur la lit sur la disquette : tant que le programme tourne, les 256 octets après "IC" sont libres pour des tampons (PAINT y garde ses lignes).
- **Noms de fichiers** (`VOS_LOAD`, `VOS_SAVE`, `VOS_DELETE`, `VOS_RUN`) : 11 octets, `"NAME EXT"`. Lecteur 0 = A:, 1 = B:.

L'API (version 22)

Appel	Entrée → sortie	Ce qu'il fait
`VOS_EXIT`	—	fin, retour à la vue qui l'a lancé
`VOS_TICKS`	A = 1 / 0 (+ `VOS_PTR_KEYS`)	`VE_FRAME` 50 fois par seconde, ou aucun. Avec `VOS_PTR_KEYS` (2), les flèches et COPY déplacent aussi le pointeur et cliquent
`VOS_FRAMES`	→ HL (et A bits 16–23)	trames depuis le démarrage
`VOS_RANDOM`	→ A	0–255
`VOS_COMMAND`	A = commande	les commandes communes d'AFFICHAGE et AIDE (6–19). Numérotez vos propres commandes à partir de `VC_APP` (32), sinon un élément d'AFFICHAGE ou d'AIDE lance l'une des vôtres
`VOS_ERROR`	A = erreur	dialogue d'erreur
`VOS_MODE`	A = 0 / 1 / 2	mode 0 (192×259, 16 encres), 1 (384×259, 4 encres) ou 2 (768×259, 2 encres, 96 colonnes de texte ; version 25). En mode 2, menus et dialogues se dessinent à l'encre 1 sur l'encre 0 : encre 0 blanche et 1 noire donnent du texte noir sur papier blanc (NOTEPAD, MARKDOWN, READER, SHEET avec ^M)
`VOS_PALETTE`	HL → 17 couleurs	

VOS_CLS	A = encre	efface l'écran
VOS_PLOT	HL = x, DE = y, A = encre	un pixel
VOS_RECT	IX → rectangle	rectangle plein
VOS_COLOURS	A = encre du texte (+ VOS_BOLD, VOS_ITALIC, VOS_UNDERLINE), C = fond	pour VOS_PRINT et VOS_CHAR. Les styles sont faits à partir de la même police, pour toutes les langues
VOS_PRINT	HL = x, DE = y, BC → texte, 0	
VOS_CHAR	HL = x, DE = y, A = caractère	
VOS_MSG	A = texte → HL	l'adresse d'un texte (T_* ou un texte du système)
VOS_SET_BAR, VOS_DRAW_BAR	HL → barre de menus	
VOS_UI_EVENT	(l'événement en cours) → A	commande de menu, de bouton ou de raccourci, 0 pour aucune
VOS_DIALOG	HL → dialogue → A	
VOS_INPUT	A = titre, HL → texte, C = maximum → carry si annulé	saisie de texte (demande C + 2 octets)
VOS_SET_WIDGETS, VOS_DRAW_WIDGETS	HL → boutons	
VOS_MENU_VIEW, VOS_MENU_HELP	→ HL	les menus communs
VOS_CATALOG	A = lecteur → A = fichiers, HL → liste	16 octets chacun : 11 pour le nom, en +12 la taille en K. Avec A = lecteur + VOS_CAT_EXT et HL → "EXT", seulement les fichiers de cette extension
VOS_FILE_PICK	A = titre → A = fichier, carry si annulé	dialogue de sélection, après VOS_CATALOG
VOS_LOAD	A = lecteur, HL → nom, DE = où → BC = longueur	
VOS_SAVE	A = lecteur, HL → nom, DE = depuis, BC = longueur	fichier binaire, qui remplace l'ancien. Avec A + VOS_LOAD_IX (#40, version 20), son en-tête dit qu'il se charge à IX, pas à DE (un .SCR : IX = #C000)
VOS_DELETE	A = lecteur, HL → nom	
VOS_TEXTS	HL → table de textes	les textes du programme
VOS_MENU_OPEN	→ NZ si un menu est ouvert	
VOS_KEY_HELD	A = touche → NZ tant qu'elle est enfoncée	pour les jeux
VOS_BLIT	IX → `dw x, y; db bytes, lines; dw source; db source stride`	image : paires (masque, pixels)
VOS_SOUND	A = canal 0–2, HL = période (bit 15 : bruit), C = volume 0–15, B = trames	une note ; 440 Hz correspond à la période 142

VOS_SPLIT	HL → dw y1, y2; db 8 colors (0 = désactive)	écran mixte : mode 0 entre y1 et y2
VOS_RUN	A = lecteur, HL → nom	lance un autre programme, puis celui-ci redémarre
VOS_KEEP	→ HL → 16 octets	mémoire qui reste entre les programmes
VOS_BANK_GET, VOS_BANK_PUT	HL = depuis, DE = vers, BC = octets	copie depuis et vers la banque de données
VOS_BACKGROUND	A = 1 / 0	continue à tourner ou se fige quand il est derrière un autre
VOS_DRAG	HL = x, DE = y, BC = w, A = h → carry : nouveaux HL, DE	déplacement d'une fenêtre par son titre
VOS_FIT	idem → HL, DE	ramène une fenêtre dans l'écran
VOS_EXT	A = un appel VX_*, BC, DE, HL selon l'appel → A, HL, C, DE, retenue	les appels après la table (version 15), ci-dessous

Lecteurs : 0 = A:, 1 = B:, 2 = DISK, la carte SD d'une carte M4 (version 28), dans le dossier où le Bureau ou le Commander est entré en dernier. Les appels de fichiers et VX_FREE y marchent comme sur une disquette (noms 8.3 ; sans carte M4 : retenue, A = 35), et le catalogue a aussi les dossiers (à +13, 1). Les bases de données (VX_DB) y marchent aussi (version 29). Depuis la version 29, VOS_CAT_EXT garde les dossiers, et VOS_FILE_PICK entre dans un dossier choisi (ou ..) et le liste comme l'a demandé le dernier VOS_CATALOG : ce qu'il renvoie est toujours un fichier, dans le dossier courant. VX_DRIVE C = lecteur → A = le suivant (A: → B: → DISK avec une carte M4 → A:), pour une commande OTHER DRIVE ; src/api/vos_drive.inc contient vos_next_drive (A: ↔ B: sur un V-OS plus ancien) et vos_drive_text (A:, B:, DISK:).

Réseau : src/api/vos_net.inc (à inclure après vos_api.inc) donne des connexions TCP par la carte M4 pour vos propres protocoles, autant à la fois que vous voulez (un nom cherché à la fois). Chaque connexion fait NC_SIZE octets à vous en IX, tous à 0 au début. net_open HL → "nom", "nom:port" ou "1.2.3.4:port", DE = le port s'il n'en a pas → cherché puis connecté (retenue, A = NE_NO_M4 ou NE_FAILED : non). net_poll à chaque VE_FRAME, de nouveau tant qu'il ne donne pas NE_NONE → A = NE_CONNECTED, NE_LINE (HL → une ligne sans son CR LF, 0 à la fin, B = sa longueur ; une longue arrive en morceaux avec net_long = 1), NE_DATA (avec NC_RAW : HL → des octets, BC = combien), NE_CLOSED, NE_FAILED, NE_NO_M4. net_say HL → une ligne : envoyée avec CR LF ; net_send HL, BC (jusqu'à 240) ; net_ready → retenue tant que la carte envoie encore ; net_close ; net_reply HL → une ligne d'une réponse SMTP ou FTP → retenue si ce n'est pas la dernière, sinon DE = son numéro. Exemples : MAIL (myapps/mail : POP3 et SMTP) et FTP (myapps/ftp : deux connexions, PASV). Pas de SSL/TLS. Pour tester sans carte : tools/m4net.py (une carte M4 et des serveurs en Python).

Les fichiers de la carte morceau par morceau : src/api/vos_m4file.inc écrit et lit un fichier de la carte SD de la M4 (lecteur DISK, dans le dossier où est V-OS) petit à petit, si bien qu'il peut dépasser les 16K d'un VOS_LOAD ou d'un VOS_SAVE. m4f_create HL → "NOM.EXT" (un nouveau fichier), m4f_open HL → un nom → DE:HL = sa taille, m4f_write HL, BC (jusqu'à 252), m4f_read DE, BC, m4f_close, m4f_header HL → 128 octets → NC si c'est un en-tête AMSDOS, BC = la longueur qu'il donne. Retenue : la carte a refusé, ou il n'y en a pas. Un fichier à la fois, les octets tels quels. FTP (récupérer et envoyer) et MAIL (les pièces jointes) s'en servent.

Les appels de VOS_EXT: VX_VERSION → A = API, HL = version de V-OS (BCD). VX_FREE C = lecteur → A = K libres. Inconnu : retenue VX_CLIP_PUT HL = texte, BC = octets → le presse-papiers (jusqu'à 1K). VX_CLIP_GET DE = où, BC = place → HL = taille (version 16). VX_M4 HL → une commande pour la carte M4 (db taille, dw commande, données), DE → la réponse, BC = octets ; retenue : pas de carte M4 (version 17) ; HL = 0 : BC octets du sock_info de la ROM de la M4 vers DE, 16 par socket (son état, sa dernière commande, les octets reçus, une ip et un port ; le socket 0 est celui de

C_NETHOSTIP, son ip le nom cherché) (version 32 ; TELNET l'attend ainsi). `VX_MEM` → HL = la RAM en K, DE = les K libres pour les programmes (version 18). `VX_BEHIND` DE → db lecteur, nom de 11 octets d'un fichier : son programme (selon le type) démarre derrière celui-ci, avec `init` A = 3 et le fichier dans `VOS_OPEN` (version 19 ; MUSIC le connaît). `VX_DATA` → A = 1 si la banque de données est celle du programme (extension mémoire), 0 si c'est la banque 4 partagée (version 21 ; NOTEPAD garde ainsi du texte jusqu'à 16K). `VX_DB` C = un appel `DB_*`, DE, HL → une base de données (version 22, plus bas). `VX_UTF8` HL → un texte, BC = octets, E = 0 dans la mémoire du programme ou `VOS_DATA` dans sa banque de données : s'il est en UTF-8 (d'un PC ou du web), il passe là dans le jeu de caractères de V-OS → BC = octets maintenant, A = 1 ; A = 0 : ce n'était pas de l'UTF-8 et il reste tel quel (version 23 ; NOTEPAD et READER le font). `VX_CALC` C = un appel `CALC_*`, DE → un bloc, HL → texte → formules et nombres (version 24, ci-dessous). `VX_LANG` → HL = le code de la langue que montre V-OS (`"EN"`, `"EL"`, `"FR"`… ; L la première lettre) (version 26 ; VBRUN montre ainsi les traductions des programmes de Studio). `VX_IRQ` HL = une routine du programme → le noyau l'appelle une fois par image depuis l'interruption, devant ou derrière, avec sa banque en place et les interruptions coupées ; 0 l'arrête, comme la fin du programme ; retenue : pas pour un accessoire ni pour un programme seul dans la banque 5 (version 27 ; MUSIC joue ainsi ses chansons, qui ne s'arrêtent plus quand un autre programme se charge ou dessine). Elle doit être courte, garder IY, EXX et AF', n'écrire que sa propre mémoire et l'AY, et n'appeler rien de V-OS. `VX_PRINT` HL → un texte, BC = octets, E = 0 dans la mémoire du programme ou `VOS_DATA` dans sa banque de données → vers l'imprimante (le port Centronics du CPC, 7 bits), tel quel : 13, 10 terminent une ligne, 12 commence une nouvelle page ; les lettres au-dessus de 127 sortent en ASCII simple (sans accents, le grec en Greeklish : Θ 8, Ξ 3, Ψ 4) ; retenue, A = 41 : l'imprimante est restée occupée deux secondes (aucune, hors ligne, plus de papier) (version 30 ; NOTEPAD, SHEET et DATABASE impriment ainsi avec ^P). Après 60 lignes une nouvelle page commence d'elle-même ; BC = 0 avec HL → le nom de 11 octets d'un fichier (comme le donne `VOS_CATALOG`) commence une impression dont les pages ont un en-tête, `NOTES.TXT PAGE 2` ; HL = 0 : sans en-têtes (version 31). `VX_VIEW` HL → dw x, y, w, h : dès lors le programme dessine avec (0, 0) en (x, y) et rien hors de ce rectangle (coupé à l'écran) : `VOS_CLS` le remplit, `VOS_RECT` y est coupé, un point, un caractère (chacun de `VOS_PRINT`) ou une image de `VOS_BLIT` n'est dessiné que s'il y est tout entier ; menus, dialogues et barre ne sont pas touchés ; HL = 0 : aucune ; à refaire après `VOS_MODE` et dans `redraw` (elle cesse quand un autre programme passe devant) ; carry : pas d'extension mémoire (version 33 ; le premier pas vers les programmes en fenêtres, docs/WINDOWS.md). `VX_WINDOW` HL → dw w, h : le programme dans une fenêtre sur le bureau, son intérieur w × h (w multiple de 8) comme vue et ses événements du pointeur avec x, y depuis lui ; à appeler d'abord dans init, chaque fois (aussi avec A = 2 : c'est ainsi que les fenêtres derrière sont redessinées, par leur init) ; son titre la déplace, X le termine, + ou F7 la mettent en plein écran et retour, un clic sur une autre la fait passer devant avec sa barre ; mode 1, les couleurs du thème ; carry : pas d'extension mémoire ou pas de `WM.SYS` sur A: (plein écran comme avant ; version 34). Depuis la version 35, `VX_WINDOW` écrit en HL la taille qu'a maintenant son intérieur (plein écran : l'écran sous la barre), ainsi init dispose ce qu'il montre pour elle ; le coin inférieur droit change la taille (et init est rappelé avec A = 2) ; avec `VOS_BACKGROUND` le programme dessine dans sa fenêtre aussi de derrière, tant qu'aucune ne la couvre (`VOS_CLS`, `PLOT`, `RECT`, `COLOURS`, `PRINT`, `CHAR`, `BLIT` ; pas `VOS_MSG`). Exemples : `apps/clock`, `myapps/sysinfo`. Depuis la version 36, HL pointe sur dw w, h, x0, y0 : la fenêtre montre la partie de l'écran du programme depuis x0, y0 (0, 0 : comme avant), ainsi un programme fait pour tout l'écran dessine comme avant, ses widgets et ses événements suivent (p. ex. `dw 376, 232, 0, 12` dans `myapps/telnet`) ; un programme avec la version 36 dans son en-tête donne toujours les quatre. S'il l'appelle hors de init, il redessine ensuite sa barre (`VOS_DRAW_BAR`). Depuis V-OS 0.49, une fenêtre derrière qui a une copie d'elle-même (prise tant que rien ne la couvrait) est recopiée à la place : son init n'est alors pas appelé, un programme ne doit donc pas compter être appelé pour dessiner quand il est derrière ; celui qui continue en arrière-plan (`VOS_BACKGROUND`) dessine comme avant tant qu'il n'est pas couvert. La fenêtre des fichiers et les icônes des lecteurs du bureau sont aussi parmi les fenêtres (0.50) : jusqu'à huit fenêtres en tout. Depuis la 0.51, `VOS_PALETTE` ne fait rien tant que le programme est devant dans une fenêtre (en plein écran, il agit) ; le X d'une fenêtre

envoie au programme CONTROL+Q, son BACK peut donc demander d'abord ; un programme derrière que rien ne couvre a aussi `VOS_EXT` (TELNET y reçoit), et un `VOS_EXT` qui n'a rien fait tant qu'il était couvert laisse vos tampons tels quels : marquez-les d'abord, comme TELNET. Avec w = 0 (V-OS 0.48), le programme quitte les fenêtres : sa fenêtre s'en va (carry), et il règle son mode et sa palette et dessine en plein écran, comme pour une page en mode 2 ; s'il la redemande plus tard, la fenêtre revient où elle était, aussi grande qu'elle était. Avec la taille écrite en retour, un programme se dispose pour sa fenêtre : NOTEPAD, MARKDOWN, READER et SHEET (`set_mode`) prennent w / 8 colonnes et autant de lignes qu'il en tient, de nouveau à chaque redimensionnement, et quittent les fenêtres pour leur page (^M).

Bases de données (version 22)

`VOS_EXT` avec A = `VX_DB` et C = un appel `DB_*` travaille sur une base de données : un fichier `NOM.VDB` de pages de 1K, aussi grand que la disquette le permet (jusqu'à 255K). Elle a jusqu'à 8 tables ; une table a jusqu'à 10 champs, du texte (jusqu'à 255 caractères) ou un nombre (2 octets), et peut avoir un champ clé (texte jusqu'à 64 caractères, ou un nombre) avec un index, pour que FIND soit rapide. Un enregistrement est ses champs les uns après les autres ; son identifiant (rid) est un nombre de 16 bits. Une base est ouverte à la fois, pour le programme qui l'a ouverte. Chaque appel écrit ses changements sur la disquette avant de revenir. Le noyau charge le moteur, `DB.SYS`, depuis le lecteur A: la première fois.

Appel	Entrée → sortie
`DB_CREATE`, `DB_OPEN`	DE → db lecteur, nom de 11 octets (`"STREETS VDB"`) ; OPEN → A = 1 : Latin-1 (de V-OS 0.15)
`DB_CLOSE`	
`DB_TABLE`	DE → nom (8), champs, champ clé (0 : aucun), puis chaque champ : nom (8), type, longueur → A = table
`DB_USE`	E = la table qu'utilisent les appels ci-dessous
`DB_INFO`	E = table, HL → 124 octets : sa description → A = tables
`DB_ADD`	HL → enregistrement → DE = rid
`DB_GET`, `DB_PUT`	DE = rid, HL → l'enregistrement
`DB_DEL`	DE = rid
`DB_FIND`	HL → clé comme dans un enregistrement (place pour un enregistrement), E = octets qui comptent (0 : tous) → DE = le premier enregistrement avec cette clé ou après
`DB_FIRST`, `DB_LAST`, `DB_NEXT`, `DB_PREV`	HL → place pour l'enregistrement, ou 0 → DE = rid, dans l'ordre de la clé ; retenue à la fin
`DB_COUNT`	→ HL = enregistrements

Erreurs : retenue et A (`DB_ERR_*`, et les erreurs de la disquette), que `VOS_ERROR` montre. Le texte est gardé tel qu'il est tapé, dans le jeu de caractères de V-OS, le même dans toutes les langues : une base peut contenir du grec, du français et de l'allemand ensemble. Seule une base de V-OS 0.15 avec des lettres latines (Latin-1) est différente : `DB_OPEN` donne alors A = 1 ; montrez `DB_ERR_ALPHABET` avec `VOS_ERROR`. Le tri et FIND comparent des octets : dans une clé `DB_TEXT`, majuscules et minuscules, et lettres accentuées, sont différentes. Un champ `DB_ALPHA` (type 2, depuis la version 23) est du texte comme `DB_TEXT`, mais comme clé il est trié et trouvé sans casse ni accents : ΕΛΕΝΗ, Ελένη et ελένη, ou Élodie et ELODIE, sont pareils ; l'enregistrement garde le texte tel qu'il a été tapé. Des exemples sont STREETS (`myapps/streets`), un index des rues, et DATABASE (`myapps/database`), tout un programme de bases avec tables, liste et formulaire ; `tools/vdb.py` montre et vérifie un fichier `.VDB` sur le PC.

Formules (version 24)

VOS_EXT avec A = VX_CALC et C = un appel CALC_* calcule des formules, comme un tableur. Le noyau charge le moteur, CALC.SYS, depuis le lecteur A: la première fois. Un nombre fait 32 bits, en centièmes (1234 vaut 12.34), de -21474836.46 à 21474836.46. Une formule a + - * /, des parenthèses, des nombres (12, 3.5, .25 ; une troisième décimale arrondit), des cellules (A1 à Z255) et les fonctions SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT (de valeurs, de cellules et de plages comme B2:D9, séparées par , ou ;), ABS(x), INT(x) (vers le bas, en entier) et ROUND(x) ou ROUND(x, 0–2), en majuscules ou non. Les produits et les quotients sont arrondis au centième.

DE → le bloc du programme, CB_SIZE (10) octets : CB_RESULT (un nombre, 4 octets), CB_COLS, CB_ROWS, CB_GRID (dw), CB_BANK, CB_AT. Les cellules sont une grille du programme : CB_COLS × CB_ROWS nombres de 4 octets, ligne après ligne, à CB_GRID, dans sa banque de données quand CB_BANK = VOS_DATA. Une cellule CALC_NONE n'a pas de nombre (vide, ou du texte : 0 dans + - * /, ignorée par les fonctions) ; CALC_BAD a une erreur.

Appel	Entrée → sortie
CALC_EVAL	HL → formule, 0 (avec = devant ou non) → CB_RESULT et DE:HL (DE le haut)
CALC_NUMBER	HL → texte : seulement un nombre ? → comme CALC_EVAL
CALC_TEXT	CB_RESULT → texte en HL (13 octets de place : -12.5), A = sa longueur
CALC_CELL	HL → texte : une cellule (b12) au début ? → D = colonne, E = ligne (depuis 0), A = ses caractères

Erreurs : carry et A (CALC_ERR_* : 30 formule fausse, 31 division par zéro, 32 nombre trop grand, 33 cellule hors de la grille, 34 une cellule utilisée a une erreur, 29 CALC.SYS n'est pas sur A:), que VOS_ERROR affiche ; alors CB_RESULT = CALC_BAD et CB_AT = l'endroit dans le texte. L'exemple est SHEET (myapps/sheet), un tableur qui garde ses valeurs dans sa banque de données et recalcule les formules après chaque changement.

Tous les détails, par ex. sur l'arrière-plan, l'accessoire et VOS_SPLIT, sont dans src/api/vos_api.inc. Pour des exemples, voir apps/demo/demo.asm (mode 0, mouvement), apps/clock/clock.asm (accessoire) et apps/mixed/mixed.asm (écran mixte). Un jeu complet avec des sprites, un niveau lu dans un fichier et du son : myapps/vrouves/.

Un assistant IA qui écrit un programme doit lire AI.md (en anglais) : les mêmes règles, plus courtes, avec les pièges de RASM et de la banque de données.

Les tests

make test-sdk construit le modèle sous le nom TEMPLATE.BIN et l'ouvre depuis le Lanceur dans Caprice32, avec des appuis de touches définis par src/kernel/test_script.asm (script 15). Il prend des captures dans build/shots : son écran, la boîte après son déplacement, son menu, le dialogue ABOUT, et le retour au Lanceur.

Pour votre propre test automatique, copiez le script 15 et la cible test-sdk du Makefile.

8. Développer V-OS

Pour ceux qui travaillent sur V-OS lui-même. Les programmes *pour* V-OS sont décrits dans le SDK.

Ce qu'il vous faut

- RASM, l'assembleur
- iDSK, pour les images de disquette
- Python 3, pour les outils. `make docs` demande aussi `markdown` et `pymupdf`.
- GNU make 4.3 ou plus récent
- pour les tests, Caprice32 (snap `caprice32`)

Compilation

Commande	Ce qu'elle fait
`make`	`build/vos.dsk` (A:) : le noyau, les vues, les langues, DEMO, MIXED, STUDIO, CLOCK et les sources `.VBS` ; `build/apps.dsk` (B:) : les autres programmes et `myapps/*` ; et la disquette de chaque programme avec `owndisc/`. Si un fichier ne tient pas sur une vraie disquette (180K), il s'arrête avec une erreur
`make run`	ouvre la disquette dans Caprice32 (`RUN"VOS"`)
`make shot`	démarre sans fenêtre et prend une capture d'écran
`make docs`	le manuel en PDF : `docs/V-OS.pdf` (grec) et `docs/V-OS-en.pdf`, `-fr`, `-es`, `-de`, `-it`
`make windows`	`build/V-OS-windows.zip` : `V-OS.exe` pour Windows, avec CPCEMU 3.0.2 (CPC 6128, 576K, souris AMX, carte M4), `vos.dsk` en A:, `apps.dsk` en B: et les disquettes des programmes à côté. V-OS démarre tout seul. Il faut WSL et le zip portable de CPCEMU (`CPCEMU_ZIP=…`)
`make linux`	`build/V-OS-linux.tar.gz` : le script `V-OS` pour Linux (x86_64), avec CPCEMU 2.5 (la 3.0.2 n'existe pas pour Linux) et les mêmes réglages et disquettes. Il faut SDL2 sur le système et le tar.gz Linux de CPCEMU (`CPCEMU_TGZ=…`)
`make songs`	les morceaux d'Arkos Tracker 3 en fichiers `.MUS` dans `myapps/music/owndisc` (`tools/mkmusic.py` ; il faut Arkos Tracker 3, `ARKOS=…`)
`make new-app NAME=x`, `make app NAME=x`	votre propre programme (SDK)
`make clean`	efface `build/`

Organisation du dépôt

Dossier	Contenu
`src/vos.asm`	la racine de la compilation : chargeur et noyau, écriture sur la disquette
`src/boot/`	le chargeur qu'AMSDOS lance en `#4000`, détection de l'extension RAM
`src/kernel/`	vecteurs, interruptions, système de fichiers, vues, API (`api.asm`), réglages, extension du noyau (`ext.asm`), scripts de test (`test_script.asm`)
`src/drivers/`	Gate Array, CRTC, clavier, souris AMX, FDC, AY
`src/gfx/`	graphismes overscan, texte, écran mixte
`src/ui/`	menus, boutons, dialogues, saisie de texte, sélecteur de fichiers
`src/shell/`	les vues sous forme d'overlays : Bureau, Lanceur, Commander, Réglages

`src/api/vos_api.inc`	l'API pour les programmes
`lang/`	les langues (textes, claviers, polices)
`apps/`	les programmes en assembleur : DEMO, MIXED, STUDIO, CLOCK, et leurs icônes
`blocks/`	l'éditeur web, `vbc.py`, `runtime.asm`, le lecteur de Studio (`player.asm`), des exemples
`sdk/`	le SDK : guide et modèle de programme
`tools/`	outils : polices, langues, textes, icônes, relocation, `.VBS` à partir de texte, captures d'écran, PDF
`docs/`	ce manuel en grec (`manual/`) et en anglais, français, espagnol, allemand et italien (`manual/en/`, `fr/`, `es/`, `de/`, `it/`), les PDF, les exigences (`REQUIREMENTS.md`)

La mémoire, en bref

Zone	Ce qu'elle contient
`#0000-#3DFF`	le noyau. En page zéro, après les vecteurs de restart, la table de l'API en `#0108`
jusqu'à `#4000`	la pile du noyau
`#4000-#7FFF`	la « fenêtre » des banques
`#8000-#FFFF`	l'écran overscan de 32K. Dans ses trous, des tampons du noyau

Les banques qui passent dans la fenêtre :

Banque	Ce qu'elle contient
4	tampon de fichiers et de chargement, et la banque de données du programme en cours
5	la vue en `#4000-#4FFF`, et à partir de `#5000` les programmes avec table de relocation (ou un programme sans table dans toute la banque)
6	ce que cachent les menus et les dialogues, et à partir de `#7000` l'accessoire de bureau
7	le module de langue, les listes du Commander, les textes anglais, et à partir de `#7000` l'extension du noyau

Avec une extension mémoire, ses banques accueillent des programmes. Les détails, adresse par adresse, sont dans `docs/REQUIREMENTS.md` (§4.2 et dans chaque section « Υλοποίηση M… » (réalisation)).

Conventions

- **RASM :** l'hexadécimal s'écrit `#C000` et non `&C000`, car RASM lit `&` comme un ET. Les étiquettes ne sont pas sensibles à la casse.
- **Commentaires :** en anglais, courts, comme dans le code existant. Chaque fichier commence par un bloc qui dit ce qu'il fait.
- **Documentation :** en grec. `MILESTONES.md` (anglais), `MILESTONES.el.md` (grec) et `docs/REQUIREMENTS.md` ont une section par étape. Le manuel est écrit en grec et traduit dans les cinq autres langues de V-OS.
- **Textes :** les textes du système sont dans `lang/*/messages.txt`, et ceux des programmes dans `texts.txt` (pour `tools/mktexts.py`).

Les tests

Les tests lancent V-OS dans Caprice32 sans fenêtre et prennent des captures d'écran dans `build/shots/<délai>/`.

Comment ils fonctionnent :

- Caprice32 sans fenêtre ne peut pas appuyer sur les flèches, COPY ou les touches f. C'est pourquoi les appuis de touches sont faits par une compilation spéciale : un `-DTEST_SCRIPT=n` place le script n dans `src/kernel/test_script.asm`, une table de touches par trame.
- Chaque cible `make test-…` construit une disquette avec son script et prend une capture à chaque délai de `…_SHOTS`.
- Le délai se mesure en appuis sur « Z » : environ 2,5–3,5 trames chacun. La correspondance n'est pas fixe, on saisit donc un moment avec deux ou trois délais autour.
- Dès que V-OS écrit sur la disquette, Caprice32 ne se ferme plus tout seul, et le test se termine par un dépassement de délai. C'est normal dans test-vars, test-costume et d'autres.
- Vous regardez les captures vous-même, par ex. réunies en une image avec `ffmpeg … hstack/vstack`.

Cible	Ce qu'elle teste
`test-input`	touches, Studio : blocs, fichiers, exécution
`test-calc`	CALC avec des clics, puis `CALC.VBS` dans Studio et son titre en anglais et en français (^T)
`test-costume`	costume dans Studio, exécution, réouverture
`test-acc`	l'horloge comme accessoire de bureau
`test-multi`, `test-switch`, `test-expand`, `test-behind`	plusieurs programmes, F6, extension mémoire, arrière-plan
`test-drag`	déplacement des fenêtres
`test-langs`, `test-lang`	les langues, l'enregistrement de la langue
`test-mines`, `test-bricks`	les jeux
`test-vars`	les 128 variables, SAVE/LOAD VARS
`test-sdk`	le modèle du SDK
`test-apps`	les deux disquettes telles qu'elles sont données, `vos.dsk` (avec les touches du test) en A: et `apps.dsk` en B: : le Lanceur montre B: et PONG s'y lance
`test-vrouves`	VROUVES depuis sa disquette en B:, par le Lanceur (TAB) : construction, la vague 1, l'argent, HIGH SCORES
`test-notepad`	NOTEPAD : saisie, DEL, le dialogue d'enregistrement, OPEN avec seulement les fichiers `.TXT` ; puis ^M : la page (mode 2)
`test-notepad-big`	la fenêtre de texte de NOTEPAD dans un émulateur Z80 (`tools/notepad_check.py`) : un fichier de 12K avec sa propre banque de données, déplacements, saisie et SAVE, texte jusqu'à 16K, et 4K sur un 6128
`test-data`	(576K) NOTEPAD avec un texte de 15K jusqu'à la ligne 33, MARKDOWN entre-temps, puis NOTEPAD de retour au début : les lignes depuis sa propre banque de données
`test-paint`	PAINT : ligne, rectangle, remplissage, les menus, puis les calques (en cacher un), OTHER DRIVE et EXPORT .SCR vers B: ("SAVED AS .SCR")
`test-paint-big`	PAINT sur tout l'écran (576K) : des lignes, la fenêtre déplacée par ses barres (un clic et un glissement), sa position, enregistrée en `B:NONAME.SCR` et rouverte

`test-paint-undo`	l'UNDO de PAINT dans un Z80 (`tools/paint_check.py`) : rectangle, ligne, crayon, cercle et remplissage annulés et rétablis, sur une image de 128×128 et sur tout l'écran (la fenêtre déplacée aussi, le remplissage au-delà) ; les calques, avec une banque de données à lui ou sans
`test-scr`	l'EXPORT .SCR de PAINT (son code dans un émulateur Z80, `tools/scr_check.py`) chargé en BASIC depuis une disquette, avec la palette ; chaque pixel de l'écran est vérifié
`test-about`	AIDE > À PROPOS DE V-OS
`test-music`	MUSIC depuis `music.dsk` en B: : un morceau joue, et continue derrière le Lanceur
`test-markdown`	MARKDOWN depuis `markdown.dsk` en B: : `README.MD` ouvert, la page avec ^P, un écran plus bas, retour au texte ; puis ^M : la page (mode 2)
`test-open`	ouverture selon le type dans le Commander : `README.MD` dans MARKDOWN depuis B:, un `.TXT` dans NOTEPAD depuis A:
`test-sysinfo`	SYSINFO depuis le Commander : version, API, mémoire, K libres en A: et B:, ^R, ^Q. Avec `SYSINFO_RAM=576`, avec une extension de 512K
`test-clip`	le presse-papiers : sélection avec SHIFT, ^C et ^V dans NOTEPAD, ^A, ^X, ^V, puis ^V dans MARKDOWN
`test-webget`	à la main, dans le CPCEMU de `make linux` (carte M4 ; il faut un écran et internet) : WEBGET télécharge `example.com/index.html`. Fermez CPCEMU avec F12 quand SAVED s'affiche, et `INDEX.HTM` est cherché sur la disquette
`test-reader`	READER depuis `reader.dsk` en B: ouvre `INDEX.MD`, TAB choisit un lien, RETURN ouvre `ABOUT.MD`, DEL revient, et un lien `https://` donne un message ; puis ^M : la page (mode 2)
`test-db`	le moteur de bases de données dans un émulateur Z80 (`tools/db_check.py`) : des milliers d'appels au hasard sur quatre tables, vérifiés par un modèle, le fichier page par page (`tools/vdb.py`), jusqu'à remplir la disquette
`test-db-disc`	`DB.SYS` avec le système de fichiers du noyau sur une image DSK (`tools/db_disc_check.py`)
`test-streets`	STREETS depuis `streets.dsk` en B: : un nouveau `STREETS.VDB` avec 24 rues, recherche, une nouvelle rue
`test-database-z80`	DATABASE dans un émulateur Z80, la base en Python et l'écran en texte : deux tables, 47 enregistrements par le formulaire, l'ordre sans casse ni accents, la recherche, un changement, une suppression, le défilement
`test-database`	DATABASE dans Caprice32 : une nouvelle base en B:, une table, trois enregistrements par le formulaire, la liste, la recherche, un changement
`test-calc-sys`	le moteur de formules `CALC.SYS` dans un émulateur Z80 (`tools/calc_check.py`) : des formules fixes et 40 000 aléatoires, des nombres et des textes, comparés à un modèle en Python
`test-sheet-z80`	SHEET dans un émulateur Z80 avec `CALC.SYS` lui-même et l'écran en texte : valeurs, `#ERR`, cellules qui s'utilisent l'une l'autre, défilement, SAVE et OPEN, un fichier UTF-8, `BUDGET.VSH`, une feuille pleine ; puis ^M : la page (mode 2)
`test-sheet`	SHEET dans Caprice32 : des nombres et une formule tapés, `CALC.SYS` depuis A:, la feuille enregistrée en B: ; puis ^M : la page (mode 2)
`test-kbds`	CLAVIERS : LES SIX dans Setup, puis dans NOTEPAD les touches `:` et Z avec chaque clavier : `:z`, `:ζ`, `mw`, `ñz`, `öy`, `òz`
`test-charset`, `test-reader-utf8`	des fichiers UTF-8 en grec, français, espagnol, allemand et italien dans NOTEPAD et dans READER
`test-utf8`	le code de `VX_UTF8` dans un émulateur Z80, face à `tools/voscs.py`

`test-view`	`VX_VIEW` : VIEWT (`apps/viewt`) dessine à travers une vue de 160 × 96, vérifiée pixel par pixel (`tools/view_check.py`) : la vue remplie, un rectangle coupé, 19 caractères sur 20, le dernier pixel, une image dedans et une dehors ; avec 128K : NO EXPANSION
`test-wm`	`VX_WINDOW` et `WM.SYS` (576K) : WINA et WINB (`apps/wint`) dans des fenêtres ; sept captures vérifiées (`tools/wm_check.py`) : l'une devant l'autre, passée devant par un clic avec sa barre, un clic dedans depuis son coin, déplacée par son titre, plein écran avec F7 et retour, fermées avec X jusqu'au Commander
`test-wm-apps`	CLOCK, SYSINFO et WINA dans des fenêtres à la fois (576K) ; cinq captures vérifiées (`tools/wm_apps_check.py`) : les trois l'une sur l'autre, CLOCK passé devant par un clic et déplacé, SYSINFO devant et CLOCK qui tourne derrière, à découvert, SYSINFO réduit par son coin
`test-wm-apps2`	DIARY, TELNET et CALC dans des fenêtres (576K, API 36 : la fenêtre montre une partie de l'écran du programme) ; quatre captures vérifiées (`tools/wm_apps2_check.py`) : DIARY, TELNET par-dessus, CALC avec ses boutons dans sa fenêtre, et 1 + 2 = 3 cliqués là
`test-wm-net`	MAIL et FTP dans des fenêtres (576K) : FTP par-dessus MAIL ; un clic sur le X de FTP : il se termine (^Q), MAIL de nouveau devant ; sur le X de MAIL : le Commander ; quatre captures vérifiées (`tools/wm_net_check.py`)
`test-wm-launch`	NOTEPAD depuis le Launcher (mode 0) dans une fenêtre de sa taille (576K), avec de la saisie ; deux captures vérifiées (`tools/wm_launch_check.py`)
`test-wm-notepad`	NOTEPAD dans une fenêtre avec un NOTES.TXT (576K) : réduite par son coin, ses colonnes et lignes coupées à la fenêtre, la ligne d'état dessous ; la page (^M) en plein écran et la fenêtre revenue où elle était (`tools/wm_notepad_check.py`)
`test-wm-pages`	MARKDOWN avec INDEX.MD et son aperçu, READER (replié à la largeur de la fenêtre) et SHEET (4 colonnes, 18 lignes) dans des fenêtres (576K) ; la page de SHEET et le retour (`tools/wm_pages_check.py`)
`test-wm-copies`	copies des fenêtres (576K) : WINB déplacée loin de SYSINFO et WINA, par-dessus et de nouveau loin ; WINA et WINB écrivent combien de fois elles se sont dessinées et affichent toujours 001, l'image du bureau dessous (`tools/wm_copies_check.py`)
`test-wm-desktop`	le bureau parmi les fenêtres (576K, SETUP.CFG avec la fenêtre de A:) : WINA avec la fenêtre et les icônes du bureau derrière ; le bureau (F1) avec WINA sur sa surface ; chacun devant par un clic (`tools/wm_desktop_check.py`)
`test-wm-keys`	F5, F6, X et la palette parmi les fenêtres (576K) : CLOCK comme accessoire, WINA et WINB ; la liste des programmes (F6) et l'accessoire par-dessus les fenêtres, les fenêtres de nouveau à leur fermeture ; les rouges de WINA (P) laissent les couleurs ; le X de WINA : ^Q, WINB devant (`tools/wm_keys_check.py`)
`test-mail`	MAIL sur un Z80 en Python (`tools/mail_check.py`), avec la carte M4 de `tools/m4net.py` et des serveurs POP3 et SMTP en Python : le compte dans `MAIL.CFG`, les 20 plus récents de 22 messages avec leurs sujets décodés, un simple, un en quoted-printable UTF-8 et un en plusieurs parties (base64, pas son HTML), défilement, SAVE AS TEXT, DELETE au QUIT, WRITE et REPLY par SMTP (AUTH LOGIN, « . » doublé, le sujet grec en Q), un refus, un mauvais mot de passe, aucune réponse, pas de carte ; un message coupé ; trois pièces jointes d'un message en parties dans des parties : sur B: par la banque (une de plus de 16K refusée), sur DISK vers la carte à mesure qu'elles arrivent (les fichiers de la carte M4 de `tools/m4net.py`)
`test-ftp`	FTP sur un Z80 en Python (`tools/ftp_check.py`), avec un serveur FTP en Python : anonymous, PASV vers l'adresse de la connexion de contrôle, LIST en lignes Unix et DOS, RETR sous un nom 8.3, CWD et CDUP, STOR en morceaux, DELE, plus de 16K non enregistré, un mauvais mot de passe, pas de carte ; sur DISK des fichiers de toute taille vers et depuis la carte (70000 octets ; un avec un en-tête AMSDOS envoyé sans lui)
`test-mail-m4`, `test-ftp-m4`	MAIL et FTP dans l'émulateur 1984 avec une carte M4 (scripts 60 et 61), avec les serveurs `tools/mail_server.py` et `tools/ftp_server.py` sur ce PC : la liste, un message, un `.TXT` envoyé ; la liste de FTP, un fichier vers la carte et un depuis elle

`test-vosnet`	le serveur V-OS NET (`server/`, .NET 10) sur ce PC, sur le port 2323, et TELNET dans l'émulateur 1984 avec une carte M4 (script 62) : l'accueil, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, un invité, le menu principal ; le journal du serveur dit que TELNET a répondu « V-OS » à TTYPE et que le profil est V-OS. Les tests du serveur lui-même (xUnit, avec un faux client V-OS) : `dotnet test server/VosNet.sln`
`test-styles`	STYLES.VBN (`blocks/examples/styles.vbt`) depuis le Commander : normal, gras, italique, souligné et les trois, avec le bloc STYLE
`test-music-block`	avec 576K : TUNE.VBN (`blocks/examples/tune.vbt`) lance MUSIC (depuis B:) derrière lui avec AGANAMEM.MUS ; F6 montre « > TUNE » et MUSIC, et RETURN met MUSIC devant : A:AGANAMEM, PLAYING. Avec `MBLOCK_RAM=128` : « FERMEZ D'ABORD UN AUTRE PROGRAMME »
`test-amsdos`, `test-reboot`, `test-system`	les fichiers V-OS en BASIC, redémarrage, disquette SYSTEM

Nouveau script :

1. Ajoutez un `IF TEST_SCRIPT == n` au début de la chaîne dans `test_script.asm`, avec `ELSE` avant le suivant et un `ENDIF` de plus à la fin.
2. Ajoutez une cible au Makefile, comme `test-sdk`.

Chaque touche s'écrit `dw from, to : db row, bit` du clavier. Le numéro de touche vaut rangée·8 + bit, par ex. RETURN = 18 = rangée 2, bit 2.

Sans émulateur : le code d'un programme tourne aussi sur un Z80 dans Python (le paquet `z80`). Vous chargez le `.BIN` en `#4000` et faites revenir immédiatement les appels de l'API (ou leur faites faire ce qu'il faut, par ex. des fichiers dans un dictionnaire). Ensuite vous appelez init et event et lisez la mémoire. C'est bien plus rapide que les captures pour les erreurs de nombres, de fichiers et de sauts. Les adresses des étiquettes viennent de `rasm … -s -sl` (un fichier `.sym`). Les appels `VX_M4` des programmes réseau reçoivent leur réponse de `tools/m4net.py`, une carte M4 en Python avec des serveurs en Python à l'autre bout.

À chaque étape

1. Le code, et un test dans Caprice32 : nouveau ou existant, avec captures d'écran.
2. Les tests que le changement touche.
3. Une section dans `MILESTONES.md` et `MILESTONES.el.md`, et une section « Υλοποίηση M… » (réalisation) dans `docs/REQUIREMENTS.md`.
4. **Mettre à jour le manuel dans les six langues** (`docs/manual/` en grec, `docs/manual/<code>/` pour en, fr, es, de, it, et `sdk/README.md`, `sdk/README.<code>.md` si l'API change), puis `make docs` pour tous les PDF.
5. Commit et push.

9. Sur un vrai CPC

V-OS n'a été testé que sur des émulateurs : Caprice32, 1984 et CPCEMU. Un vrai CPC peut se comporter autrement avec son lecteur de disquettes, son clavier, son CRTC, son moniteur ou une souris AMX. Ce chapitre est une liste de choses à essayer, avec ce que chacune doit faire. Si quelque chose fait autre chose, dites-le-nous. Même « tout a marché » nous aide.

Mettre V-OS sur le CPC

La version publiée a deux images de disquette, `vos.dsk` (A:) et `apps.dsk` (B:). Chacune tient sur une disquette 3" (180K). Quelques façons de les utiliser :

- **Un Gotek ou un HxC** à la place d'un lecteur : copiez les fichiers `.dsk` sur sa clé USB.
- **Un lecteur 3,5" de PC** branché sur le CPC comme lecteur B: : écrivez les images sur des disquettes (par exemple avec SAMdisk ou DiskImager sous Windows).
- **Une carte M4 :** copiez les images sur sa carte SD et montez-les depuis son menu.

Ensuite, en BASIC : `RUN"VOS`.

Ce qu'il faut noter d'abord

- Le modèle (CPC 6128 ou 6128 Plus) et, si vous le connaissez, le type de CRTC (0 à 4).
- L'extension mémoire (aucune, 64K, 512K...), les lecteurs, la souris, une carte M4.
- Le moniteur (CTM644 couleur, GT65 vert, une télé avec un adaptateur...).

La liste

Chaque ligne : ce qu'il faut faire, et ce que vous devez voir.

Le démarrage - [ ] `RUN"VOS` depuis A:. En quelques secondes : le Bureau, la barre de menus en haut, les icônes des lecteurs à droite. Rien ne scintille ni ne saute. - [ ] L'image remplit tout l'écran (overscan, 384×272), sans rien de coupé sur les côtés ni en bas. - [ ] AIDE > À PROPOS DE V-OS montre le numéro de la version publiée. - [ ] SYSINFO (dans le Lanceur, F2) montre la mémoire que vous avez.

Le lecteur de disquettes - [ ] TAB sur le Bureau ouvre la fenêtre de A:, avec ses fichiers en icônes. Un second TAB : B:. - [ ] Dans le Commander (F3), copiez un fichier de A: vers B: (^C). Puis quittez V-OS (CONTROL+Q) et, en BASIC, `CAT` sur B: le montre et `LOAD` le lit. - [ ] Renommez (^N) et supprimez (^D) un fichier sur B:. - [ ] FORMATER LE DISQUE (DATA) dans le menu FICHIER du Commander, sur une disquette dont vous n'avez pas besoin. Puis `CAT` en BASIC : une disquette vide. - [ ] Une disquette au format SYSTEM (celui de CP/M) se lit aussi. - [ ] Réglages (F4) : changez la LANGUE, ^S. Relancez avec `RUN"VOS` : V-OS démarre dans cette langue. - [ ] Sans disquette en B:, le Commander le dit, et V-OS ne se bloque pas.

Le clavier - [ ] Chaque touche dans NOTEPAD : lettres, chiffres, symboles, SHIFT, CAPS LOCK, les flèches, DEL, CLR, COPY. - [ ] CONTROL+SHIFT change la langue du clavier (EN, EΛ, ..., à droite de la barre de menus). Les lettres grecques et accentuées sortent correctement. - [ ] Une touche tenue se répète à la vitesse de DÉLAI RÉPÉTITION et VITESSE RÉPÉTITION des Réglages. - [ ] Les touches de fonction : F1 Bureau, F2 Lanceur, F3 Commander, F4 Réglages, F6 les programmes en cours.

La souris AMX - [ ] Réglages : SOURIS AMX à OUI. Le pointeur suit la souris à la même vitesse en largeur et en hauteur, en mode 1 (le Bureau) et en mode 0 (le Lanceur). - [ ] S'il saute ou va dans le mauvais sens, essayez l'autre valeur de LECTURE AMX. - [ ] Bouton gauche : un clic ; sur le titre d'une fenêtre, il la déplace ; dans le coin en bas à droite, il la redimensionne.

La mémoire - [ ] Sans extension : NOTEPAD et PONG ensemble, F6 pour passer de l'un à l'autre ; STUDIO tourne seul. - [ ] Avec une extension : quatre programmes à la fois, chacun là où vous l'avez laissé. PAINT avec une grande image. Une image sur le Bureau (Réglages, IMAGE DE FOND).

L'écran - [ ] PAINT et le Lanceur en mode 0 (16 couleurs) : les couleurs sont justes. - [ ] READER ou NOTEPAD avec une page en mode 2 (80 colonnes) : lisible, aussi sur un moniteur couleur. - [ ] L'écran mixte de Studio (mode 0 en haut, mode 1 en bas) : la ligne de séparation reste immobile, rien ne scintille. - [ ] Le thème sombre (Réglages, THÈME).

Le son - [ ] MUSIC joue un morceau ; il continue à jouer pendant que vous allez sur le Bureau et lancez un autre programme. - [ ] Les jeux (VROUVES, BRICKS, PONG) ont leurs sons.

La carte M4 (si vous en avez une) - [ ] TAB sur le Bureau passe de B: à DISK, la carte SD, avec ses dossiers. - [ ] NOTEPAD enregistre un fichier sur DISK, et le rouvre. - [ ] La barre de menus montre l'heure de la M4 ; INFOS DU FICHIER d'un fichier sur DISK donne sa date. - [ ] WEBGET télécharge un fichier ; READER ouvre une page du web. - [ ] TELNET se connecte à un serveur (un BBS) et montre ce qu'il envoie. - [ ] MAIL récupère des messages d'un serveur POP3 et en envoie un par SMTP. - [ ] FTP liste le dossier d'un serveur, récupère un fichier et en envoie un.

La vitesse (combien de temps, montre en main) - [ ] De `RUN"VOS` jusqu'au Bureau. - [ ] De F2 jusqu'au Lanceur, et de l'icône d'un programme jusqu'au programme. - [ ] SHEET : BUDGET.VSH ouvert et calculé.

Nous le dire

Ouvrez une issue sur https://github.com/vaspervnp/V-OS-CPC/issues avec :

- ce que vous avez noté d'abord (le modèle, la mémoire, le moniteur...) ;
- les lignes qui ont fait autre chose, et ce qu'elles ont fait ;
- une photo de l'écran, si quelque chose a l'air faux.