# SDDM — Configuração de Monitores no Login

## Problema

Na tela de login do SDDM, os monitores podem iniciar com:

- resolução errada (ex.: 640x480);
- monitores espelhados;
- monitor vertical aparecendo incorretamente;
- TV/monitor secundário sendo ativado no login.

No meu setup, quero que o SDDM use somente o monitor principal.

## Configuração desejada

Monitor principal: DisplayPort-1 2560x1080 @ 74.99 Hz Primary

Monitor vertical: DisplayPort-2 Desligado no SDDM

TV: HDMI-A-0 Desligada no SDDM

IMPORTANTE: Os nomes dos monitores no SDDM/Xorg podem ser diferentes dos nomes usados pelo Niri.

No Niri, por exemplo: DP-2 DP-3 HDMI-A-1

No SDDM/Xorg: DisplayPort-1 DisplayPort-2 HDMI-A-0

Por isso NÃO copiar os nomes do config.kdl do Niri diretamente para o script do SDDM.

## 1. Instalar xrandr

sudo pacman -S xorg-xrandr

## 2. Descobrir os nomes dos monitores no SDDM

ATENÇÃO:

Executar `xrandr --query` dentro do Niri não é suficiente, pois o Niri usa Wayland/Xwayland.

O SDDM está usando Xorg.

Para descobrir os nomes corretos, o script do SDDM pode salvar a saída do xrandr:

xrandr --query > /tmp/sddm-xrandr.log 2>&1

Depois de entrar novamente no Niri:

cat /tmp/sddm-xrandr.log

Procurar pelas linhas:

```
DisplayPort-1 connected
DisplayPort-2 connected
HDMI-A-0 connected
```

Os nomes encontrados nessa saída são os que devem ser usados no script.

## 3. Criar o script do SDDM

Criar:

sudo nano /usr/local/bin/sddm-display-setup

Conteúdo atual:

# !/bin/sh

xrandr
--output DisplayPort-1
--mode 2560x1080
--rate 74.99
--primary
--output DisplayPort-2
--off
--output HDMI-A-0
--off

Depois:

sudo chmod +x /usr/local/bin/sddm-display-setup

## 4. Configurar o SDDM

Criar a pasta:

sudo mkdir -p /etc/sddm.conf.d

Criar:

sudo nano /etc/sddm.conf.d/10-display.conf

Conteúdo:

[X11] DisplayCommand=/usr/local/bin/sddm-display-setup

## 5. Reiniciar o SDDM

ATENÇÃO: Isso encerra imediatamente a sessão gráfica atual.

Salvar tudo antes.

Depois:

sudo systemctl restart sddm

O resultado esperado é:

```
DisplayPort-1
2560x1080 @ ~75 Hz
PRIMARY
      |
      +-- SDDM / tela de login

DisplayPort-2
OFF

HDMI-A-0
OFF
```

## 6. Se não funcionar

Verificar se o SDDM está usando X11:

systemctl status sddm

Deve aparecer algo parecido com:

```
/usr/lib/Xorg ...
```

Verificar se o SDDM executou o script:

journalctl -u sddm -b | grep -i -E "display|xrandr|setup"

Deve aparecer:

```
Running display setup script "/usr/local/bin/sddm-display-setup"
```

Verificar a saída do Xorg usado pelo SDDM:

cat /tmp/sddm-xrandr.log

Se os nomes forem diferentes, alterar o script:

sudo nano /usr/local/bin/sddm-display-setup

IMPORTANTE: Os nomes do Niri e do SDDM podem ser diferentes.

Exemplo:

Niri: DP-2 DP-3 HDMI-A-1

SDDM/Xorg: DisplayPort-1 DisplayPort-2 HDMI-A-0

Usar os nomes retornados pelo Xorg do SDDM.

## 7. Arquivos utilizados

Configuração do SDDM:

```
/etc/sddm.conf.d/10-display.conf
```

Script:

```
/usr/local/bin/sddm-display-setup
```

No repositório de dotfiles, esses arquivos estão armazenados em:

```
sddm/10-display.conf
sddm/sddm-display-setup
```

Para restaurar em uma instalação nova:

sudo mkdir -p /etc/sddm.conf.d

sudo cp sddm/10-display.conf
/etc/sddm.conf.d/10-display.conf

sudo cp sddm/sddm-display-setup
/usr/local/bin/sddm-display-setup

sudo chmod +x /usr/local/bin/sddm-display-setup

Depois:

sudo systemctl restart sddm