```
enable
configure terminal
                                          (Masuk Ke mode konfigurasi) (Ke mode Router(config)#)
 hostname R0
                                          (Penamaan Router)(Misal di Router0 jadi namanya R0)
  enable secret *****
                                          (Pemberian Password pada Router)
  interface FastEthernet 0/0
                                                   (Penomoran IP pada port yang terhubung)
    ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
    no shutdown
                                                   (Menyalakan Port)
    exit
  interface FastEthernet 1/0
                                                   (Penomoran IP pada port yang terhubung)
    ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
    no shutdown
                                                   (Menyalakan Port)
    exit
ip dhcp pool NET1
                                                   (DHCP) (pool itu ngasih nama DHCP net local)
    network 192.168.1.0 255.255.255.0
    default-router 192.168.1.1
                                                   (IP port si router yang terhubung ke jaringan
                                                   lokal atau tar untuk jadi gatewaynya)
  ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.100
                                                        (Range IP Host yang tidak boleh dipake
                                                          buat IP DHCP Host. Disini artinya IP
                                                         yang gak boleh dipake itu dari .1
                                                         sampai .100)
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.0.2
                                                   (Kalo disuruh pake routing statik)
                                                   (masukin network tetangga yang berbeda
                                                   router/jaringan.. Urutannya, Net Tetangga,
                                                   Subnet Net Tetangga, dan IP Port router Net
                                                   Tetangga yang terhubung ke jaringan luar)
exit
                                                   (Kalo disuruh routing dinamis pake RIPv2)
router rip
    version 2
    passive-interface FastEthernet 0/0
                                                   (Ke port yang terhubung ke Net Lokal)
    network 192.168.0.0
                                                   (Masukan IP network yang terhubung
                                                   langsung oleh router)
    network 192.168.2.0
                                                   (Masukan IP network yang terhubung
                                                   langsung oleh router)
    no auto-summary
                                                   (Harus di no auto-summary)
                                                   (RIP itu dalam mode Router(config)#)
    exit
                                                   (Kalo disuruh routing dinamis tapi gak
router ospf 1
                                                   ditentuin make metode apa, pilih make OSPF)
    network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0
                                                   (Masukin network yang mencakup seluruh
                                                  Network (net induk).. Urutannya Network
                                                   induk, Wild Mask (/32 - /(subnet net induk)),
                                                  dan Area OSPF nya)
    exit
 exit
show running-config
disable
```

Prefix	Jumlah IP	Jumlah Hosts	Subnet Mask	Amount of a Class C
/30	4	2	255.255.255 <b>.252</b>	1/64
/29	8	6	255.255.255 <mark>.248</mark>	1/32
/28	16	14	255.255.255 <mark>.240</mark>	1/16
/27	32	30	255.255.255 <mark>.224</mark>	1/8
/26	64	62	255.255.255 <b>.192</b>	1/4
/25	128	126	255.255.255 <b>.128</b>	1/2
/24	256	254	255.255.255. <mark>0</mark>	1
/23	512	510	255.255 <b>.254.0</b>	2
/22	1024	1022	255.255 <b>.252.0</b>	4
/21	2048	2046	255.255 <b>.248.0</b>	8
/20	4096	4094	255.255 <b>.240.0</b>	16
/19	8192	8190	255.255 <b>.224.0</b>	32
/18	16384	16382	255.255 <b>.192.0</b>	64
/17	32768	32766	255.255 <b>.128.0</b>	128
/16	65536	65534	255.255 <b>.0.0</b>	256

- Misal 192.168.100.100/20.. (Karna ini kelasB dan susah jika dihitung manual, makanya dikonvers ke kelasC dulu) \*Kalo kelas B = Subnet Kelas B+8.. Kalo kelas A = Subnet Kelas A+16.. Kalo udah kelas C gak perlu di Konversi lagi\* Konversi IP ini digunakan supaya gampang nentuin alamat Broadcast dan nomor Range IP terakhir aja..
- Nyari Jumlah IP = /20 + 8 = /28.. Terus /32 -- /28 = 4 → 2<sup>4</sup> = 16 (Jumlah IP setelah Konversi) \*Bukan Jml Host\*
- Untuk Jumlah Host (Jumlah IP subnet awal 2) dan Subnet Masknya make yang /20 nya bukan yang /28...
- Sehingga kan <u>IP awalnya</u> 192.168.100.100, Pada oktet ke-3 itu .100 yang jika di binerkan .0110 0100
   Dan karna /20 yang dipake untuk network hanya kelipatan 16 atau 4bit awal, sisanya semua dikasih angka 0.
   Sehinggga jadi .0110 0000 yang jika di desimalkan menjadi .96.. Jadi Network Sebenernya itu 192.168.96.0/20
- Kan Network nya 192.168.96.0 → Broadcast nya 192.168.(96 + Jumlah IP setelah konversi 1).255 → 192.168.(96 + 16 1).255.. Sehingga Broadcast nya itu 192.168.111.255. Untuk RangelP = Net+1 s/d Broad-1
- Untuk bagian OSPF yang di input itu Wild Masknya. Bukan Subnet Masknya.. Maka untuk mencari Wild Mask:

Misal: Network atau Blok IP atau Net Induknya = 200.2.16.0

<u>Subnet Mask</u> nya = 255.255.240.0

Maka: Wild Mask nya = (/32 -- /(Subnet Blok IP atau Net Induk))

= 255.255.255.255 - 255.255.240.0

= <u>0.0.15.255</u>