Teoría de la producción. Caracterización de la tecnología de la empresa a corto y largo plazo. El conjunto de posibilidades de producción. La función de producción. Rendimientos locales y globales a escala. Elasticidad de sustitución. Producción conjunta.

Esquema del cante

Introducción ..... 2′30″
I. La tecnología ..... 10′
1. Conjunto tecnológico $\mathcal{Y}$ y axiomas ..... 3′
2. Función de producción y curvatura ..... 2′30″
3. Isocuantas: RMST, σ, formas ..... 4′30″
II. Leyes temporales de la producción ..... 11′30″
1. Corto plazo: PMe, PMg, etapas ..... 4′
2. Largo plazo: rendim. globales y locales ..... 5′
3. Muy largo plazo: progreso técnico ..... 2′30″
III. Empresa multiproducto ..... 4′30″
1. Caja de Edgeworth, contrato, FPP ..... 2′30″
2. Producción conjunta: $T(\vec{y}) \leq 0$, RMT ..... 2′
Conclusión ..... 1′30″

Hilo: superficie con los 3 plazos. Anexos (no se cantan): CES y límites, Euler, productor, formas flexibles, σ con n factores, incertidumbre, controversia del capital.

Introducción *2′30″*


- **Enganche**: ¿puede una sola función resumir lo que una empresa sabe hacer? Fábrica de alfileres de Smith (1776): 10 operarios, 18 operaciones, >48.000 alfileres/día (≈4.800 por persona) frente a <20 cada uno solo ⇒ organización y escala multiplican la producción.
- **Contexto**: individualismo metodológico; empresa con 3 restricciones: *técnicas* (este tema), *económicas* (costes [3.A.12]), *de mercado y organizativas* [3.A.15][3.A.16-19].
- **Relevancia**: micro (costes, oferta, demanda de factores, distribución [3.A.25]); macro (crecimiento, PTF, RBC); comercio (Ricardo, H-O, intraindustrial); política (σ y participación del trabajo; rendim. y monopolio natural).
- **Historia**: Hesíodo, Jenofonte; Turgot (1767) proporciones variables → 1815 West, Malthus, Ricardo, Torrens; Walras (1874), Pareto; Wicksteed (1894), Clark, Wicksell; Cournot, Marshall (plazos), Sraffa (1926); Cobb-Douglas (1928), Hicks (1932), Robinson (1933), ACMS (1961); Koopmans (1951), Debreu (1959); dualidad Shephard (1953), Uzawa (1964).
- **Problemática**: ¿cómo representar lo que la empresa *puede* producir? ¿Cómo responde la producción en cada plazo? ¿Cómo medir sustitución y escala? ¿Qué cambia con varios productos?
- **Estructura**: I. tecnología; II. plazos de Marshall; III. multiproducto. Orden distinto del título, deliberado: plazos como hilo; σ junto a las isocuantas (mide su curvatura).

I. La tecnología *10′*

- Método del consumidor [3.A.8] en 3 pasos: conjunto $\mathcal{Y}$ y axiomas → función de producción (un producto) → isocuantas y sustitución. Con precios: costes y dualidad [3.A.12].

I.1. Conjunto de posibilidades de producción

- **Conjunto tecnológico** $\mathcal{Y} \subset \mathbb{R}^S$: planes posibles; **netput** $\vec{y}$: negativos = factores, positivos = productos (MWG cap. 5). Forma más general: no presupone cuántos bienes ni cuáles son factores.
- **Requerimientos de factores** $V(q) = \{\vec{z} \geq \vec{0} : (q, -\vec{z}) \in \mathcal{Y}\}$; frontera = isocuanta.
- **Axiomas básicos**: (1) no vacío; (2) cerrado (existe máximo); (3) eliminación gratuita ($\vec{y}' \leq \vec{y} \Rightarrow \vec{y}' \in \mathcal{Y}$; todo el «sudoeste» es posible, frontera no creciente); (4) imposib. de producción gratuita $\mathcal{Y} \cap \mathbb{R}^S_+ \subseteq \{\vec{0}\}$.
- + **inacción** $\vec{0} \in \mathcal{Y}$ (no con costes hundidos: propiedad del LP) ⇒ $\mathcal{Y} \cap \mathbb{R}^S_+ = \{\vec{0}\}$: frontera por el origen.
- Frontera = planes **técnicamente eficientes**: no se obtiene más de un producto sin más de algún factor o menos de otro producto.



$\mathcal{Y}$ en el plano de los netputs*: cada rasgo, un axioma*

I.2. Función de producción

$$q = F(\vec{z}) \equiv \begin{array}{ll} \max & q \\ q \geq 0 & \\ \text{s.a.} & (q, -\vec{z}) \in \mathcal{Y} \end{array}$$

- Solo métodos técnicamente eficientes: máx. q para cada $\vec{z}$ = mín. factores para cada q. Notación general: Wicksteed (1894); antes, von Thünen.
- **Propiedades**: *cardinal*; $F(\vec{0}) = 0$; no decreciente ($\text{PMg}_i \geq 0$); continua y C^2 (instrumental: divisibilidad).
- **Propiedades de escala** de $\mathcal{Y}$: *divisibilidad* ($\lambda\vec{y}$, $\lambda \in [0,1]$: rendim. no crecientes); *aditividad* ($\vec{y} + \vec{y}'$: no decrecientes); *rendim. constantes* ($\mathcal{Y}$ cono); *convexidad* ($\tau\vec{y} + (1-\tau)\vec{y}' \in \mathcal{Y}$); *irreversibilidad*. Aditivo + divisible ⇔ cono convexo (MWG 5.B.2).
- **Cuasiconcavidad** estricta ⇔ isocuantas estr. convexas (complementariedad: mezclas rinden más que extremos); no impone escala.
- **Concavidad** ⇔ $\mathcal{Y}$ convexo; con $F(\vec{0}) = 0 \Rightarrow$ rendim. no crecientes. Cóncava ⇒ cuasicóncava, no al revés (CD con $\alpha + \beta > 1$).
- **Neoclásica de buen comportamiento**: RCE + PMg > 0 decrecientes + Inada (1963). Cóncava, no estrictamente (lineal en cada rayo).

$$\text{Inada: } \lim_{z_i \to 0} \text{PMg}_i = +\infty, \qquad \lim_{z_i \to \infty} \text{PMg}_i = 0$$

- Beneficio: con RCE o crecientes, problema no acotado; solo concavidad estricta da oferta función. Minimizar costes solo exige cuasiconcavidad ⇒ costes con cualquier rendimiento.

I.3. Isocuantas

- **Isocuanta**: $\{\vec{z} : F(\vec{z}) = \overline{q}\}$, curva de nivel de la superficie. Infinitas, más lejos = más q, no se cortan (F función), continuas, pendiente ≤ 0, convexas si F cuasicóncava, cardinales.

$$\text{RMST}_{LK} \equiv -\left.\frac{dz_K}{dz_L}\right|_{\overline{q}} = \frac{\text{PMg}_L}{\text{PMg}_K}$$

$$\sigma \equiv \frac{d\ln(z_K/z_L)}{d\ln \text{RMST}_{LK}} \geq 0$$


- RMST ↓ al ↑ z_L; depende de unidades. **Isoclinas**: igual RMST (rectas por el origen si homotética; líneas de contorno y senda de expansión lo son).
- σ: número puro, *curvatura*; Hicks (1932) y Robinson (1933). σ ↑ ⇒ isocuanta más plana. Con costes mínimos, $\sigma = d\ln(z_K/z_L)/d\ln(w_L/w_K)$.
- **Distribución**: $\dfrac{w_L z_L}{w_K z_K} = \dfrac{w_L/w_K}{z_K/z_L}$; si w_L/w_K ↑, participación del trabajo ↑ si $\sigma < 1$, ↓ si $\sigma > 1$, igual si $\sigma = 1$.

$$\text{CD: } q = A z_K^{\alpha} z_L^{\beta}; \quad \text{PMg}_K = \alpha \frac{q}{z_K}; \quad \text{RMST}_{LK} = \frac{\beta}{\alpha}\frac{z_K}{z_L}; \quad \sigma = 1$$

$$\text{CES: } q = A\left[\sum_i a_i z_i^{\rho}\right]^{\nu/\rho}, \quad \rho = \frac{\sigma-1}{\sigma}, \quad \sigma = \frac{1}{1-\rho}$$

$$\text{Leontief: } q = \min\left\{\frac{z_K}{a}; \frac{z_L}{b}\right\}, \quad \sigma = 0$$

- **Cobb-Douglas**: $\varepsilon_{q,z_K} = \alpha$, $\varepsilon_{q,z_L} = \beta$; homogénea de grado $\alpha+\beta$; cumple Inada (toda en la región económica); con RCE, participaciones constantes (α, $1-\alpha$, Euler); neutralidades coinciden. Estimación 1928: $q \approx 1{,}01\, z_K^{1/4} z_L^{3/4}$ (EE. UU., 1899-1922). Precio: impone $\sigma = 1$.
- **CES** (Arrow-Chenery-Minhas-Solow, 1961): homogénea de grado ν; *límites* (no casos: en $\rho = 0$ no definida): $\sigma \to \infty$ lineal, $\sigma \to 1$ CD, $\sigma \to 0$ Leontief. $\sigma > 1$: ningún factor imprescindible; agregador de Dixit-Stiglitz [3.A.18]. Evidencia: $\sigma < 1$.
- **Leontief** (1936; Cassel 1918): ángulo recto en $z_K/z_L = a/b$, RCE; $C = (aw_K + bw_L)q$. Varias técnicas ⇒ isocuantas poligonales (Koopmans, 1951: análisis de actividades).




CES: de $\sigma = 0$ (Leontief) a $\sigma = \infty$ (lineal)

Pocos axiomas sobre $\mathcal{Y}$ dan F; sus isocuantas miden la sustitución con la RMST y, sin unidades, con σ: de 0 (Leontief) a ∞ (lineal).

II. Leyes temporales de la producción *11'30''*

- Marshall (1890): plazos = grados de libertad, no calendario. Cortes de la superficie: *corto* ($z_K = \bar{z}_K$, productividad); *largo* (rayo, rendim. a escala); *muy largo* (superficie ↑, progreso técnico).




Los 3 plazos sobre la superficie de producción

II.1. Corto plazo: productividad

- $\mathcal{Y}(\bar{z}_K) \subseteq \mathcal{Y} \Rightarrow q^{LP} \geq q^{CP}$; coste LP = envolvente; sin inacción si hay coste hundido.
- Función con **rendim. marginales mixtos** (ley de proporciones variables, Turgot): *incumple eliminación gratuita* (PMg < 0). El problema no es PMg decreciente, sino negativa. Se mantiene por motivo *histórico* (Cassels es anterior a la axiomática) y *didáctico* (delimita la región económica).

- **Líneas de contorno** ($\text{PMg}_K = 0$ arriba, $\text{PMg}_L = 0$ abajo): isoclinas con RMST ∞ y 0. Entre ellas, **región económica**: ambas PMg > 0, zona de sustitución. Con Inada, toda la función.




Región económica entre las líneas de contorno

$$\text{PMe}_L = \frac{q}{z_L}, \quad \text{PMg}_L = \frac{\partial F}{\partial z_L}, \quad \varepsilon_{q,z_L} = \frac{\text{PMg}_L}{\text{PMe}_L}$$

$$\frac{d\text{PMe}_L}{dz_L} = \frac{\text{PMg}_L - \text{PMe}_L}{z_L} \Rightarrow \text{PMg} = \text{PMe en máx. PMe}$$

- PMe = pendiente del rayo desde el origen; PMg = pendiente de la tangente: máx. en la inflexión del PT, 0 en el máx. del PT.
- **Etapas** (Cassels, 1936): **I** demasiado factor fijo (con RCE, Euler: $\text{PMe}_L = \text{PMg}_L + \text{PMg}_K\, z_K/z_L \Rightarrow \text{PMg}_K < 0$); **II** aquí produce la empresa (punto según precios); **III** demasiado factor variable.

Tramo	*Productividades*	ε_{q,z_L}	*Producción*
Etapa I	$\text{PMg}_L > \text{PMe}_L$	> 1	extensiva
Margen extensivo	$\text{PMg}_L = \text{PMe}_L$ máx.	$= 1$	óptimo técnico
Etapa II	$0 < \text{PMg}_L < \text{PMe}_L$	$(0,1)$	región económica
Margen intensivo	$\text{PMg}_L = 0$, máx. q	$= 0$	máximo técnico
Etapa III	$\text{PMg}_L < 0$	< 0	intensiva



PT, PMe, PMg y las 3 etapas

II.2. Largo plazo: rendimientos a escala


- $\vec{z} \to \lambda\vec{z}$, λ = **factor de escala**. Para $\lambda > 1$: $F(\lambda\vec{z}) \gtreqless \lambda F(\vec{z}) \Rightarrow$ rendim. crecientes / constantes / decrecientes. Isocuantas $q, 2q, 3q$ sobre un rayo: más juntas, equidistantes, más separadas.
- **Causas**: crecientes: especialización (Smith), indivisibilidades, relaciones físicas (tubería: diámetro ×2 ⇒ sección ×4); decrecientes: coordinación, factores no ampliables.

$$\varepsilon_{q,\lambda}(\vec{z}) \equiv \left.\frac{d\ln F(\lambda\vec{z})}{d\ln\lambda}\right|_{\lambda=1} = \frac{\sum_i \text{PMg}_i z_i}{F(\vec{z})} = \sum_i \varepsilon_{q,z_i}$$

Homogénea: $F(\lambda\vec{z}) = \lambda^k F(\vec{z})$; Euler: $\sum_i \text{PMg}_i z_i = kF$

- **Globales**: para *todo* $\vec{z}$ (propiedad de $\mathcal{Y}$: cono, divisibilidad, aditividad); homogéneas de grado k: $\varepsilon_{q,\lambda} = k$ siempre. PMg de grado $k-1$; RMST de grado 0. Con $k = 1$, pagar la PMg agota el producto (Wicksteed).

- **Locales**: en un punto, $\varepsilon_{q,\lambda}(\vec{z})$. CD: $\alpha+\beta$. Une CP (eje) y LP (rayo).




(a) Crecientes ($k>1$): isocuantas cada vez más juntas
(b) Constantes ($k=1$): isocuantas equidistantes
(c) Decrecientes ($k<1$): isocuantas cada vez más separadas
(d) Variables: crecientes y después decrecientes

Isocuantas sobre un rayo: crecientes, constantes, decrecientes y variables

- **Rendim. variables** (*regular ultra passum law*, Frisch 1965; Wicksell): crecientes de pequeña, constantes, decrecientes de grande.

$$q=\frac{\kappa}{1+z_L^{-a}z_K^{-b}} \quad\Rightarrow\quad \varepsilon_{q,\lambda}=(a+b)\left(1-\frac{q}{\kappa}\right)$$

- Crecientes si $q<\kappa^{\frac{a+b-1}{a+b}}$. Homotética, no homogénea: tecnología «en S» → CMe en U [3.A.12].




Tecnología «en S»: $\varepsilon_{q,\lambda}>1$ a escala baja, <1 a escala alta

- **Homotética** $F=g(h(\vec{z}))$, h homog. grado 1: isoclinas rectas; $\varepsilon_{q,\lambda}$ depende solo de q (igual en cada isocuanta). Homogénea ⇒ homotética, no al revés: $\ln(1+z_K^{1/2}z_L^{1/2})$.
- Rendim. a escala ≠ **economías de escala** (costes); en la senda de mínimo coste $\varepsilon_{q,\lambda}=\text{CMe}/\text{CMg}$ (Hanoch, 1975); coinciden punto a punto si homotética.
- RCE ⇒ tamaño de la empresa indeterminado (lo deciden demanda o entrada).
- *Evidencia*: industria de EE. UU. con rendim. constantes o algo decrecientes (Basu-Fernald, 1997) ⇒ avala RCE agregados.

II.3. Muy largo plazo: progreso técnico

- Innovaciones de *proceso* (más con lo mismo) y de *producto* (calidad, bienes nuevos). $F\uparrow$, isocuantas hacia el origen.




(a) Función de producción a corto plazo
(b) Isocuanta $\bar{q}$

F se desplaza hacia arriba y la isocuanta hacia el origen

Hicks: $A_tF(z_K,z_L)$; Solow: $F(A_tz_K,z_L)$;
Harrod: $F(z_K,A_tz_L)$

$$\text{CD: } A_tz_K^{\alpha}z_L^{\beta}=\left(A_t^{1/\alpha}z_K\right)^{\alpha}z_L^{\beta}=z_K^{\alpha}\left(A_t^{1/\beta}z_L\right)^{\beta}$$

- Clasificación por el reparto (Hicks, 1932): *neutral* si no altera una relación entre PMg; *sesgado* (ahorrador de trabajo o de capital) si la altera.
- **Hicks** (aumentador del producto): RMST constante para z_K/z_L dado; isocuantas hacia el origen sin cambiar de pendiente en cada rayo; base de la PTF [3.A.45]. Si la RMST sube, ahorrador de capital.
- **Solow** (aumentador del capital): participaciones constantes para z_L/q. **Harrod** (aumentador del trabajo, 1948): para z_K/q. No jerarquía: 3 criterios.



(A) Hicks: $A\,F(z_K,z_L)$
(B) Solow: $F(A\,z_K,z_L)$
(C) Harrod: $F(z_K,A\,z_L)$

Neutralidad de Hicks (A), Solow (B) y Harrod (C)


- **Teorema de Uzawa** (1961): crecimiento equilibrado exige progreso aumentador del trabajo ⇒ Solow lo supone [3.A.43].
- Aumentar ≠ sesgar: con $\sigma<1$, aumentador del capital sesgado hacia el trabajo (Acemoglu). Sesgo sectorial → comercio y RRI [3.B.9].

Cada plazo es un corte de la superficie: CP, rendim. decrecientes y etapas; LP, $\varepsilon_{q,\lambda}$ global o local; muy LP, progreso técnico neutral o sesgado.

III. Empresa multiproducto *4′ 30″*

III.1. Caja de Edgeworth

- Procesos separables: $X=F_X(L_X,K_X)$, $Y=F_Y(L_Y,K_Y)$, $L_X+L_Y=\bar{L}$, $K_X+K_Y=\bar{K}$. Caja: mapa de Y girado 180° sobre el de X [3.A.21].
- Isocuantas que se cortan (A) ⇒ ineficiente: reasignando, más X con igual Y (B) o más Y con igual X (C). **Eficiencia técnica** (Pareto en la producción): $\text{RMST}^X_{LK}=\text{RMST}^Y_{LK}$; tangencias = **curva de contrato** [3.A.22] → **FPP**.



Caja, curva de contrato y FPP


$$\text{RMT}_{XY}\equiv-\frac{dY}{dX}=\frac{\text{PMg}_L^Y}{\text{PMg}_L^X}=\frac{\text{PMg}_K^Y}{\text{PMg}_K^X}=\frac{\text{CMg}_X}{\text{CMg}_Y}$$

- RMST: pendiente de la isocuanta (2 factores, 1 producto); RMT: de la frontera de transformación (2 productos, factores dados).
- FPP decreciente: rendim. decrecientes ⇒ cóncava; RCE: cóncava si intensidades distintas, lineal si iguales; crecientes: puede ser convexa. Progreso técnico y dotaciones la desplazan hacia fuera.
- Competencia perfecta: $\text{RMST}^X=\text{RMST}^Y=w_L/w_K$ (en la curva de contrato), $\text{RMT}=p_X/p_Y$.

III.2. Producción conjunta

- **Función de transformación**: $\mathcal{Y}=\{\vec{y}:T(\vec{y})\le 0\}$, $T=0$ eficientes; un producto: $T=q-F(\vec{z})$. $\mathcal{Y}$ lo admite sin cambios; lo que no sirve es F.

$$\text{RMT}_{12}\equiv-\left.\frac{dq_2}{dq_1}\right|_{T=0}=\frac{\partial T/\partial q_1}{\partial T/\partial q_2};\qquad \text{óptimo: RMT}_{12}=\frac{p_1}{p_2}$$



Curva de transformación de la empresa y RMT

- $\mathcal{Y}$ convexo $\Rightarrow$ curva cóncava, RMT $\uparrow$ al especializarse; isobeneficio tangente.
- **Producción conjunta** estricta: *proporciones fijas* (carne y cuero, trigo y paja: Marshall; frontera = punto; sin imputación técnica del coste) o *variables* (refino del petróleo, lana o carne).
- **Economías de alcance** (Panzar-Willig, 1981): $C(q_1, q_2) < C(q_1, 0) + C(0, q_2)$, por factores compartidos (instalaciones, marca, conocimiento) $\Rightarrow$ subaditividad, monopolio natural multiproducto [3.A.17], límites de la empresa [3.A.15].

Con varios productos, estar en cada isocuanta no basta: hay que igualar las RMST (curva de contrato); la RMT es el coste de oportunidad.

Conclusión *1'30''*

- **Recapitulación**: axiomas $\rightarrow$ F e isocuantas (σ; CD, CES, Leontief); plazos de Marshall; multiproducto (contrato, FPP, T).
- **Relevancia**: la forma de F decide resultados: con RCE el producto se agota; participaciones según σ; caída de la participación del trabajo desde los 80 (Karabarbounis-Neiman, 2014) difícil con $\sigma = 1$; Harrod y crecimiento equilibrado; rendim. crecientes $\rightarrow$ crecimiento endógeno y nuevo comercio.
- **Extensiones**: costes y dualidad [3.A.12]; oferta [3.A.16-19]; bienestar [3.A.22]; controversia del capital [3.A.4]; crecimiento [3.A.43][3.A.44]; comercio [3.B.5][3.B.6].
- **Opinión**: idealización poderosa, pero la empresa como *caja negra*; lo de dentro, organización industrial [3.A.15].
- **Idea final**: ¿una función resume lo que sabe hacer la empresa? Lo que *puede* producir, no lo que producirá: el mapa de lo técnicamente posible.

Autores y fechas

1767 Turgot: ley de las proporciones variables
1776 Smith: fábrica de alfileres
1815 West, Malthus, Ricardo, Torrens: rendim. decrecientes de la tierra
1874 Walras: producción como intercambio indirecto
1890 Marshall: plazos; oferta conjunta
1894 Wicksteed: $P = f(a, b, c, \dots)$, agotamiento del producto
1899 J. B. Clark: distribución por productividad marginal
1918 Cassel: coeficientes técnicos fijos
1926 Sraffa: rendim. crecientes y competencia
1928 Cobb-Douglas: primera estimación
1932 Hicks: σ y neutralidad; 1933 Robinson
1936 Cassels: 3 etapas; Leontief: *input-output*
1948 Harrod: progreso aumentador del trabajo
1951 Koopmans: análisis de actividades
1953 Shephard: dualidad; Robinson: crítica del capital
1959 Debreu: enfoque axiomático
1961 ACMS: CES; Uzawa: teorema de neutralidad
1963 Inada: condiciones
1965 Frisch: *regular ultra passum law*
1975 Hanoch: $\varepsilon_{q,\lambda}$ = CMe/CMg
1981 Panzar-Willig: economías de alcance

Datos clave

- Cobb-Douglas: $q \approx 1{,}01\, z_K^{1/4} z_L^{3/4}$ (EE. UU., 1899-1922).
- σ capital-trabajo: **0,4-0,6** (Chirinko, 2008); **≈0,3** (Gechert et al., 2022, sin sesgo de publicación); agregada manufacturas **0,5-0,7** (Oberfield-Raval, 2021).
- Rendim. a escala: constantes o algo decrecientes **industria EE. UU.** (Basu-Fernald, 1997).
- Remuneración de asalariados en España: **48,4 % del PIB** (Eurostat, 2025); **56,6 %** (AMECO, ajustada por autónomos).

Preguntas del tribunal

1. **¿Por qué usa una función con PMg negativa si incumple la eliminación gratuita?** Por historia (Cassels es anterior a la axiomática) y didáctica: delimita la región económica.
2. **¿Cuasiconcavidad o concavidad?** Cuasiconcavidad: isocuantas convexas, sin escala; concavidad: rendim. no crecientes. Para maximizar el beneficio no basta la primera.
3. **¿Productividad marginal decreciente y rendimientos crecientes a la vez?** Sí: CD con $\alpha, \beta < 1$ y $\alpha + \beta > 1$.
4. **¿Rendimientos globales y locales?** Globales: todo $\vec{z}$ (homogéneas, $\varepsilon_{q,\lambda} = k$); locales: $\varepsilon_{q,\lambda}(\vec{z}) = \sum \varepsilon_{q,z_i}$, pueden cambiar con la escala.
5. **¿Rendimientos y economías de escala?** Tecnología frente a costes; $\varepsilon_{q,\lambda}$ = CMe/CMg en la senda de mínimo coste; coinciden con homotéticas.
6. **¿Por qué Leontief y CD son límites de la CES?** En $\rho = 0$ la CES no está definida (L'Hôpital); $\rho \to -\infty$ da el mínimo.
7. **¿Por qué el modelo de Solow supone progreso de Harrod?** Teorema de Uzawa: lo exige el crecimiento equilibrado.
8. **¿Qué determina la forma de la FPP?** Rendimientos e intensidades factoriales.
9. **¿Qué pasa con el beneficio con RCE?** Homogéneo de grado 1 $\Rightarrow$ no acotado o máximo 0; escala indeterminada, oferta correspondencia.
10. **¿Qué mide σ y qué dice de la distribución?** La curvatura de la isocuanta; si $\sigma < 1$, al subir w_L/w_K sube la participación del trabajo (Hicks, 1932).
11. **¿Qué es la región económica?** Zona entre las líneas de contorno ($\mathrm{PMg}_K = 0$, $\mathrm{PMg}_L = 0$) con ambas PMg > 0; coincide con la etapa II. Con Inada (CD), toda la función.
12. **¿Qué diferencia la caja de Edgeworth de la producción conjunta?** La caja supone procesos separables; en la conjunta un mismo proceso da varios productos (función de transformación, economías de alcance).
13. **¿Por qué existe la función de costes con cualquier rendimiento?** Minimizar el coste de un q dado es un problema acotado: basta la cuasiconcavidad.
14. **¿Qué aporta una función homotética?** RMST independiente de la escala (isoclinas rectas, senda de expansión = rayo) y, a la vez, rendim. que cambian con la escala.

Ojo en el test

- Imposib. de producción gratuita: $\mathcal{Y} \cap \mathbb{R}^S_+ \subseteq \{\vec{0}\}$; con inacción, $= \{\vec{0}\}$.
- Etapas: Cassels (1936), no Cassel (1918, coeficientes fijos).
- Margen extensivo = máx. PMe ($\varepsilon_{q,z_L} = 1$); intensivo = máx. PT ($\varepsilon_{q,z_L} = 0$).
- Isocuantas convexas $\Leftarrow$ cuasiconcavidad; rendim. no crecientes $\Leftarrow$ concavidad.
- $\sigma = 0$ Leontief, 1 CD, ∞ lineal; CES $\sigma = 1/(1-\rho)$, $\rho = (\sigma - 1)/\sigma$.
- Homogénea $\Rightarrow$ homotética, no al revés; RMST de grado 0.
- Hicks: z_K/z_L; Solow: z_L/q; Harrod: z_K/q. Coinciden en la CD.
- Con $\sigma < 1$, $w_L/w_K \uparrow \Rightarrow$ participación del trabajo $\uparrow$.
- Convexidad de $\mathcal{Y}$ + inacción $\Rightarrow$ divisibilidad (rendim. no crecientes).
- Neoclásica con Inada: cóncava, pero *no estrictamente* (lineal en cada rayo).
- Productividad: un factor (paralelo a un eje, CP); rendimientos: todos en la misma proporción (rayo, LP).
- Rendim. a escala (tecnología) ≠ economías de escala (costes): coinciden punto a punto solo si homotética.
- CD con $\alpha, \beta < 1$ y $\alpha + \beta \geq 1$: PMg decrecientes y rendim. constantes o crecientes.