ScoreFlow

Elite Sheet Music Viewer

專業樂手的數位樂譜工作站

USER GUIDE · V2.3

SECTION 01

快速入門

三步驟讓你立刻開始使用 ScoreFlow。

1. **匯入樂譜 PDF**
   點擊畫面中央的「+ Score」按鈕，或直接將 PDF 檔案拖曳至視窗，即可匯入。系統會自動計算樂譜的 SHA-256 指紋，確保標記與正確版本綁定。

2. **選擇標記工具**
   點擊畫面底部的 Doc Bar，展開工具列。選擇 Stamp Palette（T 鍵）即可開啟完整的音樂標記工具箱，包含弓法、指法、表情、速度等類別。

3. **設定翻頁跳點（Anchor）**
   按下 **A** 鍵切換至 Anchor 模式，在需要換頁的位置點擊放置跳點。之後按下 **Space** 或右鍵頭即可精準跳至下一個 Anchor。

4. **演奏模式**
   按下 **V** 鍵進入 View 模式（手形游標），此時所有工具關閉，只保留翻頁導航，防止演奏時誤觸標記。

> 💡 **提示**
> ScoreFlow 為 PWA 應用，支援完全離線使用。安裝到 iPad 主畫面後，即使在沒有 WiFi 的音樂廳也能正常運作。

SECTION 02

Doc Bar 工具列

Doc Bar 是懸浮在畫面底部的核心控制中心，包含所有常用操作。

Score Library

管理所有匯入的樂譜。支援搜尋、排序（最近/標題/作曲家）、批次操作，以及 Setlist 演出清單管理。

Score Info

查看當前樂譜的詳細資訊：曲名、作曲家、樂手身分、雲端同步狀態、標記統計，以及媒體連結。

Global Settings

調整系統全域設定：Anchor Offset、Jump Speed、Stamp Size、Idle Lock、翻譜器模式等。

Go To (Jump Panel)

直接跳至指定頁碼。鍵盤輸入頁號後按 GO 或 Enter 即可跳轉；也可管理書籤與小節標記。

View Inspector

快速切換圖層（Performance / Fingering / Bowing / Personal）的顯示與隱藏，以及縮放控制。

Stamp Palette (T)

完整的音樂標記工具箱。包含 8 大類別的符號，支援顏色調整、尺寸微調。

提示

Doc Bar 可以收合（點擊左側 grip）節省空間。收合後只顯示最常用的快速操作。長按 grip 可拖曳改變位置。

SECTION 03

鍵盤快捷鍵

熟練快捷鍵，讓演奏時的操作流暢如第二天性。

按鍵	功能	說明
Space	Jump Forward	跳至下一個 Anchor（或自動計算的換頁點）
← / →	Jump Prev / Next	向前 / 向後跳一個 Anchor
Home / End	Jump to Head / End	跳至樂譜第一頁 / 最後一頁
R	Toggle Ruler	顯示 / 隱藏左側 Jump Ruler（顯示 Anchor 位置）
V	View Mode	切換為 Pan 模式（演奏模式）
E	Eraser Mode	切換為橡皮擦，點擊標記即可刪除
A	Anchor Mode	切換為 Anchor 放置模式
T	Stamp Palette	開啟 / 關閉 Stamp 工具箱
G	Go To Page	開啟頁碼輸入面板
W	Fit to Width	縮放至頁面寬度填滿視窗
F	Fit to Height	縮放至頁面高度填滿視窗
+ / =	Zoom In	放大
–	Zoom Out	縮小
S	Toggle Sidebar	開啟 / 關閉側邊欄
H / ?	Shortcuts Help	顯示快捷鍵說明
Esc	Close Panels	關閉所有浮動面板，回到 View 模式
Delete / ⌫	Delete Stamp	刪除已選取的標記符號

💡 **iPad 手勢**

點擊頁面**上方 35%**區域：向上翻頁。點擊**左下 40%**：向左翻頁。點擊**右下 60%**：向右翻頁。雙指雙擊任意位置可快速呼叫 Stamp Palette。

SECTION 04

標記系統

專為職業樂手設計的分層標記架構，清晰管理不同類型的演奏標記。

Performance
速度、力度、表情記號等演奏詮釋標記。

Fingering
指法數字、把位、半把位等指法標記。

Bowing
弓法記號、上弓、下弓、連弓標記。

Personal
個人筆記、提醒、自訂文字標記。

① **放置標記**
在 Stamp Palette 選取工具後，點擊樂譜任意位置即可放置。觸控裝置有自動偏移補償，標記會出現在手指上方，不被遮擋。

② **選取與移動**
按 **V** 進入 Select 模式後，點擊標記可選取，拖曳可移動位置。按 Delete/Backspace 可刪除已選取的標記。

③ **圖層管理**
View Inspector 中可單獨切換各圖層的顯示。例如：排練時只顯示 Performance 圖層；練習指法時開啟 Fingering 圖層。

④ **匯出備份**
Score Info → System 分頁可匯出 `.json` 標記備份檔，或匯入他人分享的標記。備份包含所有圖層的完整標記數據。

SECTION 05

系統設定參考

Global Settings → System Settings 分頁的所有控制項說明。

控制項	類型 / 範圍	功能說明
Show Measure Numbers	開關	在樂譜左側顯示小節編號標記，方便排練時快速定位。
顯示導航觸發區提示線	開關	在畫面上顯示 Jump 目標基準線，方便確認翻頁停靠位置。
Stamp Size	滑桿 0.5×–3.0×	所有標記符號的整體縮放倍率。個別符號可在 Stamp Sizes 分頁微調。
Anchor Offset	滑桿 0–800px	Jump 停靠後，Anchor 距畫面頂端的距離。數值越大，停靠位置越低。
Jump Speed	滑桿 50–1000ms	翻頁捲動動畫時長。演奏時建議 150–300ms；偏好即時跳轉可設為 50ms。
Idle Lock	滑桿 1–30s	滑鼠靜止多久後自動鎖定互動，防止演奏時誤觸標記。觸控裝置不受影響。
Touch Offset	滑桿 0–200px	觸控點擊時標記符號相對手指的垂直偏移量，避免手指遮擋落點。
Mouse Offset	滑桿 0–200px	滑鼠點擊時標記符號相對游標的垂直偏移量。
Toolbar Grip Position	Left / Right	Doc Bar 的拖曳把手位置。慣用右手建議 Left，慣用左手建議 Right。
Page Turner Mode	下拉選單	外接踏板或翻譜器對應模式：Default（Space/方向鍵）、PageUp/Down、Arrow Keys。

💡 **雲端同步**

Settings → Cloud & Account 可連結 Google Drive，自動同步所有樂譜的 PDF 與標記。即使換了設備，所有標記都能從雲端恢復。