

ROBOCOPY

Robocopy, que es una abreviatura de "Robust File Copy", es una herramienta de línea de comandos incluida en Windows, diseñada para copiar archivos y directorios de manera más eficiente y confiable que la copia estándar de archivos incorporada en Windows Explorer. Fue introducida por primera vez como parte del Windows Resource Kit y desde Windows Vista en adelante, viene incluida en el sistema operativo.

Características

Robocopy destaca por superar en funcionalidades a los comandos incluidos en Windows (COPY y [xcopy](#)) y además:

- Puede tolerar cortes de red y continuar la copia por donde la había dejado (los ficheros incompletos se marcan con la fecha 01/01/1980 y contienen un registro de recuperación para que Robocopy sepa por dónde continuar).
- Puede copiar correctamente atributos, información del propietario, flujos alternos de datos (ADS), información de auditoría y fechas por defecto, sin la necesidad de utilizar los engorrosos parámetros de los comandos.
- Puede copiar la [ACL](#) de [NTFS](#), (si se añade el parámetro /COPYALL /SEC), y hacer valer el "derecho de copia de seguridad" de [Windows NT](#) (/B) para que un administrador pueda copiar un directorio completo, incluyendo aquellos ficheros cuya lectura está denegada al administrador.
- Persistencia por omisión, con un número programable de reintentos automáticos si no se puede acceder a un archivo.
- Dispone de un modo "espejo", que mantiene la arborescencia sincronizada borrando archivos del destino, opcionalmente, si ya no están en el origen.
- Puede copiar grandes cantidades de ficheros que harían que con la utilidad XCOPY no se consiguiera.
- Tiene un indicador de progreso que la línea de comandos que se actualiza continuamente.
- Puede copiar archivos y carpetas con nombres largos que superen los 256 caracteres —hasta un máximo teórico de 32 000— sin errores.
- Soporta copiado multihilo (solo en Windows 7).

Uso Típico

Robocopy se usa comúnmente para:


Migraciones de datos.

Copias de seguridad regulares.

Sincronización de archivos entre dispositivos.

Copias de archivos en entornos de red con problemas de conexión.

Como usar:



```
C:\WINDOWS\system32\CMD
Microsoft Windows [Versión 10.0.22621.3007]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Federico>ROBOCOPY

-----
ROBOCOPY      ::      Herramienta para copia eficaz de archivos
-----

Iniciado : domingo, 28 de enero de 2024 21:16:17
Uso sencillo :: ROBOCOPY origen destino /MIR

    origen :: Directorio de origen (unidad:\ruta o
              \\servidor\recurso_compartido\ruta).
    destino :: Directorio de destino (unidad:\ruta o
              \\servidor\recurso_compartido\ruta).
    /MIR :: Reflejar un árbol de directorios completo.

Para obtener más información de uso, ejecute ROBOCOPY /?

**** /MIR puede tanto ELIMINAR archivos como copiarlos

C:\Users\Federico>
```

robocopy C:\origen D:\destino /E /LOG:miarchivo.log

robocopy \\nombre_ordenador_fuente\nombre_compartido D:\destino /E

- **\\nombre_ordenador_fuente\nombre_compartido** es la ruta de la carpeta compartida en el ordenador fuente. **D:\destino** es el camino en el ordenador destino donde quieres copiar los archivos.
- **/E** es un parámetro para copiar subdirectorios, incluyendo aquellos vacíos.

ROBOCOPY :: Herramienta para copia eficaz de archivos

Iniciado : domingo, 28 de enero de 2024 21:22:01

Uso :: ROBOCOPY origen destino [archivo [archivo]...]
[opciones]

origen :: Directorio de origen (unidad:\ruta o
\\servidor\recurso_compartido\ruta).

destino :: Directorio de destino (unidad:\ruta o
\\servidor\recurso_compartido\ruta).

archivo :: Archivos para copiar (nombres/comodines: el valor
predeterminado es "*..*").

::

:: Opciones de copia :

::

/S :: Copiar subdirectorios, pero no los vacíos.

/E :: Copiar subdirectorios, incluidos los vacíos.

/LEV:n :: Copiar solo los n niveles superiores del árbol de
directorios de origen.

/Z :: Copiar archivos en modo reinicializable.

/B :: Copiar archivos en modo de copia de seguridad.

/ZB :: Usar modo reinicializable; si se deniega el acceso, usar
modo de copia de seguridad.

/J :: copiar mediante E/S no almacenada en el búfer
(recomendado para archivos muy grandes).

/EFSRAW :: copiar todos los archivos cifrados en modo EFS RAW.

/COPY:marca(s) :: qué copiar de los archivos (el valor predeterminado es /COPY:DAT).

(marcas: D=datos, A=atributos, T=marcas de tiempo, X=omitir flujos de datos alternativos (X se omite si /B o /ZB).

(S=seguridad=ACL NTFS, O=información de propietario, U=información de auditoría).

/SEC :: copiar archivos con seguridad (equivalente a /COPY:DATS).

/COPYALL :: copiar toda la información del archivo (equivalente a /COPY:DATSOU).

/NOCOPY :: no copiar información del archivo (útil con /PURGE).

/SECFIX :: corregir seguridad de todos los archivos, incluso los omitidos.

/TIMFIX :: corregir la hora de todos los archivos, incluso los omitidos.

/PURGE :: eliminar los archivos y directorios de destino que ya no existen en el origen.

/MIR :: reflejar un árbol de directorios (equivalente a /E más /PURGE).

/MOV :: mover archivos (eliminar en el origen después de copiarlos).

/MOVE :: mover archivos y directorios (eliminar en el origen después de copiarlos).

/A+: [RASHCNET] :: agregar los atributos dados a los archivos copiados.

/A-: [RASHCNETO] :: quitar los atributos dados de los archivos copiados.

/CREATE :: crear solo árbol de directorios y archivos de longitud cero.

/FAT :: crear archivos de destino solo con nombres de archivo FAT 8.3.

/256 :: desactivar compatibilidad con rutas muy largas (> 256 caracteres).

/MON:n :: supervisar origen; ejecutar de nuevo cuando se ven más de n cambios.

/MOT:m :: supervisar origen; ejecutar de nuevo en m minutos si cambia.

/RH:hhmm-hhmm :: horas de ejecución: cuándo se pueden iniciar nuevas copias.

/PF :: comprobar horas de ejecución por archivo (no por ronda).

/IPG:n :: intervalo entre paquetes (ms), para liberar ancho de banda en líneas lentas.

/SJ :: copiar uniones como uniones, pero no como destinos de unión.

/SL :: copiar vínculos simbólicos como vínculos, pero no como destinos de vínculo.

/MT[:n] :: hacer copias multiproceso con n subprocesos (valor predeterminado: 8).
n debe estar comprendido entre 1 y 128.

Esta opción no es compatible con las opciones /IPG y /EFSRAW.

Redirigir la salida con la opción /LOG para un mejor rendimiento.

/DCOPY:marca[s] :: qué copiar para los directorios (el valor predeterminado es /DCOPY:DA).

(marcas: D=datos, A=atributos, T=marcas de tiempo, E=atributos extendidos, X=omitir flujos de datos alternativos).

/NODCOPY :: no copiar información del directorio (de manera predeterminada, se realiza /DCOPY:DA).

/NOOFFLOAD :: copia archivos sin usar el mecanismo de descarga de copia de Windows.

/COMPRESS :: solicitar la compresión de red durante la transferencia de archivos, si es posible.

/SPARSE :: Habilitar la retención del estado disperso durante la copia

::

:: Copiar opciones de limitación de archivos :

::

/IoMaxSize:n[KMG] :: tamaño de e/s máximo solicitado por ciclo de {read,write}, en n [KMG] bytes.

/IoRate:n[KMG] :: tasa de e/s solicitada, en n [KMG] bytes por segundo.

/Threshold:n[KMG] :: umbral de tamaño de archivo para la limitación, en n [KMG] bytes (vea las notas).

::

:: Opciones de selección de archivos :

::

/A :: Copiar sólo archivos con el atributo Archivo establecido.

/M :: Copiar sólo archivos con el atributo Archivo y restablecerlo.

/IA:[RASHCNETO] :: Incluir solo archivos con alguno de los atributos dados establecido.

/XA:[RASHCNETO] :: Excluir archivos con alguno de los atributos dados establecido.

/XF file [arch]... :: Excluir archivos con nombres, rutas o comodines dados.

/XD dirs [dirs]... :: Excluir directorios con nombres o rutas dados.

/XC :: Excluir archivos cambiados.

/XN :: Excluir archivos más recientes.

/XO :: Excluir archivos más antiguos.

/XX :: Excluir archivos y directorios extra.

/XL :: Excluir archivos y directorios solos.

/IS :: Incluir archivos iguales.

/IT :: Incluir archivos modificados.

/MAX:n :: Tamaño máximo de archivo, excluir archivos con más de
n bytes.

/MIN:n :: Tamaño mínimo de archivo, excluir archivos con menos
de n bytes.

/MAXAGE:n :: Antigüedad máxima de archivo, excluir archivos más
antiguos de n días o fecha.

/MINAGE:n :: Antigüedad mínima de archivo, excluir archivos más
nuevos de n días o fecha.

/MAXLAD:n :: Fecha máxima del último acceso, excluir archivos no
usados desde n.

/MINLAD:n :: Fecha mínima del último acceso, excluir archivos usados
desde n.

(Si n < 1900 entonces n = n días; si no n = fecha

AAAAMMDD).

/FFT :: asumir tiempos de archivos FAT (granularidad de 2 segundos).

/DST :: compensar diferencias de una hora por horario de verano.

/XJ :: excluir vínculos simbólicos (para archivos y directorios) y los puntos de unión.

/XJD :: excluir vínculos simbólicos de directorios y puntos de unión.

/XJF :: excluir los vínculos simbólicos de Archivos.

/IM :: incluir archivos modificados (tiempos de cambio diferentes).

::

:: Opciones de reintento:

::

/R:n :: Número de reintentos en copias con errores; valor
predeterminado: 1 millón.

/W:n :: Tiempo de espera entre reintentos; valor
predeterminado: 30 segundos.

/REG :: Guardar /R:n y /W:n en el Registro como valores
predeterminados.

/TBD :: espera a que se definan los nombres de recursos (error de reintento 67).

/LFSM :: operar en el modo de poco espacio disponible, habilitando copiar, pausar y
reanudar (ver la sección Comentarios).

/LFSM:n[KMG] :: /LFSM, especifica el tamaño del suelo en n [K:kilo,M:mega,G:giga] bytes.

::

:: Opciones de registro:

::

/L :: Solo mostrar, no copiar, agregar marca de tiempo ni
eliminar archivos.

/X :: Informar de todos los archivos extra, no solo de los
seleccionados.

/V :: Producir resultados detallados, incluidos los archivos

omitidos.

/TS :: Incluir marca de tiempo del archivo de origen en el resultado.

/FP :: Incluir ruta de acceso completa de los archivos en el resultado.

/BYTES :: Imprimir tamaños en bytes.

/NS :: Sin tamaño, no registrar tamaños de archivo.

/NC :: Sin clase, no registrar clases de archivo.

/NFL :: Sin lista de archivos, no registrar nombres de archivo.

/NDL :: Sin lista de directorios, no registrar nombres de directorio.

/NP :: Sin progreso, no mostrar porcentaje copiado.

/ETA :: Mostrar tiempo estimado de llegada de los archivos copiados.

/LOG:archivo :: Incluir estado en archivo LOG (sobrescribir registro existente).

/LOG+:archivo :: Incluir estado en archivo LOG (anexar a registro existente).

/UNILog:archivo :: Incluir estado en archivo LOG como UNICODE (sobrescribir registro existente).

/UNILog+:archivo :: Incluir estado en archivo LOG como UNICODE (anexar a registro existente).

/TEE :: Enviar resultado a ventana de consola y a archivo de registro.

/NJH :: Sin encabezado de trabajo.

/NJS :: Sin resumen de trabajo.

/UNICODE :: Mostrar estado como UNICODE.

::

:: Opciones de trabajo:

::

JOB:trabajo :: Tomar parámetros del archivo JOB nombrado.

/SAVE:trabajo :: Guardar parámetros en el archivo de trabajo nombrado

/QUIT :: Salir después de procesar la línea de comandos (para
ver parámetros).

/NOSD :: No se especifica directorio de origen.

/NODD :: NO se especifica directorio de destino.

/IF :: Incluir los siguientes archivos.

::

:: Observaciones :

::

El uso de /PURGE o /MIR en el directorio raíz del volumen anteriormente provocó que robocopy también aplicara la operación solicitada en el directorio de información de volumen del sistema. Este ya no es el caso; tanto si se especifica el uno como el otro, robocopy omitirá cualquier archivo o directorio con ese

nombre en los directorios de origen y destino de nivel superior de la sesión de copia.

La clasificación de archivos modificados se aplica solo cuando tanto los sistemas de archivos

de origen como de destino admiten marcas de tiempo cambiantes (por ejemplo, NTFS)

y los archivos de origen y de destino tienen horas de cambio diferentes pero

son iguales. Estos archivos no se copian de forma predeterminada; es necesario especificar el comando /IM

para incluirlos.

La marca /DCOPY:E solicita que el copiado de atributos extendidos (EA) debe intentarse para los directorios. Ten en cuenta que, por el momento, el comando robocopy continuará si no se pudieron copiar los atributos extendidos de un directorio. Esta marca tampoco se incluye en /COPYALL.

Si se especifican /IoMaxSize o /IoRate, Robocopy permitirá copiar la limitación de archivos (la finalidad es reducir la carga del sistema). Los dos pueden ajustarse a valores permitidos u óptimos; es decir, ambos especificar los parámetros de copia deseados, pero el sistema y Robocopy son permite ajustarlos a valores razonables/permitidos según sea necesario. Si también se usa /Threshold, especifica un tamaño de archivo mínimo para limitación de interacción; los archivos por debajo de ese tamaño no se limitarán. Los valores de los tres parámetros pueden ir seguidos de un sufijo opcional carácter del conjunto [KMG] (kilo, mega, giga).

Usar /LFSM solicita robocopy para operar en el "modo de poco espacio libre". En ese modo, Robocopy se pausará cada vez que una copia de archivo provoque el el espacio disponible del volumen de destino sea inferior a un valor de "floor", que se puede especificar explícitamente por el formulario LFSM:n [KMG] del indicador. Si /LFSM se especifica sin un valor explícito de "floor", el plano inferior se establece en un diez por ciento del tamaño del volumen de destino. El modo de poco espacio libre no es compatible con /MT y /EFSRAW.