Validation DSN en ligne de commande

- 1. Validation DSN en ligne de commande
 - 1.Prérequis
 - 2. Commande d'invocation de la validation
 - 3. Codes d'erreur possibles
 - 4. Configuration java
 - 5. Encoding sous windows

Prérequis

Pour pouvoir utiliser l'application en mode ligne de commande, il faut :

- •une machine avec un système d'exploitation Linux 32bits ou Windows 32 bits,
- •l'application DSNVal présente sur la machine,
- •une machine virtuelle Java JDK 6 32 Bits SUN installée sur la machine.

La machine sur laquelle est exécutée la validation en mode ligne de commande n'a pas besoin de serveur graphique.

Commande d'invocation de la validation

Le plugin «fr.cnav.autocontrole.headless» permet de valider un message DSN en mode ligne de commande. Ce plugin est intégré à l'exécutable DSN-Val. Pour exécuter la validation, il faut se mettre dans le répertoire d'installation de l'exécutable DSN-Val (comme repère, ce répertoire doit contenir : DSN-Validateur, plugins, features, ...) et ensuite lancer la commande suivante :

Pour Windows:

Voici la description des paramètres de lancement :

•{--help|-h} : Affiche l'aide de la commande (paramètre optionnel)

- •{--output|-o} cheminDuRepertoireCible : Indique le chemin du répertoire cible (paramètre optionnel). Si le paramètre n'est pas indiqué, le répertoire sera celui contenant le fichier DSN à valider.
- •{--grouping|-g} : Activation de la mutualisation des anomalies.
- •{--limit|-l} nbreAnomalieLimite : Limite du nombre d'anomalies que le validateur doit présenter (paramètre optionnel). Si le paramètre n'est pas indiqué, la validation se fait sans limite.
- •{--noCheckUpdate|-nc} : Désactive la vérification de la version de l'outil (paramètre optionnel) . Si le paramètre n'est pas indiqué, la vérification est réalisée, alors deux cas peuvent intervenir :
 - •une mise à jour est disponible : la validation n'est pas réalisée et le message suivant est renvoyé : 'Le produit doit être mis à jour pour réaliser la validation avec ces options (sans --noCheckUpdate). Il faut utiliser le produit en mode graphique pour réaliser la mise à jour du produit. La validation peut être réalisée sans faire la mise à jour en utilisant l'option --noCheckUpdate.'
 - •le produit est déjà à jour : La validation est effectuée.

Voici une copie d'écran de l'utilisation sur une machine linux sans utilisation du paramètre output :

```
/bin/sh 121x32
                                                                                                                                                                                          p2
artifacts.xml doc
                                                                    DSN-Validateur.ini
                                                                                                                                                    features
                                                                                                                                                                                                              READMEModeBatchDoc.txt
configuration DSN-Validateur
                                                                                                                                                                                          plugins workspace
                                                                   DSN-ValidateurModeBatchLinux32.sh
                                                                                                                                                   libcairo-swt.so
ls /tmp/DSNVAL/
./DSN-ValidateurModeBatchLinux32.sh -nc /tmp/DSNVAL/S10.G00.00.008_CCH11_2.dsn
INFO] Validation DSN sur le fichier /tmp/DSNVAL/S10.G00.00.008_CCH11_2.dsn
INFO] Lecture du message XML...
INFO] Début de déclaration n° 1 de type DSN_Mensuelle
INFO] Fin de déclaration de type DSN_Mensuelle
INFO] Début de déclaration n° 2 de type DSN_Mensuelle
INFO] Fin de déclaration de type DSN_Mensuelle
INFO] Fin de déclaration de type DSN_Mensuelle
INFO] 551 contrôles ont été effectués.
INFO] 150 rubriques ont été contrôlées,
INFO] 150 rubriques ont été ignorées,
INFO] 150 rubriques ont été ignorées,
  INFO] 100 rdbriques ont eterignorees,
INFO] 250 rubriques étaient présentes.
INFO] Validation effectuée / Nombre d'anomalies : 93
INFO] Ecriture du fichier rapport sur disque : /tmp/DSNVAL/S10.G00.00.008_CCH11_2.dsn.xml
INFO] Fin de la validation
$1s /tmp/DSNVAL/
```

Voici une copie d'écran de l'utilisation sur une machine linux avec utilisation du paramètre output :

```
/bin/sh
/bin/sh 121x32

$
$1s /tmp/DSNVAL/
outputDir $10.600.00.00.008_CCH11_2.dsn
$
$1s /tmp/DSNVAL/outputDir/
$
$.
$/SNS-ValidateurModeBatchLinux32.sh -nc -o /tmp/DSNVAL/outputDir/ /tmp/DSNVAL/$10.600.00.008_CCH11_2.dsn
[ INFO] Validation DSN sur le fichier /tmp/DSNVAL/$10.600.00.008_CCH11_2.dsn
[ INFO] Lecture du message XML...
[ INFO] Lecture du message XML...
[ INFO] Début de déclaration de type DSN_Mensuelle
[ INFO] Fin de déclaration de type DSN_Mensuelle
[ INFO] Fin de déclaration de type DSN_Mensuelle
[ INFO] Début de déclaration de type DSN_Mensuelle
[ INFO] Début de déclaration de type DSN_Mensuelle
[ INFO] Début de déclaration de type DSN_Mensuelle
[ INFO] Do rubriques ont été entrôlées,
[ INFO] 150 rubriques ont été entrôlées,
[ INFO] 150 rubriques ont été ignorées,
[ INFO] 150 rubriques ont été ignorées,
[ INFO] Validation effectuée / Nombre d'anomalies : 93
[ INFO] Validation effectuée / Nombre d'anomalies : 93
[ INFO] Validation effectuée / Nombre d'anomalies : 93
[ INFO] Ecriture du fichier rapport sur disque : /tmp/DSNVAL/outputDir/S10.600.00.008_CCH11_2.dsn.xml
[ INFO] Fin de la validation

$
$ | INFO] Fin de la validation

$ | INFO] Fin de la validation
```

Codes d'erreur possibles

Nom	Message	Code
EC_NO_ERROR	No error	0
EC_NO_INPUT_FILE	Vous devez fournir un fichier DSN en paramètre.	1
EC_INPUT_FILE_NOT_ EXIST	Le fichier <%s> n'existe pas.	2
EC_INVALID_LIMIT_A NOMALIE	La limite du nombre d'anomalies passée en paramètre (%s) n'est pas valide (doit être un entier).	4
EC_INVALID_OPTION	Option invalide.	5
EC_OUTPUT_DIR_PAR METER_NOT_EXIST	Le répertoire (%s) passé en paramètre doit exister.	6
ECOUTPUT_PARME TER_IS_NOT_DIR	La ressource (%s) passée en paramètre doit être un répertoire.	7
EC_MUST_UPDATE_P RODUCT	Le produit doit être mis à jour pour réaliser une validation conforme à la version actuelle de la norme. La validation peut être réalisée sans faire la mise à jour en utilisant l'option —nc pour -noCheckUpdate.	8
EC_UPDATESITE_NOT _AVAILABLE	L'update site (%s) est inaccessible. La vérification du besoin de mise à jour du produit ne peut pas être faite. La validation peut être réalisée malgré ceci en utilisant l'optionnoCheckUpdate.	9

EC_EMPTY_UPDATESI TE	L'update site n'est pas configuré, il peut être indiqué dans le fichier de configuration DSN-Validateur.ini. La vérification du besoin de mise à jour du produit ne peut pas être faite. La validation peut être réalisée malgré ceci en utilisant l'optionnoCheckUpdate.	10
EC_NEED_HELP	Vous avez besoin d'aide.	11
CANNOT_CREATE_PRJ	Le création du projet %s a échoué (%s).	21
CANNOT_PERPARE_P RJ	La preparation du projet %s à échoué (%s).	22
CANNOT_REFRESH_F OLDER	Le rafaichissment des répertoires de validation ont échoué.	23
CANNOT_PROCESS_S YNTACTIC_VALIDATI ON	La validation syntaxique a échoué.	24
CANNOT_PROCESS_S EMAMTIC_VALIDATIO N	La validation semantique a échoué.	25
CANNOT_LOAD_FILE	Le chargement du fichier (%s) a échoué.	26
CANNOT_CLOSE_FILE	La fermeture du fichier (%s) a échoué.	27
CANNOT_CREATE_NO RME_DESCRIPTOR	La création du norme descripteur (%s) a échoué.	28
CANNOT_EXPORT_CU RRENT_REPORT	L'exportation du rapport du fichier dsn courant dans le rapport (%s) dans le répertoire contenteur %s a echoué. Verifier la validité du répertoire.	30
ERROR_PATH_NOT_FI LE	Le chemin (%s) ne correspond pas à un fichier.	32
ERROR_REPORT_CRE ATION	La creation du rapport de %s a échoué (%s).	33
ERROR_PROCESS_CO NVERTION	La conversion a échoué.	34
ERROR_VALIDATE_SE MANTIC	La validation semantique a échoué (%s).	36
ERROR_MERGE_REPO RTS	La fusion des rapports a échoué (%s).	37
ERROR_FORMATER_I NI_CANNOT_ADD_VA LUE	L'ajout de la valeur %s est immpossibe. Le nombre de valeur ne doit pas être plus grand que le nombre de titre %d.	38

ERROR_FORMATER_I NI_NOT_EQUAL_LIST _SIZE	L'initalisation de formateur n'est pas correcte. Le nombre de %s %d et de %s %d est différent	39
ERROR_FORMATER_I NI_NOT_PREPARE_ME THOD_EXECUTED	L'initalisation du formateur n'est pas correcte. La méthode prepareValueLineSeparator n'a pas été invoqué	40
ERROR_ZIP_FILE_ACC ESS	L'accès au fichier zip (%s) a échoué (%s).	41
CANNOT_CLOSE_ZIP_ FILE	La fermeture du fichier Zip précédent (%s) a échoué. (%s).	42
ERROR_EXTRACT_SA LARIE_MSG_LIST	L'extraction des salariés du message a échoué (%s).	43
ERROR_EXPORT_IMP ORT_TEMPLATE	Le template n'a pas pu être importé, le projet (%s) est introuvable.	44
EC_JAVA_VERSION	La version de java utilisée (<%s>) n'est pas bonne. Vous devez utiliser une verion 1.6 – 32 bits (configurer la variable DSNVAL_JAVA)	99
EC_JAVA_ARCHI	La version de java utilisée est une version 64 bits. Vous devez utiliser une verion 1.6 – 32 bits (configurer la variable DSNVAL_JAVA)	98

Le code retour de la commande peut être récupéré dans la variable ? (echo \$?) dans un shell bash sous linux et la variable errorlevel sous windows (echo %errorlevel%).

Configuration java

Par défaut, les scripts de lancement prennent le java qui est défini dans le path du système. Si ce java n'est pas compatible avec le produit (Java 1.6 en version 32-Bit) un message nous indiquera que la version utilisée n'est pas valide.

Nous pouvons configurer la version utilisée en valorisant la variable DSNVAL_JAVA avec le chemin de l'exécutable java voulu. Voici les commandes de configuration :

Pour Windows:

set DSNVAL_JAVA=c:\path\to\java.exe

Pour Linux:

export DSNVAL JAVA=/path/to/java

Encoding sous windows

Pour que les accents soient correctement restitués sous windows, deux actions peuvent être réalisées :

- •Lancer le changement d'encoding de la console en CP1252 grâce à la commande (chep 1252),
- •Mettre la police de la console à une police TrueType si ce n'est pas déjà la cas. Par exemple, la police 〈Police Raster〉 n'est pas TrueType alors que la police 〈Lucida Console〉 en est une.