Validation PASRAU en ligne de commande

- 1. Validation PASRAU en ligne de commande
 - 1.Prérequis
 - 2. Commande d'invocation de la validation
 - 3. Codes d'erreur possibles
 - 4. Configuration java
 - 5. Encoding sous windows

Prérequis

Pour pouvoir utiliser l'application en mode ligne de commande, il faut :

- •une machine avec un système d'exploitation Linux 32 bits ou Windows 32 bits,
- •l'application PASRAUVal présente sur la machine,
- •une machine virtuelle Java JDK 6 32 Bits SUN installée sur la machine.

La machine sur laquelle est exécutée la validation en mode ligne de commande n'a pas besoin de serveur graphique.

Commande d'invocation de la validation

Autocontrol-ValidateurModeBatchWin32.cmd [{--help|-h}]

Autocontrol-ValidateurModeBatchWin32.cmd \

Le plugin «fr.cnav.autocontrole.headless» permet de valider un message PASRAU en mode ligne de commande. Ce plugin est intégré à l'exécutable PASRAUVAL. Pour exécuter la validation, il faut se mettre dans le répertoire d'installation de l'exécutable PASRAUVAL (comme repère, ce répertoire doit contenir : Autocontrol-Validateur, plugins, features, ...) et ensuite lancer la commande suivante :

Pour Windows:

Voici la description des paramètres de lancement :

- {--help|-h} : Affiche l'aide de la commande (paramètre optionnel)
- {--output|-o} cheminDuRepertoireCible : Indique le chemin du répertoire cible

[{--noCheckUpdate|-nc}]cheminDuMessagePasrau.pasrau

(paramètre optionnel). Si le paramètre n'est pas indiqué, le répertoire sera celui contenant le fichier Pasrau à valider.

- {--grouping|-g} : Activation de la mutualisation des anomalies.
- {--limit|-l} nbreAnomalieLimite : Limite du nombre d'anomalies que le validateur doit présenter (paramètre optionnel). Si le paramètre n'est pas indiqué, la validation se fait sans limite.
- {--noCheckUpdate|-nc} : Désactive la vérification de la version de l'outil (paramètre optionnel) . Si le paramètre n'est pas indiqué, la vérification est réalisée, alors deux cas peuvent intervenir :
 - •une mise à jour est disponible : la validation n'est pas réalisée et le message suivant est renvoyé : 'Le produit doit être mis à jour pour réaliser la validation avec ces options (sans --noCheckUpdate). Il faut utiliser le produit en mode graphique pour réaliser la mise à jour du produit. La validation peut être réalisée sans faire la mise à jour en utilisant l'option --noCheckUpdate.'
 - •le produit est déjà à jour : La validation est effectuée.

Voici une copie d'écran de l'utilisation sur une machine Windows sans utilisation du paramètre output :

```
C:\Users\ZEX9982\Desktop\fr.cnav.norme.neorau.val.product-win32.win32.x86_64\Aut
ocontrol-ValidateurModeBatchWin64.cmd -1 23 -o C:\Users\ZEX9982\Desktop\fr.cnav.
norme.neorau.val.product-win32.win32.x86_64\GDA -nc C:\Users\ZEX9982\Desktop\fr.
cnav.norme.neorau.val.product-win32.win32.x86_64\GDA\pasrau_v161r1.psr
[ INFO] Test de l'intúgritú du fichier d'entrúe :C:\Users\ZEX9982\Desktop\fr.cna
v.norme.neorau.val.product-win32.win32.x86_64\GDA\pasrau_v161r1.psr avec la norm
e NEORAU
[ INFO] Validation sur le message C:\Users\ZEX9982\Desktop\fr.cnav.norme.neorau.
val.product-win32.win32.x86_64\GDA\pasrau_v161r1.psr avec la norme NEORAU
[ INFO] Validation effectuúe / Nombre d'anomalies : 24
[ INFO] Ecriture du fichier rapport sur disque : C:\Users\ZEX9982\Desktop\fr.cna
v.norme.neorau.val.product-win32.win32.x86_64\GDA\pasrau_v161r1.psr.xml
[ INFO] Fin de la validation
```

Voici une copie d'écran de l'utilisation sur une machine Windows avec utilisation du paramètre output :

```
C:\Users\ZEX9982\Desktop\fr.cnav.norme.neorau.val.product-win32.win32.x86_64\Autocontrol-ValidateurModeBatchWin64.cmd -1 23 -nc C:\Users\ZEX9982\Desktop\fr.cnav.norme.neorau.val.product-win32.win32.x86_64\GDA\pasrau_v161r1.psr
[INFO] Test de l'intúgritú du fichier d'entrúe :C:\Users\ZEX9982\Desktop\fr.cnav.norme.neorau.val.product-win32.win32.x86_64\GDA\pasrau_v161r1.psr avec la norme NEORAU
[INFO] Validation sur le message C:\Users\ZEX9982\Desktop\fr.cnav.norme.neorau.val.product-win32.win32.x86_64\GDA\pasrau_v161r1.psr avec la norme NEORAU
[INFO] Validation effectuúe / Nombre d'anomalies : 24
[INFO] Validation effectuúe / Nombre d'anomalies : 24
[INFO] Ecriture du fichier rapport sur disque : C:\Users\ZEX9982\Desktop\fr.cnav.norme.neorau.val.product-win32.win32.x86_64\GDA\pasrau_v161r1.psr.xml
[INFO] Fin de la validation

C:\Users\ZEX9982\Desktop\fr.cnav.norme.neorau.val.product-win32.win32.x86_64\S
```

Codes d'erreur possibles

EC_NO_ERROR	No error	0
EC_NO_INPUT_FILE	Vous devez fournir un fichier Pasrau en paramètre.	1
EC_INPUT_FILE_NOT_ EXIST	Le fichier (%s) n'existe pas.	2
EC_INVALID_LIMIT_A NOMALIE	La limite du nombre d'anomalies passée en paramètre (%s) n'est pas valide (doit être un entier).	4
EC_INVALID_OPTION	Option invalide.	5
EC_OUTPUT_DIR_PAR METER_NOT_EXIST	Le répertoire (%s) passé en paramètre doit exister.	6
EC_OUTPUT_PARME TER_IS_NOT_DIR	La ressource (%s) passée en paramètre doit être un répertoire.	7
EC_MUST_UPDATE_P RODUCT	Le produit doit être mis à jour pour réaliser la validation avec ces options (sansnoCheckUpdate). Vous devez utiliser le produit en mode graphique pour réaliser la mise à jour du produit.La validation peut être réalisée sans faire la mise à jour en utilisant l'optionnoCheckUpdate.	8
EC_UPDATESITE_NOT _AVAILABLE	L'update site (%s) est inaccessible. La vérification du besoin de mise à jour du produit ne peut pas être faite. La validation peut être réalisée malgré ceci en utilisant l'optionnoCheckUpdate.	9
EC_EMPTY_UPDATESITE	L'update site n'est pas configuré, il peut être indiqué dans le fichier de configuration Autocontrol-Validateur.ini. La vérification du besoin de mise à jour du produit ne peut pas être faite. La validation peut être réalisée malgré ceci en utilisant l'optionnoCheckUpdate.	10
EC_NEED_HELP	Vous avez besoin d'aide.	11
CANNOT_CREATE_PR	Le création du projet %s a échoué (%s).	21
CANNOT_PERPARE_P RJ	La préparation du projet %s à échoué (%s).	22
CANNOT_REFRESH_F OLDER	Le rafraichissement des répertoires de validation ont échoué.	23
CANNOT_PROCESS_S YNTACTIC_VALIDATI ON	La validation syntaxique a échoué.	24
CANNOT_PROCESS_S EMAMTIC_VALIDATIO N	La validation sémantique a échoué.	25
CANNOT_LOAD_FILE	Le chargement du fichier (%s) a échoué.	26

CANNOT_CLOSE_FILE	La fermeture du fichier (%s) a échoué.	27
CANNOT_CREATE_NO RME_DESCRIPTOR	La création du norme descripteur (%s) a échoué.	28
CANNOT_EXPORT_CU RRENT_REPORT	L'exportation du rapport du fichier pasrau courant dans le rapport (%s) dans le répertoire conteneur %s a échoué. Vérifier la validité du répertoire.	30
ERROR_PATH_NOT_FI LE	Le chemin (%s) ne correspond pas à un fichier.	32
ERROR_REPORT_CRE ATION	La création du rapport de %s a échoué (%s).	33
ERROR_PROCESS_CO NVERTION	La conversion a échoué.	34
ERROR_VALIDATE_SE MANTIC	La validation sémantique a échoué (%s).	36
ERROR_MERGE_REPO RTS	La fusion des rapports a échoué (%s).	37
ERROR_FORMATER_I NI_CANNOT_ADD_VA LUE	L'ajout de la valeur %s est impossible. Le nombre de valeur ne doit pas être plus grand que le nombre de titre %d.	38
ERROR_FORMATER_I NI_NOT_EQUAL_LIST _SIZE	L'initialisation de formateur n'est pas correcte. Le nombre de %s %d et de %s %d est différent	39
ERROR_FORMATER_I NI_NOT_PREPARE_ME THOD_EXECUTED	L'initialisation du formateur n'est pas correcte. La méthode prepareValueLineSeparator n'a pas été invoquée.	40
ERROR_ZIP_FILE_ACC ESS	L'accès au fichier zip (%s) a échoué (%s).	41
CANNOT_CLOSE_ZIP_ FILE	La fermeture du fichier Zip précédent (%s) a échoué. (%s).	42
ERROR_EXTRACT_SA LARIE_MSG_LIST	L'extraction des salariés du message a échoué (%s).	43
ERROR_EXPORT_IMP ORT_TEMPLATE	Le template n'a pas pu être importé, le projet (%s) est introuvable.	44
EC_JAVA_VERSION	La version de java utilisée (<%s>) n'est pas bonne. Vous devez utiliser une version 1.6 – 32 bits (configurer la variable PASRAUVAL_JAVA)	99
EC_JAVA_ARCHI	La version de java utilisée est une version 64 bits. Vous devez utiliser	98

Le code retour de la commande peut être récupéré dans la variable ? (echo \$?) dans un shell bash sous linux et la variable errorlevel sous windows (echo %errorlevel%).

Configuration java

Par défaut, les scripts de lancement prennent le java qui est défini dans le path du système. Si ce java n'est pas compatible avec le produit (Java 1.6 en version 32-Bit) un message nous indiquera que la version utilisée n'est pas valide.

Nous pouvons configurer la version utilisée en valorisant la variable PASRAUVAL_JAVA avec le chemin de l'exécutable java voulu. Voici les commandes de configuration :

Pour Windows:

```
set PASRAUVAL JAVA=c:\path\to\java.exe
```

Pour Linux:

export PASRAUVAL_JAVA=/path/to/java

Encoding sous windows

Pour que les accents soient correctement restitués sous windows, deux actions peuvent être réalisées :

- •Lancer le changement d'encoding de la console en CP1252 grâce à la commande (chep 1252),
- •Mettre la police de la console à une police TrueType si ce n'est pas déjà la cas. Par exemple, la police (Police Raster) n'est pas TrueType alors que la police (Lucida Console) en est une.