PowerControl 教程

版本：2026.10.27

前言：

最新教程[对比版本号]上传在 github

Github：https://github.com/viklion/PowerControl

↑含群晖、飞牛、unraid、istoreOS 小白级详细部署容器教程↑

视频教程：https://www.bilibili.com/video/BV1cykZY7Er9

(视频教程较早，所用版本落后，界面功能会有部分差异)

本容器可以实现的功能：

1、通过访问网页，本地~~/远程（端口转发或反向代理）~~（为了安全，千万不要转发端口至公网或反代）唤醒设备，关闭设备，支持 Windows、Linux、MacOS（MacOS 不支持从关机状态唤醒）
2、通过巴法云接入米家，通过米家、小爱同学、巴法微信小程序、巴法 app 实现设备开机、关机
3、接入 homeassistant 通过 ha 实现设备开机、关机
4、设置 ios 快捷指令实现设备开机、关机，也可用 siri
5、通过 Server 酱、Qmsg 酱等推送消息
6、支持多设备管理
7、支持定时任务

必要的前置条件：

1、运行 docker 且 24 小时运行的设备，比如 nas、软路由等
2、电脑与 docker 设备在同一局域网
3、网络唤醒需要网卡支持，可能需要进 bios 设置。无线网卡可能不支持
4、关机和 ping 功能可能需要关闭或配置 windows 专用网络的防火墙
（一般同一网段不需要动防火墙，跨网段可能需要关掉或者单独配置）

目录

一、 更新内容：.....1

二、 部署容器.....3

三、 参数配置说明.....5

四、 前置设置.....8

五、 配置远程关机.....14

六、 配置网络唤醒.....19

七、 接入巴法云并接入米家.....24

八、 接入 homeassistant 27

九、 ios 快捷指令 32

十、 yaml 配置文件详解 33

十一、 反馈.....36

一、更新内容：

- 2024.12.27：更新 UDP 方式关机方法教程，涉及目录[前置设置]中的防火墙配置和目录[配置远程关机]（适用于 windows 家庭版、精简版无法配置的，适用于怎么配置都无法成功的）
- 2025.1.8：更新在 homeassistant 中创建电脑实体实现控制教程，见目录[接入 homeassistant]
- 2025.1.15：新增自动清理日志功能：目录[配置容器参数]，web 加入查看日志入口：目录[部署容器]
- 2025.1.25：~~新增支持非 root 用户启动容器，加入参数-u uid:gid，比如-u 1000:100，目录[部署容器]~~（2025.7.5 已更新）。新增 shell 指令可关闭 linux 设备，或使用类似 Remote Shutdown Manager 的软件，目录[配置远程关机]
- 2025.2.15:增加网络唤醒检测能否收到唤醒魔包的软件（WakeOnLanMonitor.exe）。网络唤醒：可选发送至广播地址或设备地址，一般默认（全局广播）无需修改，目录[配置网络唤醒]
- 2025.6.1:增加 web 修改网络唤醒端口的设置，增加 web 修改关机指令超时时长的设置。
- 2025.7.5:现使用更优雅的环境变量 PUID 和 PGID 以非 root 用户启动容器。
- 2025.7.15:更新 homeassistant 配置文件代码语法。更新关闭 Linux 设备自定义指令 sshpass 教程，web 代码页中加入 sshpass 代码方便复制、修改。
- 2025.7.25:新增自定义指令快速生成页面，快速生成 Linux、Mac OS 关机指令。网络唤醒和 ping 新增支持自定义指令。
- 2025.8.18[V3.1]:支持多设备管理。*主要 api 改动：
  总览：/config?key=密钥 --> 现已改为设备总览页，点击设备进入设备服务编辑页
  唤醒：/wol?key=密钥 --> /wol/设备 id 或别名?key=密钥

关机：/shutdown?key=密钥 --> /shutdown/设备 id 或别名?key=密钥

ping：/ping?key=密钥 --> /ping/设备 id 或别名?key=密钥

例：设备 id 为 device01，别名设置为 windows，则 api 接口为/wol/device01?key=密钥，或，/wol/windows?key=密钥

- 2025.12.6[V3.8]：更新 homeassistant 配置代码语法（configuration.yaml），旧版语法将在 homeassistant 更新至 2026.6 版本后失效（2026 年 6 月版本）
- 2026.1.1[V3.9]：更新关机配套软件 PCshutdown，支持自定义监听端口，支持关机、重启、睡眠、休眠
- 2026.1.18[V4.0]：添加定时开关机功能:支持单次（日期时间）和循环（cron 表达式）两种定时任务；支持定时任务执行前 x 分钟推送通知提醒
- 2026.10.27[V4.1 - V4.3]：优化 web 页、优化消息推送

二、部署容器

建议在 github 中复制代码

需要修改 3 处，标红（非 root 运行修改 5 处）

1、docker-cli：

- 默认 root 用户运行容器：

```
docker run -d -v /your/path:/app/data -e WEB_PORT=7678 -e WEB_KEY=yourkey --network host --restart unless-stopped --name powercontrol viklion/powercontrol:latest
```

- 设置变量 PUID 和 PGID,指定 user 运行：

```
docker run -d -v /your/path:/app/data -e WEB_PORT=7678 -e WEB_KEY=yourkey -e PUID=1000 -e PGID=100 --network host --restart unless-stopped --name powercontrol viklion/powercontrol:latest
```

2、docker-compose（注意检查缩进）

```
services:
    powercontrol:
        image: viklion/powercontrol:latest
        container_name: powercontrol
        volumes:
            - /your/path:/app/data
        environment:
            - WEB_PORT=7678
            - WEB_KEY=yourkey
            # 默认 root 用户运行，去掉下两行的#，设置指定 user 运行
            #- PUID=1000
            #- PGID=100
        restart: unless-stopped
        network_mode: host
```

/your/path：主机映射目录
WEB_PORT=7678：网页端口（不设置该环境变量默认使用端口：7678）
WEB_KEY=yourkey：密钥（不设置该环境变量默认使用密钥：admin）
PUID=1000：
PGID=100：
*注意网络模式为 host（不支持 bridge，支持 ipvlan 和 macvlan）

容器启动后访问：

ip:端口	首页
ip:端口/config?key=密钥	进入配置总览

api 接口：

ip:端口/wol/设备 id 或别名?key=密钥	网络唤醒
ip:端口/shutdown/设备 id 或别名?key=密钥	关闭设备
ip:端口/ping/设备 id 或别名?key=密钥	ping 设备
ip:端口/pdf	进入 pdf 教程页
ip:端口/logs?key=密钥	查看日志记录
ip:端口/changelog	查看更新日志
ip:端口/code	查看复制教程内的代码
ip:端口/getcommand	快速生成关机自定义指令

*以下为高级配置项：

定制容器：环境变量 APK_ADD 和 SHELL_ADD

APK_ADD:创建容器时安装 alpine 系统指定软件包,如 APK_ADD="vim openssh", 会在创建容器时安装 vim 和 openssh

SHELL_ADD:创建容器时运行 bash 指令，如 SHELL_ADD="echo 'hello world' && pip install fastapi"，会在创建容器时打印'hello world'并且安装 python fastapi

三、参数配置说明

首页输入 key 跳转
或浏览器输入　容器 ip:端口/config?key=密钥 进入配置总览页
例如：192.168.11.11:7678/config?key=admin
*V3.1 版本后无特殊不需手动重启容器

1、全局配置（点击主程序卡片）：



a、日志等级：调试选 DEBUG，平时选 INFO
b、保留天数：日志每天 0 点轮换，填 0 只保留当天日志
c、巴法断线重连推送：如遇网络波动导致断连，将在网络恢复重连时发送消息
d、推送渠道：可以启用一个，也可以同时启用多个（未配置自定义推送渠道，默认会推送给所有已启用的渠道）
e、主程序自定义推送设置：可选择主程序消息推送渠道，可自定义推送模板。
*排版支持变量：$name（设备名称）、$time（时间）、$title（标题）、$content（内容，多数时候为空）
例：$name$title → [电脑]已发送关机指令
　　设备：$name，时间：$time → 设备：[电脑]，时间：2026-05-31 09:00:00
保存即可生效

2、设备配置（点击设备卡片）：
(1)服务：



启用：该设备服务总开关
api 别名：只影响网络唤醒、关机、ping 的 api 调用，方便记忆，只允许英文
例：设备 id 为 device01，别名设置为 windows，则 api 接口为 http://192.

168.x.x:7678/wol/device01?key=密钥，或，http://192.168.x.x:7678/wol/windows?key=密钥

(2)巴法：可选择接入或不接入，接入可用巴法小程序、app 和米家共同控制，不接入可选择将端口转发或反向代理访问网页实现远程开关
接入部分见‘接入巴法云并接入米家’部分，填入参数



(3)设备：名称可自由更改。网络唤醒见‘配置网络唤醒’部分，远程关机见‘配置远程关机’部分。填入参数，设备 ip 需要设置为静态 ip，ping 时长建议设置为 60s 至 120s，不宜过短。超时时长默认 2 秒，指令发送超过该时长则判定发送失败，低配置 arm 设备如遇关机指令报错，可适当延长该时长。



(4)消息推送：该设备的消息推送开关
自定义推送渠道：该设备的消息推送渠道

模板：排版支持变量：$name（设备名称）、$time（时间）、$title（标题）、$content（内容，多数时候为空）
例：$name$title → [电脑]已发送关机指令
　　设备：$name，时间：$time → 设备：[电脑]，时间：2026-05-31 09:00:00

(5)定时任务：id 不可更改；名称可自由更改，如“每周工作日晚 7 点开机”；类型单次为选择日期时间，一次性任务，循环为 cron 表达式，可借助内置网页工具或 AI 快速生成表达式；下次执行时间将在保存并重启服务后更新；提前推送提醒需配置好主程序通知渠道，并同时打开主程序和单个设备的推送消息开关。



*每次保存完配置需要点击重启生效
*不需要开启的功能可以不填相关参数
*调试唤醒和关机可以点击配置页执行开机/关机/ping 或通过米家
*建议将参数保存一份到本地，防止日后用到

四、前置设置

1、修改网络为【专用网络】



2、启用网络发现



3、关闭或配置专用网络防火墙

*调试阶段建议先关掉，调试没问题了打开，如果打开了不影响关机和 ping，则不用再配置

*如果打开后功能失效了：

a. ~~关掉防火墙，不用进一步配置了~~（不建议）

b. 跳至②配置防火墙


① 关闭防火墙

点击上上图中的配置防火墙和安全设置，打开 windows 安全中心



防火墙和网络保护
哪些人和哪些内容可以访问你的网络。
域网络
防火墙已打开。
专用网络 (使用中)
防火墙已打开。
Microsoft Defender 防火墙
在专用网络上时，有助于保护设备。
专用防火墙已关闭。你的设备可能易受攻击。
关

② 配置防火墙

Ping:



防火墙和网络保护
应用和浏览器控制
设备安全性
设备性能和运行状况
家庭选项
保护历史记录
专用网络 (使用中)
防火墙已打开。
公用网络
防火墙已打开。
允许应用通过防火墙
网络和 Internet 疑难解答程序
防火墙通知设置
高级设置
将防火墙还原为默认设置

找到核心网络诊断，按图设置，顺便检查一下作用域，本地和远程都设置为任何 ip，设置完可以 ping 通




关机：

关机账户方法：



配套软件方法：


Windows 安全中心
防火墙和网络保护
哪些人和哪些内容可以访问你的网络。
主页
病毒和威胁防护
帐户保护
防火墙和网络保护
应用和浏览器控制
设备安全性
设备性能和运行状况
家庭选项
保护历史记录
Microsoft Defender 防火墙使用的设置可能会使你的设备不安全。
还原默认值将删除你已为所有网络位置配置的所有 Windows Defender 防火墙设置。这可能导致某些应用停止工作。
还原设置
域网络
防火墙已打开。
专用网络 (使用中)
防火墙已关闭。
打开
公用网络
防火墙已打开。
允许应用通过防火墙
网络和 Internet 疑难解答程序
防火墙通知设置
高级设置
将防火墙还原为默认设置
设置


高级安全 Windows Defender 防火墙
文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮助(H)
入站规则
出站规则
连接安全规则
监视
1
名称
组
配置文件
360ceupdate.exe 公用
360ceupdate.exe 公用
360ChromeX.exe 公用
操作
新建规则...
2
按配置文件筛选
按状态筛选
按组筛选
查看
刷新
导出列表...
帮助
新建入站规则向导
规则类型
选择要创建的防火墙规则类型
步骤:
规则类型
协议和端口
操作
配置文件
名称
要创建的规则类型
程序(P)
控制程序连接的规则。
端口(O)
控制 TCP 或 UDP 端口连接的规则。
3
预定义(E):
“播放到设备”功能
控制 Windows 体验功能连接的规则。
自定义(C)
自定义规则。
4
< 上一步(B)
下一页(N) >
取消


新建入站规则向导
协议和端口
指定应用此规则的协议和端口。
步骤:
规则类型
协议和端口
操作
配置文件
名称
此规则应用于 TCP 还是 UDP?
TCP
UDP
1
此规则应用于所有本地端口还是特定的本地端口?
所有本地端口(A)
特定本地端口(S):
17678
2
示例: 80, 443, 5000-5010
17678
3
< 上一步(B)
下一页(N) >
取消

填写软件监听的端口号


新建入站规则向导
操作
指定在连接与规则中指定的条件相匹配时要执行的操作。
步骤:
规则类型
协议和端口
操作
配置文件
名称
连接符合指定条件时应该进行什么操作?
允许连接(A)
包括使用 IPsec 保护的连接，以及未使用 IP
只允许安全连接(C)
只包括使用 IPsec 进行身份验证的连接。连接
置以及“连接安全规则”节点中的规则受到保
自定义
阻止连接(K)



名称随便写，出站规则也同样配置


五、配置远程关机

如果系统是家庭版或精简版等，找不到组件（比如组策略），或是配置好后怎么都不成功的，可使用➡2、配套软件方法。

1、关机账户方法：

①建立关机专用账户


打开计算机管理-系统工具-本地用户和组-用户-新建用户，用户名随意，比如：winrm，并设置密码，按下图勾选：




②配置组策略

A、计算机配置-windows 设置-安全设置-本地策略-用户权限分配：从远程系统强制关机，添加刚刚创建的用户






B、拒绝本地登录，添加刚刚创建的用户




C、拒绝通过远程桌面登录，添加刚刚创建的用户



配置完成

*如果无法收到关机指令，尝试将关机用户加入到管理员组，一般不需要添加
计算机管理-本地用户和组-用户-右键关机用户-属性-隶属于-添加输入：
Administrators



2、配套软件方法：

①配置页面下载 exe 程序




*如果想自行编译 exe 可以去 github 下载 PCshutdown 文件夹
需要下载安装 WinLibs MinGW-w64，并配置环境变量
编译：g++ PCshutdown.cpp resource.o -o PCshutdown.exe -municode -mwindows -static -lws2_32 -lpowrprof

②移动至你想放的文件夹内


③运行

如果提示阻止，右键软件→属性→勾选解除锁定→应用→确定，再次打开





软件界面：



如果勾选开机自启无效，则可通过<任务计划程序>创建开机自启任务实现

3、自定义指令方法：

可用于关闭 Linux、MacOS 设备

*可访问快速生成指令页面一键生成:



Shell 指令，默认只支持 sshpass 和 curl，可手动修改 yaml 文件配置

1、关闭 linux 设备，sshpass 指令：
sshpass -p "用户密码" ssh -o "StrictHostKeyChecking=no" -p 端口 用户名@ip "echo 'sudo 密码' | sudo -S poweroff"
修改上面标红字段

示例：立刻关机：
sshpass -p "abc123" ssh -o "StrictHostKeyChecking=no" -p 22 username@192.168.1.12 "echo 'abc123' | sudo -S poweroff"

示例：延迟关机，修改 sleep 后秒数：
sshpass -p "abc123" ssh -o "StrictHostKeyChecking=no" -p 22 username@192.168.1.12 "echo 'abc123' | sudo -S sleep 30 && echo 'abc123' | sudo -S poweroff"


2、curl
如果使用类似 Remote Shutdown Manager 软件（https://github.com/karpach/remote-shutdown-pc），可以使用该项

六、配置网络唤醒


主板 bios 设置各厂商主板方法都不相同，自行查阅主板型号的设置方法，一般可能在高级-选项名称中带有 wake up，wake on 之类的
参考：微星主板，官网-主板网络唤醒设置；华硕主板，官网-[主板]BIOS 如何设置启用网络唤醒(WOL: Wake On Lan)功能 | 官方支持 | ASUS 中国


1、配置：






如果有此选项，修改为 100Mbps 优先






取消快速启动：


控制面板
全部
应用
文档
网页
设置
最佳匹配
控制面板
系统



控制面板\所有控制面板项
控制面板 › 所有控制面板项 ›
搜索控制面板
调整计算机的设置
查看方式: 小图标
BitLocker 驱动器加密
RemoteApp 和桌面连接
安全和维护
存储空间
Intel(R) Computing Improvement...
Windows Defender 防火墙
备份和还原(Windows 7)
电话和调制解调器
Internet 选项
Windows 工具
程序和功能
电源选项


控制面板\所有控制面板项\电源选项
控制面板 › 所有控制面板项 › 电源选项
控制面板主页
选择电源按钮的功能
创建电源计划
选择关闭显示器的时间
更改计算机睡眠时间
选择或自定义电源计划
电源计划是用于管理计算机如何使用
计划的详细信息
首选计划
平衡 (推荐)



保存修改

记录 mac 地址和 ip 地址：





2、调试

如无法成功网络唤醒，使用软件可缩小排除对象范围：

① 软件能接收到唤醒包，排除 docker、路由器等因素，主要解决电脑 bios、网卡、关闭快速启动等设置问题


② 软件无法接收到唤醒包，优先解决 docker、网络、路由器等问题

*重要：请务必暂时关闭专用网络防火墙，否则软件接收不到任何内容

下载 WakeOnLanMonitor.exe



打开软件，如果弹出允许连接网络点击允许，端口号修改为 9，点击 start



启动后点击执行开机，正常则可以接收到内容如上图

*目标地址默认（全局广播）即可，如果接收不到可以尝试另外 2 个。如果改为设备 ip 后可以接收到，并且能够网络唤醒，请注意可能会遇到刚关机一段时间内可以唤醒，时间久了无法唤醒的情况。如遇此情况，请尝试路由器中将电脑 ip 和 mac 地址 ARP 绑定，尝试更新网卡驱动，并且确认网卡禁用节电模式，bios 中禁用如深度休眠、ERP 等配置。在进行尝试之前，备份相关设置、驱动，记录修改的操作，防止出现问题无法回退。

七、接入巴法云并接入米家

打开网页 https://cloud.bemfa.com/
注册并登录后，进入控制台
记录下巴法云私钥：



新建主题，英文，最后必须以 001 结尾，例如：mypc001, tony001




点击进入主题，修改昵称为自己想要的名称，比如：电脑，计算机，托尼






将参数填入配置中
手机打开米家，我的-连接其他平台-添加-搜索巴法，登录后同步设备
同步完设备不会显示在米家中，但是可以对小爱同学说：打开/关闭 XXX（XXX 为上面设置的昵称），可以控制

家里有小爱音箱的话，添加手动控制，可以通过米家点击标签或小组件快速控制：
智能-右上角点击“+”-手动控制：



↑上图中的“开电脑”，“电脑”可以是你想要的任何名称



↑上图中的“开电脑”，“电脑”为巴法云中的设备昵称

通过点击卡片或小组件快捷控制



八、接入 homeassistant

需要打开 ping 功能，需要修改 ha 的配置文件（configuration.yaml）和自动化配置文件（automations.yaml）
请在开始前先进行备份，请在开始前先进行备份，请在开始前先进行备份。
*复制代码请访问配置页顶部点击跳转代码页，或访问/code，方便复制

1、File editor 编辑 configuration.yaml

*如果没有安装 File editor，设置-加载项-右下角加载项商店-找到 File editor 安装。或者使用其他方法编辑 configuration.yaml

添加以下内容（请认真检查缩进和冒号后需要有一个空格）：
将标红处替换为你的数据，参考图上标的 2 处也可改，其余不用改，保存

```
shell_command:
  ha_wol_pc: "curl http://192.168.2.75:1856/wol/设备 id 或别名?key=1111"
  ha_shutdown_pc: "curl http://192.168.2.75:1856/shutdown/设备 id 或别名?key=1111"


input_text:
  powercontrol_state:
    name: powercontrol_state
    initial: "off"

sensor:
  - platform: rest
    name: "powercontrol_pc_state"
    resource: "http://192.168.2.75:1856/ping/设备 id 或别名?key=1111"
    method: GET
    scan_interval: 60
    value_template: "{{ value_json.device_status }}"

template:
  - switch:
      - default_entity_id: switch.my_pc
        name: 电脑
        unique_id: my_pc_001
        icon: mdi:desktop-tower-monitor
        state: "{{ states('input_text.powercontrol_state') == 'on' }}"
```

```
turn_on:
  - action: shell_command.ha_wol_pc
  - action: input_text.set_value
    target:
      entity_id:
        - input_text.powercontrol_state
    data:
      value: "on"
turn_off:
  - action: shell_command.ha_shutdown_pc
  - action: input_text.set_value
    target:
      entity_id:
        - input_text.powercontrol_state
    data:
      value: "off"
```

参考图（图中代码如有部分不同按代码页中为准）：



*请检查原配置文件中是否已经有 shell_command:、input_text:、sensor:、template:　如果有，你需要在存在的条目下添加内容，并且不要把上述这些复制，注意缩进

2、编辑 automations.yaml

添加以下内容（请认真检查缩进和冒号后需要有一个空格）：
可修改内容见参考图，修改完保存

```
- id: '20250108'
  alias: 更新电脑在线状态
  triggers:
    - trigger: time_pattern
      minutes: "/1"
  conditions:
    - condition: template
      value_template:
"{{            states('sensor.powercontrol_pc_state')            !=
states('input_text.powercontrol_state') }}"
  actions:
    - action: input_text.set_value
      target:
        entity_id: input_text.powercontrol_state
      data:
        value: "{{ states('sensor.powercontrol_pc_state') }}"
```

参考图（图中代码如有部分不同按代码页中为准）：




3、添加实体

完成上述文件配置后，设置-右上角三个点-重启 homeassistant-快速重载
进入设置-设备与服务-实体-输入 my_pc，找到实体


集成
设备
实体
辅助元素
筛选
my_pc
名称
电脑
电脑
关闭
3分钟前

4、在面板中添加实体


多实体 卡片配置
配置
可见性
布局
电脑
标题 (可选)
主题 (可选)
显示顶部开关
显示状态颜色
头部: 无
尾部: 无
实体 (必填)
实体
my_pc
电脑
switch.my_pc
显示代码编辑器
取消
保存



*开关控制由访问 web 接口实现，不经过巴法
*自动更新开关（在线）状态，受 2 个时间参数影响，一个是 sensor 中的 scan_interval: 60，这是获取设备在线状态的间隔时间；第二个是自动化中的 minutes: "/2"，这是更新开关状态的间隔时间，该时间过短会造成关闭开关后马上更新为打开状态，反之同理。
*homeassistant 自带可以实现开关电脑的插件，本教程为使用本 docker 容器接入 homeassistant

九、ios 快捷指令

添加完可以长按-分享-添加到主屏幕，快捷操作



十、yaml 配置文件详解

1、main.yaml（主程序配置文件）

```
log:
    level: INFO      #日志等级
    keep_days: 7      #日志保留天数，0 为只保留当天的日志
message:
    enabled: False      #是否启用消息推送
    bemfa_reconnect: True      #是否推送巴法重连消息
    ServerChan_turbo:      #Server 酱 turbo 推送参数配置
      enabled: False      #是否启用
      SendKey: YOUR SENDKEY      #Server 酱 turbo 的 key
      channel: 9      #消息通道，默认为 9（微信服务号）
    ServerChan3:      #Server 酱 3 推送参数配置
      enabled: False      #是否启用
      SendKey: YOUR SENDKEY      #Server 酱 3 的 key
    Qmsg:      #qq 消息推送参数配置
      enabled: False      #是否启用
      key: YOUR KEY      #Qmsg 酱的 key
      qq: 123456789      #QQ 号
    Qmsgv3:      #Qmsg 酱 v3 消息推送参数配置(接口文档:https://qmsg.zendee.cn/docs)
      enabled: False      #是否启用
      key: YOUR KEY      #Qmsg 酱 v3 的 key
      group: ''      #QQ 群号，选填，留空则推送到私聊
    WeChat_webhook:      #企业微信机器人消息推送参数配置
      enabled: False      #是否启用
      url: https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/webhook/send?key=xxxx
    Gotify:      #Gotify 消息推送参数配置
        enabled: False      #是否启用
        url: http(s)://ip:port      #自建服务地址，勿省略 http(s)://
        token: YOUR APPS TOKEN      #APPS 中的 token
    PushPlus:      #PushPlus 消息推送参数配置
        enabled: False      #是否启用
        token: YOUR TOKEN      #PushPlus 的 token
        channel: wechat      #消息通道，默认为 wechat（微信服务号）
    Bark:      #Bark 消息推送参数配置
        enabled: False      #是否启用
        url: YOUR BARK URL      #服务地址，官方或自建，勿省略 http(s)://
        key: YOUR KEY      #服务的 Key
    WeChat_app:      #企业微信应用消息推送参数配置
        enabled: False      #是否启用
        corpid: YOUR CORPID      #企业微信-企业 ID
        agentid: YOUR AGENTID      #企业微信-应用 AgentId
        secret: YOUR SECRET      #企业微信-应用 Secret
```

```
message_channel:      #主程序自定义推送设置
    enabled: False      #是否启用自定义推送渠道
    channel: serverchan_turbo      #渠道选择
message_template:      #自定义消息推送模板
    enabled: False      #是否启用
    title: $name$title      #自定义标题模板
    content: $time $content      #自定义内容模板
```

2、device01.yaml（设备配置文件）

```
main:
  enabled: True      #设备服务总开关
  alias:      #api 别名
bemfa:      #巴法参数配置
  enabled: False      #是否连接巴法平台
  uid: aaabbbcccdddeeefffggg      #巴法 uid
  topic: mypc001      #巴法设备主题
devices:      #设备参数配置
  name: 电脑      #设备昵称
  ip: 192.168.100.100      #设备局域网 ip 地址
  wol:      #网络唤醒参数配置
    enabled: True      #是否启用网络唤醒
    method:      #网络唤醒方法
      wakeonlan: True      #内置网络唤醒方法
      shell: False      #自定义指令唤醒
    mac: 00-11-22-33-44-55      #设备网卡 mac 地址 xx-xx 格式或 xx:xx 格式
    destination: broadcast_ip_global      #网络唤醒发送地址，broadcast_ip_global：全局广播(255.255.255.255)，broadcast_ip_direct：定向广播(设备所在网段的广播地址)，device_ip：设备 ip 地址
    port: 9      #网络唤醒端口，一般无需修改，默认：9
    interface: default      #指定网卡发送，default：默认网卡 ip，多网卡下可修改成指定 ip 地址
    shell_script: yourscript      #自定义指令内容
  shutdown:      #关机参数配置
    enabled: True      #是否启用关机
    method:      #关机方法
      netrpc: True      #通过关机账户
      udp: False      #通过配套软件
      shell: False      #通过自定义指令
    account: youraccount      #关机账户-账户
    password: yourpassword      #关机账户-密码
    shell_script: yourscript      #自定义指令
    udp_port: 17678      #配套软件监听的端口，默认：17678
    win_cmd: shutdown      #shutdown：关机，reboot：重启，sleep：睡眠，hibernate：
```

```
休眠
      time: 60      #延迟关机时长，1 为立刻关机
      timeout: 2      #指令超时时长，默认：2
    ping:      #ping 查询设备在线状态参数配置
      enabled: True      #是否启用 ping 查询设备在线状态
      time: 60      #查询间隔时长
      method:      #ping 方法
        pcping: True      #内置 ping 方法
        shell: False      #自定义指令 ping
      shell_script: yourscript      #自定义指令内容
      on_keyword: 'on'      #判断设备在线关键字
      off_keyword: 'off'      #判断设备离线关键字
message:
      enabled: False      #该设备的消息推送开关
      channel:      #自定义该设备的消息推送设置
        enabled: False      #是否自定义该设备消息推送渠道
        channel: serverchan_turbo      #渠道选择
      template:      #自定义消息推送模板
        enabled: False      #是否启用
        title: $name$title      #标题模板
        content: $time $content      #内容模板
schedule:      #定时任务参数配置
    enabled: False      #是否启用定时任务
    plans:      #定时任务列表
      - id: '1'      #任务 id
        enabled: False      #是否启用该任务
        name: '示例任务 1'      #任务名称
        type: cron      #任务类型，cron：循环任务，datetime：单次任务
        datetime: '2026-1-1 20:00:00'      #单次任务时间
        cron: '0 9 * * 1-5'      #循环任务时间，5 段 cron 表达式
        action: shutdown      #任务执行操作，wol：开机，shutdown：关机
        remind: False      #是否启用任务执行前提醒
        advance: 5      #任务提前提醒时间，单位：分钟
```

十一、反馈

https://github.com/viklion/PowerControl

- 访问容器网页的教程不一定保持最新的，github 里的教程是最新
- 注意映射目录是否存在权限问题，可查看容器运行日志。
- 配置文件损坏/出错，将配置文件删除，重启容器，恢复默认。
- 网络唤醒和远程关机的配置较为繁琐，如果出现问题还需要自行摸索，原因众多，包括杀毒软件防护，查看防护日志，有没有拦截请求，防火墙、路由器、巴法是否使用了代理连接等

by viklion

2026.10.27