- 개인키 및 CSR 생성
- 1. Tomcat 은 **Keytool** 을 통하여 개인키 및 CSR 이 생성된다. 개인키 및 인증서 신청 시 필요한 CSR을 생성하기 위하여 **Keytool** 명령어를 아래와 같이 실행한다.

keytool -genkey keyalg rsa -alias 앨리어스명 -keystore 키스토어명

C:\Program Files\Java\jdk1.6.0\_01\bin>keytool -genkey -keyalg rsa -alias tomcat -keystore crosscert keystore 암호를 입력하십시오:


 1 번 항목의 명령어를 입력하면 키스토어 패스워드 입력 후 DN 값 입력 항목이 나오게 된다.

3. CSR 을 파일형태로 생성하기 위해 아래의 명령어를 실행한다.

keytool -certreq -alias 앨리어스명 -keyalg rsa -file csr.txt -keystore 키스투어명

```
C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_01\bin>keytool -certreq -alias tomcat -keyalg rsa
-file csr.txt -keystore crosscert
keystore 암호를 입력하십시오:
C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_01\bin>_
```


4. CSR 생성 시 설정했던 저장위치로 이동하여 CSR 파일(예 : csr.txt)을 메모장이나 워드패드로 열어보면 ----BIGIN NEW CERTIFICATE REQUEST---- 부터 ----END NEW CERTIFICATE REQUEST----를 확인할 수 있다. 인증서 신청 시 이 내용을 이용하여 인증서 신청을 진행한다.



## ■ 인증서 설치


- 1. 인증서는 이메일을 통하여 전송되게 된다. 전달받은 인증서가 담긴 이메일의 내용 중 ----BEGIN CERTIFICATE---- 부터 ----END CERTIFICATE---- 까지를 복사하여 메모장이나 워드패드에 붙여 넣은 후 임의의 파일명(예 : cert.pem)으로 저장한다.
- 2. 발급 받은 인증서를 탑재하기 전에 먼저 체인인증서를 키스토어에 탑재하여야 한다.

keytool -import -alias Intermediate -trustcacerts -file 체인인증서 파일명 -keystore 키스토어명



3. 발급 받은 인증서를 키스토어에 탑재한다.

keytool -import -alias 엘리어스명 -trustcacerts -file 인증서 파일명 keystore 키스토어명



## ■ SSL 적용

1. Tomcat 5.x 의 환경설정 디렉토리로 이동한다.



2. server.xml 파일을 메모장과 같은 프로그램을 통해 오픈한다.

```
_ | D | X

☑ server,xml - 메모장

 파일(E) 편집(E) 서식(Q) 도움말(H)
k!-- Note: A "Server" is not itself a "Container", so you may not
      define subcomponents such as "Valves" at this level.
      Documentation at /docs/config/server.html
<Server port="8005" shutdown="SHUTDOWN">
   <!--APR library loader. Documentation at /docs/apr.html -->
   <Listener className="org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener" SSLEngine="on" />
   <!--Initialize Jasper prior to webapps are loaded. Documentation at /docs/jasper-howto.html -->

</pr
   <Listener className="org.apache.catalina.mbeans.ServerLifecycleListener"</p>
   <Listener className="org.apache.catalina.mbeans.GlobalResourcesLifecycleListener" />
  <!-- Global JNDI resources</p>
        Documentation at /docs/indi-resources-howto.html
  <GlobalNamingResources>
     <!-- Editable user database that can also be used by
          UserDatabaseRealm to authenticate users
     <Resource name="UserDatabase" auth="Container"</p>
                 type="org.apache.catalina.UserDatabase"
                 description="User database that can be updated and saved"
                 factory="org.apache.catalina.users.MemoryUserDatabaseFactory"
pathname="conf/tomcat-users.xml" />
   </GlobalNamingResources>
  <†-- A "Service" is a collection of one or more "Connectors" that share
a single "Container" Note: A "Service" is not itself a "Container",
         so you may not define subcomponents such as "Valves" at this level.
         Documentation at /docs/config/service.html
  (Service name="Catalina")
     <t--The connectors can use a shared executor, you can define one or more named thread pools-->
     <Executor name="tomcatThreadPool" namePrefix="catalina-exec-"</p>
         maxThreads="150" minSpareThreads="4"/>
```

3. Tomcat 5.x 의 경우 server.xml 파일에서 아래와 같이 설정해 주어야 한다. (SSL 의 기본포트 : 443)

- 4. 인증서 설치 완료 후 웹서버는 재구동 하시기 바랍니다.
- 5. https 로 접속하여 인증서가 정상적으로 탑재되었는지 확인한다.

