

Manual do Usuário — Adimax Log

Gestão de rotas, entregas, ocorrências e evidências

Versão do manual: 2.0 — 18/09/2026

Este manual descreve a versão atual do sistema. A disponibilidade de telas e botões depende do perfil, da filial e dos serviços habilitados para a empresa.


1. Visão geral

O Adimax Log acompanha a operação desde o planejamento da carga até o encerramento da rota. O fluxo principal é:

criar ou importar a rota → atribuir motorista e veículo → calcular/validar o trajeto → registrar chegada ao CD → liberar a carga → sair do CD → atender as paradas → tratar devoluções → fechar a rota.

Cada ação operacional relevante gera data e hora e compõe o histórico auditável. O sistema também controla quem pode enxergar e alterar cada registro.

2. Acesso e navegação



2.1 Entrar

1. Abra o endereço fornecido pela empresa.
2. Informe **Usuário ou e-mail** e **Senha**.
3. Selecione **Entrar**.
4. No primeiro acesso, informe e confirme uma nova senha. A senha temporária deixa de valer após a troca.

Na tela de login também é possível alternar tema claro/escuro e idioma português do Brasil/Portugal.

2.2 Estrutura da tela

- **Menu lateral ou superior:** abre os módulos permitidos ao perfil. O botão de posição alterna entre os dois formatos.
- **Sino:** reúne alertas críticos, de atenção, informativos e notificações. Um item abre diretamente o registro relacionado. **Limpar notificações** marca avisos como vistos.
- **Lua/sol:** alterna o tema.
- **Bandeira:** alterna o idioma.
- **Nome e perfil:** identifica o usuário ativo.
- **Sair:** encerra a sessão.

As listas operacionais se atualizam periodicamente. Filtros e formulários em edição são preservados sempre que possível.

3. Perfis e alcance dos dados

Perfil	Alcance usual	Principais atividades
Administrador global	Todas as empresas	Configuração completa, perfis e correções administrativas
Gestor Brasil / gerente	Empresa	Gestão operacional, cadastros, usuários e relatórios
Torre de controle	Empresa	Monitoramento, roteirização e tratamento de ocorrências
Operador logístico	Filial, salvo permissão ampliada	Rotas, cadastros e operação diária
Auditor	Empresa	Painel, galeria, relatórios e auditoria
Motorista	Somente rotas atribuídas	Executar rota, anexar evidências e informar ocorrências
Cliente	Somente paradas vinculadas	Consultar rotas e acompanhamento permitido

O nome do perfil define os módulos; o escopo define quais registros aparecem. A ausência de um botão normalmente indica falta de permissão, serviço desabilitado ou etapa operacional ainda não liberada.

3.1 Filiais, transportadoras e acessos compartilhados

- A Adimax possui administração global e visão consolidada das filiais.
- Salto e Barueri são as filiais iniciais; o administrador global pode incluir novas unidades.
- A transportadora tem cadastro único por CNPJ e pode ser habilitada em uma ou várias filiais.
- Cada transportadora pode manter no máximo três masters ativos, independentemente do número de filiais.
- O primeiro master recebe o convite da Adimax e pode nomear até dois outros masters.
- Masters administram usuários, motoristas e veículos somente dentro da própria transportadora e das filiais liberadas.
- Motoristas e veículos têm cadastro único na transportadora e disponibilidade configurada por filial.
- Um colaborador Adimax recebe filiais específicas ou a política **Todas as filiais, inclusive futuras**.


Quando uma transportadora já cadastrada começa a atender outra filial, crie somente o novo vínculo. Não duplique a empresa, seus masters, motoristas ou veículos.

3.2 Aprovação opcional por filial

A exigência de aprovação pode ser ativada separadamente para motoristas e veículos em cada filial. Com a regra desligada, um cadastro completo, ativo e disponibilizado fica operacional automaticamente. Com a regra ligada, novos cadastros ou vínculos ficam pendentes até aprovação de um usuário Adimax autorizado.

Os estados são independentes: **ativo/inativo** informa a situação cadastral; **pendente/aprovado/reprovado** informa a aprovação. Desligar a exigência não reativa um cadastro bloqueado. Ao ativar a regra, escolha entre aplicar somente aos novos vínculos ou revisar também os existentes, sem interromper viagens em andamento.

4. Painel



O **Painel** resume a operação. Escolha o período, a referência de semana quando exibida e a situação **Abertas**, **Fechadas** ou **Todas**.

Principais indicadores:

- rotas totais, abertas e fechadas;
- entregas totais, pendentes, em rota, entregues e sem sucesso;
- taxas de sucesso, insucesso e fechamento;
- média de entregas por rota;
- peso e paletes totais;
- rotas aguardando carregamento, em carregamento, liberadas, em rota e finalizadas;
- tempo médio de doca, carregamento, chegada até liberação, entre paradas e de rota;
- entregas atrasadas;
- gráficos de volume, status, carga, tempos e motivos de insucesso.


O botão ? de um cartão explica o indicador. Os filtros afetam apenas os dados do período e da situação selecionados.

4.1 Cálculos do Painel

Indicador	Regra aplicada
Entregas totais	quantidade de paradas das rotas filtradas
Sucessos	paradas com situação entregue
Insucessos	paradas com situação falha ou devolvido
Taxa de sucesso	$\text{sucessos} \div (\text{sucessos} + \text{insucessos}) \times 100$
Taxa de insucesso	$\text{insucessos} \div (\text{sucessos} + \text{insucessos}) \times 100$
Taxa de fechamento	$\text{rotas finalizadas} \div \text{rotas do filtro} \times 100$
Média de entregas por rota	$\text{total de paradas} \div \text{total de rotas}$
Peso total	soma do peso em kg de todas as paradas
Paletes totais	soma dos paletes de todas as paradas
Tempo de carregamento	fim do carregamento – início do carregamento
Chegada até liberação	liberação do operador – chegada ao CD
Tempo de rota	encerramento – saída efetiva do CD, somente em rotas finalizadas
Tempo entre paradas	diferença entre o encerramento de uma parada e o da parada seguinte
Entrega atrasada	parada pendente/em rota cuja data prevista já passou

As médias ignoram registros sem os dois horários necessários e resultados negativos. Tempos são exibidos em minutos e arredondados para uma casa decimal.

5. Rotas



Esta é a tela central da operação. Ela possui as visões **Mapa** e **Gestão**, busca e filtros de rotas abertas, pendências anteriores, fechadas ou todas.

5.1 Situações

Rota	Significado
Planejada	criada, ainda sem início no CD
Em carregamento	chegada ao CD registrada
Liberada	operador liberou a carga
Em rota	veículo saiu do CD
Finalizada	todas as etapas foram encerradas
Cancelada	rota cancelada por usuário autorizado

Parada	Significado
Pendente	ainda não iniciada
Em rota	check-in registrado

Parada	Significado
Entregue	entrega confirmada com comprovante
Recusado/Falha	atendimento sem sucesso, com motivo e evidência
Devolvido	mercadoria retornou total ou parcialmente

5.2 Criar uma rota

1. Selecione **Nova rota**.
2. Informe código/número, data, origem, endereço, motorista e veículo conforme disponível.
3. Adicione as paradas com sequência, cliente, endereço, cidade, data/hora limite, peso, paletes e pedido.
4. Salve.

Motorista e veículo podem ser atribuídos depois. Cadastros bloqueados ou inativos não podem receber novas atribuições.

5.3 Importar rotas

1. Selecione **Importar rotas** ou use a área de importação do Monitoramento.
2. Baixe o modelo quando a tela oferecer essa opção.
3. Preencha sem alterar os cabeçalhos obrigatórios.
4. Escolha o arquivo e confirme a importação.
5. Confira o resumo de criadas, atualizadas, ignoradas e linhas com erro.

Cada linha deve identificar a transportadora por **ID único** e **nome**. O ID controla a identidade sem depender de grafia; o nome fica disponível para conferência e distribuição da rota aos responsáveis. O sistema valida se:

1. a filial da rota existe;
2. a transportadora existe;
3. ID e nome representam a mesma transportadora;
4. a transportadora está habilitada para a filial.

Se a identificação estiver ausente, divergente ou sem vínculo com a filial, a linha permanece pendente para correção pela Adimax e não aparece para a transportadora.

Importar rotas

Baixe o modelo, preencha uma linha por entrega e envie de volta — funciona para qualquer operação.

Baixar modelo (.xlsx)

Escolher arquivo (.xlsx ou .csv)

Cancelar

Importar

Importações futuras atualizam dados autorizados, mas preservam ações operacionais já realizadas. Rotas também podem vir de integração autorizada.


5.4 Mapa e fluxo de entregas

Ao selecionar uma rota, o mapa mostra origem, paradas e linha calculada. O painel **Fluxo de entregas** mostra a sequência e a situação. Cores e marcadores distinguem o andamento; um endereço inválido pode deixar a parada sem ponto no mapa.

5.5 Gestão e atribuições

Na visão **Gestão**, localize a rota e atribua motorista e veículo. O campo tem busca textual e só aceita uma opção válida da lista. O sistema valida filial, situação do cadastro e conflitos operacionais.

5.6 Detalhe da rota



A tela **Abrir rota** reúne:

- dados gerais, origem, motorista, veículo solicitado/enviado, ajudante e indicação de rastreamento;
- dados importados e destino principal;
- etapas do CD;
- lista de paradas, operações, pedidos e comprovantes;
- edição administrativa para perfis autorizados.

Etapas do CD

Execute na ordem apresentada:

1. **Chegada ao CD;**
2. **Liberado do CD** — no fluxo atual, este comando também registra a saída do CD e muda a rota para **Em rota**.

As etapas internas antigas de entrada em doca/início/fim de carga e o comando separado de saída podem existir em registros históricos ou integrações, mas a tela atual da JMD mede chegada até liberação e registra liberação/saída juntas. Um botão desabilitado indica etapa anterior pendente, rota encerrada ou falta de permissão.

Paradas

- **Check-in:** registra a chegada ao cliente e coloca a parada em andamento.
- **Entregar:** exige foto ou arquivo do canhoto/comprovante e conclui a parada.
- **Recusado:** exige motivo, tipo de devolução (total/parcial), quantidade quando parcial e comprovante. Observação é opcional.
- **Devolução entregue no CD:** anexa a evidência do retorno físico ao armazém.
- **Editar/Remover:** altera dados de planejamento; disponível apenas a perfis autorizados.

O sistema permite concluir a parada atual mesmo se o check-in tiver sido esquecido, mas não permite pular uma parada anterior ainda aberta. Em várias notas do mesmo cliente/endereço, a progressão considera o grupo operacional.

Fechar e reabrir

Fechar rota só fica válido quando as paradas estiverem resolvidas. Se houver devolução, também é necessário anexar o comprovante de entrega no CD. O fechamento pode solicitar os comprovantes pendentes em lote. **Reabrir rota** é reservado a quem possui permissão de correção.

Administradores podem corrigir situação, limpar marcações, anexos ou eventos. Toda correção exige justificativa e fica registrada em auditoria.

5.7 Visibilidade e troca de transportadora

Toda rota possui uma filial responsável e uma transportadora executora. O administrador global vê todas; colaboradores Adimax veem as filiais autorizadas; usuários de transportadora veem somente as rotas da própria empresa nas filiais permitidas; motoristas veem somente as rotas atribuídas a eles.

Somente o **Administrador global Adimax** pode trocar a transportadora:

1. abra o detalhe da rota;
2. selecione **Alterar transportadora**;
3. escolha uma transportadora habilitada na filial;
4. informe o motivo obrigatório;
5. revise o aviso de impacto e confirme.

A transportadora anterior perde o acesso e a nova passa a enxergar os dados operacionais necessários. Motorista e veículo são desvinculados para nova atribuição. A alteração e o log são gravados juntos,

registrando rota, filial, antes/depois, responsável, data/hora, motivo, atribuições anteriores e situação. O histórico operacional não é apagado nem transferido de autoria.

6. Monitoramento de rotas

ADIMAX
Adimax
Gestão de rotas e entregas

GESTÃO OPERACIONAL
Monitoramento de rotas
Acompanhe cargas importadas, documentos, diárias, pernoites e observações.

Baixar modelo Selecionar planilha Importar e roteirizar

ROTAS ABERTAS 5 PARADAS 0 OTIMIZADAS 0 PENDÊNCIAS 5

Buscar: Rota, cliente, cidade, motorista ou placa Data inicial: dd/mm/aaaa Data final: dd/mm/aaaa Limpar

Rotas para planejar
5 de 5 encontrada(s)

Aberto (5) Finalizada (0)

DEMO-PENDENTE-001
18/09/2026 - 0 paradas Pendente

DEMO-ALFA-001
19/09/2026 - 0 paradas Pendente

DEMO-BETA-001
20/09/2026 - 0 paradas Pendente

DEMO-GAMA-001
21/09/2026 - 0 paradas Pendente

DEMO-DELTA-001
22/09/2026 - 0 paradas Pendente

CARGA - ROTA
DEMO-PENDENTE-001
Origem não informada

Abrir rota Atualizar mapa

Motorista: Não atribuído Veículo: Não atribuído DISTÂNCIA ESTIMADA: — TEMPO ESTIMADO: —

Rastreada: Não informado Ajudante: Não informado

Dados operacionais
Qtde. pernoites: 0 Qtde. diárias: 0 Número do CT-e:

Nova observação
Registre uma nova informação operacional

Use esta tela para preparar e supervisionar cargas:

1. filtre por código, origem e intervalo de datas;
2. selecione a carga na coluna lateral;
3. atribua motorista e veículo;
4. confira distância e duração estimadas;
5. marque se é rastreada e se terá ajudante;
6. informe pernoites, diárias, CT-e e documentos das paradas quando autorizado;
7. registre observações; cada inclusão recebe sequência, autor implícito e data/hora;
8. abra ou recolha o mapa.

Funções de roteirização:

- **Atualizar mapa:** recalcula localização, distância, duração e desenho viário sem alterar a ordem das paradas.
- **Otimizar sequência:** calcula uma sugestão; a ordem operacional original é preservada.
- **Aplicar sugestão:** transforma a sequência sugerida na sequência oficial.
- **Abrir rota:** vai ao fluxo operacional da carga.

6.1 Cálculo de distância e tempo

O roteirizador envia origem, destinos intermediários, destino final e categoria do veículo. A distância recebida em metros é dividida por 1.000 e arredondada para uma casa decimal. A duração recebida em milissegundos é dividida por 60.000 e arredondada para minutos.

Classificação automática do veículo:

- descrição com "carreta", "articulado", "bitrem" ou "rodotrem" → carreta/articulado;
- "truck", "toco", "baú" → caminhão grande;
- "3/4", "VUC", "ligeiro" → caminhão médio;
- demais descrições → carro.

Endereços idênticos consecutivos são agrupados para evitar trecho de distância zero. Se algum endereço não puder ser localizado, a estimativa completa é retirada até a correção.

7. Roteirização manual

ADIMAX
Gestão de rotas e entregas

ROTEIRIZAÇÃO MANUAL
Como você quer chegar?
Pesquise uma origem e até 50 destinos.

• PONTO DE PARTIDA
Escolha o ponto de partida

• DESTINO 1
Informe o endereço completo

+ Adicionar destino Colar lista 0/50

Carro Caminhão Carreta

+ Otimizar ordem das paradas
O Maestro reorganiza para reduzir o percurso

Calcular rota →

ADMINISTRADOR LOCAL
Administrador global

Sair

Serve para simular um trajeto sem criar uma rota operacional.

1. Informe o **Ponto de partida**.
2. Adicione até 50 destinos ou use **Colar lista** (um endereço por linha).
3. Escolha **Carro**, **Caminhão** ou **Carreta**.
4. Mantenha a otimização ligada para buscar a melhor ordem, quando desejado.
5. Selecione **Calcular rota**.

O resultado apresenta ordem calculada, distância, duração e mapa conforme resposta do serviço de roteirização.

8. Ocorrências

Adimax
Gestão de rotas e entregas

Operação

- Painel
- Rotas
- Monitoramento de rotas
- Roteirização manual
- Ocorrências**
- Galeria
- Acompanhamento

Cadastrados

- Motoristas
- Veículos

Administração

- Relatórios
- Usuários
- Perfis de acesso

Administrador Local
Administrador global

Sair

Tarefas de ocorrências

Registre, atribua, resolva e finalize ocorrências da operação com histórico completo.

Gerenciar categorias Nova ocorrência

Abertas: 0 Em tratamento: 0 Resolvidas: 0 Finalizadas: 0

Tarefas pendentes

Data	Rota / veículo	Motorista	Categoria	Gravidade	Ocorrência / solução	Responsável	Status	Ações
Nenhuma tarefa encontrada neste filtro.								

A tela controla problemas e tarefas operacionais com histórico completo.

8.1 Registrar

1. Selecione **Nova ocorrência**.
2. Escolha uma rota disponível do dia.
3. Informe categoria, gravidade (baixa, média, alta ou crítica) e descrição.
4. Anexe evidência pela câmera ou arquivos, se necessário.
5. Confirme em **Registrar ocorrência**.


Quando o aparelho permite, latitude e longitude acompanham o registro. O motorista pode editar ou excluir uma ocorrência própria enquanto ela estiver aberta.

8.2 Tratar

Gestores podem **Assumir**, mover entre aberta, em tratamento, resolvida, finalizada ou cancelada e registrar solução/notas. Resolver ou finalizar exige descrição do que foi feito. O histórico mostra data/hora, etapa, responsável e observação.

Gerenciar categorias permite criar, renomear, inativar e reativar opções sem apagar o histórico.


9. Galeria



Centraliza comprovantes de entrega/devolução e outros anexos disponíveis na versão contratada.

Filtre por placa, motorista, tipo e intervalo de datas. **Abrir documento** baixa ou exibe o arquivo protegido. Administrador global pode excluir comprovante de entrega ou solicitar uma nova evidência ao motorista.

10. Acompanhamento GPS



Torre/gestão

O mapa mostra veículos monitorados, rota, motorista, placa, última velocidade e horário da posição. Use **Tela cheia** para a central de monitoramento. Dados antigos ou ausência de posição podem indicar aparelho sem sinal, permissão negada ou rota fora do estado ativo.

Motorista

O GPS inicia automaticamente quando existe rota em andamento/rota do dia elegível e termina após o fechamento. A posição é enviada em torno de cada 120 segundos, com latitude, longitude, precisão, velocidade e data/hora. O Android mantém uma notificação "Rastreamento ativo durante sua rota" enquanto o serviço está em segundo plano.

11. Motoristas

Adimax
Gestão de rotas e entregas

Motoristas
Cadastro documental, habilitação, RNTRC/ANTT e alertas de renovação.

Parâmetros de alertas **Novo motorista**

Ativos: **4** Exigem atenção: **0** CNH vencida: **0** Cadastro a renovar: **0**

Buscar nome, CPF, CNH, RNTRC ou telefone Todos

Motorista Alfa (Ativo)
Motorista cadastrado

Contato	CNH
—	Não informado

RNTRC / ANTT: Opcional (Não se aplica) | Renovação cadastral: Sem data-base (Não informado)

Documento pendente: CNH pendente

Motorista Beta (Ativo)
Motorista cadastrado

Contato	CNH
—	Não informado

RNTRC / ANTT: Opcional (Não se aplica) | Renovação cadastral: Sem data-base (Não informado)

Documento pendente: CNH pendente

Motorista Delta (Ativo)
Motorista cadastrado

Contato	CNH
—	Não informado

RNTRC / ANTT: Opcional (Não se aplica) | Renovação cadastral: Sem data-base (Não informado)

Documento pendente: CNH pendente

Motorista Gama (Ativo)
Motorista cadastrado

Contato	CNH
—	Não informado

RNTRC / ANTT: Opcional (Não se aplica) | Renovação cadastral: Sem data-base (Não informado)

Documento pendente: CNH pendente

Administrador Local
Administrador global

Sair

A tela mostra totais, cadastros com alertas e documentos próximos do vencimento.

Funções:

- pesquisar e filtrar ativos, inativos ou com alertas;
- cadastrar/editar dados pessoais e contato;
- selecionar filiais onde pode atuar;
- vincular o cadastro operacional a um usuário de acesso;
- informar CNH, categoria, validade, ANTT e demais registros;
- anexar documentos digitalizados;
- ativar, desativar, bloquear, desbloquear ou excluir quando não houver impedimento histórico;
- ajustar parâmetros de antecedência para alertas de validade.

Desativar retira o cadastro de novas operações; **Bloquear** representa impedimento explícito e exige motivo. Prefira essas ações a excluir registros com histórico.

12. Veículos

Adimax
Gestão de rotas e entregas

Veículos
Cadastro técnico, CRLV, proprietários e alterações controladas.

Novo proprietário + Novo veículo

Frota 4 Proprietários 0 Aprovações 0

Buscar por placa, RENAVAL, proprietário, marca ou modelo

ALF1A01 Ativo
Marca / modelo não informado

Proprietário	Vinculo
—	Agregado
Recebedor do frete	ANTT do vinculo
Proprietário	—
RENAVAL	Tipologia
—	—
Idade	Eixos
—	—
Dimensões	— x — x — m

CRLV pendente Editar Desativar Bloquear

BET2B02 Ativo
Marca / modelo não informado

Proprietário	Vinculo
—	Agregado
Recebedor do frete	ANTT do vinculo
Proprietário	—
RENAVAL	Tipologia
—	—
Idade	Eixos
—	—
Dimensões	— x — x — m

CRLV pendente Editar Desativar Bloquear

DEL4D04 Ativo
Marca / modelo não informado

Proprietário	Vinculo
—	Agregado
Recebedor do frete	ANTT do vinculo
Proprietário	—
RENAVAL	Tipologia
—	—
Idade	Eixos
—	—
Dimensões	— x — x — m

CRLV pendente Editar Desativar Bloquear

GAM3C03 Ativo
Marca / modelo não informado

Proprietário	Vinculo
—	Agregado
Recebedor do frete	ANTT do vinculo
Proprietário	—
RENAVAL	Tipologia
—	—
Idade	Eixos
—	—
Dimensões	— x — x — m

CRLV pendente Editar Desativar Bloquear

Administrador Local
Administrador global

Sair

A tela possui três áreas:

- **Veículos:** placa, tipo, propriedade, documentos, situação e demais dados operacionais;
- **Proprietários:** pessoa física/jurídica responsável pelo veículo agregado;
- **Solicitações:** alterações que dependem de aprovação/rejeição.

Ao cadastrar, informe placa, tipo, filial, frota própria ou agregado, proprietário e quem recebe o frete. Para terceiro, selecione a transportadora. Anexe o CRLV quando solicitado. Situações e motivos seguem a mesma lógica de ativar/desativar/bloquear.

13. Relatórios

Relatórios
Viagens, falhas e comprovantes de entrega ou devolução.

Início: 01/09/2026 Fim: 30/09/2026 Consultar

Consulta atualizada às 02:24:48.

Visão geral Viagens e falhas Auditoria

Rotas no período
5
0% concluídas

Rotas finalizadas
0
Concluídas no período

Rotas em trânsito
0
Em acompanhamento

Ocorrências abertas
0
Exigem acompanhamento

Situação das rotas
0% das rotas finalizadas
Planejada 5

Tarefas e ocorrências
Pendências que exigem acompanhamento

0 Tarefas abertas 0 Em tratamento
0 Devolvidas 0 Ocorrências abertas

Manutenções abertas: 0 Manutenções vencidas: 0 Pneus monitorados: 0 Pneus em atenção: 0 Itens abaixo do mínimo: 0

Administrador Local
Administrador global
Sair

Defina **Início** e **Fim**, selecione **Consultar** e navegue pelas abas:

- **Visão geral:** indicadores resumidos e situação das rotas;
- **Viagens e falhas:** registros operacionais, falhas e comprovantes;
- **Auditoria:** ações de usuários, entidade alterada, detalhe, IP e data/hora.

Downloads disponíveis conforme perfil:

- viagens/rotas em XLSX;
- falhas em XLSX;
- comprovantes em ZIP;
- auditoria em XLSX.

No resumo gerencial, a taxa de conclusão é $\text{rotas finalizadas} \div \text{total de rotas} \times 100$. Valores vazios produzem zero, evitando divisão inválida.

14. Usuários

ADIMAX
Gestão de rotas e entregas

Usuários
Gerencie acessos, perfis e status dos usuários.

Novo usuário

Roteirizador
Controle global do cálculo e da otimização de rotas.

Ligado

Usuários internos 0 **Acesso de motoristas** 0

Cadastro de usuários internos
Gerencie os acessos da equipe administrativa e operacional.

Nome	E-mail	Perfil	Setor / subgrupo	Ativo	Ações
Nenhum usuário interno cadastrado.					

Administrador Local
Administrador global

Sair


A tela separa **Equipe interna** e **Acessos de motoristas**.

Para criar acesso:

1. selecione **Novo usuário** ou **Novo acesso de motorista**;
2. para motorista, escolha primeiro o cadastro operacional;
3. informe nome, e-mail/usuário, perfil/setor e filial;
4. salve e copie a senha temporária exibida uma única vez;
5. entregue-a de forma segura. A troca será exigida no primeiro acesso.

Também é possível editar, ativar, desativar, bloquear/desbloquear e **Redefinir senha**. O usuário não pode bloquear a si próprio. O controle global do roteirizador pode ser ligado/desligado por administrador autorizado.

15. Perfis de acesso



Disponível ao administrador global. **Novo perfil** cria código, nome, descrição e conjunto de módulos.

Gerenciar altera permissões e situação. Um perfil inativo deixa de estar disponível para novas concessões, sem apagar o histórico.

Módulos atuais: Painel, Rotas, Monitoramento, Roteirização, Ocorrências, Galeria, Acompanhamento, Motoristas, Veículos, Relatórios e Usuários. Escopos de empresa/filial/atribuição continuam aplicados mesmo quando o módulo está liberado.

16. Operação sem internet no aplicativo

O aplicativo do motorista mantém o trabalho operacional quando o aparelho perde a conexão. As ações elegíveis são salvas em uma fila persistente no próprio aparelho, inclusive fotos e comprovantes.

Como funciona

1. o motorista continua registrando chegada, liberação, check-in, entrega, recusa, devolução e posições de rastreamento;
2. a tela avança imediatamente e mostra o aviso **Trabalhando sem internet**;
3. o contador informa quantas ações aguardam envio;
4. ao recuperar a rede, o aplicativo envia tudo automaticamente, na ordem original;
5. ao terminar, a rota é recarregada com o estado confirmado pelo servidor.

Cada ação possui um identificador único. Se a rede cair depois de o servidor processar uma ação, a repetição é reconhecida e não gera dois check-ins ou duas entregas. A fila permanece mesmo se o aplicativo for fechado ou o aparelho reiniciado.

Não saia da conta, não limpe os dados do aplicativo e não desinstale o app enquanto houver ações pendentes. Se alguma sincronização falhar por regra de negócio, toque no aviso para tentar novamente após corrigir a condição ou procure a operação.

17. Boas práticas e solução rápida

- Confira motorista, veículo, origem e sequência antes de liberar a carga.
- Registre eventos no momento em que acontecem; os indicadores usam esses horários.
- Fotografe comprovantes legíveis, completos e com boa iluminação.
- Não compartilhe senhas e sempre encerre a sessão em aparelho compartilhado.
- Se um botão estiver desabilitado, verifique a etapa anterior, o status da rota e sua permissão.
- Se o mapa não calcular, complete endereço, cidade, estado e CEP e tente **Atualizar mapa**.
- Se o GPS não aparecer, confirme permissão de localização, GPS ligado, conexão e rota em andamento.
- Se uma devolução impedir o fechamento, anexe o comprovante de entrega no CD.
- Use correção administrativa apenas com justificativa clara; a ação é auditada.

Em caso de falha persistente, informe ao suporte: usuário, código da rota, horário, tela, ação executada e uma captura da mensagem — nunca envie a senha.