## Thermodynamique hors équilibre

Vincent Le Chenadec

MFT-3-1-2 2021/2022

### Introduction

- La plupart des phénomènes physiques qui nous entourent transportent de la masse et de la chaleur en présence (ou non) de réactions chimiques.
- Dans ces procédés, les systèmes utilisés ne sont jamais à l'équilibre, et la thermodynamique classique ne suffit donc pas à les décrire.
- La thermodynamique hors équilibre permet notamment de
  - Décrire précisément le couplage entre les phénomènes importants;
  - Donner une approche systématique pour la modélisation de tous types de transport ;
  - Quantifier la production d'entropie.

#### Repères historiques

- ► La thermodynamique hors équilibre décrit les phénomènes de transport dans des systèmes qui ne sont pas globalement à l'équilibre.
- ► La clef de voute de ce formalisme est le second principe de la thermodynamique.
- Contributions historiques depuis Thomson (thermoélectricité, 1856): Boltzmann, Nernst, Duhem, Jauman et Einstein.
- ► En 1931, Onsager propose le principe de la thermodynamique hors équilibre qui systématise ces travaux passés. Sa contribution est récompensée en 1968 par le prix Nobel de chimie.

### Le second principe

- Dans la formulation de Onsager, le second principe relie le terme de production d'entropie à des paires conjuguées formées de flux, dénotés  $J_i$ , et de forces, dénotées  $X_i$ .
- Il s'énonce alors

$$\sigma = \sum_{i} J_i X_i \ge 0$$

- où  $\sigma$  dénote la production d'entropie.
- On modélise chaque flux par une combinaison linéaire des forces,

$$J_i = \sum_i L_{ij} X_j.$$

## Les relations de réciprocité d'Onsager

- Les relations de réciprocité d'Onsager garantissent la positivité du terme de création d'entropie.
- ► Elles s'écrivent.

$$L_{ji} = L_{ij}$$
.

- La mise en pratique de cette théorie requiert avant tout l'identification d'un ensemble de variables extensives indépendantes, α<sub>i</sub>.
- Les flux et forces s'écrivent alors

$$J_i riangleq rac{\mathrm{d}lpha_i}{\mathrm{d}t} \quad \mathrm{et} \quad X_i riangleq \left(rac{\partial \mathcal{S}}{\partial lpha_i}
ight)_{lpha_{i 
eq i}}$$

- où S dénote l'entropie du système.
- ▶ Dans les années 40, Meixner et Prigogine poursuivent les travaux d'Onsager et les généralisent aux systèmes continus.

## Flux de modèles simples

- Une modélisation précise des flux est nécessaire à toute application en ingénierie.
- Afin d'illustrer son apport, examinons les modèles les plus simples de transport de chaleur et de masse avec ceux de la thermodynamique hors équilibre.

▶ La loi de Fourier par exemple relie le flux de chaleur au gradient de température

$$J_q' = -\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}.$$

 $\{\#\text{eq:fourier}\}\ \text{Ici, }\lambda\ \text{dénote la conductivité thermique (en kg m s}^{-3}\ \text{K}^{-1})\ \text{et }\mathcal{T}\ \text{(en K) la température absolue.}$ 

▶ De la même manière, la loi de Fick modélise la diffusion en reliant le flux de masse d'un constituant au gradient de sa concentration molaire.

$$J=-D\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}x}.$$

 $\{\#\text{eq:fick}\}\ \text{lci},\ D\ \text{dénote la diffusivité (en m}^2\,\text{s}^{-1})\ \text{et }c\ \text{la concentration molaire (en mol m}^{-3}).$ 

- Les flux définis par les équations [-@eq:fourier;-@eq:fick] ne
- sont causés que par un seul gradient, donc une seule force. La loi de Fick nous dit par exemple qu'il n'y a pas de flux de
- matière en l'absence de gradient de concentration. Or l'expérience nous dit qu'un gradient de température peut donner lieu à un flux de matière.
- Négliger ces effets peut conduire à des prédictions erronées.

Aux interfaces, cela peut même mener à une incompatibilité

avec le premier principe de la thermodynamique.

- La thermodynamique hors équilibre généralise les équations
- [-@eq:fourier;-@eq:fick] pour prendre en compte ces forces. La théorie donne une base commune à toutes les équations de

d'espèce, la conduction de chaleur ou les réactions chimiques.

transport. Cela signifie qu'elle peut modéliser des phénomènes aussi variés

que l'hydrodynamique des fluides visqueux, la diffusion

# Flux de la thermodynamique hors équilibre

- ▶ Il existe donc un couplage entre plusieurs flux, que la simplicité des équations [-@eq:fourier;-@eq:fick] ne permet pas de décrire.
- Nous verrons ce semestre qu'une description plus précise des flux de chaleur et de matière est donnée par les relations

$$J_{q}^{\prime} = L_{qq} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left( \frac{1}{T} \right) + L_{q\mu} \left( -\frac{1}{T} \frac{\mathrm{d}\mu_{T}}{\mathrm{d}x} \right),$$

et

$$J = L_{\mu q} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left( \frac{1}{T} \right) + L_{\mu \mu} \left( -\frac{1}{T} \frac{\mathrm{d}\mu_T}{\mathrm{d}x} \right).$$

Les paires conjuguées ainsi mises en évidence sont

Flux	Forces
$J_q'$ $J$	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left( \frac{1}{T} \right) \\ -\frac{1}{T} \frac{\mathrm{d}\mu_T}{\mathrm{d}x}$

- Nous reviendrons plus tard sur la définition de  $\mu_T$ , retenons pour l'instant qu'il s'agit d'un potentiel chimique.)
- ►  $L_{qq}$ ,  $L_{q\mu}$ ,  $L_{\mu q}$  et  $L_{\mu\mu}$  sont appelés cœfficients phénoménologiques ou cœfficients de Onsager.
- ► Ils doivent être mesurés.
- ▶ Ils forment une matrice dont les éléments diagonaux ( $L_{qq}$  et  $L_{uu}$ ) peuvent être reliés à  $\lambda$  et D.

 On sait enfin que les relations de réciprocité d'Onsager réduisent le nombre de cœfficients de couplage à déterminer puisque

$$L_{au} = L_{ua}$$
.

- On voit donc que dans ce cas précis, la (puisqu'il n'y en a qu'une) relation d'Onsager réduit le nombre de cœfficients indépendants de 4 à 3.
- Les cœfficients de couplage peuvent être plus ou moins grands.
- Nous verrons qu'une grande valeur correspond à une faible création d'entropie.
- ▶ Enfin, dans les cas où  $L_{q\mu}$  est difficile à mesurer, on peut mesurer  $L_{\mu q}$  et inversement.
- Nous verrons enfin que les forces conjuguées peuvent être obtenues de manière systématique.

# **Exercice** – Calculer le flux de chaleur $J'_q$ en fonction du gradient

 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{T}\right)$  lorsqu'il n'y a pas de diffusion de matière (J=0).