

SENTRIQ Console: アクセス、ロール、権限

1. ロール

SENTRIQ には 5 つの組み込みロールがある。4.2 ではカスタマイズ不可。カスタムロールは 4.3 で提供予定。

ロール	参照可能	変更可能	主な利用者
viewer	ダッシュボード、アラート	なし	管理職、監査
noc-operator	アラート、エンドポイント状態、runbook リンク	アラート確認、エンドポイントの retire	NOC tier 1
soc-analyst	noc-operator の範囲に加え、生テレメトリと検知詳細	トリアージ状態、誤検知マーク	SOC tier 2
engineer	すべて	ポリシー、exclusion、検知ルール	製品エンジニアリング
admin	すべて	ロールを含むすべて	Platform チーム

noc-operator は生テレメトリを参照できない。 これは意図的な設計であり、引き継ぎ時の混乱の最大の原因である。runbook の「プロセスツリーを確認する」という手順を実行しても、エラーではなく空のパネルが表示される。この手順には soc-analyst が必要。

2. セッションの挙動

Console のセッションはブラウザではなく session store に保持される。

設定	既定値	備考
アイドルタイムアウト	30 分	4.2 では変更不可
セッション最大有効時間	12 時間	経過後は再認証が必要
ユーザーあたり同時セッション数	3	4 つ目のログインで最古を破棄

2.1 SQ-4002 — session store 利用不可

session store に到達できない場合、Console は SQ-4002 を返し、**全ユーザーが同時にログアウトされる**。全体障害に見えるため、実際に誤認されることが多い。

エスカレーション前に確認すること:

```
sentriqctl console session-store-health
```

store が復旧すればアラートは自動的に解消する。検知とテレメトリ収集には**影響しない** — 停止しているのは UI のみである。その間もエンドポイントは保護されており、これは障害報告時に伝えるべき最も有用な事実である。

3. 認証

SAML と LDAP に対応。ローカルアカウントは初期 admin のみで、ID プロバイダ接続後は無効化すること。

グループとロールの対応は **Console → Settings → Identity → Role mapping** で設定する。マッピングは上から順に評価され、**最初に一致したものが適用される** — NOC と SOC 両方のグループに属するユーザーには、権限の広い方ではなく、上に記載されている方のロールが割り当てられる。

4. アクセス棚卸し

現在のロール割り当てをエクスポートする:

```
sentriqctl console roles export --format csv
```

四半期ごとに確認すること。エクスポートには最終ログイン日時が含まれ、退職者のアカウントを見つける実務的な手段となる。

5. よくあるアクセス上の問題

症状	原因	対応
パネルが空でエラーも出ない	ロールに当該データの権限がない	§1 でロールを確認
全ユーザーが同時にログアウト	SQ-4002 — session store	§2.1。エンドポイント側の対応は不要
グループ変更後にロールが想定と異なる	最初に一致したものが適用される	§3 に従い順序を変更
SAML 変更後にログインループ	5 分を超える時刻ずれ	Console ホストの NTP を確認

コンポーネント責任者: **Lê Hoàng Nam** (SRE)。