#### Тема 9

### Процедуры в языке Ассемблера

### Понятие процедуры

В языке Ассемблера для обозначения логических модулей программы используется более общий термин *процедура*.

Нестрого *процедуру* можно определить как именованный блок команд, оканчивающийся оператором возврата.

### Оформление процедур

Для оформления процедуры используется конструкция имя\_процедуры PROC [NEAR|FAR]

; тело процедуры

RET

имя\_процедуры ENDP

Следует сказать, что, в отличие от записи процедур на языках высокого уровня, директивы **PROC** и **ENDP** не генерируют никакого кода.

Поэтому программист сам должен следить за тем, чтобы вход в процедуру не был выполнен после выполнения команды, непосредственно предшествующей процедуре, а выход из процедуры выполнялся только командой **RET**.

### Работа с процедурами

Изучение механизма реализации процедур предполагает рассмотрение следующих вопросов:

- как осуществить вызов процедуры и выход из нее;
- как передать в процедуру параметры.

#### Команды для работы с процедурами

• **CALL адрес** — вызов процедуры **адрес** — точка входа в процедуру.

Для указания типа вызова (ближний или дальний) можно задать спецификатор **NEAR** или **FAR** 

RET — выход из процедуры

### Схема вызова процедур

#### Различают:

- ближний (**NEAR**) и дальний (**FAR**) вызовы (но не короткий!);
- прямой и косвенный вызовы.

Первый вопрос решен аппаратно, второй – программно.

#### Получают:

- прямой ближний;
- прямой дальний;
- косвенный ближний;
- косвенный дальний.

### Схема вызова процедур

Тип адресации при вызове процедуры зависит от используемой модели памяти.

Директива .model автоматически устанавливает нужный атрибут для вызываемых процедур:

- модели tiny, small и compact устанавливают атрибут near,
- модели medium, large и huge атрибут far.
- для 32-разрядных приложений, использующих модель flat, все вызовы процедур считаются ближними (near).

# Схема вызова процедур (продолжение)

Вызов процедуры связан с изменением регистров **CS** и **EIP/IP** (или только второго регистра).

Перед изменением регистров **CS** и **EIP/IP** в стеке сохраняются их старые значения. При возврате из процедуры эти значения извлекаются из стека.

## Работа со стеком при дальнем вызове процедур



После этого в регистры **CS/EIP** заносится информация либо из команды (*прямой вызов*), либо из области памяти, адрес которой определяется в команде (*косвенный вызов*).

#### Правила для работы с процедурами

• каждой выполненной команде **CALL** должна соответствовать команда **RET** и наоборот;

• значения регистра **ESP** в начале работы процедуры и перед выходом из нее должны совпадать.

### Пример вызова и возврата из процедуры

main PROC

00000020 call MySub

00000025 mov eax, ebx

MySub PROC

00000040 mov eax, edx


ret

MySub ENDP



00000040

EIP



## Варианты размещения процедур в программе

- в начале программы (до первой исполняемой команды);
- *в конце программы* (после команды, возвращающей управление операционной системе);
- промежуточный вариант тело процедуры располагается внутри другой процедуры или основной программы (в этом случае необходимо предусмотреть обход процедуры с помощью команды безусловного перехода **JMP**);
- в другом модуле.

## Примеры записи процедур (реальный режим работы процессора)

Вариант 1 – процедура записана до головной программы

```
.model small
            .stack 100h
            data
            db 13, 10, '$'
crlf
            code
writeln
            proc
            mov dx, offset crlf
            mov ah, 09h
            int 21h
            ret
writeln
           endp
            .startup
            call writeln
            .exit
12 d @startup ; явно указываем точку входа в программу
```

### Примеры записи процедур (реальный режим работы процессора)

<u>Вариант 2</u> – процедура записана после головной программы

```
.model small
            .stack 100h
            data
            db 13, 10, '$'
crlf
            . code
            .startup
            call writeln
            .exit
writeln
            proc
            mov dx, offset crlf
            mov ah, 09h
            int 21h
            ret
writeln
            endp
end
```

## Примеры записи процедур (реальный режим работы процессора)

```
Вариант 3 (неверный) – процедура будет выполнена
дважды!
            .model small
            .stack 100h
            data
                 13, 10, '$'
crlf
            db
            code
            .startup
            call writeln
writeln
            proc
            mov dx, offset crlf
            mov ah, 09h
            int 21h
            ret
writeln
            endp
```

.exit

14 nd

### Работа с локальными данными

```
writeln proc
           @@m1
     jmp
        db 13, 10, '$'
@@crlf
@@m1:
     push
           ds
     push
           CS
          ds
     pop
     mov dx, offset @@crlf
     mov ah, 09h
     int 21h
          ds
     pop
     ret
writeln endp
```

### Передача параметров в процедуры

В архитектуре процессоров х86 нет никаких аппаратных решений по механизму передачи параметров. Это означает, что программист сам может реализовать любой механизм передачи параметров, приемлемый для него.

К настоящему времени сложились определенные стандарты, следование которым весьма желательно!

Параметры могут быть переданы:

- через общие области памяти;
- через регистры;
- через стек.

### Передача параметров через общие области памяти

Аналог в языках высокого уровня – использование глобальных переменных.

Суть метода — и головная программа, и процедура работают с одной и той же областью памяти. Для доступа к этой общей области используются метки, которые в дальнейшем компилируются в конкретные адреса.

Достоинство – простота реализации.

Недостаток – если процедура должна обрабатывать различные данные при различных вызовах, на головную программу возлагается дополнительная обязанность по пересылке данных в общие области или из них.

#### Передача параметров через регистры

Суть метода — перед обращением к процедуре в регистры общего назначения заносится информация, необходимая для работы процедуры. В этом случае при описании программы необходимо подробно и четко указать, какие параметры через какие регистры передаются.

Достоинство – простота реализации и бОльшая гибкость по сравнению с первым способом.

Недостаток – количество регистров общего назначения невелико, и их может не хватить для передачи большого количества параметров.

### Пример передачи параметров через регистры

Требуется написать процедуру сложения двух целых чисел. Использовать передачу параметров через регистры.

```
слагаемые передаются через регистры еах и ebx
; сумма возвращается в еах
SUM
     proc
      add eax, ebx
      ret
SUM
     endp
  вызов процедуры
     mov eax, A
     mov ebx,B
      call SUM
            S, eax
```

mov

### Передача параметров через стек

Суть метода — вызывающая программа перед выполнением команды **CALL** заносит в стек либо значения фактических параметров, либо их адреса.

Первый способ соответствует передаче параметров по значению, второй – по адресу.

Процедура извлекает из стека полученную информацию без использования команд **РОР**, используя тот факт, что к содержимому стека можно обращаться, как к любому другому участку памяти.

Достоинство – количество параметров и их размер практически неограниченны.


Недостаток — необходимо продумывать пеханизмы помещения в стек и извлечения из стека.

#### Схема передачи параметров через стек

Рассмотрим вызов NEAR-процедуры с двумя параметрами:

```
push eax; второй параметр
push edx; первый параметр
call myproc
```

Содержимое стека после call myproc:




### Схема передачи параметров через стек

Фрагмент процедуры:

```
myproc proc
push ebp
mov ebp, esp
mov eax, dword ptr [esp+8];первый параметр
mov ebx, dword ptr [esp+12];второй параметр
. . . pop ebp
myproc endp
```

#### Стек после push ebp:



## Проблемы при передаче параметров через стек

При передаче данных через стек необходимо решить следующие вопросы:

- в каком порядке передавать параметры;
- какая программа должна очищать стек.

Возможны два варианта очистки стека:

- процедура очищает стек в момент выхода (выполнения команды RET);
- вызывающая программа очищает стек после того, как она вновь получила управление.

### Очистка стека процедурой


Этот способ реализован аппаратно: общий формат команды **RET** включает непосредственный операнд – число байт, которые выталкиваются из стека при выполнении команды **RET**:

RET количество байтов

#### Недостатки:

- размер блока параметров должен быть определен в момент написания программы, и это не позволяет, например, передавать переменное число параметров;
- в стеке нельзя передавать возвращаемые значения.

### Иллюстрация передачи параметров через стек



### Очистка стека головной программой

Этот способ должен быть реализован программно:

1) предполагается, что поле вызова процедуры головная программа должна чистить стек, например:

```
mov eax, x
mov edx, y
call myproc
pop edx
pop eax
```

2) можно откорректировать регистр указателя стека **ESP** на величину *4•n*, где *n* — количество аргументов, например:

```
call my_prog
mov eax, [esp] ;извлечение выходных параметров
add esp, 8
```