



Guia de Instalação

Este guia orienta você na configuração das ferramentas e serviços necessários usando Docker. Certifique-se de ter o Docker Desktop instalado antes de continuar.



Passo 1: Instalar o Docker Desktop

- Baixe e instale o Docker Desktop.
 - Siga as instruções de instalação para o seu sistema operacional.
 - Verifique se o Docker está em execução antes de prosseguir.
-



Passo 2: Executar os Serviços Necessários

Cada um dos serviços abaixo será executado como um contêiner Docker.



n8n (Ferramenta de Automação)

```
docker run -d --name n8n -p 5678:5678 -e  
WEBHOOK_URL=http://host.docker.internal:5678 -e  
N8N_DEFAULT_BINARY_DATA_MODE=filesystem -v  
C:\Docker\n8n-data:/home/node/.n8n docker.n8n.io/n8nio/n8n
```

Se você estiver usando o n8n em uma VPS ou tiver um domínio personalizado, altere o **WEBHOOK_URL** para esse domínio.

MinIO (Armazenamento de Objetos) — Necessário antes do NCA Toolkit

```
docker run -p 9000:9000 -p 9001:9001 --name minio `
-v /c/minio/data:/data `
-e "MINIO_ROOT_USER=youtube" `
-e "MINIO_ROOT_PASSWORD=cN9mJ3lVVqJUCW2iOhLy" `
quay.io/minio/minio:RELEASE.2022-12-12T19-27-27Z server /data
--console-address ":9001"
```

Acesso ao Console:

- URL: <http://localhost:9001>
- Usuário: seu_usuario
- Senha: sua_senha

Próximos Passos:

1. Faça login no console do MinIO.
2. Crie um bucket chamado **nca-toolkit**.
3. Gere chaves de Acesso e Secret:
 - Você pode usar as credenciais root padrão ou criar um novo usuário com permissões adequadas.
 - Salve essas chaves; elas serão necessárias para a configuração do NCA Toolkit.

Kokoro TTS (Text-to-Speech)

```
docker run -d --gpus all -p 8880:8880 --name kokoro-tts  
ghcr.io/remsky/kokoro-fastapi-gpu:v0.2.2
```

 Requer GPU NVIDIA compatível e suporte a Docker GPU.

Para versão apenas CPU, execute:

Para versão apenas CPU, execute:

```
docker run -p 8880:8880 --name kokoro-tts-cpu  
ghcr.io/remsky/kokoro-fastapi-cpu:v0.2.2
```

Baserow (Interface de Banco de Dados)

```
docker run -d --name baserow -e  
BASEROW_PUBLIC_URL=http://host.docker.internal:85 -v  
C:\Docker\baserow-data:/baserow/data -p 85:80 -p 443:443 --restart  
unless-stopped baserow/baserow:1.32.5
```

Passo 3: Instalar o NCA Toolkit

Depois que o MiniIO estiver configurado e suas chaves de acesso prontas, execute:

```
docker run -d -p 8080:8080 --name nca-toolkit -e  
API_KEY=AHkrH8JLeXuX0UC5y3zNc5k4wZ678j -e  
S3_ENDPOINT_URL=http://host.docker.internal:9000 -e  
S3_ACCESS_KEY=w0g067WJ18UdYu7y6HT6 -e  
S3_SECRET_KEY=YhoNc3Fp863IL2yFD40z3cWGFfUb7I1k -e  
S3_BUCKET_NAME=nca-toolkit -e S3_REGION=None  
stephengpope/no-code-architects-toolkit:latest
```

Substitua `your_access_key` e `your_secret_key` pelos valores do MiniIO.

Pronto!

Seus serviços agora devem estar em execução nas seguintes portas:

Service	URL
n8n	http://host.docker.internal:5678
MiniIO	http://host.docker.internal:9001
Kokoro TTS	http://host.docker.internal:8880/web
Baserow	http://host.docker.internal:85
NCA Toolkit	http://host.docker.internal:8080