
问题: 在铁磁性物质中,自发磁化主要来源于交换作用,这种交换作用本质上是各向同性的,如果没有附加的相互作用存在,在晶体中,自发磁化强度本可以指向任意方向而不改变体系的内能。实际上在铁磁性材料中,自发磁化强度总是处于一个或几个





分子场(库仑力)使原子磁矩一致排列。

沿哪个方向排列又是由什么决定的呢?

磁各向异性

4.1 磁各向异性及其分类

磁各向异性: 磁体被磁化时,沿磁体的不同方

向磁化到饱和的难易程度不同

按其起源物理机制

可以分为五类:

磁晶各向异性: 与结晶轴有关, 存在于任何铁磁晶体中,

有人也称之为天然各向异性

形状各向异性: 非球形对称的磁体, 退磁场

应力各向异性:磁弹性耦合材料,应力及其应变

感生各向异性: 特殊处理, 如磁场、轧制等

交换各向异性:铁磁-反铁磁界面,磁滞回线不对称

4.1 磁各向异性及其分类

磁各向异性: 磁体被磁化时, 沿磁体的不同方

向磁化到饱和的难易程度不同

按其起源物理机制 可以分为五类:

磁晶各向异性: 与结晶轴有关, 存在于任何铁磁晶体中,


有人也称之为天然各向异性

形状各向异性: 非球形对称的磁体, 退磁场

应力各向异性:磁弹性耦合材料,应力及其应变

感生各向异性: 特殊处理, 如磁场、轧制等

交换各向异性:铁磁-反铁磁界面,磁滞回线不对称




磁晶各向异性的表示

1. 磁晶各向异性能

磁化功: 磁化过程中的磁化功由磁化曲线

和M坐标轴之间所包围的面积确定。

$$W = \int_0^M \delta A_m = \int_0^M \mu_0 \overrightarrow{H} \cdot d\overrightarrow{M}$$



这部分与磁化方向有关的自由能称为磁晶各向异性能。

2.磁晶各向异性常数K

定义:对于立方晶体来说,单位体积的铁磁单晶体沿[111]轴与[100]轴

磁化到饱和所需的能量之差。

$$K_{Fe} > 0$$

$$K_{Ni} < 0$$

$$K = \frac{1}{V} \left(\int_{0[111]}^{M_S} H dM - \int_{0[100]}^{M_S} H dM \right)$$

K的物理意义:描述自由能对自发磁化强度方向的依赖关系

加深理解!

磁晶各向异性能: 饱和磁化强度矢量在铁磁体中取不同方向

而改变的能量。

磁晶各向异性能:与磁化强度矢量在晶体中相对晶轴的取向


有关。

在易磁化轴方向上,磁晶各向异性能最小;

在难磁化轴方向上, 磁晶各向异性能最大。

铁磁体中的自发磁化矢量和磁畴的分布取向,不会是任意的, 而是取向于在磁晶各向异性能最小的各个易磁化轴的方向上, 因为这样取向才能处于最稳定的状态。

4.2 磁晶各向异性的唯象理论




数学推导思想基础:

- (1) 单位体积磁晶各向异性能 $F_{K}=f(\alpha_{i})$
- (2) 磁晶各向异性能的晶体对称性

4.2.1 六角晶系的单轴各向异性

六角晶系沿[0001]轴(c轴) 在正负两个方向上磁晶各向 异性能量最小。




磁晶各向异性能

$$F_{ku} = A_0 + A_1 \sin \theta + A_2 \sin^2 \theta + A_3 \sin^3 \theta + A_4 \sin^4 \theta + \cdots$$

考虑到对称性, 奇次方项为零

$$F_{ku} = K_{u1} \sin^2 \theta + K_{u2} \sin^4 \theta + \cdots$$

 K_{u1}, K_{u2} 是单轴磁晶各向异性常数




六角晶系的各向异性类型,参见宛德福《磁性物理学》p157

4. 2. 1 立方晶系的多轴各向异性

$$F_K = B_0 + B_1(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) + B_2(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)^2 + \cdots$$

$$F_{K} = K_{0} + K_{1}(\alpha_{1}^{2}\alpha_{2}^{2} + \alpha_{2}^{2}\alpha_{1}^{2} + \alpha_{3}^{2}\alpha_{1}^{2}) + K_{2}(\alpha_{1}^{2}\alpha_{2}^{2}\alpha_{3}^{2}) + \cdots$$



α , 方向余弦

$$\alpha_1 = \cos \theta_1, \alpha_2 = \cos \theta_2, \alpha_3 = \cos \theta_3$$

几个特征方向的磁晶各向异性能

$$F_{K}^{[100]} = K_{0}$$

$$F_{K}^{[110]} = K_{0} + K_{1}/4$$


$$F_{K}^{[111]} = K_{0} + K_{1}/3 + K_{2}/27$$

$$F_{K}^{[110]} - F_{K}^{[100]} = K_{1}/4$$

$$F_{K}^{[111]} - F_{K}^{[100]} = K_{1}/3 + K_{2}/27$$

4. 2. 1 立方晶系的多轴各向异性

当[100]方向为易磁化轴和[111]方向为易磁化轴的各向异性能的空间分布状况完全不同。



 $K_1 > 0$, $K_2 = 0$ 的立方各向异性能的极 坐标图(径向矢量等于 $E_a + \frac{2}{3}K_1$)




图 12.3 $K_1 < 0$, $K_2 = 0$ 的立方各向异性能的极 坐标图(径向矢量等于 $E_a + 2|K_1|$)

立方晶系各向异性

K_1 , K_2	$K_1 > 0 \\ K_1 > -\frac{1}{9}K_2$	$0 > K_1 > -\frac{4}{9}K_2$	$K_{1} < -\frac{4}{9}K_{2}, K_{1} < 0$ $K_{1} < -\frac{4}{9}K_{2}, K_{1} > 0$
易磁化方向	<100>	<110>	<111>
各向异性能	0	$\frac{1}{4}K_1$	$\frac{1}{3}K_1 + \frac{1}{27}K_2$
各向异性场H _A	$\frac{2K_1}{I_S}$	(100): $-2K_1/I_s$ (110): $\left(K_1 + \frac{1}{2}K_2\right)/I_s$	$-\frac{4}{3}\left(K_1 + \frac{1}{3}K_2\right)/I_s$

4.3 磁晶各向异性常数的实验确定


单晶体磁化曲线法

$$W^{[110]} - W^{[100]} = \frac{K_1}{4}$$

$$W^{[111]} - W^{[100]} = \frac{1}{3}K_1 + \frac{1}{27}K_2$$

特征方向 K_1, K_2





4.3 磁晶各向异性常数

磁转矩法

转矩磁强计的原理是, 样品(片状 或球状)置于强磁场中,使样品磁 化到饱和。若易磁化方向不在磁场 方向.则磁晶各向异性作用将使样 品旋转,以使易磁轴与磁场方向平 行。这就产生了一个作用在样品上 的转矩。如果测量转矩与磁场绕垂 直轴转过的角度关系,就可以得到 转矩曲线,并由此可求得磁晶各向 异性常数。




图 12.9 自动记录转矩磁强计

4.3 磁晶各向异性常数的实验确定


多晶: 趋近饱和定律法,


准确度比较差

$$M = M_S \left(1 - \frac{a}{H} - \frac{b}{H^2} - \frac{c}{H^3} - \dots \right) + \chi_P H$$

$$b = \frac{8}{105} \frac{K_1^2}{M_S^2 \mu_0^2}$$

$$b = -\frac{G}{M_S}$$





4.4 磁晶各向异性等效场

由于磁晶各向异性能的存在,在不施加外磁场时,磁化强度的方 向会处在易磁化轴方向上,如果磁化强度偏离易磁化轴,它会受 到一个力矩作用,把它拉回易磁化方向,这相当于在易磁化轴方 向上存在一个等效磁场 H_k 。(回想分子场!)

磁化强度矢量在等效场中的位能 $F_{k} = -\mu_{0} M_{S} H_{K} \cos \theta$

能
$$F_k = -\mu_0 M_S H_K \cos \theta$$

$$\frac{\partial F_k}{\partial \theta} = \mu_0 M_S H_K \sin \theta$$

各向异性等效场
$$H_{K} = \left[\frac{1}{\mu_{0} M_{S} \sin \theta} \left(\frac{\partial F_{K}}{\partial \theta}\right)\right]_{\theta \to 0,}$$

在很多情况下,用磁晶各向异性等效场的概念来讨论磁晶各向异 性的影响会方便的多。

六角晶系单轴各向异性等效场

$$F_k = K_{u1} \sin^2 \theta + K_{u2} \sin^4 \theta$$

(1) c 轴为易磁化轴

$$H_{K} = \left[\frac{1}{\mu_{0} M_{S} \sin \theta} \left(\frac{\partial F_{K}}{\partial \theta}\right)\right] = \frac{2K_{u1} \sin \theta \cos \theta}{\mu_{0} M_{S} \sin \theta} = \frac{2K_{u1} \cos \theta}{\mu_{0} M_{S}}\bigg|_{\theta \to 0}$$

得到:
$$H_k = \frac{2K_{u1}}{\mu_0 M_s}$$
 (2) c面为易磁化面时:

$$H_k = \frac{-2(K_{u1} + 2K_{u2})}{\mu_0 M_s}$$


(3) 易磁化为锥面时

$$H_k = \frac{(2K_{u1}/K_{u2})(K_{u1} + 2K_{u2})}{\mu_0 M_s}$$

立方晶系各向异性等效场

立方晶系磁晶各向异性能为:

$$F_{K} = K_{1}(\alpha_{1}^{2}\alpha_{2}^{2} + \alpha_{2}^{2}\alpha_{1}^{2} + \alpha_{3}^{2}\alpha_{1}^{2}) + K_{2}(\alpha_{1}^{2}\alpha_{2}^{2}\alpha_{3}^{2}) + \cdots$$



<100>为易轴:

$$H_k = \frac{2K_1}{\mu_0 M_s}$$

<111>为易轴:

$$H_k = -\frac{4}{3}(K_1 + \frac{K_2}{3})/\mu_0 M_s$$

<110>为易轴?



铁磁性材料的三个内禀参量




名 称	符号	物理意义。	来源
饱和磁化强度	M_S	反映材料磁性强 弱	原子(离子)磁矩及其耦合方式
居里温度	TC	反映交换作用强 弱	直接和间接交换作用(静电作用)
磁晶各向异性能(磁晶各向异性常数)	F _K (K)	反映自由能对自 发磁化强度方向 的依赖程度	?

4.5 磁晶各向异性的来源

产生磁晶各向异性的来源比较复杂,一直在研究之中。目前普遍认为和自旋-轨道耦合与晶体场效应有关。经过多年研究,局域电子的磁晶各向异性理论已经趋于成熟,目前有两种解释: (1) 自旋对模型,对金属和合金是适用的。对氧化物和化合物不适用; (1) 单离子模型和双离子模型,主要适合于解释铁氧体和稀土金属的磁晶各向异性。而以能带论为基础的磁晶各向异性理论进展迟缓,尚不完备。


4.5 磁晶各向异性的来源




- (a) 磁化垂直于原子排列形成的直线,电子云交叠区大,交换作用强。
- (b) 磁化平行于原子排列形成的直线, 电子云交叠区小, 交换作用弱。

Kittel模型:由于晶体场的作用,导致电子自旋取向的各向异性,由于S-L耦合,使非球形对称的电子云分布随自旋取向而变化,因而导致波函数交叠程度及交换作用依赖于自旋作用,因此产生了各向异性的交换作用,使其在晶体中不同方向也就具有不同的能量。

磁各向异性的用处举例






第四章 磁各向异性与磁致伸缩


磁各向异性 磁各向异性的分类 磁晶各向异性的实验表 磁晶各向异性的唯象理论 磁晶各向异性的来源 磁晶各向异性等效场


磁致伸缩 磁致伸缩的机理 磁致伸缩的测量 磁致伸缩的计算 磁致伸缩的应用 磁弹性能

4.6 磁致伸缩---现象

定义: 铁磁体在外磁场中被磁化时, 其长度 和体积均发生变化的现象








James Prescott Joule, (1818 – 1889)

(when observing a sample of iron in magnetic field)

▶1842年:科学家焦耳(Joule)最早发现磁致伸缩效应

▶1896年: "magnetostriction" (磁致伸缩) 加入牛津字典

4.6 磁致伸缩---现象



分类:


(1) 线性磁致伸缩

纵向磁致伸缩

横向磁致伸缩

$$\lambda = \frac{\Delta l}{l}$$

(2) 体积磁致伸缩 $\lambda = \frac{\Delta V}{V}$



λ: 饱和磁致伸缩系数

单位: ppm (×10-6, 百万分之一)


 $\lambda_{s}>0$:正磁致伸缩

 λ_{s} <0: 负磁致伸缩

4.6 磁致伸缩---现象

```
1842年,焦耳在纯Fe中发现磁致伸缩效应;
                          ~10ppm
20世纪30年代,发现纯Ni有较大磁致伸缩; ~40ppm
20世纪50年代, Fe、Ni基合金磁致伸缩; <60ppm
20世纪60年代,发现铁氧体磁致伸缩材料; <200ppm
20世纪60年代,发现Tb、Dy低温大磁致伸缩;~4000ppm
20世纪70年代,TbDyFe室温巨磁致伸缩材料;~1500ppm
20世纪80年代,发现TbDyFe压力效应; ~ 1800ppm
20世纪90年代, TbDyZn低温巨磁致伸缩材料; ~ 5000ppm
2000年, FeGa磁致伸缩材料
```

4.6 磁致伸缩---作用





被动式声呐 主动式声呐

探测范围很重要!





图3-2 单相变压器结构

- a) 心式变压器
- b) 壳式变压器
- 1 铁心


2 绕组

噪声干扰信号传输!


4. 6 磁致伸缩---测量




光杠杆方法




电阻应变片技术





电涡流位移传感器

4.5 磁晶各向异性的来源



- (a)磁化垂直于原子排列形成的直线,电子云交叠区大,交换作用强。
- (b) 磁化平行于原子排列形成的直线,电子云交叠区小,交换作用弱。

Kittel模型:由于晶体场的作用,导致电子自旋取向的各向异性,由于S-L耦合,使非球形对称的电子云分布随自旋取向而变化,因而导致波函数交叠程度及交换作用依赖于自旋作用,因此产生了各向异性的交换作用,使其在晶体中不同方向也就具有不同的能量。

4.7 磁致伸缩的来源—简单模型

基于交换作用各向异性和弹性的耦合

▶起源,自旋一轨道一晶体场耦合作用,导致磁致伸缩;




图 4-28 线磁致伸缩模型

4.7 磁致伸缩的来源一自发磁化




图 7.14 解释自发形变的图形。




图 7.15 交换积分与晶格原子结构的关系 (Slater 曲线)。 d: 晶格常数; r_a:未满壳层的半径。

曲线左侧的元素,温度降至居里 点后,<mark>交换作用</mark>使原子间产生排 斥力,原子间距离变大。

交换积分!!!

自发磁化磁致伸缩对磁晶各向异性的贡献。(宛德福书P194)

4.7 磁致伸缩的产生机理—单畴球形晶体




图 4-30 单畴球形晶体在不同磁化状态下的磁致伸缩效应

退磁场能 $\frac{1}{2}N_{\mu_0}M_{\bullet}^{\bullet}V$

4.7 磁致伸缩的产生机理一多畴晶体




图 4-31 磁化过程中磁畴转动并伴随着自发形变轴的旋转

$$(a) \quad H=0, M_H=0$$

(b)
$$H\neq 0, M_H\neq 0$$

铁磁性立方晶格?