操作系统 Operating Systems

L2. 揭开钢琴的盖子

Open the OS!

lizhijun_os@hit.edu.cn 综合楼404室


授课教师: 李治军

从打开电源开始...

这神秘的黑色背后发生着什么?...



- 不要总等着别人告诉你答案,尽量自己去寻找...
 - 从知识和常识出发进行思索...
 - ■打开电源→计算机要开始工作了
 - 计算机怎么工作? 这是我们最最基本, 也最最重要的常识...




从白纸到图灵机



■ 计算机怎么工作? 说到底就是一个计算模型

1936年,英国数 学家A.C.图灵提 出了一种模型



■ 在纸带上读入3; 在纸带上读入2; 在纸带上读

 控制器
 入+; 控制器查表知道是5; 在纸带上写下5


 纸带
 控制器

 3 2 +
 3 2 +





从图灵机到通用图灵机



将这个过程描述: 菜谱




从通用图灵机到计算机

■ 伟大想法的工程实现...

1946年提出

- 又一个伟大的发明: 冯·诺依曼存储程序思想
- 存储程序的主要思想:将程序和数据存放到计算机内部的存储器中,计算机在程序的控制下一步一步进行处理
- 计算机由五大部件组成:输入设备、输出设备、存储器、运算器、控制器





打开电源,计算机执行的第一句指令什么?




可以打开电源了...

- 计算模型→我们要关注指针IP及其指向的内容
 - 计算机刚打开电源时, IP=?
 - 由硬件设计者决定!

和保护模式对应,<u>实模式的寻址CS:IP(CS左移4位+IP)</u>,和保护模式不一样!

看看x86 PC

- (1) x86 PC刚开机时CPU处于实模式
- (2) 开机时,CS=0xFFFF; IP=0x0000
- (3) 寻址0xFFFF0(ROM BIOS映射区)
- (4)检查RAM,键盘,显示器,软硬磁盘
- (5)将磁盘0磁道0扇区读入0x7c00处
- (6) 设置cs=0x07c0, ip=0x0000



执行BIOS程序 将引导扇区读入内存 固定位置处, 并跳转到这个地址处执行 0磁道0扇区一共512个字节 读取到0x7c00地址处



0x7c00处存放的代码

- 就是从磁盘引导扇区读入的那512个字节
 - ■引导扇区就是启动设备的第一个扇区
 - ■启动设备信息被设置在CMOS中...

开机时按住del键可进入 启动设备设置界面,可 以设置为光盘启动!

CMOS: 互补金属氧化物半导体(64B-128B)。用来存储实时钟和硬件配置信息。

- 因此,硬盘的第一个扇区上存放着开机 后执行的第一段我们可以控制的程序。
- ■操作系统的故事从这里开始...



利用汇编可以完全对应机器指令, 写的是放在哪个地址 就是哪个地址

引导扇区代码: bootsect.s

.globl begtext,begdata,begbss,endtext,enddata,endbss

.text //文本段

begtext:

.data //数据段

begdata:

.bss //未初始化数据段

begbss:

.text等是伪操作符,告诉编译器产生 文本段,.text用于标识文本段的开始 位置。

此处的.text、.data、.bss表明这3个 段重叠,不分段! BOOTSEG = 0x07c0

INITSEG = 0×9000

SETUPSEG = 0x9020

entry start //关键字entry告诉链接器 "程序入口" start:

mov ax, #BOOTSEGmov ds, axmov ax, #INITSEGmov es, ax

mov cx, #256

sub si, si

rep movw

jmpi go, INITSEG

▶ 此条语句就是0x7c00 处存放的语句!

将ds:si处的256个字,也就是 512个字节搬到

es:di地址处。

也就是将引导扇区的代码搬了过

将0x07c0:0x0000处的256个

字移动到0x9000:0x0000处

ds变为7c0 es 变为9000 ds和si构成一个地址 es和di构成一个地址



Operating System jmpi 指令是,将go赋给 - 9 -

ip,将INITSEG赋给CS,并跳转到对应的地址。这里go标号汇编结束存储的是距离开始处的偏移,所以这一调指令就相当于跳转到了go处的指令去

sub di,di

jmpi go, INITSEG

Operating System

■ jmpi (jump intersegment段间跳转): cs=INITSEG, ip=go

```
0x13是BIOS读磁盘扇区的
                                   为call做准备!
   go: mov ax,cs //cs=0x9000
                                                    中断: ah=0x02-读磁盘,al=
      mov ds,ax mov es,ax mov ss,ax mov sp,#0xff00/
                                                    扇区数量(SETUPLEN=4),
   load setup: //载入setup模块
                                                    ch=柱面号,cl=开始扇区,
      mov dx, #0x0000 mov cx, #0x0002 mov bx, #0x0200
                                                    dh=磁头号, dl=驱动器号,
                                                       es:bx=内存地址
      mov ax,#0x0200+SETUPLEN int 0x13 //BIOS中断
      jnc ok load setup
      mov dx, #0x0000
                            将启动扇区后面的四个扇区(setup)读到启动扇区上面
      mov ax,#0x0000 //复位
                                        紧邻的地址处。
      int 0x13
          load setup //重读
    boot扇区
            setup的4个扇区
                         system模块(OS代码)
启动盘
```

读入setup模块后: ok_load_setup

表示地址之后的多少 个字节是字符串

```
Ok load setup:
               //载入setup模块
                 mov ax, #0x0800 //ah=8获得磁盘参数
   mov dl,\#0x00
    int 0x13
                 mov ch, \#0\times00
                                 mov sectors, cx
                                 int 0x10 //读光标
   mov ah, \#0x03
                 xor bh, bh
                                    7是显示属性!
                 mov bx, #0x0007~
   mov cx, #24
                                 int 0x10 //显示字符
   mov bp, #msq1 mov ax, #1301
   mov ax, #SYSSEG //SYSSEG=0x1000
   mov es, ax
                                   将操作系统后面的代码读入
    call read it //读入system模块
    jmpi 0,SETUPSEG
                    bootsect.s中的数据 //在文件末尾
```

显示这24个字符将是大家的第一个"创举"!

bp表示要显示的 字符串的地址

转入0x9020:0x0000 执行setup.s

■ boot工作:读setup, 读system… bootsect.s中的致据 //在义件未尾
sectors: .word 0 //磁道扇区数
msg1:.byte 13,10
 .ascii "Loading system..."
.byte 13,10,13,10



read_it //读入system模块

■为什么读入system模块还需要定义一个函数?

system模块可能很大, 要跨越磁道!

```
read_it: mov ax,es cmp ax,#ENDSEG jb ok1_read

ret

ck1_read:

mov ax,sectors

sub ax,sread //sread是当前磁道已读扇区数,ax未读扇区数

call read_track //读磁道...
```

■ 引导扇区的末尾 //BIOS用以识别引导扇区

```
.org 510 否则会打出非引导设备 .word 0xAA55 //扇区的最后两个字节
```

■可以转入setup执行了,jmpi 0, SETUPSEG

跳转到90200地址处, 也就是setup代码被放到的地址处

