
知识点1【抓包工具的使用】(了解)

1、软件的安装



2、过滤规则

1、协议过滤: tcp udp http tftp

2、端口过滤:

udp.port==8000 udp协议的源端口或目的端口为8000 udp.srcport==8000 udp协议的源端口为8000 udp.dstport==8000 udp协议的目的端口为8000

tcp.port==8000 tcp协议的源端口或目的端口为8000 tcp.srcport==8000 tcp协议的源端口为8000 tcp.dstport==8000 tcp协议的目的端口为8000

3、ip地址过滤

ip.addr==10.9.21.201 源或目的IP为10.9.21.201 ip.src==10.9.21.201 源IP为10.9.21.201 ip.dst==10.9.21.201 目的IP为10.9.21.201

4、mac地址过滤

eth.dst == A0:00:00:04:C5:84 // 过滤目标mac eth.src eq A0:00:00:04:C5:84 // 过虑源mac eth.addr eq A0:00:00:04:C5:84 // 过滤来源 MAC 和目标 MAC

知识点2【TFTP简单文件传送协议】(了解)

通信原理:协议的报文格式 通信流程:协议的通信步骤


1、协议的概述

TFTP简单文件传送协议, 基于UDP实现

数据传输模式:

octet: 二进制模式 netascii: 文本模式

2、通信流程



1、客户端的流程:下载文件(重要)

创建一个udp套接字sockfd

构建读请求报文 ---->使用sendto (69号端口) --->发送读请求报文 open打开本地文件==fd

```
1
2 while(1)
3 {
4 int len = recvfrom接收服务器的应答
5 判断服务器的应答
6 出错: 退出
7 成功: 将文件数据写入本地文件--->write(fd,file_data, len);
8 给服务器回应ACK:
9 sendto--->ACK-->服务器的临时端口(recvfrom倒数第二个参数)
10 if(len < 512)
11 break;
12 }
```

close(sockfd);

close(fd);

2、客户端的流程:上载文件

创建一个udp套接字sockfd 构建写请求<mark>报文</mark> ---->使用sendto (69号端口) --->发送写请求报文 open打开本地文件==fd

```
1
2 while(1)
3 {
4 read--->读取本地文件数据int len = read(fd,buf)
5 sendto-->将文件数据报文 发送给服务器
6 recvfrom接收服务器的应答
7 if(len < 512)
8 break;
9 }
```


close(sockfd); close(fd);

3、通信原理

读写请求	操作码 1/2(RD/WR)	文件	‡名	0	模式	0	选项1		0	值1	0	 选项n	0	值n	0
	2 Bytes	n Bytes	String	1B	n Bytes String	1B	n Bytes String		lB n B	Bytes String	1B	n Bytes String	1B	n Bytes String	1B
数据包	操作码 3(DATA)	块编号			数据										
	2 Bytes	2 Bytes			512 Bytes Dat	a									
ACK	操作码 4(ACK)	块编号													
	2 Bytes	2 Bytes													
ERROR	操作码 5(ERR)	差错码	差	错信息	0										
	2 Bytes	2 Bytes	n E	ytes String	1B										
OACK	操作码 6(OACK)	选项1	0	值1	0		选项n	0	值1	n 0					
	2 Bytes	n Bytes Strin	g 1B	n Bytes String	g lB	1	Bytes String	1B	n Bytes S	String 1B					

4、选项





tsize选项

当读操作时,tsize选项的参数必须为"0",服务器会返回待读取的文件的大小当写操作时,tsize选项参数应为待写入文件的大小,服务器会回显该选项

blksize选项

修改传输文件时使用的数据块的大小(范围: 8~65464)

timeout选项

修改默认的数据传输超时时间(单位:秒)


5、TFTP客户端 不带选项 下载文件 (案例)

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <sys/socket.h>
3 #include <netinet/in.h>
4 #include <arpa/inet.h>
5 #include <sys/types.h>
6 #include <sys/stat.h>
7 #include <fcntl.h>
8 #include <string.h>
9 int main(int argc, char const *argv[])
10 {
       if(argc != 3)
11
12
           printf("./a.out server_ip fileName\n");
13
           return 0;
14
15
       }
       //创建udp套接字
16
       int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
17
18
```

```
19
       //构建下载报文
       unsigned char cmd[512]="";
20
       //需求:以文本模式下载a.txt
21
       int len = sprintf(cmd, "%c%c%s%c%s%c", 0, 1, argv[2], 0, "octet", 0);
22
       //将cmd发送至 服务器的69号端口
23
       struct sockaddr_in ser_addr;
24
       bzero(&ser_addr, sizeof(ser_addr));
25
       ser_addr.sin_family = AF_INET;
26
       ser_addr.sin_port = htons(69);
27
       ser_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(argv[1]);
28
       //inet_pton(AF_INET, "10.9.21.211", &ser_addr.sin_addr.s_addr);
29
       sendto(sockfd, cmd, len,0,\
30
       (struct sockaddr *)&ser_addr, sizeof(ser_addr));
31
       //打开文件文件 写的方式
       int fd = open(argv[2], 0_WRONLY|0_CREAT, 0666);
34
       if(fd<0)
36
       {
           perror("open");
           return 0;
38
       }
39
40
       //定义要接收的包编号
41
42
       int pack num=0;
43
       //接收服务器的应答数据
44
       while(1)
45
       {
46
47
           struct sockaddr in from addr;
           socklen t from len = sizeof(from addr);
48
           unsigned char buf[1500]="";
49
           int len = recvfrom(sockfd, buf,sizeof(buf), 0,\
           (struct sockaddr *)&from addr, &from len);
           //判断当前buf中的报文功能
           if(buf[1] == 5)
54
           {
               printf("err");
56
               break;
58
```

```
59
           else if(buf[1] == 3)//文件数据
60
               if((pack_num+1) == ntohs(*(unsigned short *)(buf+2)) )
61
62
                   pack_num = ntohs(*(unsigned short *)(buf+2));
                   printf("pack_num=%d\n", pack_num);
                   //将文件数据写入本地磁盘文件
65
                   write(fd, buf+4, len-4);
66
67
               }
               //回应ACK
68
               buf[1]=4;
               sendto(sockfd, buf,4,0,\
70
               (struct sockaddr *)&from_addr, sizeof(from_addr));
71
               //如果len<516接收文件完毕 退出
73
74
               if(len < 516)
                   break;
76
       }
77
78
79
       //关闭文件
       close(fd);
80
       //关闭套接字
81
82
       close(sockfd);
83
       return 0;
84
85
```

```
edu@edu:~/work/net/day02$ gcc 00_tftp_download.c
edu@edu:~/work/net/day02$ ./a.out
./a.out server_ip fileName
edu@edu:~/work/net/day02$ ./a.out 10.9.21.211 a.txt
pack_num=1
pack_num=2
pack_num=3
pack_num=4
pack_num=5
pack_num=6
pack_num=7
edu@edu:~/work/net/day02$ ./a.out 10.9.21.2 a.txt
```



知识点3【广播】(了解)

1、广播的概述

广播:由一台主机向该主机所在子网内的所有主机发送数据的方式 广播只能用UDP或原始IP实现,不能用TCP。

以下几个协议都用到广播

- 1、地址解析协议(ARP)
- 2、动态主机配置协议(DHCP)
- 3、网络时间协议(NTP)

2、广播的特点

- 1、处于同一子网的所有主机都必须处理数据
- 2、UDP数据包会沿协议栈向上一直到UDP层
- 3、运行音视频等较高速率工作的应用,会带来大负担
- 4、局限于局域网内使用。

3、广播的地址


定向广播地址: 主机ID全1

- 1、例:对于192.168.220.0/24,其定向广播地址为192.168.220.255
- 2、通常路由器不转发该广播

受限广播地址: 255.255.255.255

路由器从不转发该广播

4、广播的流程



5、设置广播

```
int setsockopt(int sockfd, int level,int optname,const void *optval,
socklen_t optlen)
```


level	optname	说明	optval类型
	SO_BROADCAST	允许发送广播数据 包	int
SOL_SOCKET	SO_RCVBUF	接收缓冲区大小	int
	SO_SNDBUF	发送缓冲区大小	int

```
#include <stdio.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <string.h>
#include <arpa/inet.h>
int main(int argc, char const *argv[])

// 创建一个udp套接字
int sockfd= socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
```

```
11
       //设置套接字允许广播
12
       int yes = 1;
       setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, &yes, sizeof(int));
13
14
       //定义地址结构存放广播地址信息
       struct sockaddr_in dst_addr;
16
       bzero(&dst_addr, sizeof(dst_addr));
17
       dst_addr.sin_family = AF_INET;
18
       dst_addr.sin_port = htons(8000);
19
       dst_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("10.9.21.255");//广播地址
20
       //广播
       int i=0;
       for (i = 0; i < 5; i++)
23
24
           sendto(sockfd, "this is broadcast", strlen("this is broadcast"),
25
           (struct sockaddr *)&dst_addr, sizeof(dst_addr));
26
           sleep(1);
28
29
       close(sockfd);
30
       return 0;
32 }
```

运行结果:



知识点4【多播】(了解)

1、多播的概述

数据的收发仅仅在同一分组中进行

2、多播的特点:


- 1、多播地址标示一组接口
- 2、多播可以用于广域网使用
- 3、在IPv4中,多播是可选的

3、多播地址


IPv4的D类地址是多播地址

十进制: 224.0.0.1~239.255.255.254

多播地址映射:



4、多播的流程



只能将自己主机的IP加入多播组

基于mac地址不完备硬件过滤:

基于IP地址的完备软件过滤:

5、加入或退出多播组

int setsockopt(int sockfd, int level,int optname, const void *optval,
socklen_t optlen);

level	optname	说明	optval类型
IPPROTO_IP	IP_ADD_MEMBERS HIP	加入多播组	ip_mreq{}
		离开多播组	

```
IP_DROP_MEMBER SHIP
```

ip_mreq{}

```
1 struct in_addr
2 {
3    in_addr_t s_addr;
4 };
5 struct ip_mreq
6 {
7    struct in_addr imr_multiaddr;//多播组IP
8    struct in_addr imr_interface;//将要添加到多播组的IP
9 };
```

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <sys/socket.h>
3 #include <netinet/in.h>
4 #include <string.h>
5 #include <arpa/inet.h>
6 int main(int argc, char const *argv[])
7 {
      //创建一个udp套接字
8
      int sockfd= socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
9
       //bind绑定固定的IP 端口
11
       struct sockaddr_in my_addr;
12
       bzero(&my_addr,sizeof(my_addr));
13
       my_addr.sin_family = AF_INET;
14
       my_addr.sin_port = htons(8000);
15
       my_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
16
       bind(sockfd, (struct sockaddr *)&my_addr, sizeof(my_addr));
17
18
       //将主机加入多播组224.0.0.1
19
20
       struct ip_mreq mreq;
       mreq.imr_multiaddr.s_addr = inet_addr("224.0.0.1");//多播组IP
21
       mreq.imr_interface.s_addr = htonl(INADDR_ANY);//主机的所有IP
22
    //将主机的所有IP 加入到多播组中
23
       setsockopt(sockfd, IPPROTO_IP, IP_ADD_MEMBERSHIP, &mreq , sizeof(mre
24
q));
25
       //测试接收多播组的消息
26
       while(1)
```

