Linux搭建nfs共享服务



心雨先生 2019-04-15 10:59:27 ◎ 6215 ☆ 收藏 5

展开

NFS(network file system)网络文件系统,类似Windows中的文件夹共享,如下有三台机器A, B, C,它们需要访问同一个目录,目录中都是图片,传统的做法是把这些图片分别放到A, B, C。但是使用NFS只需要放到A上,然后A共享给B和C即可。访问的时候,B和C是

通过网络的方式去访问A上的那个目录。

server机 (A): 192.168.227.3

Client机 (B, C): 192.168.227.4 192.168.227.5

一、在A机上安装 NFS 服务器所需的软件包:

yum -y install nfs-utils

(实际上需要安装两个包nfs-utils和rpcbind,不过当使用yum安装nfs-utils时会把rpcbind一起安装上)

二、编辑exports文件,添加从机

vim /etc/exports

/opt/nfs 192.168.227.4(rw,sync,fsid=0) 192.168.227.5(rw,sync,fsid=0)

配置说明:

这一行分为三个部分:

第一部分:/opt/nfs,这个是本地要共享出去的目录。

第二部分:192.168.227.0/24 ,允许访问的主机,可以是一个IP:192.168.227.4,也可以是一个IP段:192.168.227.0/24

第三部分:括号中部分。

- rw表示可读写, ro只读;
- sync: 同步模式,内存中数据时时写入磁盘; async: 不同步,把内存中数据定期写入磁盘中;
- no_root_squash:加上这个选项后,root用户就会对共享的目录拥有至高的权限控制,就像是对本机的目录操作一样。不安全,不建议使用;root_squash:和上面的选项对应,root用户对共享目录的权限不高,只有普通用户的权限,即限制了root; all squash:不管使用NFS的用户是谁,他的身份都会被限定成为一个指定的普通用户身份;
- anonuid/anongid: 要和root_squash 以及all_squash一同使用,用于指定使用NFS的用户限定后的uid和gid,前提是本机的/etc/passwd中存在这个uid和gid。
- fsid=0表示将/opt/nfs整个目录包装成根目录

这个配置文件也可以这样写:

/opt/test/ 192.168.227.0/24(rw,no_root_squash,no_all_squash,sync,anonuid=501,anongid=501)

三、启动A机上nfs服务

先为rpcbind和nfs做开机启动:

Centos 6X:

chkconfig --list rpcbind

chkconfig --list nfs

chkconfig nfs on

Centos 7X:

systemctl enable rpcbind.service

systemctl enable nfs-server.service

然后分别启动rpcbind和nfs服务:

Centos 7X:

systemctl start rpcbind.service

systemctl start nfs.service

Centos 6X:

service rpcbind start

service nfs start

启动之前记得创建你得共享文件

确认NFS服务器启动成功:

rpcinfo -p

通过查看service列中是否有nfs服务来确认NFS是否启动。

showmount -e 192.168.227.3

查看可挂载目录及可连接的IP

[root@nodel opt]# showmount -e 192.168.227.3
Export list for 192.168.227.3:
/opt/nfs 192.168.227.5,192.168.227.4

四、关闭A机上的防火墙或者给防火墙配置nfs的通过规则

还是关闭简单啊!

systemctl stop firewalld.service

五、在B, C机上配置clinet端

1、安装nfs,并启动服务。

yum install -y nfs-utils

systemctl enable rpcbind.service

systemctl start rpcbind.service

客户端不需要启动nfs服务,只需要启动rpcbind服务.

2、检查 NFS 服务器端是否有目录共享

showmount -e 192.168.227.3

3、使用 mount 挂载A服务器端的目录/opt/nfs到客户端B的目录/opt/nfs下

[root@localhost ~]# mkdir /opt/nfs

[root@localhost ~]# mount -t nfs 192.168.227.3:/opt/nfs/ /opt/nfs/

[root@localhost ~]# df -h

文件系统 容量 已用 可用已用% 挂载点

/dev/mapper/centos-root 11G 1.3G 9.1G 13% /

devtmpfs 911M 0 911M 0% /dev

tmpfs 921M 0 921M 0% /dev/shm

tmpfs 921M 8.5M 912M 1% /run

tmpfs 921M 0 921M 0%/sys/fs/cgroup

/dev/sda1 497M 170M 328M 35% /boot

tmpfs 185M 0 185M 0% /run/user/0

192.168.227.3:/opt/nfs 11G 1.3G 9.1G 13% /opt/nfs

```
root@node2 ~]# mount
                      -t nfs 192.168.227.3:/opt/nfs/ /opt/nfs/
[root@node2 ~]# df -h
                      Size Used Avail Use% Mounted on
Filesystem
/dev/mapper/vg_nodel-lv_root
                      491M
                                   491M
                                          0% /dev/shm
tmpfs
                               0
                      477M
                                  425M
/dev/sdal
                             28M
                                          7% /boot
192.168.227.3:/opt/nfs/
                       28G
                            7.5G
                                    19G
                                         29% /opt/nfs
[root@node2 ~]#
```

4、挂载完成,可以正常访问本机下的/opt/nfs,如果在服务端A在共享目录/opte/nfs中写入文件,B、C机上可以看到,但是不能在这个目录中写入文件.

六、在服务器端A再建立一个共享目录,并且可以允许A、B、C写入共享目录

1、在B、C机上取得root用户ID号

[root@localhost home]# id root

uid=0(root) gid=0(root) 组=0(root)

2、在A服务器上再建立一个共享目录

mkdir /opt/nfs1

vim /etc/exports

/opt/nfs 192.168.227.4(rw,sync,fsid=0) 192.168.227.5(rw,sync,fsid=0)

/opt/nfs1 192.168.227.0/24(rw,sync,all squash,anonuid=0,anongid=0)

加入第二行, anonuid=0,anongid=0即为root用户id。

3、让修改过的配置文件生效

exportfs -arv

使用exportfs命令,当改变/etc/exports配置文件后,不用重启nfs服务直接用这个exportfs即可,它的常用选项为[-aruv].

- -a: 全部挂载或者卸载;
- -r: 重新挂载;
- -u: 卸载某一个目录;
- -v: 显示共享的目录;
- 4、 查看新的可挂载目录及可连接的IP

showmount -e 192.168.227.3

5、在B、C clinet端新挂载一个目录

showmount -e 192.168.227.3 #查看新的挂载共享目录是否有了。

mkdir nfs1

mount -t nfs 192.168.227.3:/opt/nfs1/ /opt/nfs1/

II / >/opt/nfs1/II.txt #测试向新的共享目录中可以写入文件了。

(卸载挂载: umount /home/nfs1/)

6、想在客户机B、C上实现开机挂载,则需要编辑/etc/fstab:

vim /etc/fstab

加入以下内容:

192.168.227.3:/opt/nfs /opt/nfs nfs nolock 0 0

192.168.227.3:/opt/nfs1 /opt/nfs1 nfs nolock 0 0

保存后,重新挂载

mount -a