摩斯电码

操作系统内核

博客园 首页 新随笔 管理

内存映射函数remap_pfn_ra nge学习——示例分析(1)

阅读目录(Content)

- <u>作者</u>
- 平台
- 参考
- 概述
- 正文
 - 一、驱动程序
 - 二、用户测试程序
 - 三、测试

<u>回到顶部(go to top)</u>

作者

彭东林

QQ 405728433

搜索	
	找找看
	谷歌搜索

我的标签

Android官网文档(192)	
内核和驱动(165)	
Android(151)	
调试(56)	
Qemu(48)	
TINY4412(45)	

回到顶部(go to top)

平台

Linux-4.10.17

Qemu-2.8 + vexpress-a9

DDR: 1GB

回到顶部(go to top)

参考

Linux 虚拟内存和物理内存的理解
Linux进程分配内存的两种方式--brk() 和mmap()
Linux中的mmap的使用
程序(进程)内存分布 解析

回到顶部(go to top)

概述

Linux内核提供了remap_pfn_range函数来实现将内核空间的内存映射到用户空间:

```
2 * remap_pfn_range - remap kernel memory to
userspace
3 * @vma: user vma to map to
4 * @addr: target user address to start at
 5 * @pfn: physical address of kernel memory
6 * @size: size of map area
7 * @prot: page protection flags for this
mapping
8 *
9 * Note: this is only safe if the mm
semaphore is held when called.
10 */
11 int remap_pfn_range(struct vm_area_struct
*vma, unsigned long addr,
              unsigned long pfn, unsigned long
size, pgprot_t prot);
```

TQ2440(34)
Git(28)
ARM架构和指令集(22)
Ubuntu(22)
更多

2 of 22



上面的注释对参数进行了说明。当用户调用mmap时,驱动中的file_operations->mmap会被调用,可以在mmap中调用remap_pfn_range,它的大部分参数的值都由VMA提供。具体可以参考LDD3的P420.

<u>回到顶部(go to top)</u>

正文

下面结合一个简单的例子学习一下。在驱动中申请一个32个Page的缓冲区,这里的PAGE_SIZE是4KB,所以内核中的缓冲区大小是128KB。user_1和user_2将前64KB映射到自己的用户空间,其中user_1向缓冲区中写入字符串,user_2去读取。user_3和user_4将后64KB映射到自己的用户空间,其中user_3向缓冲区中写入字符串,user_4读取字符串。user_5将整个128KB映射到自己的用户空间,然后将缓冲区清零。此外,在驱动中申请缓冲区的方式有多种,可以用kmalloc、也可以用alloc_pages,当然也可用vmalloc,下面会分别针对这三个接口实现驱动。

涉及到的测试程序和驱动程序可以到下面的链接下载:

https://github.com/pengdonglin137 /remap_pfn_demo

一、驱动程序

下面先以kzalloc申请缓冲区的方式为例介绍,调用kmalloc申请32个页,我们知道kzalloc返回的虚拟地址的特点是对应的物理地址也是连续的,所以在调用remap_pfn_range的时候很方便。首先在驱动init的时候申请128KB的缓冲区:

```
1 static int __init remap_pfn_init(void)
      int ret = 0;
3
      kbuff = kzalloc(BUF_SIZE, GFP_KERNEL);
// 这里的BUF_SIZE是128KB
      if (!kbuff) {
          ret = -ENOMEM;
7
          goto err;
8
9
10
      ret = misc_register(&remap_pfn_misc);
11
// 注册一个misc设备
      if (unlikely(ret)) {
12
13
          pr_err("failed to register misc
device!\n");
          goto err;
14
15
16
      return 0;
17
18
19 err:
20
      return ret;
21 }
```

第11行注册了一个misc设备,相关信息如下:

```
1 static struct miscdevice remap_pfn_misc = {
2    .minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,
3    .name = "remap_pfn",
4    .fops = &remap_pfn_fops,
5 };
```

这样加载驱动后会在/dev下生成一个名为 remap_pfn的节点,用户程序可以通过这个节点跟 驱动通信。其中remap_pfn_fops的定义如下:

```
1 static const struct file_operations
remap_pfn_fops = {
```

```
cowner = THIS_MODULE,
copen = remap_pfn_open,
commap = remap_pfn_mmap,
commap = remap_pfn_m
```

第3行的open函数这里没有做什么实际的工作,只是打印一些log,比如将进程的内存布局信息输出第4行,负责处理用户的mmap请求,这是需要关心的。

先看一下open函数具体打印了那些内容:

```
1 static int remap_pfn_open(struct inode
*inode, struct file *file)
2 {
3
     struct mm_struct *mm = current->mm;
      printk("client: %s (%d)\n",
current->comm, current->pid);
      printk("code section: [0x%lx
0x%lx]\n", mm->start_code, mm->end_code);
      printk("data section: [0x%lx
0x%lx]\n", mm->start_data, mm->end_data);
     printk("brk section: s: 0x%lx, c:
0x%lx\n", mm->start_brk, mm->brk);
      printk("mmap section: s: 0x%lx\n",
mm->mmap_base);
      printk("stack section: s: 0x%lx\n",
10
mm->start_stack);
    printk("arg section: [0x%lx
0x%lx]\n", mm->arg_start, mm->arg_end);
12 printk("env section: [0x%lx
0x%lx]\n", mm->env_start, mm->env_end);
13
14
     return 0;
15 }
```

第5行将进程的名字以及pid打印出来 第6行打印进程的代码段的范围 第7行打印进程的data段的范围,其中存放的是已 初始化全局变量。而bss段存放的是未初始化全局 变量,存放位置紧跟在data段后面,堆区之前

第8行打印进程的堆区的起始地址和当前地址第9行打印进程的mmap区的基地址,这里的mmap区是向下增长的。具体mmap区的基地址跟系统允许的当前进程的用户栈的大小有关,用户栈的最大size越大,mmap区的基地址就越小。修改用户栈的最大尺寸需要用到ulimit-sxxx命令,单位是KB,表示用户栈的最大尺寸,用户栈的尺寸可以上G,而内核栈却只有区区的2个页。第10行打印进程的用户栈的起始地址,向下增长第11行和第12行的暂不关心。

下面是remap_pfn_mmap的实现:

```
1 static int remap_pfn_mmap(struct file *file,
struct vm_area_struct *vma)
2 {
       unsigned long offset = vma->vm_pgoff <<</pre>
PAGE_SHIFT;
       unsigned long pfn_start =
(virt_to_phys(kbuff) >> PAGE_SHIFT) +
vma->vm_pgoff;
       unsigned long virt_start = (unsigned
long)kbuff + offset;
      unsigned long size = vma->vm_end -
vma->vm_start;
7
      int ret = 0;
       printk("phy: 0x%lx, offset: 0x%lx, size:
0x%lx\n", pfn_start << PAGE_SHIFT, offset,</pre>
size);
10
       ret = remap_pfn_range(vma,
11
vma->vm_start, pfn_start, size,
vma->vm_page_prot);
12
      if (ret)
13
          printk("%s: remap_pfn_range failed
at [0x%lx 0x%lx]\n",
14
               __func__, vma->vm_start,
vma->vm_end);
15
       else
16
           printk("%s: map 0x%lx to 0x%lx,
size: 0x%lx\n", __func__, virt_start,
17
               vma->vm_start, size);
18
```

```
19 return ret;
20 }
```

第3行的vma_pgoff表示的是该vma表示的区间在缓冲区中的偏移地址,单位是页。这个值是用户调用mmap时传入的最后一个参数,不过用户空间的offset的单位是字节(当然必须是页对齐),进入内核后,内核会将该值右移

PAGE_SHIFT(12),也就是转换为以页为单位。因为要在第9行打印这个编译地址,所以这里将其再左移PAGE_SHIFT,然后赋值给offset。

第4行计算内核缓冲区中将被映射到用户空间的地址对应的物理页帧号。virt_to_phys接受的虚拟地址必须在低端内存范围内,用于将虚拟地址转换为物理地址,而vmaloc返回的虚拟地址不在低端内存范围内,所以需要用专门的函数。

第5行计算内核缓冲区中将被映射到用户空间的地址对应的虚拟地址

第6行计算该vma表示的内存区间的大小 第11行调用remap_pfn_range将物理页帧号 pfn_start对应的物理内存映射到用户空间的 vm->vm_start处,映射长度为该虚拟内存区的长 度。由于这里的内核缓冲区是用kzalloc分配的, 保证了物理地址的连续性,所以会将物理页帧号 从pfn_start开始的(size >> PAGE_SHIFT)个连 续的物理页帧依次按序映射到用户空间。

将驱动编译成模块后,insmod到内核。

二、用户测试程序

这里的五个测试程序都很简单,只是为了证明他 们之间确实共享了同一块内存。

user_1.c:



```
1 #define PAGE_SIZE (4*1024)
2 #define BUF_SIZE (16*PAGE_SIZE)
3 #define OFFSET (0)
5 int main(int argc, const char *argv[])
7
      int fd;
      char *addr = NULL;
9
10
     fd = open("/dev/remap_pfn", 0_RDWR);
11
12
      addr = mmap(NULL, BUF_SIZE, PROT_READ |
PROT_WRITE, MAP_SHARED | MAP_LOCKED, fd,
OFFSET);
13
       sprintf(addr, "I am %s\n", argv[0]);
14
15
16
     while(1)
17
          sleep(1);
18
     return 0;
19 }
```

第10和第12行,打开设备节点,然后从内核空间 映射64KB的内存到用户空间,首地址存放在addr 中,由于后面既要写入也要共享,所以设置了对 应的flags。这里指定的offset是0,即映射前 64KB。

第14行输出字符串到addr指向的虚拟地址空间

user 2.c:

```
1 #define PAGE_SIZE (4*1024)
2 #define BUF_SIZE (16*PAGE_SIZE)
3 #define OFFSET (0)
5 int main(int argc, const char *argv[])
6 {
7
      int fd;
      char *addr = NULL;
8
 9
      fd = open("/dev/remap_pfn", O_RDWR);
10
11
12
      addr = mmap(NULL, BUF_SIZE, PROT_READ |
```

```
PROT_WRITE, MAP_SHARED | MAP_LOCKED, fd,

OFFSET);

13

14     printf("%s", addr);

15

16     while(1)

17      sleep(1);

18

19     return 0;

20 }
```

user_2跟user_1实现一般一样,不同之处是将addr指向的虚拟地址空间的内容打印出来。

user_3.c:

```
1 #define PAGE_SIZE (4*1024)
2 #define BUF_SIZE (16*PAGE_SIZE)
3 #define OFFSET (16*PAGE_SIZE)
5 int main(int argc, const char *argv[])
6 {
7
      int fd;
8
     char *addr = NULL;
9
10
      fd = open("/dev/remap_pfn", O_RDWR);
11
      addr = mmap(NULL, BUF_SIZE, PROT_READ |
PROT_WRITE, MAP_SHARED | MAP_LOCKED, fd,
OFFSET);
13
14
      sprintf(addr, "I am %s\n", argv[0]);
15
16
     while(1)
17
          sleep(1);
      return 0;
18
19 }
```

第12行的OFFSET设置的是64KB,表示将内核缓冲区的后64KB映射到用户空间

第14行,向缓冲区中输入字符串

user_4.c:

```
1 #define PAGE_SIZE (4*1024)
2 #define BUF_SIZE (16*PAGE_SIZE)
3 #define OFFSET (16*PAGE_SIZE)
5 int main(int argc, const char *argv[])
7
      int fd;
      char *addr = NULL;
      fd = open("/dev/remap_pfn", O_RDWR);
10
11
12
      addr = mmap(NULL, BUF_SIZE, PROT_READ |
PROT_WRITE, MAP_SHARED | MAP_LOCKED, fd,
OFFSET);
13
      printf("%s", addr);
14
15
16
     while(1)
17
          sleep(1);
     return 0;
18
19 }
```

第12行的OFFSET设置的是64KB,表示将内核缓冲区的后64KB映射到用户空间 第14行,输出缓冲区中内容

user 5.c:

```
1 #define PAGE_SIZE (4*1024)
2 #define BUF_SIZE (32*PAGE_SIZE)
3 #define OFFSET (0)
4
5 int main(int argc, const char *argv[])
6 {
7    int fd;
8    char *addr = NULL;
9    int *brk;
10
11    fd = open("/dev/remap_pfn", O_RDWR);
12
```

```
addr = mmap(NULL, BUF_SIZE, PROT_READ |
PROT_WRITE, MAP_SHARED | MAP_LOCKED, fd, 0);
      memset(addr, 0x0, BUF_SIZE);
14
15
16
      printf("Clear Finished\n");
17
18
      while(1)
19
          sleep(1);
     return 0;
20
21 }
```

第13行,将内核缓冲区的整个128KB都映射到用 户空间

第14行,清除缓冲区中内容

三、测试

1、内核空间的虚拟内存布局

在内核的启动log里可以看到内核空间的虚拟内存 布局信息:

```
1 [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
    0.000000] vector : 0xffff0000 -
2 [
0xffff1000 ( 4 kB)
      0.000000]
                  fixmap : 0xffc00000 -
0xfff00000 (3072 kB)
4 [
     0.000000] vmalloc : 0xf0800000 -
0xff800000 ( 240 MB)
     0.000000]
                  lowmem : 0xc0000000 -
0xf0000000 ( 768 MB)
6 [
     0.000000]
                  pkmap : 0xbfe00000 -
0xc0000000 ( 2 MB)
7 [
      0.000000]
                  modules : 0xbf000000 -
0xbfe00000 ( 14 MB)
                  .text : 0xc0008000 -
8 [
      0.000000
0xc0800000 (8160 kB)
                 .init : 0xc0b00000 -
9 [
     0.000000
0xc0c00000 (1024 kB)
                .data : 0xc0c00000 -
10 [
     0.000000]
0xc0c7696c ( 475 kB)
                .bss : 0xc0c78000 -
     0.000000]
0xc0cc9b8c ( 327 kB)
```




用kzalloc分配的内存会落在第5行表示的虚拟内存 范围内

用vmalloc分配的内存会落在第4行表示的虚拟内存 范围内

2、用户虚拟地址空间的布局

下面是Linux系统下用户的虚拟内存布局大致信息:



这里需要注意的是:

当调用malloc分配内存的时候,如果传给malloc的参数小于128KB时,系统会在heap区分配内存,分配的方式是向高地址调整brk指针的位置。当传给malloc的参数大于128KB时,系统会在mmap区分配,即分配一块新的vma,其中可能会涉及到vma的合并扩展等操作。

可以参考: <u>Linux进程分配内存的两种方式</u> --brk() 和mmap()

3、user_1和user_2

运行user1:

内存映射函数remap_pfn_range学习——示例分析(1) - ...

```
[root@vexpress mnt]# ./user_1
```

可以看到如下内核log:

```
1 [ 2494.835749] client: user_1 (870)
2 [ 2494.835918] code section: [0x8000
0x87f4]
3 [ 2494.836047] data section: [0x107f4
0x1092c]
4 [ 2494.836165] brk section: s: 0x11000, c:
0x11000
5 [ 2494.836307] mmap section: s: 0xb6f17000
6 [ 2494.836441] stack section: s: 0xbe909e20
7 [ 2494.836569] arg section: [0xbe909f23
0xbe909f2c]
8 [ 2494.836689] env section: [0xbe909f2c
0xbe909ff3]
9 [ 2494.836943] phy: 0x8eb60000, offset: 0x0,
size: 0x10000
10 [ 2494.837176] remap_pfn_mmap: map
0xeeb60000 to 0xb6d75000, size: 0x10000
```

进程号是870,可以分别用下面的查看一下该进程的地址空间的map信息:

```
1 [root@vexpress mnt]# cat /proc/870/maps
2 00008000-00009000 r-xp 00000000 00:12
1179664
         /mnt/user_1
3 00010000-00011000 rw-p 00000000 00:12
1179664
         /mnt/user_1
4 b6d75000-b6d85000 rw-s 00000000 00:10 8765
/dev/remap_pfn
5 b6d85000-b6eb8000 r-xp 00000000 b3:01 143
/lib/libc-2.18.so
6 b6eb8000-b6ebf000 ---p 00133000 b3:01 143
/lib/libc-2.18.so
7 b6ebf000-b6ec1000 r--p 00132000 b3:01 143
/lib/libc-2.18.so
8 b6ec1000-b6ec2000 rw-p 00134000 b3:01 143
/lib/libc-2.18.so
 9 b6ec2000-b6ec5000 rw-p 00000000 00:00 0
```

```
10 b6ec5000-b6ee6000 r-xp 00000000 b3:01 188
/lib/libgcc_s.so.1
11 b6ee6000-b6eed000 ---p 00021000 b3:01 188
/lib/libgcc_s.so.1
12 b6eed000-b6eee000 rw-p 00020000 b3:01 188
/lib/libgcc_s.so.1
13 b6eee000-b6f0e000 r-xp 00000000 b3:01 165
/lib/ld-2.18.so
14 b6f13000-b6f15000 rw-p 00000000 00:00 0
15 b6f15000-b6f16000 r--p 0001f000 b3:01 165
/lib/ld-2.18.so
16 b6f16000-b6f17000 rw-p 00020000 b3:01 165
/lib/ld-2.18.so
17 be8e9000-be90a000 rw-p 00000000 00:00 0
[stack]
18 bed1c000-bed1d000 r-xp 00000000 00:00 0
[sigpage]
19 bed1d000-bed1e000 r--p 00000000 00:00 0
[vvar]
20 bed1e000-bed1f000 r-xp 00000000 00:00 0
21 ffff0000-ffff1000 r-xp 00000000 00:00 0
[vectors]
```

上面的每一行都可以表示一个vma的映射信息,其中第4行是需要关心的:

```
1 b6d75000-b6d85000 rw-s 00000000 00:10 8765 /dev/remap_pfn
```

含义:

"b6d75000"是vma->vm_start的值,"b6d85000" 是vma->vm_end的值,b6d85000减b6d75000是 64KB,即给vma表示的虚拟内存区域的大小。 "rw-s"表示的是vma->vm_flags,其中's'表示 share,'p'表示private "00000000"表示偏移量,也就是vma->vm_pgoff 的值 "00:10"表示该设备节点的主次设备号 "8765"表示该设备节点的inode值 "/dev/remap_pfn"表示设备节点的名字。

也可以用pmap查看该进程的虚拟地址空间映射信息:

E			
_	aman v	976	
1 [root@vexpress mnt]# p			
2 870: {no such process}			Cuan
3 Address Kbytes	P33	DITTLY	Swap
Mode Mapping 4 00008000 4	4	0	0
r-xp /mnt/user_1	4	U	U
5 00010000 4	4	4	0
rw-p /mnt/user_1	7	7	Ü
6 b6d75000 64	0	0	0
rw-s /dev/remap_pfn	O	Ü	Ü
	124	0	0
r-xp /lib/libc-2.18.so		ŭ	Ü
8 b6eb8000 28	0	0	0
p /lib/libc-2.18.so	-	-	-
9 b6ebf000 8	8	8	0
rp /lib/libc-2.18.so			
10 b6ec1000 4	4	4	0
rw-p /lib/libc-2.18.so			
11 b6ec2000 12	8	8	0
rw-p [anon]			
12 b6ec5000 132	64	0	0
r-xp /lib/libgcc_s.so.1			
13 b6ee6000 28	0	0	0
p /lib/libgcc_s.so.1			
14 b6eed000 4	4	4	0
rw-p /lib/libgcc_s.so.1			
15 b6eee000 128	122	Θ	0
r-xp /lib/ld-2.18.so			
16 b6f13000 8	8	8	0
rw-p [anon]			
17 b6f15000 4	4	4	0
rp /lib/ld-2.18.so			
18 b6f16000 4	4	4	0
rw-p /lib/ld-2.18.so			
19 be8e9000 132	4	4	0
rw-p [stack]			
20 bed1c000 4	0	0	0
r-xp [sigpage]			
21 bed1d000 4	0	0	0
rp [vvar]			
22 bed1e000 4	0	0	0
r-xp [vdso]			
23 ffff0000 4	0	0	0
r-xp [vectors]			

```
24 ----- 25 total 1808 662 48 0
```

然后运行user_2:

```
1 [root@vexpress mnt]# ./user_2
2 I am ./user_1
```


可以看到user_1写入的信息,下面是内核log以及虚拟地址空间映射信息:

```
1 [ 2545.832903] client: user_2 (873)
2 [ 2545.833087] code section: [0x8000
0x87e0]
3 [ 2545.833178] data section: [0x107e0
0x10918]
4 [ 2545.833262] brk section: s: 0x11000, c:
0x11000
5 [ 2545.833346] mmap section: s: 0xb6fb5000
6 [ 2545.833423] stack section: s: 0xbea0ee20
7 [ 2545.833499] arg section: [0xbea0ef23
0xbea0ef2c]
8 [ 2545.833590] env section: [0xbea0ef2c
0xbea0eff3]
9 [ 2545.833761] phy: 0x8eb60000, offset: 0x0,
size: 0x10000
10 [ 2545.833900] remap_pfn_mmap: map
0xeeb60000 to 0xb6e13000, size: 0x10000
12 [root@vexpress mnt]# cat /proc/873/maps
13 00008000-00009000 r-xp 00000000 00:12
1179665
         /mnt/user_2
14 00010000-00011000 rw-p 00000000 00:12
1179665
         /mnt/user_2
15 b6e13000-b6e23000 rw-s 00000000 00:10 8765
/dev/remap_pfn
16 b6e23000-b6f56000 r-xp 00000000 b3:01 143
/lib/libc-2.18.so
17 b6f56000-b6f5d000 ---p 00133000 b3:01 143
/lib/libc-2.18.so
18 b6f5d000-b6f5f000 r--p 00132000 b3:01 143
/lib/libc-2.18.so
19 b6f5f000-b6f60000 rw-p 00134000 b3:01 143
```

```
/lib/libc-2.18.so
20 b6f60000-b6f63000 rw-p 00000000 00:00 0
21 b6f63000-b6f84000 r-xp 00000000 b3:01 188
/lib/libgcc_s.so.1
22 b6f84000-b6f8b000 ---p 00021000 b3:01 188
/lib/libgcc_s.so.1
23 b6f8b000-b6f8c000 rw-p 00020000 b3:01 188
/lib/libgcc_s.so.1
24 b6f8c000-b6fac000 r-xp 00000000 b3:01 165
/lib/ld-2.18.so
25 b6fb0000-b6fb3000 rw-p 00000000 00:00 0
26 b6fb3000-b6fb4000 r--p 0001f000 b3:01 165
/lib/ld-2.18.so
27 b6fb4000-b6fb5000 rw-p 00020000 b3:01 165
/lib/ld-2.18.so
28 be9ee000-bea0f000 rw-p 00000000 00:00 0
[stack]
29 beedf000-beee0000 r-xp 00000000 00:00 0
[sigpage]
30 beee0000-beee1000 r--p 00000000 00:00 0
[vvar]
31 beee1000-beee2000 r-xp 00000000 00:00 0
[vdso]
32 ffff0000-ffff1000 r-xp 00000000 00:00 0
[vectors]
```

上面的的log信息可以查看: https://github.com/pengdonglin137/remap_pfn_demo/blob/master//log/user2

根据上面的空间映射信息可以得到下面的示意图:



4、user_3和user_4

相关的log信息可以查看:

https://github.com/pengdonglin137
/remap_pfn_demo/blob/master/log/user3
https://github.com/pengdonglin137
/remap_pfn_demo/blob/master/log/user4


下面是运行user3的log和映射信息:

```
1 [ 4938.000918] client: user_3 (884)
2 [ 4938.001117] code section: [0x8000
0x87f4]
3 [ 4938.001205] data section: [0x107f4
0x1092c]
4 [ 4938.001281] brk section: s: 0x11000, c:
0x11000
5 [ 4938.001410] mmap section: s: 0xb6ff1000
6 [ 4938.001485] stack section: s: 0xbea10e20
7 [ 4938.001549] arg section: [0xbea10f23
0xbea10f2c]
8 [ 4938.001606] env section: [0xbea10f2c
0xbea10ff3]
9 [ 4938.001793] phy: 0x8eb70000, offset:
0x10000, size: 0x10000
10 [ 4938.001996] remap_pfn_mmap: map
0xeeb70000 to 0xb6e4f000, size: 0x10000
12 [root@vexpress mnt]#
13 [root@vexpress mnt]# cat /proc/884/maps
14 00008000-00009000 r-xp 00000000 00:12
1179666
         /mnt/user_3
15 00010000-00011000 rw-p 00000000 00:12
1179666
         /mnt/user_3
16 b6e4f000-b6e5f000 rw-s 00010000 00:10 8765
/dev/remap_pfn
17 b6e5f000-b6f92000 r-xp 00000000 b3:01 143
/lib/libc-2.18.so
18 b6f92000-b6f99000 ---p 00133000 b3:01 143
/lib/libc-2.18.so
19 b6f99000-b6f9b000 r--p 00132000 b3:01 143
/lib/libc-2.18.so
20 b6f9b000-b6f9c000 rw-p 00134000 b3:01 143
/lib/libc-2.18.so
21 b6f9c000-b6f9f000 rw-p 00000000 00:00 0
22 b6f9f000-b6fc0000 r-xp 00000000 b3:01 188
/lib/libgcc_s.so.1
```

```
23 b6fc0000-b6fc7000 ---p 00021000 b3:01 188
/lib/libgcc_s.so.1
24 b6fc7000-b6fc8000 rw-p 00020000 b3:01 188
/lib/libgcc_s.so.1
25 b6fc8000-b6fe8000 r-xp 00000000 b3:01 165
/lib/ld-2.18.so
26 b6fed000-b6fef000 rw-p 00000000 00:00 0
27 b6fef000-b6ff0000 r--p 0001f000 b3:01 165
/lib/ld-2.18.so
28 b6ff0000-b6ff1000 rw-p 00020000 b3:01 165
/lib/ld-2.18.so
29 be9f0000-bea11000 rw-p 00000000 00:00 0
[stack]
30 bebe9000-bebea000 r-xp 00000000 00:00 0
[sigpage]
31 bebea000-bebeb000 r--p 00000000 00:00 0
[vvar]
32 bebeb000-bebec000 r-xp 00000000 00:00 0
[vdso]
33 ffff0000-ffff1000 r-xp 00000000 00:00 0
[vectors]
```

需要关注的是第16行,其中的"00010000"表示 offset,大小是64KB,也就是vma->vm_pgoff的 值。

下面是user_3和user_4的共享内存的示意图:



5. user_5

user_5负责将128KB的内核缓冲区映射到自己的 用户空间,并清除其中的内容。


log信息可以查看: https://github.com
/pengdonglin137/remap_pfn_demo/blob/master

/log/user5


10g/ 40010

下面是映射示意图:

https://www.cnblogs.com/pengdonglin137/p/8149859.html



未完待续...





刷新评论 刷新页面 返回顶部

9/6/21, 06:20 20 of 22

登录后才能查看或发表评论,立即 登录 或者 逛逛 博客园首页

【活动】博客园&顺顺智慧联合沙龙:研发进度太慢,开发人员如何破局?

【推荐】阿里云云大使特惠:新用户购ECS服务器1核2G最低价87元/年

【推荐】大型组态、工控、仿真、CAD\GIS 50万行VC++源码免费下载!

【推荐】百度智能云超值优惠:新用户首购云服 务器1核1G低至69元/年

【推荐】和开发者在一起:华为开发者社区,入 驻博客园科技品牌专区

【推广】园子与爱卡汽车爱宝险合作,随手就可 以买一份的百万医疗保险



编辑推荐:

- · 浅谈 C# 更改令牌 ChangeToken
- ·CNN卷积神经网络详解
- ·记一次 .NET 某流媒体独角兽 API 句柄泄漏分析
- · 流量录制与回放技术实践
- · 熟悉而陌生的新朋友——IAsyncDisposable

最新新闻:

Copyright © 2021 摩斯电码

- · 旷视科技更新招股书: 上半**佈蒙收6.7分**.**%尼罗**6.0 on Kubernetes 上会(2021-09-03 23:34)
- · 突发! 中芯国际董事长辞职,去年年薪近700万

元 (2021-09-03 23:28)

- · 雷军卖出3亿股小米股票? 真相是: 这是他此前 捐赠的股票(2021-09-03 23:26)
- · 我们的互联网,正在变成一台「上瘾机器」(20 21-09-03 23:20)
- · 或将成为国内首款3A的《黑神话:悟空》,距离独占有多近? (2021-09-03 18:42)
- » 更多新闻...