

PodCore v2.1.3 – IT-Anleitung zur Netzwerk-Bereitstellung

1. Einleitung

Dieses Dokument dient als umfassende Anleitung für IT-Abteilungen zur Bereitstellung und Konfiguration von PodCore, einem lokalen Podcast-Management-System, in einer Netzwerkumgebung. PodCore ermöglicht Studios und Einzelproduzenten die effiziente Verwaltung ihres Podcast-Workflows, inklusive Episoden-Management, Sponsoring, Media Library und einem Mehrbenutzer-System, ohne Cloud-Abhängigkeiten.

Die aktuelle Version ist **v2.1.3**.

2. Systemanforderungen

2.1 Hardware

PodCore ist ressourcenschonend und kann auf gängiger Server-Hardware oder sogar auf Einplatinencomputern wie einem Raspberry Pi betrieben werden. Empfohlen wird:

- **Prozessor:** Dual-Core CPU (z.B. Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 oder Raspberry Pi 4)
- **RAM:** Mindestens 4 GB (8 GB empfohlen für größere Media Libraries)
- **Speicher:** 10 GB freier Speicherplatz (SSD empfohlen für bessere Performance), ausreichend Platz für Mediendateien (Audio, Cover)

2.2 Software

- **Betriebssystem:** Linux (Ubuntu Server, Debian), macOS, Windows Server
- **Node.js:** Version 18.x oder höher (LTS-Version empfohlen)
- **npm:** Wird mit Node.js installiert
- **SQLite:** Integriert, keine separate Installation erforderlich

3. Netzwerk-Setup

3.1 Ports

PodCore verwendet standardmäßig Port `3001` für den HTTP-Server. Dieser Port muss im Netzwerk und auf dem Host-System zugänglich sein.

- **Standard-Port:** `3001` (TCP)
- **Konfiguration:** Der Port kann in der `config.json` oder über die Umgebungsvariable `PORT` angepasst werden.

3.2 Firewall-Regeln

Stellen Sie sicher, dass der gewählte Port (standardmäßig `3001`) in der Firewall des Servers und ggf. in der Netzwerk-Firewall für den Zugriff aus dem lokalen Netzwerk freigegeben ist.

Beispiel für Linux (ufw):

```
sudo ufw allow 3001/tcp  
sudo ufw enable
```

3.3 Zugriffsberechtigungen

Der Benutzer, unter dem PodCore ausgeführt wird, benötigt Lese- und Schreibrechte für das Datenverzeichnis (`~/podcore` oder konfiguriert) und das Installationsverzeichnis von PodCore.

4. Installation

4.1 Vorbereitung

1. **Node.js installieren:** Falls noch nicht geschehen, installieren Sie Node.js (LTS-Version) von der offiziellen Webseite oder über den Paketmanager Ihres Betriebssystems.

```
# Beispiel für Ubuntu
sudo apt update
sudo apt install nodejs npm
```

2. **PodCore herunterladen:** Laden Sie das aktuelle PodCore-ZIP-Archiv von der offiziellen Quelle herunter und entpacken Sie es in ein geeignetes Verzeichnis auf dem Server (z.B. `/opt/podcore`).

4.2 Starten der Anwendung

Navigieren Sie in das entpackte PodCore-Verzeichnis und führen Sie das entsprechende Startskript aus:

- **Linux/macOS:**

```
cd /opt/podcore
./start-unix.sh
```

- **Windows:**

```
cd C:\PodCore
start-windows.bat
```

Das Startskript prüft und installiert automatisch alle erforderlichen Node.js-Abhängigkeiten und startet den Server. Beim ersten Start wird die SQLite-Datenbank im Datenverzeichnis initialisiert.

5. Konfiguration

Das Datenverzeichnis von PodCore befindet sich standardmäßig unter `~/podcore` (Linux/macOS) bzw. `%USERPROFILE%\podcore` (Windows). In diesem Verzeichnis befindet sich die `config.json` und die SQLite-Datenbank (`podcore.db`).

5.1 config.json

Die `config.json` enthält globale Einstellungen. Eine Beispielkonfiguration könnte so aussehen:

```
{
  "port": 3001,
  "dataDir": "/var/lib/podcore",
  "logLevel": "info",
  "adminEmail": "admin@yourdomain.com",
  "branding": {
    "pdfCiColors": {
      "primary": "#7C3AED",
      "secondary": "#10B981"
    }
  }
}
```

Wichtige Parameter:

- `port` : Der Port, auf dem der PodCore-Server lauscht. (Standard: `3001`)
- `dataDir` : Pfad zum Datenverzeichnis. **Es wird dringend empfohlen, diesen Pfad anzupassen**, um die Daten außerhalb des Anwendungsverzeichnisses zu speichern (z.B. `/var/lib/podcore` unter Linux).
- `logLevel` : Detailgrad der Server-Logs (`debug` , `info` , `warn` , `error`).
- `adminEmail` : E-Mail-Adresse für den Administrator (für Benachrichtigungen).

5.2 Branding-Assets

Logos und Cover-Bilder für das Branding werden im Unterverzeichnis `branding` des `dataDir` gespeichert. Diese Assets werden über die URL `/branding-assets/` öffentlich zugänglich gemacht.

6. Sicherheit

6.1 Authentifizierung

PodCore verwendet ein rollenbasiertes Authentifizierungssystem. Der Standard-Login ist:

- **Benutzername:** `admin`
- **Passwort:** `admin123`

WICHTIG: Ändern Sie das Standardpasswort sofort nach der ersten Anmeldung!

6.2 Zugriffskontrolle

Benutzerrollen (Admin, Moderator, Redakteur, Viewer) können im Admin-Bereich der Anwendung konfiguriert werden, um granulare Zugriffsrechte zu vergeben.

6.3 Datenintegrität

Die SQLite-Datenbank (`podcore.db`) enthält alle Anwendungsdaten. Regelmäßige Backups des `dataDir` sind unerlässlich.

7. Betrieb & Wartung

7.1 Server starten/stoppen

- **Starten:** Führen Sie das entsprechende Startskript aus (siehe 4.2).
- **Stoppen:** Drücken Sie `STRG+C` im Terminal, in dem der Server läuft.

Für den Dauerbetrieb wird empfohlen, PodCore als Systemdienst (z.B. mit `systemd` unter Linux) zu konfigurieren.

7.2 Backup & Restore

Das gesamte `dataDir` (inkl. `podcore.db` und `branding` -Ordner) sollte regelmäßig gesichert werden. Für ein Backup genügt es, das `dataDir` zu kopieren.

7.3 Updates

Bei Updates von PodCore:

1. Stoppen Sie den laufenden PodCore-Server.
2. Sichern Sie das `dataDir` .
3. Ersetzen Sie das alte PodCore-Installationsverzeichnis durch die neue Version.
4. Starten Sie den Server neu. Das System migriert die Datenbank bei Bedarf automatisch.

8. Troubleshooting

Interner Serverfehler (HTTP 500): Überprüfen Sie die Server-Logs (`/tmp/server.log` oder konfiguriertes Log-Verzeichnis) auf detaillierte Fehlermeldungen. Häufige Ursachen sind Datenbankfehler oder fehlende Berechtigungen.

- **Anwendung nicht erreichbar:**
 - Stellen Sie sicher, dass der PodCore-Server läuft.
 - Überprüfen Sie die Firewall-Regeln auf dem Server und im Netzwerk.
 - Vergewissern Sie sich, dass der korrekte Port (`3001` oder konfiguriert) verwendet wird.
- **Login-Probleme:** Stellen Sie sicher, dass das Standardpasswort geändert wurde. Bei vergessenem Passwort kann der `admin` -Benutzer in der `podcore.db` manuell zurückgesetzt werden (nur für erfahrene Administratoren).

9. Support

Bei weiteren Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an den PodCore-Support oder konsultieren Sie die offizielle Dokumentation auf GitHub.

Autor: Manus AI **Version:** v2.1.3 **Datum:** 22. Juni 2026