【H.264/AVC视频编解码技术详解】十二、解析H.264码流的宏块结构(上)\_Workshop of Wenjie.Yin-CSDN博客

**blog.csdn.net**/shaqoneal/article/details/53471976

《H.264/AVC视频编解码技术详解》视频教程已经在"CSDN学院"上线,视频中详述了H.264的背景、标准协议和实现,并通过一个实战工程的形式对H.264的标准进行解析和实现,欢迎观看!

"纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行",只有自己按照标准文档以代码的形式操作一遍,才能对视频压缩编码标准的思想和方法有足够深刻的理解和体会!

链接地址:H.264/AVC视频编解码技术详解

GitHub代码地址:点击这里

H.264中Slice Body——宏块结构(Macroblock)的解析

### 1.Slice Data结构的定义

在已经实现了一个slice的header部分之后,下面的工作将是研究如何解析一个slice的主体,即Slice Body部分。<mark>一个Slice的body部分主要是一个个的宏块结构Macroblock组成,此外还存在一些辅助的</mark> <mark>信息。</mark>标准文档中规定的slice\_data()结构如下图:

ce_data( ) {	C	Descripto
if( entropy_coding_mode_flag )		
while(!byte_aligned())	50	85
cabac_alignment_one_bit	2	f(1)
CurrMbAddr = first_mb_in_slice * ( 1 + MbaffFrameFlag )		85
moreDataFlag = 1		
prevMbSkipped = 0		8
do {		
if(slice_type != I && slice_type != SI)	500	
if( !entropy_coding_mode_flag ) {		
mb_skip_run	2	ue(v)
prevMbSkipped = ( mb_skip_run > 0 )		
for( i=0; i <mb_skip_run; i++)<="" td=""><td>88</td><td></td></mb_skip_run;>	88	
CurrMbAddr = NextMbAddress( CurrMbAddr )		
if( mb_skip_run > 0 )	.00	Ø
moreDataFlag = more_rbsp_data()		
} else {	.00	Ø
mb_skip_flag	2	ae(v)
moreDataFlag = !mb_skip_flag	.00	Si
}		
if( moreDataFlag ) {		
if(MbaffFrameFlag && (CurrMbAddr % 2 == 0    (CurrMbAddr % 2 == 1 && prevMbSkipped)))		
mb_field_decoding_flag	2	u(1)   ae(v
macroblock_layer( )	2 3 4	92
}	3 3 3	0
if( !entropy_coding_mode_flag )	8	2
moreDataFlag = more_rbsp_data( )	*	
else {	8	2
if( slice_type != I && slice_type != SI )	*	
prevMbSkipped = mb_skip_flag	8	2
if( MbaffFrameFlag && CurrMbAddr % 2 == 0 )		
moreDataFlag = 1	8	
else {		
end_of_slice_flag	2	ae(v)
moreDataFlag = !end_of_slice_flag		
}	200	82
}		
CurrMbAddr = NextMbAddress( CurrMbAddr )	8	83
while( moreDataFlag )		

从文档中我们可以看出,Slice\_data结构中独立的语法元素并不多,主要只有以下几个:

- 1. cabac\_alignment\_one\_bit:表示如果码流启用了CABAC算法,那么码流在这里必须使用若干个比特1实现字节对齐。
- 2. **mb\_skip\_run和mb\_skip\_flag**:这两个语法元素都用于表示宏块结构是否可以被跳过。<mark>"跳过"的宏块指的是,在帧间预测的slice中,当图像区域平坦时,码流中跳过这个宏块的所有数据,不进行传输,只通过这两个语法元素进行标记。在解码端,跳过的宏块通过周围已经重建的宏块来进行恢复。</mark>mb\_skip\_run用于熵编码使用CAVLC时,用一个语法元素表示连续跳过的宏块的个数;mb\_skip\_flag用于熵编码使用CABAC时,表示每一个宏块是否被跳过。

- 3. **mb\_field\_decoding\_flag:**标识位,用于在帧场自适应的码流中标识某个宏块是帧模式还是场模式。
- 4. end\_of\_slice\_flag:在CABAC模式下的一个标识位,表示是否到了slice的末尾。

上述的几个语法元素毫无疑问仅仅占用了全部数据很少的一部分,其他大部分的数据都包含在宏块结构中,即上表中的\*\*macroblock\_layer()\*\*结构。

# 2. 宏块(Macroblock)结构

从上表中我们可以看出,一个Slice结构中宏块实际上占据了绝大部分。在标准中一个宏块的结构定义为下表:

acroblock_layer( ) {	C	Descriptor
mb_type	2	ue(v)   ae(v)
if( mb_type == I_PCM ) {		
while(!byte_aligned())	50	
pcm_alignment_zero_bit	3	f(1)
for( i = 0; i < 256; i++)		
pcm_sample_luma[ i ]	3	u(v)
for( i = 0; i < 2 * MbWidthC * MbHeightC; i++)	20	
pcm_sample_chroma[ i ]	3	u(v)
} else {		
noSubMbPartSizeLessThan8x8Flag = 1		
if( mb_type != I_NxN && MbPartPredMode( mb_type, 0 ) != Intra_16x16 && NumMbPart( mb_type ) == 4 ) {		
sub mb pred(mb type)	2	
for( mbPartIdx = 0; mbPartIdx < 4; mbPartIdx++ )		
if( sub mb type[ mbPartIdx ] != B Direct 8x8 ) {	8	
if(NumSubMbPart(sub mb type[mbPartIdx]) > 1)		
noSubMbPartSizeLessThan8x8Flag = 0	8	
} else if( !direct_8x8_inference_flag )		
noSubMbPartSizeLessThan8x8Flag = 0	8	
} else {		
if(transform_8x8_mode_flag && mb_type == I_NxN)	8	
transform size 8x8 flag	2	u(1)   ae(v
mb pred( mb type )	2	
}		
if( MbPartPredMode( mb_type, 0 ) != Intra_16x16 ) {	8	
coded block pattern	2	me(v)   ae(v
if( CodedBlockPatternLuma > 0 && transform_8x8_mode_flag && mb_type != I_NxN && noSubMbPartSizeLessThan8x8Flag && (mb_type != B_Direct_16x16    direct_8x8_inference_flag ) )		
transform size 8x8 flag	2	u(1)   ae(v)
}	9 2	
if( CodedBlockPatternLuma > 0    CodedBlockPatternChroma > 0    MbPartPredMode( mb_type, 0 ) == Intra_16x16 ) {		
mb_qp_delta	2	se(v)   ae(v
residual( 0, 15 )	3   4	
}		
}	10	

#### (1). mb\_type:

在一个宏块中,最开始的语法元素为宏块的类型:**mb\_type**。从表中我们可以看出,<mark>根据mb\_type</mark> 的值是否等于I\_PCM,整个解析方法分为两大类:PCM类型和非PCM类型,判断依据是当mb\_type为 25时为I\_PCM模式,否则为非I\_PCM模式。

当这个宏块为I\_PCM模式时,宏块中以差分编码的形式保存宏块原始的像素值。此时存在如下几个语法元素:

- pcm\_alignment\_zero\_bit:填充位,用比特0来填充直到按字节对齐;
- pcm\_sample\_luma: 256个亮度分量的差分像素值;
- pcm\_sample\_chroma:若干个色度分量的差分像素值,实际数量由码流的颜色格式指定。例如对于最常用的4:2:0格式的视频,共有128个色度像素值。

除了mb\_type等于25时可以确定为I\_PCM格式之外,其他的mb\_type值可能根据帧类型(或slice类型)的不同而不同。比如对于I slice,mb\_type的非PCM模式可以选择0~24这些值之一;对于P slice,mb\_type只能取0~4这5个值;对于B slice,mb\_type可以取0~22这些值之一。目前我们所处理的码流全部由I帧构成,因此我们暂时只考虑I slice的情况。下图是标准文档中规定的I slice的 mb\_type列表的一部分,完整列表在协议文档的表7-11中:

Table 7-11 - Macroblock types for I slices

	7		1 10		0 0	
mb_type	Name of mb_type	transform_size_8x8_flag	MbPartPredMode (mb_type, 0)	Intra 16x16PredMode	CodedBlockPatternChroma	CodedBlockPatternLuma
0	I_NxN	0	Intra_4x4	na	Equation 7-35	Equation 7-35
0	I_NxN	1	Intra_8x8	na	Equation 7-35	Equation 7-35
1	I_16x16_0_0_0	na	Intra_16x16	0	0	0
2	I_16x16_1_0_0	na	Intra_16x16	1	0	0
3	I_16x16_2_0_0	na	Intra_16x16	2	0	0
4	I_16x16_3_0_0	na	Intra_16x16	3	0	0
5	I_16x16_0_1_0	na	Intra_16x16	0	1	0
6	I_16x16_1_1_0	na	Intra_16x16	1	1	0
7	I_16x16_2_1_0	na	Intra_16x16	2	1	0
8	I_16x16_3_1_0	na	Intra_16x16	3	1	0
9	I_16x16_0_2_0	na	Intra_16x16	0	2	0
10	I_16x16_1_2_0	na	Intra_16x16	1	2	0
11	I_16x16_2_2_0	na	Intra_16x16	2	2	0
12	I_16x16_3_2_0	na	Intra_16x16	3	2	0
13	I_16x16_0_0_1	na	Intra_16x16	0	0	15
14	I_16x16_1_0_1	na	Intra_16x16	1	0	15
15	I_16x16_2_0_1	na	Intra_16x16	2	0	15
16	I_16x16_3_0_1	na	Intra_16x16	3	https://bog.csd	nnet/sh <sub>3</sub> goneal

从上表中我们可以看出,mb\_type不仅仅表示了宏块的分割方式,还包含了一些其他的附加信息,如帧内预测模式、亮度和色度分量的coded\_block\_pattern。当帧内预测使用16×16模式时,宏块整个宏块的预测信息相同,因此不需要为各个子宏块分别指定预测模式,这样可以有效减少消耗的码流。

### (2). transform\_size\_8x8\_flag

该语法元素为一个标识位,用于表示在环路滤波之前,预测残差的变换系数解码时依照的尺寸。当该标识位为1时,预测残差按照8×8像素块进行解码;当该标志位不存在或者为0时,预测残差按照4×4像素块进行解码。

## (3). coded\_block\_pattern

coded\_block\_pattern语法元素常简称做cbp,用于表示当前宏块内的4个8×8子块编码对其中的哪个的残差系数进行编码。值得注意的是该语法元素仅仅在宏块为非I\_16x16模式时才存在,因为在I\_16x16模式时cbp的有关信息已经在mb\_type中体现。

#### (4). mb\_qp\_delta

mb\_qp\_delta表示宏块层的量化参数偏移值,取值范围为[-26, 25]。我们在前面已经在PPS中获取了整个序列的量化参数初始值(由pic\_init\_qp\_minus26计算),在slice header中获取slice层的量化参数偏移slice\_qp\_delta,因此每一个slice第一个宏块的量化参数可通过下面的公式计算:

QP0=pic\_init\_qp+26+slice\_qp\_delta+mb\_qp\_deltaQP0=pic\_init\_qp+26+slice\_qp\_delta+mb\_qp\_delta QP\_0 = pic\\_init\\_qp + 26 + slice\\_qp\\_delta +

mb\\_qp\\_deltaQP0=pic\_init\_qp+26+slice\_qp\_delta+mb\_qp\_delta

从第二个宏块开始,每个宏块实际量化参数的计算方法为:

 $QPn=(QPm+mb_qp_delta+52)\%52QPn=(QPm+mb_qp_delta+52)\%52\ QP_n=(QPm+mb_qp_delta+52)\%52\ QP_n=(QPm+mb_qp_delta+52)\%52$