# **FPDF 1.00**

# Manuale Provvisorio

# Versione 0.01

a cura di

**Simone Frigerio** 

е

Lorenzo Abbati

## **AddLink**

### **Descrizione**

Crea un nuovo link interno e restituisce il suo identificatore. Un link interno � un'area cliccabile che reindirizza verso un'altra posizione all'interno del documento.

L'identificatore pu� essere passato a Cell(), Write(), Image() o Link(). La destinazione � definita con SetLink().

# **AddPage**

AddPage([string orientation])

### Versione

1.0

### **Descrizione**

Aggiunge una nuova pagina al documento. Se � gi� presente una pagina viene chiamato prima il metodo Footer() per inserire il pi� d ipagina. Quindi viene aggiunta la pagina, la posizione corrente viene impostata nell'angolo superiore sinistro, tenendo conto del margine superiore e sinistro, quindi viene chiamato Header() per visualizzare l'intestazione. Il font impostato prima della chiamata viene ripristinato automaticamente. Non c'� bisogno di chiamare di nuovo SetFont() se si vuole continuare con lo stesso font. Lo stesso dicasi per colori e larghezza di riga.

L'origine del sistema di coordinate � nell'angolo superiore sinistro e l'incremento delle ordinate fa muovere verso il basso.

### **Parametri**

#### orientation

Orientamento della pagina. Possibili valori sono (case insensitive):

- P O Portrait
- L O Landscape

Il valore di default • quello passato dal costruttore.

#### Vedi anche

# **AliasNbPages**

AliasNbPages([string alias])

### Versione

1.4

### Descrizione

Definisce un alias per il numero totale di pagine. Sar� sostituito alla chiusura del documento.

### **Parametri**

```
<u>alias</u>
```

L'alias. Valore di default: {nb}.

### Esempio

```
function Footer()

//Va a 1.5 cm dal fondo della pagina
this.SetY(-15);
//Seleziona Arial corsivo 8
this.SetFont('Arial','l',8);
//Stampa il numero di pagina corrente e totale
this.Cell(0,10,'Page 'pdf.PageNo().'/{nb}',0,0,'C');
end function

pdf=new PDF()
pdf.AliasNbPages()
```

# Cell

Cell(float w [, float h [, string txt [, mixed border [, int ln [, string align [, int fill [, mixed link]]]]]])

### Versione

1.0

### Descrizione

Stampa una cella (area rettangolare) con bordi, colore di sfondo e stringa di caratteri opzionali. L'angolo superiore sinistro della cella corrisponde alla posizione corrente. Il testo pu� essere allineato o centrato. Dopo la chiamata, la posizione corrente si sposta a destra o sulla linea successiva. E' possibile inserire un link sul testo.

Se l'interruzione di pagina automatica � abilitata e la cella va oltre i limiti, viene inserita una interruzione di pagina prima dell'output.

#### **Parametri**

W

Larghezza della cella. Se o, la cella si estende dalla parte del margine destro.

h

Altezza della cella. Valore di default: 0.

<u>txt</u>

Stringa da stampare. Valore di default: stringa vuota.

bordei

Indica se bisogna tracciare i bordi attorno alla cella. Il valore pu♦ essere sia un numero:

- 0: nessun bordo
- 1: cornice

o una stringa contenente alcuni o tutti i seguenti caratteri (in qualsiasi ordine):

- L: sinistro
- T: superiore
- R: destro
- B: inferiore

Valore di default: 0.

ln

Indica la posizione corrente dopo la chiamata. Valori possibili sono:

- 0: a destra
- 1: all'inizio della linea successiva
- 2: in basso

Inserire 1 equivale a inserire 0 e chiamare Ln() immediatamente dopo. Valore di default: 0. align

Permette di centrare o allineare il testo. Possibili valori sono:

- L o stringa vuota: allineamento a sinistra (valore di default)
- c: centrato
- R: allineamento a destra

fill

Indica se lo sfondo della cella deve essere disegnato (1) o deve essere trasparente (0). Valore di default: 0.

link

L'URL o l'identificatore restituito da AddLink().

### Esempio

```
//Imposta il font
pdf.SetFont('Arial','B',16);
//Muove a 8 cm dalla destra
pdf.Cell(80);
//Testo centrato in una cella di 20*10 mm e interruzione di linea
pdf.Cell(20,10,'Title',1,1,'C');
```

# Close

Close()

### Versione

1.0

### Descrizione

Chiude il documento PDF. Non � necessario chiamare questo metodo esplicitamente, perch� Output() lo fa automaticamente.

Se il documento non contiene pagine, viene chiamato AddPage() per evitare di ottenere un documento non valido.

# **CreatePDF**

CreatePDF([string orientation [, string unit [, mixed format]]])

### Versione

1.0

### Descrizione

Si tratta del costruttore della classe. Permette di impostare il formato pagina, l'orientamento e l'unit � di misura utilizzata in tutti i metodi (eccetto per la dimensione dei font).

### **Parametri**

### orientation

Orientamento pagina di default. Possibili valori sono (case insensitive):

- P O Portrait
- L O Landscape

Il valore di default � P.

unit

Unit � di misura. Possibili valori sono:

- pt: punti
- mm: millimetri
- cm: centimetri
- in: pollici

Un punto equivale a 1/72 di pollice, cio � circa 0.35 mm (un pollice corrisponde a 2.54 cm). Si tratta di una misura molto comune in tipografia; la dimensione dei font � espressa in questa unit �.

Il valore di default � mm.

**format** 

Il formato utilizzato per la pagina. Pu essere uno dei seguenti valori (case insensitive):

- A3
- A4
- A5
- Letter
- Legal

o un formato personalizzato nella forma di array bidimensionale contenente la larghezza e l'altezza (espressa nell'unit di misura data da unit).

# **Error**

Error(string msg)

### Versione

1.0

### Descrizione

Questo metodo viene automaticamente chiamato in caso di errore fatale; ritorna semplicemente il messaggio e ferma l'esecuzione. Una classe ereditata pu� sovrascriverlo per customizzare la gestione degli errori ma deve sempre fermare lo script, oppure il documento risultante potrebbe essere probabilmente non valido.

### **Parametri**

msg

Il messaggio di errore.

# GetStringWidth

float GetStringWidth(string s)
Versione
1.2
Descrizione
Restituisce la lunghezza di una stringa nell'unit� di misura utilizzata. Deve essere selezionato un font.
Parametri
<u>s</u> La stringa della quale bisogna calcolare la lunghezza.
GetX
float GetX()
Versione
1.2
Descrizione
Restituisce l'ascissa della posizione corrente.
GetY
float GetY()
Versione
1.0
Descrizione
Restituisce l'ordinata della posizione corrente.
Header
Header()

Questo metodo viene utilizzato per disegnare l'intestazione della pagina. Viene chiamato automaticamente da AddPage() e non dovrebbe venire chiamato direttamente dall'applicazione. L'implementazione in FPDF • lasciata vuota, quindi bisogna subclassarla e sovrascriverne il metodo se si desidera un processo particolare.

### Esempio

```
class PDF extends FPDF

function Header()

//Seleziona Arial grassetto 15

this.SetFont('Arial','B',15);

//Muove verso destra

this.Cell(80);

//Titolo in riquadro

this.Cell(30,10,'Title',1,0,'C');

//Interruzione di linea

this.Ln(20);
end function
```

# **Image**

Image(string file, float x, float y, float w [, float h [, string type [, mixed link]]])

### Versione

1.1

### **Descrizione**

Stampa un'immagine nella pagina. Bisogna specificare l'angolo in alto a sinistra e almeno una delle dimensioni; l'altezza o la larghezza possono essere calcolate automaticamente per mantenere le proporzioni dell'immagine.

I formati supportati sono JPEG e PNG.

Per JPEG sono supportati tutti i tipi:

- scala di grigi
- true colors (24 bits)
- CMYK (32 bits)

Se viene definito un colore trasparente, ne verr ♦ tenuto conto (ma verr ♦ interpretato solo da Acrobat 4 e successivi).

Il formato pu � essere specificato esplicitamente o ricavato dall'estensione del file. E' possibile inserire un link nell'immagine.

Nota: se una stessa immagine viene usata diverse volte, nel file ne verr� memorizzata solo una copia.

### **Parametri**

file

Nome del file contenente l'immagine.

х

Ascissa dell'angolo in alto a sinistra.

v

Ordinata dell'angolo in alto a sinistra.

w

Larghezza dell'immagine nella pagina. Se uguale a zero, verr ◆ calcolata automaticamente per mantenere le proporzioni originali.

<u>h</u>

Altezza dell'immagine nella pagina. Se non specificata o uguale a zero, verr� calcolata automaticamente per mantenere le proporzioni originali.

type

Formato dell'immagine. Possibili valori sono (case insensitive) : JPG, JPEG, PNG. Se non specificato, il tipo verr� ricavato dall'estensione del file.

<u>link</u>

L'URL o l'identificatore restituito da AddLink().

# Line

Line(float x1, float y1, float x2, float y2)

### Versione

1.0

### Descrizione

Traccia una linea tra due punti.

### **Parametri**

х1

Ascissa del primo punto.

<u>y1</u>

Ordinata del primo punto.

<u>x2</u>

Ascissa del secondo punto.

<u>y2</u>

Ordinata del secondo punto

# Link

Link(float x, float y, float w, float h, mixed link)

### Versione

1.5

### **Descrizione**

Inserisce un link in un'area rettangolare della pagina. I links su immagini o testo generalmente vengonogenerally inseriti tramite Cell(), Write() o Image(), ma questo metodo pu� risultare utile nel caso si volesse definire un'area cliccabile all'interno di un'immagine.

### **Parametri**

Х

Ascissa dell'angolo in alto a sinistra del rettangolo.

٧

Ordinata dell'angolo in alto a sinistra del rettangolo.

w

Larghezza del rettangolo.

h

Altezza del rettangolo.

<u>link</u>

L'URL o l'identificatore restituito da AddLink().

### Ln

Ln([float h])

### Versione

1.0

### **Descrizione**

Effettua una interruzione di linea. L'ascissa corrente torna indietro al margine sinistro e l'ordinata aumenta del valore passato come parametro.

### **Parametri**

h

L'altezza dell'interruzione.

Per default, il valore equivale all'altezza dell'ultima cella stampata.

# MultiCell

MultiCell(float w, float h, string txt [, mixed border [, string align [, int fill]]])

### Versione

1.3

### Descrizione

Questo metodo permette di stampare del testo con interruzioni di linea. Possono essere automatiche (non appena il testo raggiunge il margine destro della cella) o esplicite (tramite il carattere \n). Vengono inserite tante celle quante necessarie, una sotto l'altra.

Il testo pu � essere allineato, centrato o giustificato. E' possibile inserire i bordi e lo sfondo al blocco di celle.

#### **Parametri**

w

Larghezza delle celle. Se o, si estendono dalla parte del margine destro della pagina.

h

Altezza delle celle.

txt

Stringa da stampare.

<u>border</u>

Indica se bisogna disegnare i bordi attorno al blocco di celle. Il valore pu� essere sia un numero:

- 0: nessun bordo
- 1: cornice

o una stringa contenente alcuni o tutti i seguenti caratteri (in qualsiasi ordine):

- L: sinistro
- T: superiore
- R: destro
- B: inferiore

Valore di default: 0.

align

Imposta l'allineamento del testo. Possibili valori sono:

- L: allineamento a sinistra
- c: centrato
- R: allienamento a destra
- J: giustificazione (valore di default)

fill

Indica se lo sfondo della cella deve essere disegnato (1) o deve essere trasparente (0). Valore di default: 0.

# **Open**

Open()

### Versione

1.0

### Descrizione

Questo metodo avvia la generazione del documento PDF; deve essere chiamato prima di qualsiasi comando di output. Questo metodo non crea nessuna pagina, quindi � necessario chiamare AddPage().

# Output

Output([string file [, boolean download]])

### Versione

1.0

### Descrizione

Salva il documento PDF su un file locale oppure lo invia al browser. Nel secondo caso, • possibile utilizzare il plug-in (se presente) oppure forzare un download (dialog box "Save as"). Il metodo chiama Close() se necessario per chiudere il documento.

### **Parametri**

<u>file</u>

Il nome del file. Se vuoto o non impostato, il documento verr� inviato al browser che quindi utilizzer� il plug-in (se presente).

download

Se file • stato specificato, indica se deve essere salvato in locale (false) o aprire un dialog box "Save as" sul browser. Valore di default: false.

# **PageNo**

int PageNo()

### Versione

1.0

Restituisce il numero della pagina corrente.

### **Rect**

Rect(float x, float y, float w, float h [, string style])

### Versione

1.0

### Descrizione

Traccia un rettangolo. Pu • essere disegnato (solo bordi), riempito (senza bordi) o entrambi.

### **Parametri**

х

Ascissa dell'angolo in alto a sinistra.

٧

Ordinata dell'angolo in alto a sinistra.

w

Larghezza.

h

Altezza.

style

Stile di disegno. Possibili valori sono:

- Do una stringa vuota: disegna. E' il valore di default.
- F: riempie
- DF o FD: disegna e riempie

# **SetAuthor**

SetAuthor(string author)

### **Versione**

1.2

### **Descrizione**

Definisce l'autore del documento.

# **Parametri**

<u>author</u>

Il nome dell'autore.

# SetAutoPageBreak

SetAutoPageBreak(boolean auto [, float margin])

### Versione

1.0

### Descrizione

Abilita o disabilita la modalit di interruzione di pagina automatica. Se abilitata, il secondo parametro rappresenta la distanza dal fondo della pagina, la quale definisce il limite di attivazione. Per default, la modalit della pagina della pagina della pagina della pagina.

### **Parametri**

<u>auto</u>

Boolean indicante se la modalit deve essere on o off.

margir

Distanza dal fondo della pagina.

### **SetCreator**

SetCreator(string creator)

### Versione

1.2

### **Descrizione**

Definisce il creatore del documento. Tipicamente � il nome dell'applicazione che ha generato il PDF.

### **Parametri**

creator

Il nome del creatore.

# SetDisplayMode

SetDisplayMode(mixed zoom [, string layout])

### Versione

1.2

Definisce la modalit in cui il documento verr mostrato sul viewer. E' possibile impostare il livello dello zoom: le pagine possono essere mostrate interamente sullo schermo, a tutta pagina, utilizzare le dimensioni reali, rappresentate in scala con un fattore dello zoom specifico oppure utilizzare i valori di default del viewer (come configurato nel menu Preferences di Acrobat). E' possibile specificare anche il layout di pagina: una per volta, visualizzazione continua, due colonne o default del viewer.

Per default, i documenti utilizzano la modalit � a tutta pagina e a visualizzazione continua.

#### **Parametri**

zoom

Lo zoom da usare. Pu� essere uno dei seguenti valori di stringa:

- fullpage: mostra a schermo l'intera pagina
- fullwidth: a tutta pagina
- real: utilizza le dimensioni reali (equivalente a zoom=100%)
- default: utilizza la modalit di default del viewer

o un numero indicante il livello dello zoom da usare.

layout

Il layout di pagina. Possibili valori sono:

- single: mostra una pagina per volta
- continuous: mostra le pagine in modo continuo
- two: mostra due pagine su due colonne
- default: utilizza la modalit del viewer

Il valore di default � continuous.

# **SetDrawColor**

SetDrawColor(int r [, int g, int b])

### Versione

1.3

#### Descrizione

Definisce il colore usato per tutte le operazioni di disegno (linee, rettangoli e bordi delle celle). Pu essere espresso in componenti RGB o scala di grigi. Il metodo pu essere chiamato prima che la prima pagina sia creata per mantenere il valore di pagina in pagina.

### **Parametri**

Se g e b sono dati, indica il componente rosso; altrimenti indica il livello di grigio. Valori tra 0 e 255.

g

Componente verde (tra 0 e 255).

b

Componente blu (tra 0 e 255).

# SetFillColor

SetFillColor(int r [, int g, int b])

### Versione

1.3

### **Descrizione**

Definisce il colore utilizzato per tutte le operazioni di riempimento (rettangoli riempiti e sfondo delle celle). Pu essere espresso in componenti RGB o scala di grigi. Il metodo pu essere chiamato prima che la prima pagina venga creata per mantenere il valore di pagina in pagina.

### **Parametri**

r Se g e b sono dati, indica il componente rosso; altrimenti indica il livello di grigio. Valori tra 0 e 255.

g

Componente verde (tra 0 e 255).

b

Componente blu (tra 0 e 255).

### SetFont

SetFont(string family [, string style [, float size]])

### Versione

1.0

### Descrizione

Imposta il font utilizzato per stampare stringhe di caratteri. E' obbligatorio chiamare questo metodo almeno una volta prima di stampare del testo oppure il documento risultante potrebbe non essere valido.

Il font pu essere sia uno standard oppure uno aggiunto tramite il metodo AddFont(). I fonts Standard utilizzano la codifica Windows cp1252 (Western Europe).

Il metodo pu essere chiamato prima della creazione della prima pagina per mantenere il font di pagina in pagina.

Se si vuole solo cambiare la dimensione del font, ♦ pi ♦ semplice chiamare SetFontSize().

**Nota:** per i fonts standard, i files con la metrica dei fonts deve essere accessibile. Per questo scopo ci sono tre possibilit **?**:

- Si trovano nella directory corrente (quella in cui risiede lo script in esecuzione)
- Si trovano in una delle directories definite dal parametro include\_path
- Si trovano nella directory definita dalla costante FPDF FONTPATH

Esempio per l'ultimo caso (notare lo slash di chiusura):

```
define('FPDF_FONTPATH','/home/www/font/');
require('fpdf.asp');
```

Se non viene trovato il file corrispondente a quello richiesto, verr generato l'errore "Could not include font metric file".

### **Parametri**

#### **family**

Famiglia del font. Pu� essere sia un nome definito da AddFont() o una delle famiglie standard (case insensitive):

- Courier (fixed-width)
- Helvetica o Arial (sinonimi; sans serif)
- Times (serif)
- Symbol (symbolic)
- ZapfDingbats (symbolic)

E' anche possibile passare una stringa vuota. In questo caso, viene conservata la famiglia corrente.

<u>style</u>

Stile del font. Possibili valori sono (case insensitive):

- stringa vuota: normale
- B: grassetto
- I: corsivo
- U: sottolineato

o qualsiasi combinazione. Il valore di default � normale. Non � possibile applicare gli stili grassetto e corsivo a Symbol e ZapfDingbats.

size

Dimensione del font in punti.

Il valore di default � la dimensione corrente. Se non � stata specificata nessuna dimensione dall'inizio del documento, viene preso il valore 12.

### Esempio

```
//Times normale 12
pdf.SetFont('Times')
//Arial grassetto 14
pdf.SetFont('Arial','B',14)
//Rimuove il grassetto
pdf.SetFont(")
//Times grassetto, corsivo e sottolineato 14
pdf.SetFont('Times','BIU')
```

# **SetFontSize**

SetFontSize(float size)

### Versione

1.0

### **Descrizione**

Definisce la dimensione del font corrente.

### **Parametri**

size

La dimensione (in punti).

# SetKeywords

SetKeywords(string keywords)

### Versione

1.2

### Descrizione

Associa keywords al documento, generalmente nella forma 'keyword1 keyword2 ...'.

### **Parametri**

keywords

L'elenco delle keywords.

# SetLeftMargin

SetLeftMargin(float margin)

### Versione

1.4

### Descrizione

Imposta il margine sinistro. Il metodo pu� essere chiamato prima della creazione della prima pagina.

Se l'ascissa corrente va fuori del margine, viene riportata nel margine.

### **Parametri**

margin

Il margine.

# **SetLineWidth**

SetLineWidth(float width)

### Versione

1.0

### Descrizione

Definisce lo spessore della linea. Per default, il valore � di 0.2 mm. Il metodo pu� essere chiamato prima della creazione della prima pagina del documento per mantenere il valore di pagina in pagina.

### **Parametri**

width

Lo spessore.

# SetLink

SetLink(int link [, float y [, int page]])

### **Versione**

1.5

Definisce la pagina e la posizione a cui un link punta.

### **Parametri**

<u>link</u>

L'identificatore del link restituito da AddLink().

У

Ordinata della posizione del target; -1 indica la posizione corrente. Il valore di default � 0 (inizio pagina).

page

Numero della pagina del target; -1 indica la pagina corrente. E' il valore di default.

# **SetMargins**

SetMargins(float left, float top [, float right])

### Versione

1.0

### Descrizione

Definisce i margini sinistro, superiore e destro. Per default sono 1 cm. Chiamare questo metodo per cambiarli.

### **Parametri**

left

Margine sinistro.

top

Margine superiore.

right

Margine destro. Il valore di default • uguale al valore di left.

# **SetPath**

SetPath([text path])

### Versione

1.0

### **Descrizione**

Imposta il percorso della directory fdpf contentente le sottodirectory extends,includes,fonts,models

# **Parametri** path Percorso relativo o virtuale della directory fdpdf. Esempio pdf.SetPath("../fpdf/") SetRightMargin(float margin) Versione 1.5 Descrizione Definisce il margine destro. Il metodo pu� essere chiamato prima della creazione della prima pagina. **Parametri** margin Il margine. SetSubject SetSubject(string subject) Versione 1.2 Descrizione Definisce il soggetto del documento. **Parametri** <u>subject</u> Il soggetto.

# **SetTextColor**

SetTextColor(int r [, int g, int b])

### Versione

1.3

Definisce il colore utilizzato per il testo. Pu� essere espresso in componenti RGB o in scala di grigi. Il metodo pu� essere chiamato prima della creazione della prima pagina per mantenere il valore di pagina in pagina.

### **Parametri**

r

Se g e b sono dati, indica il componente rosso; altrimenti indica il livello di grigio. Valori tra 0 e 255.

g

Componente verde (tra 0 e 255).

b

Componente blu (tra 0 e 255).

# SetTitle

SetTitle(string title)

### Versione

1.2

### Descrizione

Definisce il titolo del documento.

### **Parametri**

<u>title</u>

Il titolo.

# SetTopMargin

SetTopMargin(float margin)

### Versione

1.5

### Descrizione

Definisce il margine superiore. Il metodo pu� essere chiamato prima della creazione della prima pagina.

# **Parametri** margin Il margine. **SetX** SetX(**float** x) Versione 1.2 Descrizione Definisce l'ascissa della posizione corrente. Se il valore passato � negativo, � relativo alla destra della pagina. **Parametri** Il valore dell'ascissa. **SetXY** SetXY(float x, float y) Versione 1.2 **Descrizione** Definisce l'ascissa e l'ordinata della posizione corrente. Se i valori passati sono negativi, sono relativi rispettivamente alla destra ed al fondo della pagina. **Parametri** Il valore dell'ascissa. Il valore dell'ordinata. SetY(float y) Versione

Muove l'ascissa corrente indietro verso il margine sinistro ed imposta l'ordinata. Se il valore passato � negativo, � relativo al fondo della pagina.

#### Parametri

У

Il valore dell'ordinata.

### **Text**

Text(float x, float y, string txt)

### Versione

1.0

### Descrizione

Stampa un carattere della stringa. l'inizio � dalla sinistra del primo carattere verso is on the left of the first charcter, on the baseline. Questo metodo consente di posizionare in modo preciso una stringa sulla pagina, ma � pi� comune utilizzare Cell(), MultiCell() or Write() che sono i metodi standard per stampare del testo.

### **Parametri**

х

Ascissa di origine.

У

Ordinata di origine.

txt

stringa da stampare.

### **Text**

Text(float x, float y, string txt)

### Versione

1.0

### **Descrizione**

Stampa un carattere della stringa. l'inizio � dalla sinistra del primo carattere verso is on the left of the first charcter, on the baseline. Questo metodo consente di posizionare in modo

preciso una stringa sulla pagina, ma � pi� comune utilizzare Cell(), MultiCell() or Write() che sono i metodi standard per stampare del testo.

# Parametri

 $\frac{x}{x}$  Ascissa di origine.

У

Ordinata di origine.

txt

stringa da stampare.