Úvod do UNIX-ových OS

Operační systémy Jan Chudoba, Michal Sojka

Práce v příkazové řádce

- historie
- automatické doplňování cest
- editace textových souborů
 - nano
 - mcedit
 - joe
 - vi/vim
 - emacs

Spouštění příkazů

- spouštěné příkazy se hledají v cestě (proměnná PATH)
- pokud zadaný příkaz není v PATH, je nutné zadat cestu k němu (i v aktuálním adresáři)
- příkaz může mít libovolný počet argumentů
- existují konvence pro argumenty standardních nástrojů

Konvence pro argumenty

- Argumentům začínajícím "-" a "--" se říká přepínače
- Syntaxe: utility_name [-a] [-b] [-c option_argument]
 [-d|-e] [-f[option_argument]] [operand...]
 - options (flags) -a -b
 - options with option-arguments -c
 - [] = nepovinné, | = nebo
- utility_name <parameter name>
- utility_name [-abcDxyz] [-p arg] [operand]
- utility_name --help

Získávání nápovědy

- parametr -h nebo --help
- příkaz help pro vnitřní příkazy interpretru
- příkaz man
 - manuálové sekce:
 - 1 Executable programs or shell commands
 - 2 System calls (functions provided by the kernel)
 - 3 Library calls (functions within program libraries)
- Příkazy info/pinfo podrobnější dokumentace (kniha)
- Google pozor na dokumentaci k jiné verzi příkazu, než je instalováná ve vašem systému (GNU vs. FreeBSD apod.)

Quoting

- echo Hellouuuuworld
- echo "Hellouuuuworld"
- echo "\$PATH"
- echo '\$PATH'

Standardní vstup/výstup

- Příkaz cat kopíruje stdin na stdout
- cat < file
- cat < file > file_copy
- Roura (pipe) propojí stdout jednoho příkazu se stdin druhého
- cat /etc/passwd | grep root

Adresářová struktura


- Stromová struktura s jedním kořenem
- Jednotlivé diskové oddíly se připojují (mount) do této struktury
- Názvy adresářů definované standardem Linux: Filesystem Hierarchy Standard

Kořenový adresář

- /bin spustitelné soubory pro všechny uživatele
- /dev soubory zařízení
- /etc systémová konfigurace
- /home domovské adresáře uživatelů
- /lib knihovny pro soubory v /bin a /sbin
- /proc rozhraní pro komunikaci s jádrem a procesy
- /root domovský adresář správce systému
- /sbin systémové spustitelné soubory
- /usr uživatelské programy a data
- /var proměnné soubory
- /tmp dočasné soubory

Soubory a adresáře na UFS

(pro porozumění symbolickým a pevným odkazům)



I-node

- Zákldní datová struktura popisující soubor v UNIXových OS (více viz přednášky)
 - MODE typ souboru a přístupová práva
 - REFERENCE COUNT počet odkazů na tento soubor
 - OWNER ID vlastníka
 - GROUP ID skupiny
 - SIZE velikost souboru
 - ATIME: čas posledního přístupu (čtení)
 - MTIME: čas poslední změny datové části (souboru, adresáře)
 - CTIME: čas poslední změny I-uzlu
 - DIRECT BLOCKS 12 přímých odkazů na datové bloky
 - SINGLE INDIRECT 1 odkaz na tabulku bloků
 - DOUBLE INDIRECT 1 odkaz druhé nepřímé úrovně
 - TRIPLE INDIRECT 1 odkaz třetí nepřímé úrovně

Soubory, adresáře, práva, odkazy

```
# ls -l /
total 136
drwxr-xr-x
            2 root root 12288 Sep 15 16:56 bin
drwxr-xr-x
            5 root root 4096 Sep 15 17:01 boot
lrwxrwxrwx
           1 root root
                           16 Mar 10 2011 debug -> sys/kernel/debug
drwxr-xr-x 22 root root 3700 Oct 3 08:48 dev
           3 root root 4096 May 29
drwxr-xr-x
                                     2009 emul
drwxr-xr-x 322 root root 20480 Oct 3 08:48 etc
            6 root root 4096 Aug 25 13:30 home
drwxr-xr-x
                           30 Aug 15 14:37 initrd.img -> boot/initrd.img-4.12.0-1-amd64
lrwxrwxrwx 1 root root
drwxr-xr-x 23 root root
                         4096 Sep 15 16:32 lib
drwxr-xr-x 2 root root 12288 Sep 15 16:30 lib32
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 15 16:32 lib64
drwxr-xr-x 2 root root 12288 Sep 15 16:30 libx32
drwx----- 2 root root 16384 Mar 10
                                    2011 lost+found
drwxr-xr-x 7 root root 4096 May 19
                                    2016 media
drwxr-xr-x 11 root root 4096 Sep 18 12:34 mnt
drwxr-xr-x 13 root root 4096 Jul 30 19:41 opt
                           0 Sep 15 18:36 proc
dr-xr-xr-x 333 root root
                        12 Oct 3 10:24 readme.txt
-rw-r--r-- 1 root root
drwxr-xr-x 46 root root 4096 Oct 3 10:22 root
drwxr-xr-x 47 root root 1680 Oct 3 08:48 run
drwxr-xr-x 2 root root 12288 Sep 15 16:53 sbin
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Nov 23 2015 share
drwxr-xr-x 10 root root
                         4096 Mar 19
                                     2017 srv
dr-xr-xr-x 13 root root
                            0 Oct
                                 3 10:20 sys
drwxrwxrwt 25 root root
                          680 Oct
                                  3 10:21 tmp
drwxr-xr-x 23 root root 4096 Jul 14 16:48 usr
drwxr-xr-x 13 root root 4096 Dec 20
                                    2016 var
                           27 Aug 15 14:37 vmlinuz -> boot/vmlinuz-4.12.0-1-amd64
lrwxrwxrwx
           1 root root
                           27 Aug 25 15:57 vmlinuz.old -> boot/vmlinuz-4.12.0-1-amd64
            1 root root
lrwxrwxrwx
```

Přístupová práva k souborům

- Tři úrovně: user / group / other
- Na každé úrovni se rozlišují práva pro
 - čtení (r)
 - zápis (w)
 - spouštění (x)

Typy souborů

- (-) běžné soubory
- (d) adresáře
- (I) symbolické odkazy
- (b/c) speciální zařízení
- (p) pojmenované roury
- (s) unix socket

Procesy (2)

- seznam běžících procesů (ps)
- spouštění příkazů na pozadí (&)
- zastavení procesu, znovuspuštění (fg/bg)
- Příkaz jobs
- signály (příkaz kill)

Práce s procesy

- Seznam běžících procesů: ps, ps -ef
- Spuštění na popředí: cat, na pozadí: cat &
- ps -ef | grep cat
- kill PID
- Ctrl-C přeruší běh programu (SIGINT)
- Ctrl-Q/Ctrl-S pozastaví/povolí výpis na terminál
- Ctrl-Z pozastaví běh programu
- fg, bg opět spustí program na popředí/pozadí
- jobs