

Kendang Pasunanda

De header-balk en de bewerk-werkbalk, knop voor knop

Elke functionele knop op het hoofdscherm, aangeduid met een nummer op de nagebouwde balk hieronder en verklaard in de legenda. De volgorde volgt de drie zones van de balk: **Song** links, **Transport & geluid** in het midden, **Modus & gereedschap** rechts.

Natuurgetrouwe recreatie op basis van de app-code (de live app zit achter een login, dus geen letterlijke schermafdruck). Iconen en kleuren komen 1-op-1 uit de app.



- ① **SONG – LINKS**

Opslaan, laden en de compositie opbouwen.
- ② **TRANSPORT & GELUID – MIDDEN**

Afspelen, volume, klank en tempo.
- ③ **MODUS & GEREEDSCHAP – RECHTS**

Wisselen van modus en extra functies.

Song LINKS OP DE BALK

1 Song-menu • = NIET OPGESLAGEN

Opent het song-menu: **Bijwerken**, **Opslaan als nieuw**, **Nieuw** en **Bibliotheek**. De songnaam staat op de knop; een gouden stip betekent dat er onopgeslagen wijzigingen zijn (verdwijnt zodra opgeslagen).

2 Compositie (songbuilder)

Opent de zijlade met alle regels/patronen. Daar kun je regels **activeren** (erheen springen) en met **▲▼ onderling verplaatsen**. Blijft open tot je 'm sluit; tik ernaast om te sluiten.

Transport & geluid MIDDEN OP DE BALK

3 Afspelen / pauze

Start en stopt het afspelen. Tijdens het spelen wordt de knop groen (II).

4 Volume Anak BOVENHAND

Volume van de **anak** (hoge trom). Sleep verticaal om bij te stellen, dubbeltik voor 100%. Alleen in kendang-modus.

5 Volume Indung ONDERHAND

Volume van de **indung** (lage trom). Zelfde bediening als Anak. Alleen in kendang-modus.

6 Kendang ↔ Stem (vox)

Wisselt de klankbron tussen **kendang**-samples en **stem**. In stem-modus verschijnt in plaats van A/I één paarse **Vox**-volumeknop.

7 Tempo (BPM)

Stel het tempo in met **▲▼**, door het getal **verticaal te slepen**, of tik erop om te typen. Tijdens opname toont dit veld het live gemeten tempo in goud.

Modus & gereedschap RECHTS OP DE BALK

8 Modus: Edit ↔ Performance

Wisselt tussen **Edit** (bewerken) en **Performance/Practice** (spelen, bewerken vergrendeld). Gouden doelwit = performance actief. Bij de Performance-editie is dit een gesloten hangslot (bewerken zit op slot).

9 Tempo-automatisering ALLEEN IN PRACTICE

Verschijnt alleen in Practice-modus. Zet de opgenomen **tempo-curve** aan (J TEMPO) of speel op één vast globaal tempo (J GLOBAL).

10 Gereedschap-menu

Menu met **Skin** (thema), **PDF-export** + lay-out, **Handleiding** en **Account**. Op de telefoon staat hier ook de cursor-sync (nr. 11).

11 Cursor-sync (ms)

Fijnafstelling van de **cursor** ↔ **geluid**-synchronisatie met de schuif. Staat in de header op desktop/tablet; op de telefoon in het ⋮-menu.

Bewerk-werkbalk PER REGEL · ALLEEN IN EDIT-MODUS

Boven de actieve regel verschijnt in Edit-modus een werkbalk. De belangrijkste knoppen:

Leegmaken

Maakt de regel/sectie leeg.

Ongedaan / opnieuw

Undo (⌫) en Redo (⌫) van je laatste bewerkingen.

Selectie-tool

Sleep over de cellen om een **bereik** te selecteren (touch-alternatief voor Shift). Daarna kun je kopiëren, plakken of accenten zetten.

Invoer aan/uit

Bepaalt of tikken op een cel een noot **plaatst**.

Grid-resolutie

Het raster waarop je plaatst en snapt: 1/4, 1/8, 1/16 ... (incl. triolen). Bepaalt de fijnheid van de tijdgrid.

Magneet (snap)

Snapt plaatsen én **verslepen** naar de grid-resolutie. Met de grid op 1/8 land je zo nooit per ongeluk op 1/16.

Quantize

Snapt de **selectie** naar de grid, of schakelt auto-quantize in tijdens invoer.

Accent

Zet een **accent** op de geselecteerde noten.

Snippets

Selectie **opslaan** als snippet, een snippet **invoegen** op de cursor, of snippets **beheren** (hernoemen, verplaatsen, verwijderen).

Twee modi WAAR DE KNOPPEN VAN AFHANGEN

EDIT Bewerken

Volledige toegang: noten plaatsen, bewerk-werkbalk, snippets, regels toevoegen/herordenen. Wijzigingen worden automatisch opgeslagen (~2 s na je laatste bewerking).

PERFORMANCE Spelen

Bewerken is vergrendeld — ideaal om te oefenen/optreden zonder per ongeluk iets te wijzigen. De tempo-automatisering-knop verschijnt; bewerk-knoppen en "regel toevoegen" zijn verborgen.

Op telefoon & iPad ZO HERSCHIKT DE BALK

Landscape (telefoon)

De balk wordt compact op één rij: branding verborgen, knoppen kleiner, en de sync-schuif verhuist naar het ⋮-menu.

Portrait (telefoon)

De balk breekt naar twee rijen: Song + Modus/Gereedschap boven, het transport gecentreerd eronder — alle knoppen blijven zichtbaar.