



# 内容


- □启动前的准备
- □启动流程
- □ 中断/异常/系统调用
- □ 系统调用示例
- □ ucore+系统调用代码

# 计算机体系结构概述




# 计算机体系结构概述






系统加电启动后,MIPS处理器默认的程序入口是 0xBFC00000(虚拟地址),此地址在KSEG1(无缓存) 区域内,对应的物理地址是0x1FC00000(高3位清零),所以CPU从物理地址0x1FC00000开始取第一条指令,这个地址在硬件上已经确定为FLASH (BIOS) 的位置

- CPU状态寄存器初始化
- MMU/TLBs初始化成无效值
- 其它寄存器赋初始值
- CPU协处理器CPO寄存器初始化
- 硬件初始化的最主要工作是内存控制器的初始化
- · 加载程序/OS并跳转到程序/OS入口处




# 程序如何装入?

- ⇔程序装入到FLASH中
  - 20 采用提供的软件装入
  - ™CPU首先将其boot到RAM1中
  - ₩再从RAM1中运行
- ⇔程序直接装入到RAM1中
  - ■直接用软件装入到RAM1中



功能区	地址段	说明
系统程序区	0x00 RAM2	控程序
用户程序区	0x4000~00/FFF (32K)	存放用户程序
系统数据区	0x8000~0xBEFF	监控程序使用的数据区
Com1数据端口/命令端口	0xBF00~RAM	
Com2数据端口/命令端口	0xBF02~0xBF03	第2个串口的端口
预留给其他接口	0xBF04~0xBF0F	保留
系统堆栈区	0xBF10~0xBFFF	用于系统堆栈
用户数据区	0xC000~0xFFFF	用户程序使用的数据区

### X86 Typical System




# 启动时计算机内存和磁盘布局



磁盘

加电后是否使能了中断机制?理由?

# 加载程序的内存地址空间



### BIOS系统调用

■ BIOS以中断调用的方式 提供了基本的I/O功能

□ INT 10h: 字符显示

□ INT 13h: 磁盘扇区读写

□ INT 15h: 检测内存大小

□ INT 16h: 键盘输入

■ 只能在x86的实模式下访问

总结:加电后读BIOS BIOS读加载程序 加载程序读内核映像



# 计算机启动流程

### 一般计算机启动过程描述

固件

系统加电 初始化硬件

切換到 bootloader

bootloader

读取OS代码/ 数据到内存; 跳转到OS入口

切换到程序

程序

执行各种功能

# 计算机启动流程

x86一般启动过程描述

系统加电 BIOS初始化 硬件

**BIOS** 

主引导记录

BIOS读取主引 导扇区代码 主引导扇区代码 读取活动分区的 引导扇区代码

活动分区

加载程序/OS

引导扇区代码读 取文件系统的加 载程序

### CPU初始化

加电后读BIOS的细化

- CPU加电稳定后从0XFFFF0读第一条指令
  - $\square$  CS:IP = 0xf000:fff0
  - □ 第一条指令是跳转指令
- CPU初始状态为16位实模式
  - □ CS:IP是16位寄存器
  - □ 指令指针PC = 16\*CS+IP
  - 最大地址空间是1MB

# BIOS初始化过程

BIOS读加载程序的细化

- 硬件自检POST
- 检测系统中内存和显卡等关键部件的存在和工作状态
- 查找并执行显卡等接口卡BIOS,进行设备初始化;
- 执行系统BIOS,进行系统检测;
  - □ 检测和配置系统中安装的即插即用设备;
- 更新CMOS中的扩展系统配置数据ESCD
- 按指定启动顺序从软盘、硬盘或光驱启动

ESCD每次加电都要更新

# 主引导记录MBR格式

 启动代码
 硬盘分区表
 MBR 结束标志字 [0x55 0xAA]

- 启动代码:446字节
  - ▶ 检查分区表正确性
  - □ 加载并跳转到磁盘上的引导程序
- 硬盘分区表:64字节
  - □ 描述分区状态和位置
  - 每个分区描述信息占据16字节

- 结束标志字:2字节(55AA)
  - 主引导记录的有效标志

### 分区引导扇区格式

**JMP** 

文件卷 头结构

启动代码

结束标志 [0x55 0xAA]

- 跳转指令:跳转到启动代码
  - □ 与平台相关代码
- 文件卷头:文件系统描述信息
- 启动代码:跳转到加载程序
- 结束标志:55AA

# 加载程序(bootloader)、

加载程序读内核映像 的细化

从文件系统中读取 启动配置信息

加载程序

#### 启动菜单

可选的操作系统内核 列表和加载参数 依据配置加载 指定内核并跳 转到内核执行


操作系统内核

# 系统启动规范

- **■** BIOS
  - □ 固化到计算机主板上的程序
  - □ 包括系统设置、自检程序和系统自启动程序
  - BIOS-MBR、BIOS-GPT、PXE BIOS单分区 多分区 网络协议栈
- UEFI
  - ▶ 接口标准
  - □ 在所有平台上一致的操作系统启动服务

UEFI可信性检查:加入签名,只读入可信的引导记录

# 计算机启动流程 UEFI 启动过程描述





- 为什么需要中断、异常和系统调用
  - □ 在计算机运行中,内核是被信任的第三方
  - □只有内核可以执行特权指令
  - □方便应用程序
- 中断和异常希望解决的问题
  - □ 当外设连接计算机时,会出现什么现象?
  - □ 当应用程序处理意想不到的行为时,会出现什么现象?
- 系统调用希望解决的问题
  - □用户应用程序是如何得到系统服务?
  - ■系统调用和功能调用的不同之处是什么?

# 中断、异常和系统调用比较

源头

▶ 中断:外设

□ 异常:应用程序意想不到的行为

■ 系统调用:应用程序请求操作提供

服务

响应方式

□ 中断:异步

▶ 异常:同步

▶ 系统调用:异步或同步

处理机制

□ 中断:持续,对用户应用程序

是透明的

□ 异常:杀死或者重新执行意想不到的 应用程序指令

■ 系统调用:等待和持续

```
■ 基本的中断、异常和系统调用(10个)
               // bad physical address
  ▶ FMEM,
               // timer interrupt
  FTIMER,
               // keyboard interrupt
  ▶ FKEYBD,
               // privileged instruction
  FPRIV,
  □ FINST,
               // illegal instruction
  ■ FSYS, // software trap
            // arithmetic trap
  ► FARITH,
              // page fault on opcode fetch
  ▶ FIPAGE,
  ■ FWPAGE, // page fault on write
              // page fault on read
  ■ FRPAGE,
```

#### ■ MIPS的中断、异常和系统调用

- 0: Interrupt, 中断;
- 1: TLB Modified, 试图修改TLB中映射为只读的内存地址;
- 2: TLB Miss Load, 试图读取一个没有在TLB中映射到物理地址的虚拟地址;
- 3: TLB Miss Store, 试图向一个没有在TLB中映射到物理地址的虚拟地址存入数据;
- 4: Address Error Load, 试图从一个非对齐的地址读取信息;
- 5: Address Error Store, 试图向一个非对齐的地址写入信息;
- 6: Instruction Bus Error, 一般是指令Cache出错;
- 7: Data Bus Error, 一般是数据Cache出错;
- 8: Syscall, 由syscall指令产生。操作系统下,通用的由用户态进入内核态的方法。
- 9: Break Point, 由break指令产生。
- 23: Watch, 内存断点异常。

#### ■ x86的中断、异常和系统调用 (80386最多处理256种中断或异常)

- · 80386有两根引脚INTR和NMI接受外部中断请求信号。
- INTR接受可屏蔽中断请求。NMI接受不可屏蔽中断请求。
- · 在80386中,标志寄存器EFLAGS中的IF标志决定是否屏蔽可屏蔽中断请求。
- · 异常进一步分类为故障(Fault)、陷阱(Trap)和中止(Abort

80386响应中断/异常的优先级	中断/异常类型	优先级
	调试故障	最高
	其它故障	1
	陷阱指令INT n和INTO	1
	调试陷阱	1
	NMI中断	1
	INTR中断	最低


#### ■ x86的中断、异常和系统调用 (80386最多处理256种中断或异常)

向量号	异常名称	异常类型	出错代码	相关指令
0	除法出错	故障	无	DIV,IDIV
1	调试异常	故障/陷阱	无	任何指令
3	单字节INT3	陷阱	无	INT 3
4	溢出	陷阱	无	INTO
5	边界检查	故障	无	BOUNT
6	非法操作码	故障	无	非法指令编码或操作数
7	设备不可用	故障	无	浮点指令或WAIT
8	双重故障	中止	有	任何指令
9	协处理器段越界	中止	无	访问存储器的浮点指令
OAH	无效TSS异常	故障	有	JMP、CALL、IRET或中断
ОВН	段不存在	故障	有	装载段寄存器的指令

#### ■ x86的中断、异常和系统调用 (80386最多处理256种中断或异常)

向量号	异常名称	异常类型	出错代码	相关指令
0CH	堆栈段异常	故障	有	装载SS寄存器的任何指令、对SS寻址的段访问的任何指令
0DH	通用保护异常	故障	有	任何特权指令、任何访问存储器的指令
0EH	页异常	故障	有	任何访问存储器的指令
10H	协处理器出错	故障	无	浮点指令或WAIT
11H—0FFH	软中断	陷阱	无	INT n

# 内核的进入与退出



# 中断、异常和系统调用比较

源头

□ 中断:外设

□ 异常:应用程序意想不到的行为

▶ 系统调用:应用程序请求操作提供

服务

响应方式

□ 中断:异步

□ 异常:同步

▶ 系统调用:异步或同步


处理机制

□ 中断:持续,对用户应用程序

是透明的

■ 异常:杀死或者重新执行意想不到的应用程序指令

▶ 系统调用:等待和持续



### 中断、异常和系统调用

- 系统调用 (system call)
  - □应用程序主动向操作系统发出的服务请求
- 异常(exception)
  - □非法指令或者其他原因导致当前指令执行失败 (如:内存出错)后的处理请求
- 中断(hardware interrupt)
  - □来自硬件设备的处理请求

# 中断处理机制

#### <u>硬件处理</u>

■在CPU初始化时设置中断使能

#### 标志

- □ 依据内部或外部事件设置中 断标志
- ■依据中断向量调用相应中断 服务例程


应用程序 函数库 异常 系统调用接口 (代码执行出错) 系统调用 异常服务 实现 例程 系统 调用表 设备驱动 中断向量表 内核 设备访问 中断 数据流 外部设备

系统调用占用一个中断号,再利 用系统调用表来调用相应的实现

# 中断和异常处理机制

#### <u>软件</u>

- □现场保存(CPU+编译器)
- □中断服务处理(服务例程)
- □清除中断标记(服务例程)
- □现场恢复(CPU+编译器)



# 中断嵌套


- 硬件中断服务例程可被打断
  - □不同硬件中断源可能在硬件中断处理时出现
  - □硬件中断服务例程中需要临时禁止中断请求
  - □中断请求会保持到CPU做出响应
- 异常服务例程可被打断
  - □异常服务例程执行时可能出现硬件中断
- 异常服务例程可嵌套
  - □异常服务例程可能出现缺页



## 标准C库的例子

■应用程序调用printf() 时,会触发系统调用write()。

```
#include<stdio.h>
int main()
          printf( "greetings" );
          return 0;
用户态
               标准C库
内核态
        write()
                write()
             系统调用实现
```




### 系统调用

- 操作系统服务的编程接口
- 通常由高级语言编写(C或者C++)
- 程序访问通常是通过高层次的API接口而不是直接进行系统调用
- 三种最常用的应用程序编程接口(API)
  - ■Win32 API 用于 Windows
  - ■POSIX API 用于 POSIX-based systems (包括UNIX, LINUX, Mac OS X的所有版本)
  - ■Java API 用于JAVA虚拟机(JVM)

ABI 和API的区别是?

## 系统调用的实现


- 每个系统调用对应一个系统调用号
  - ■系统调用接口根据系统调用 号来维护表的索引
- 系统调用接口调用内核态中的系统调用功能实现,并返回系统调用的状态和结果
- 用户不需要知道系统调用的实现
  - 需要设置调用参数和获取返回结果
  - ▶ 操作系统接口的细节大部分 都隐藏在应用编程接口后
    - 通过运行程序支持的库来管理



## 函数调用和系统调用的不同处

- 系统调用
  - □ INT和IRET指令用于系统调用
    - 系统调用时, 堆栈切换和特权级的转换
- 函数调用
  - □CALL和RET用于常规调用
    - 常规调用时没有堆栈切换
- Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer

Manualshttp://www.intel.com/content/www/us/en/processors/architectures-software-developer-manuals.html



# 中断、异常和系统调用的开销

- 超过函数调用
- ■开销:
  - □ 引导机制

第一次调用时需要建立内核堆栈

- □ 建立内核堆栈
- ▶ 验证参数 参数的安全性需要验证
- □ 内核态映射到用户态的地址空间
  - 更新页面映射权限
- □ 内核态独立地址空间
  - TLB



### 系统调用示例

### ■ 文件复制过程中的系统调用序列

### 源文件

获取输入文件名

在屏幕显示提示

等待并接收键盘输入

获取输出文件名

在屏幕显示提示

等待并接收键盘输入

打开输入文件

如果文件不存在,出错退出

创建输出文件

如果文件存在,出错退出

循环

读取输入文件

写入输出文件

直到读取结束

关闭输出文件

在屏幕显示完成信息

正常退出

#### 目标文件

```
// System call numbers
#define SYS fork 1
#define SYS exit 2
#define SYS wait 3
#define SYS pipe 4
#define SYS write 5
#define SYS read 6
#define SYS close 7
#define SYS kill 8
#define SYS exec 9
#define SYS open 10
#define SYS mknod 11
#define SYS unlink 12
#define SYS fstat 13
#define SYS link 14
#define SYS mkdir 15
#define SYS chdir 16
#define SYS dup 17
#define SYS getpid 18
#define SYS sbrk 19
#define SYS sleep 20
#define SYS procmem 21
```

### 系统调用示例

- 在ucore中库函数read()的功能是读文件
  - user/libs/file.h: int read(int fd, void \* buf, int length)
- 库函数read()的参数和返回值
  - □ int fd—文件句柄
  - □ void \* buf—数据缓冲区指针
  - □ int length—数据缓冲区长度
  - int return\_value:返回读出数据长度
- 库函数read()使用示例
  - in sfs\_filetest1.c: ret = read(fd, data, len);

### 系统调用库接口示例

```
sfs filetest1.c: ret=read(fd,data,len);
 8029a1:
                8b 45 10
                                 mov
                                       0x10(%ebp),%eax
 8029a4:
                89 44 24 08
                                 mov %eax,0x8(%esp)
               8b 45 0c
                                 mov 0xc(%ebp),%eax
 8029a8:
 8029ab:
               89 44 24 04
                                 mov %eax,0x4(%esp)
                                                                  前半部分工作:压栈
 8029af:
               8b 45 08
                                 mov 0x8(%ebp),%eax
                                 mov %eax,(%esp)
               89 04 24
 8029b2:
                                 call 8001ed < read >
                e8 33 d8 ff ff
 8029b5:
syscall(int num, ...) {
        asm volatile (
                        "int %1:"
                        : "=a" (ret)
                        : "i" (T SYSCALL),
                         "a" (num),
                         "d" (a[0]),
                         "c" (a[1]),
                         "b" (a[2]),
                         "D" (a[3]),
                         "S" (a[4])
                        : "cc", "memory");
        return ret;
```

### ucore系统调用read(fd, buffer, length)的实现

- 1. kern/trap/trapentry.S: alltraps()
- 2. kern/trap/trap.c: trap() tf->trapno == T\_SYSCALL
- 3. kern/syscall/syscall.c: syscall() tf->tf\_regs.reg\_eax ==SYS\_read
- 4. kern/syscall/syscall.c: sys\_read() 从 tf->sp 获取 fd, buf, length
- 5. kern/fs/sysfile.c: sysfile\_read() 读取文件
- 6. kern/trap/trapentry.S: trapret()

