

Claude Code에서 Claude Fable 5 설정하기

Amazon Bedrock 경로로 Claude Code에서 Fable 5를 쓰기 위한 두 가지 작업 — ①

`~/.claude/settings.json` 모델 매핑, ② 계정 Data Retention 모드 변경 — 을 누구나 따라할 수 있게 정리한 가이드입니다.

대상: Claude Code + Bedrock 사용자 · 모델 ID: `global.anthropic.claude-fable-5`

목차

1. 왜 두 가지를 해야 하나 (핵심 요약)
2. STEP 1 — settings.json에 Fable 5 매핑 추가
3. STEP 2 — 계정 Data Retention 모드 변경 (opt-in)
4. STEP 3 — 검증 & Claude Code에서 사용
5. AWS 콘솔에서는 어디서 하나? (중요)
6. 롤백 방법
7. 문제 해결 (Troubleshooting)
8. 최종 체크리스트



왜 두 가지를 해야 하나

Fable 5를 Claude Code에서 쓰려면 서로 다른 레이어의 작업 2개가 필요합니다. 하나라도 빠지면 `/model fable` 후 쿼리 시 **400 에러**가 납니다.

작업	레이어	안 하면?
STEP 1 settings.json 매핑	Claude Code (로컬 클라이언트)	<code>/model fable</code> alias가 어떤 모델 ID로 갈지 모름

작업	레이어	안 하면?
STEP 2 Data Retention opt-in	AWS 계정 (Bedrock)	400 <code>data retention mode 'default' is not available for this model</code>

i 왜 Fable 5만 opt-in이 필요한가?

Fable 5 / Mythos 5는 Bedrock에서 **Covered Model**로 지정되어 `allowed_modes: ["provider_data_share"]` 하나만 허용합니다. 즉 이 모델은 *데이터 공유 모드*에서만 동작합니다. 다른 Claude 모델(Opus/Sonnet/Haiku)은 `default` 모드로 잘 동작하므로 이 작업이 필요 없습니다. 신규 계정 기본값은 `inherit` (→ 실효 `default`)이라 Fable 5가 차단됩니다.

1 settings.json에 Fable 5 매핑 추가

Claude Code의 사용자 설정 파일 `~/.claude/settings.json` 을 엽니다. `env` 블록 안에 `ANTHROPIC_DEFAULT_FABLE_MODEL` 한 줄을 추가하면 됩니다. 기존 설정은 그대로 두고 **딱 이 한 줄만** 추가하세요.

`~/.claude/settings.json` - 추가할 한 줄

```
"ANTHROPIC_DEFAULT_FABLE_MODEL": "global.anthropic.claude-fable-5[1m]",
```

copy

전체 예시 (Bedrock 사용 설정)

처음 설정하는 경우 `env` 블록은 아래 형태가 됩니다. 이미 Bedrock을 쓰고 있다면

`ANTHROPIC_DEFAULT_FABLE_MODEL` 줄만 추가하면 됩니다.

`~/.claude/settings.json`

```
{
  "env": {
    "CLAUDE_CODE_USE_BEDROCK": "1",
    "AWS_REGION": "us-east-1",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL": "global.anthropic.claude-opus-4-8[1m]",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL": "global.anthropic.claude-sonnet-4-6[1m]",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL": "global.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_FABLE_MODEL": "global.anthropic.claude-fable-5[1m]"    // ←
  },
}
```

copy

```
"model": "opus" // 기본 모델은 opus 유지 권장. 필요할 때만 /model fable 로 전환
}
```

✅ 왜 기본 모델을 opus 로 두나?

Fable 5는 출시 직후 Bedrock 용량 문제로 호출 실패가 잦고, 비용도 Opus 4.8의 약 2배(Input \$10 / Output \$50 per MTok)입니다. 평소엔 `opus` 로 쓰다가 필요할 때만 세션에서 `/model fable` 로 전환하는 것을 권장합니다.

(기본 모델 자체를 Fable로 하려면 `"model": "fable"` 로 변경)

⚠️ [1m] suffix 주의 — 레이어마다 ID 표기가 다름

[1m] (1M 컨텍스트)은 **Claude Code**의 **Mantle wrapper**가 해석하는 표기라 `settings.json`에서만 유효합니다. raw `aws bedrock-runtime` CLI(STEP 3 검증)에 그대로 넣으면 `ValidationException: not authorized to invoke this API operation` 이 납니다 — CLI에는 suffix 없는 plain ID를 쓰세요.

사용 위치	유효한 MODEL ID
<code>settings.json</code> (Claude Code)	<code>global.anthropic.claude-fable-5[1m]</code>
raw <code>aws bedrock-runtime converse</code> (CLI)	<code>global.anthropic.claude-fable-5</code> (suffix 없음)

i Model ID 참고

Fable 5는 **Global cross-region** 프로파일을 권장합니다. 현장 가이드 기준 `us.` 등 일부 inference profile은 미제공인 경우가 있어, Global이 가장 안전합니다.

경로	MODEL ID (BASE)
Bedrock — Global (권장)	<code>global.anthropic.claude-fable-5</code>
Bedrock — In-Region	<code>anthropic.claude-fable-5</code>
Direct API / Claude Platform on AWS	<code>claude-fable-5</code> (prefix 없음)

1M 컨텍스트가 필요하고 Claude Code에서 쓸 때만 base ID 뒤에 `[1m]` 을 붙입니다.

2 계정 Data Retention 모드 변경 (opt-in)

이 작업은 **AWS 계정 단위** 설정입니다. 관리자 권한 자격증명으로 한 번만 실행하면 해당 계정 전체에서 Fable 5 / Mythos 5가 활성화됩니다.

⚠ 보안: 실행 전 반드시 이해할 것

`provider_data_share`로 바꾸면 Fable/Mythos 모델로 보낸 프롬프트와 응답이 최대 30일간 보관되고 Anthropic에 공유됩니다 (Trust & Safety 목적).

- 사내 민감 코드·기밀 데이터는 Fable 5로 처리하지 마세요.
- 이 설정은 **계정 전체**에 적용됩니다. 범위를 좁히려면 프로젝트 단위 설정(아래 참고)을 쓰세요.
- 다른 모델(Opus/Sonnet 등 `default` 모드)은 영향받지 않습니다.

필요 조건

- IAM 권한: `bedrock:GetAccountDataRetention` + `bedrock:PutAccountDataRetention` (일반 개발자 role엔 보통 없음 → Admin 필요)
- AWS CLI 설치 + 해당 계정 프로파일 설정 완료

① 현재 모드 확인

`<PROFILE>`은 본인 AWS 프로파일명으로 바꾸세요 (예: `default`).

bash - 현재 retention 모드 조회

copy

```
eval "$(aws configure export-credentials --profile <PROFILE> --format env)"

curl -s https://bedrock.us-east-1.amazonaws.com/data-retention \
  --aws-sigv4 "aws:amz:us-east-1:bedrock" \
  --user "$AWS_ACCESS_KEY_ID:$AWS_SECRET_ACCESS_KEY" \
  "${AWS_SESSION_TOKEN:+-H "x-amz-security-token: $AWS_SESSION_TOKEN"}
```

출력이 `{"mode":"inherit",...}` 또는 `{"mode":"default",...}`이면 Fable 5가 차단된 상태입니다.

② provider_data_share로 변경

bash - opt-in 실행

copy

```
eval "$(aws configure export-credentials --profile <PROFILE> --format env)"
```

```
curl -s -X PUT https://bedrock.us-east-1.amazonaws.com/data-retention \
--aws-sigv4 "aws:amz:us-east-1:bedrock" \
--user "$AWS_ACCESS_KEY_ID:$AWS_SECRET_ACCESS_KEY" \
${AWS_SESSION_TOKEN:+-H "x-amz-security-token: $AWS_SESSION_TOKEN"} \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"mode":"provider_data_share"}
```

성공하면 `{"mode":"provider_data_share","updatedAt":"..."}` 가 반환됩니다. 즉시 반영되며 전파 지연이 없습니다.

i 대안 — 프로젝트 단위로만 적용 (범위 축소)

계정 전체 대신 특정 프로젝트에만 데이터 공유를 켜고 싶다면:

bash — 프로젝트 레벨 (Mantle API)

```
curl -s -X POST https://bedrock-mantle.us-east-1.api.aws/v1/organization/proj
-H "x-api-key: $BEDROCK_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"data_retention":{"mode":"provider_data_share"}}'
```

실패 모드 = `project` → `account` → `model default` 중 첫 번째 `inherit` 이 아닌 값.

3 검증 & Claude Code에서 사용

① CLI로 호출 테스트 (Claude Code 켜기 전에 먼저 확인)

bash — Fable 5 직접 호출 테스트

```
aws bedrock-runtime converse --region us-east-1 \
--model-id "global.anthropic.claude-fable-5" \ # CLI에는 [1m] 없는 plain ID
--messages '[{"role":"user","content":[{"text":"Reply with exactly: Fable 5 OK"}]'
--inference-config '{"maxTokens":50}'
```

`"text": "Fable 5 OK"` 와 `"stopReason": "end_turn"` 이 보이면 성공입니다.

※ CLI 검증에는 suffix 없는 `global.anthropic.claude-fable-5` 를 씁니다. `[1m]` 을 붙이면 `ValidationException` 이 납니다 (위 STEP 1의 주의 박스 참고).

② 모델 가용 상태 직접 확인 (선택)

bash - 모델 status 조회 (Mantle API)

copy

```
curl -s https://bedrock-mantle.us-east-1.api.aws/v1/models/anthropic.claude-fable-  
-H "x-api-key: $BEDROCK_API_KEY"
```

opt-in 전 → `"status": "unavailable"` + `"status_reason": "This model is not available under data retention mode 'default'."`

opt-in 후 → `"status": "available"`

③ Claude Code에서 전환

1. settings.json의 `env` 변경은 세션 시작 시 로드되므로 **Claude Code**를 재시작합니다.
2. 세션에서 `/model fable` 입력 → Fable 5로 전환됩니다.
3. 되돌아오려면 `/model opus` (또는 원하는 alias).

? AWS 콘솔에서는 어디서 하나?

❗ 출시 시점 기준 — AWS 콘솔 UI가 없습니다 (API 전용)

AWS 공식 Bedrock 문서 원문:

"At launch, there is no console UI for configuring data retention. Customers must use the API ... or the Bedrock SDK."

즉, AWS Management Console의 Bedrock 화면(예: "Model access")을 아무리 찾아도 data retention mode를 바꾸는 메뉴는 **현재 존재하지 않습니다**. STEP 2의 CLI(curl) 또는 SDK가 유일한 방법입니다. (향후 콘솔에 추가될 수 있음)

참고로 두 가지 인증 경로가 있으며 결과는 동일합니다:

경로	엔드포인트	인증
Bedrock Control Plane 이 가이드에서 사용	<code>https://bedrock.us-east-1.amazonaws.com/data-retention</code>	SigV4 (IAM)
Bedrock Mantle	<code>https://bedrock-mantle.us-east-1.api.aws/v1/data_retention</code>	<code>x-api-key</code> (Bedrock API key)

🔄 롤백 방법

데이터 공유를 끄고 싶을 때 (Fable/Mythos는 다시 차단됨):

bash - default로 롤백 (Fable/Mythos 재차단)

copy

```
eval "$(aws configure export-credentials --profile <PROFILE> --format env)"

curl -s -X PUT https://bedrock.us-east-1.amazonaws.com/data-retention \
  --aws-sigv4 "aws:amz:us-east-1:bedrock" \
  --user "$AWS_ACCESS_KEY_ID:$AWS_SECRET_ACCESS_KEY" \
  ${AWS_SESSION_TOKEN:+-H "x-amz-security-token: $AWS_SESSION_TOKEN"} \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"mode":"default"}'      # 또는 "none" = zero retention
```

MODE	의미
provider_data_share	Fable/Mythos 사용 가능. 30일 보관 + Anthropic 공유
default	AWS가 안전 목적 보관 가능, provider 공유 없음. Fable/Mythos 차단
none	Zero data retention. 어떤 데이터도 보관 안 함. Fable/Mythos 차단
inherit	상위 스코프에 위임 (신규 계정 기본값 → 실효 default)

🚩 문제 해결

증상	원인 / 해결
400 data retention mode 'default' is not available for this model	STEP 2 opt-in 미완료. 해당 AWS 계정에서 provider_data_share 로 변경. (settings.json 문제 아님)
/model fable 했는데 모델이 안 바뀜	settings.json에 ANTHROPIC_DEFAULT_FABLE_MODEL 누락 또는 Claude Code 미재시작. STEP 1 확인 후 재시작.
AccessDenied on PutAccountDataRetention	현재 자격증명에 bedrock:PutAccountDataRetention 권한 없음. Admin 프로파일로 실행.
호출이 자주 끊기거나 실패율이 높음	출시 직후 Bedrock 측 용량 이슈로 알려진 현상. 안정화될 때까지 기다리거나 재시도.

증상	원인 / 해결
여러 계정/프로파일을 씀	retention 모드는 계정별 설정. 각 계정마다 STEP 2를 반복해야 함.

✓ 최종 체크리스트

- ☐ **STEP 1** — `~/.claude/settings.json` 의 `env` 에 `ANTHROPIC_DEFAULT_FABLE_MODEL` 추가
- ☐ **STEP 2** — 사용 AWS 계정의 retention 모드를 `provider_data_share` 로 변경 (관리자 권한)
- ☐ **검증** — `aws bedrock-runtime converse` 로 호출 성공 확인
- ☐ **재시작** — Claude Code 재시작 후 `/model fable`
- ☐ **보안** — Fable로는 민감/기밀 데이터를 다루지 않기 (30일 보관·공유)

이 문서는 Amazon 내부 Slack 출시 가이드와 AWS 공식 Bedrock Data Retention 문서를 종합해 작성되었습니다.

참고: docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/data-retention.html

모든 명령의 `<PROFILE>`, `<PROJECT_ID>` 는 본인 환경 값으로 교체하세요.