sftpPutFromDir部署说明

sftpPutFromDir功能:

根据脚本的同级目录下有配置文件cfg/cfg.cfg配置的条件将源文件用sftp上传到sftp服务器,上传成功则将源目录的文件删除在脚本同级目录tmp/back下会备份10天之内上传成功的文件

部署步骤

1. 确定要拷贝的文件所属操作系统用户

比如要拷贝的文件是在root用户要生成的则,此文件操作系统用户属主为root

- 2. 用第1步确定的操作系统用户登录服务器
- 3. 将sftpPutFromDir压缩包导入服务器
- 4. 确定sftpPutFromDir放于系统哪个目录

比如常用的软件部署目录是 [/fglyc/wpfs17/] 则将sftpPutFromDir压缩包解压后的文件夹 sftpPutFromDir放于 [/fglyc/wpfs17/]目录下

5. 在部署的目录sftpPutFromDir下打开配置文件进行配置

例如:你将 sftpPutFromDir文件夹放于了 [/fglyc/wpfs17/sftpPutFromDir] 则打开配置文件 [/fglyc/wpfs17/sftpPutFromDir/cfg/cfg.cfg]文件进行编辑,此文件主要配置文件夹配置部分,和sftp服务配置部署,如下的样例配置的是 上传软件生成的短期和超短期文件用sftp上传到192.168.0.14 服务器的例子:

```
g_src_dir[0]="/zfmd/wpfs20/zg"
g_file_name[0]="yn_72wind_*.rb|yn_4Cwind_*.rb"
{\tt g\_basicCondition\_sec[0]=9}
要上传的sftp服务器设置
# g_ser_ip[0]=""
                     #sftp服务器ip
# g ser username[0]=""
                     #sftp服务器用户名
# g_ser_password[0]=""
                     #sftp服务器密码
# g_ser_port[0]=""
                     #sftp服务器端口
# g_ser_dir[0]=""
                     #sftp服务器的上传目录
# 如果有第二个stp服务器需要上传则把上面的变量都新增设置一遍,但[0]需要改成1
# 以此类推,有第n个stp服务器的设置则新增上面设置,把[0]改成n-1
g_ser_ip[0]="192.168.0.14"
g_ser_username[0]="zfmd"
g_ser_password[0]="zfmd"
g_ser_port[0]="22"
g_ser_dir[0]="/zfmd/wpfs20/tt"
```

6. 确认系统中是否安装有 nc 和 1ftp 软件

在系统的桌面打开一个终端执行如下命令:

```
which lftp
which nc
```

如果返回如下信息则表示系统中已有lftp和nc

```
/usr/bin/lftp
```

/usr/bin/nc

如果系统中没有nc和lftp工具则需要向系统管理员索引相应的安装包,在root用户下对其进行安装

7. 将sftpPutFromDir脚本加入自启动中

将sftpPutFromDir加入自启动中有两种方法:

方法1: 将脚本sftpPutFromDir. sh加入系统的crontab中;方法2: 将脚本sftpPutFromDir. sh加入自启动软件中,但前提是系统中已经部署了自启动软件.

推荐使用第2种方法

假定系统的自启动软件部署在[/fglyc/wpfs20/startup]下,则打开自启动的的配置文件(配置root用户下的软件自启动打开 rcfgRoot.cfg文件,其他用户下的软件自启动打开 rcfg.cfg文件)添加如下配置项:

[sftpPutFromDir.sh]
logDir=/zfmd/wpfs20/sftpPutFromDir/ttylog
runPath=/zfmd/wpfs20/sftpPutFromDir
runPrePara=
runPara=

8. 检查sftpPutFromDir的日志是否有报错及其他情况

自启动配置好后,过几分钟(一般是1分钟后) sftpPutFromDir. sh脚本就会自动启动,然后查看日志是否正常,是否正常上传文件即可.