

在 `./params/config.go` 中 修改下面这些参数来进行网络配置:

1. `ClientAddr`。它代表了 `Client` 节点的监听套接字(IP 地址和端口)。`Client` 节点在功能上类似于主分支的 `supervisor` 节点, 它主要负责注入交易。
2. `NodeTable`。这个数据结构定义了各个 `worker` 节点的监听套接字 (IP 地址和端口)。它在功能上类似于主分支的 `ipTable.json` 文件。
3. `MaxBlockSize`。它代表了运行的区块链中每个区块交易的最大数量, 包括常规交易和辅助交易。
4. `MaxMigSize`。它代表了每个区块中辅助交易的数量上限。
5. `Inject_speed`。它代表了系统中的交易注入速度, 用于调整系统交易负载。
6. `Max_Commit`。它代表了系统中至多提交多少笔常规交易之后就需要开始进行账户分区和账户迁移。
7. `Max_Commit_Block`。它代表了系统中每个分片至多提交多少个区块之后就需要开始进行账户分区和账户迁移。
8. `Lock_Acc_When_Migrating`。它代表了账户迁移过程中是否需要对迁移账户的交易进行完全锁定, `true` 即为 LB 方案, `false` 即为 fine 或者 MVSS
9. `Not_Lock_Acc_When_Migrating`。 `true` 即为 MVSS, `false` 即为 Fine
10. `PorC`: 使用的账户分区算法调用端口, 可选以下几种: “PageRank”、“LBF”、“Metis” 以及 “CLPA”

数据集: 可以通过命令行的 `-t` 命令指定测试数据集。例: `-t 20W.csv`

启动节点:

1. `S`: `shard_num`。它代表了系统中需要部署多少分片
2. `s`: `shardID`。它代表了启动的节点属于哪个分片
3. `f`: `malicious_num`。它代表了每个分片的恶意节点数量的上限
4. `n`: `nodeID`。它代表了在分片中节点的 ID
5. `t`: `testFile`。它代表了使用的数据集的路径
6. `c`: `client`。它代表了该节点是否为客户端节点

以启动两个分片, 每个分片两个节点为例:

分片 1 节点 1: `go run main.go -S 2 -f 0 -s S0 -n N0 -t 20W.csv`

分片 1 节点 2: `go run main.go -S 2 -f 0 -s S0 -n N1 -t 20W.csv`

分片 2 节点 1: `go run main.go -S 2 -f 0 -s S1 -n N0 -t 20W.csv`

分片 2 节点 2: `go run main.go -S 2 -f 0 -s S1 -n N1 -t 20W.csv`

客户端节点: `go run main.go -S 2 -f 0 -c -t 20W.csv`