程序主动使用某个类时,就会通过加载、连接、初始化三个步骤对该类进行初始化;

类加载指:把类的class文件读入内存,并为之创建一个java.lang.Class对象;系统中所有的类实际上都是java.lang.Class的实例。类加载器完成类的加载,类加载器由JVM提供,开发者可以通过集成ClassLoader基类来创建自己的类加载器。用不同的类加载器,可从不同途径加载类的二进制数据:

- 1. 本地文件系统加载class文件; (自己写的)
- 2. 从jar包中加载; (下载好的,调用的jar包)
- 3. 对java源文件(.java文件)动态编译后加载。

通常会预先加载某些类。

类的连接

连接阶段负责把类的二进制数据合并到JRE中。 类的连接分为三个阶段:验证、准备、解析。

类的初始化

对声明的类变量时指定初始值,以及静态初始化块两种情况进行初始化(类初始化); **先初始化其父** 类; 判断一个类是否被初始化的简易方法

```
//加入一个静态初始化块
static {
    System.out.println("该类被静态初始化了.....");
}
```

以下6种情况下进行初始化类

- 1. 创建类的实例: new、反射、反序列化?
- 2. 调用该类的静态方法。
- 3. 调用类变量。
- 4. 使用反射方式来强制创建某个类或者看接口对应的java.lang.Class对象
- 5. 初始化其子类。
- 6. 运行该类。 值得注意的是: final型变量,访问final型变量可能不会导致类初始化,因为如果在编译时就能确定其值,就会转换为初始值,相当于使用了常量; 而如果不能(例如赋值时采用别的类方法,当前时间这样)就会导致该类初始化。 final类变量为枚举类也会初始化哦 ClassLoader类的loadClass()方法加载某个类,并不会执行该类的初始化; 使用Class.forName()方法才会初始化?

类加载器

任务:把class文件加载到内存中,并生成对应的java.lang.Class对象。在JVM中,唯一标识一个类是用其全限定类名(即包名+类名)和其类加载器名。JVM在启动时,会形成由三个类加载器组成的初始类夹子阿奇层次结构,分别为:

- 1. 根类加载器: Bootstrap ClassLoader;
- 2. 扩展类加载器:Extension ClassLoader;
- 3. 系统类加载器:System ClassLoader; 根类加载器加载的不是ClassLoader的子类,而是JVM自身实现的核心类库,位于jdk文件的lib文件中的jar包。 扩展类加载器加载加载JRE扩展目录

(%JAVA_HOME%/jre/lib/ext) 中的jar包; ps:JAVA_HOME、Path、CLASSPATH三种概念:

- 1. PATH环境变量设置,一般设置是JDK文件(不是jre文件)中的bin文件,为的只是让cmd能识别到Java这个命令,执行path路径下的java.exe文件
- 2. JAVA_HOME只是为了方便设置path,一般写成JAVA_HOME = jdk文件所在,path = %JAVA_HOME%\bin;(只是起到方便修改jdk版本的作用)
- 3. CLASSPATH是查找java类的路径,执行java命令时,会自动根据这个设置的值去查找,一般设为: .;%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar。这里可以分为三个路径,每个分号一个,第一个(.)代表的是当前命令框cmd的执行路径,后面两个就是自己定义的。还有可以自定义输入的-classpath 路径参数 与 set classpath 路径参数,起同样效果。综上所述,其实在cmd中执行 java+类名A 这个命令,是启动了java.exe文件,传入classpath和类名A作为两个参数,执行A类。系统类加载器架子阿德就是classpath的类,即类A。**程序可以通过ClassLoader.getSystemClassLoader()**这个方法来获取系统类加载器。如:

```
//获取系统加载类
ClassLoader s = ClassLoader.getSystemClassLoader();
//仅仅只是加载Hellow类,不初始化
s.loadClass("Hellow");
```

类加载机制

全盘负责: 当加载一个类时,把所有相关引用和依赖的都加载。 父类委托: 先让父类加载器试图加载该 class。这里的父子关系是类加载器实例之间的,不是继承上的? 缓存机制: 保证所有加载过的Class都会被缓存。所以修改了Class后需要重启JVM。

ClassLoader类

反射

使用反射来创建对象的方法适用于读取配置文件获取类名,然后创建对应的类。其步骤为:获取类的Class对象,利用Class对象获取构造器创建实例。开始前,先说明:类的实例和类的Class对象是两个不同概念!

- 1. 获取Class对象:
 - 使用Class.forName(sting)方法,传入某个类的完整类名(包含包名);
 - 使用某个类的class属性,如: Person.class;
 - 调用某个对象的getClass()方法,是java.lang.Object类的一个方法;
- 2. 运用Class对象获取信息
 - 获取构造器(Constructor)、方法(Method)、成员变量(Field)、注解(Annotation)、内部类/外部类/父类/接口(Class)
 - 判断该类是否为接口、枚举、注解类型等
 - 只能保留在源代码上的注解,使用运行时获得的Class对象无法访问到。

Executable抽象基类,派生了Contructor和Method两个子类

提供获取方法的形参个数或者形参名的方法: int getParameterCount();Parameter getParamters();

程序可以通过**Contructor**对象来创建实例,通过**Method**对象来执行对应的方法,通过**Field**对象直接访问并修改对象的成员变量值。

- 3. 创建实例:
 - 使用Class对象的newInstance()方法,要求该类用默认的构造器,使用默认构造器来创建实例。

```
//获取一个Controller类的Class对象
Class<?> clazz = Class.forName("com.dwh.Controller");
//获取Controller类的实例
Object object = clazz.newInstance();
```

• 使用Constructor对象的newInstance()方法来创建实例,先用Class对象获取一个Constructor对象,在用Constructor对象的newInstance()方法,能使用指定的构造器来创建实例。

```
//获取一个Controller类的Class对象
Class<?> clazz = Class.forName("com.dwh.Controller");
//获取了类的带一个String类型参数的构造器
Constructor ctor = clazz.getConstructor(String.class);
Object object = ctor.newInstance("测试窗口");
```

使用泛型可以避免类型转换,如:

```
/*
*第一种,不使用泛型
//返回值类型为Object
public static Object getInstance(String className){
   class cls = class.forName(className);
   return cls.newInstance();
}
//调用,需要类型转换
Date d = (Date)xxx.getInstance("java.util.Date");
*第二种,使用泛型
//返回值类型为T对象
public static <T> T getInstance(String className){
   class cls = class.forName(className);
   return cls.newInstance();
}
//调用,不需要类型转换
Date d = xxx.getInstance("java.util.Date");
```

4. 使用Method对象调用方法

- 第一步: 使用3中的方法创建实例后,使用**Map<String,Object>来放置实例**,key为实例名(变量名)即等价于: Object a = new Object(); Map为(a,Object);
- 第二步:通过变量名获取实例后,再通过方法名获取实例中的某一个Method对象(即某个方法,例如Setter);
- 第三步:调用该Method对象的Object invoke(Object obj,.....args)方法执行该Method对象对应的方法(Setter)。其中Obj是执行方法的实例(即上面的a对应的Object),args是对应方法(Setter)的参数。同样会有权限问题,比如执行一个private修饰的方法,这时要用setAccessible(true)方法取消访问权限检查。

5. 访问成员变量

使用Field类,有两个方法:getXXX(Object obj)和setXXX(Object obj,val)来获取和设置成员变量,XXX是8种基础类型;如果成员变量是引用类型,则使用get()和set()即可。

```
public class TestField {
    public static void main(String[] args) throws NoSuchFieldException,
IllegalAccessException {
       //创建一个实例
       Person p = new Person();
       //获取类的Class对象
       Class<Person> clazz = Person.class;
       //获取a这个成员变量,getDeclaredField无视访问控制符
       Field testa = clazz.getDeclaredField("a");
       //解除访问控制
       testa.setAccessible(true);
       System.out.println(testa.getInt(p));
       Field testt = clazz.getDeclaredField("t");
       System.out.println(testt.get(p));
   }
}
class Person{
   private int a;
   Test t;
   Person(){
       t = new Test();
}
class Test{
   private int b;
   @Override
   public String toString(){
        return "hhh";
   }
}
```

clazz.getField()和clazz.getDeclaredField()两个方法,前者只能获取**public修**饰的,后者无视访问控制。

利用反射获取成员变量的泛型信息

获取普通类型的方法: class < ?> a = f.getType;f为Field对象 对于泛型类型成员变量:

- Type是一个类,代表数据类型
- 先用getGenericType()转换为Type,再强制转成ParameterizedType,从而使用**getRawType()**和 **getActualTypeArguments()**两个方法

```
//f为某一个泛型类型,具体为map<String,Integer>
Type gType = f.getGenericType();
//因为后面需要强制转换成ParameterizedType类型所以先做判断
if(gType instanceof ParameterizedType){
    ParameterizedType p = (ParameterizedType)gType;
    //可以直接print,返回的是原始Map类型
    Type t = p.getRawType();
    //Type[] t2 = p.getActualTypeArguments();
    for(int i = 0; i < t2.lenth; i++){
        System.out.println("第" + i + "个泛型类型是: "+t2[i]);
    }
    //输出String和Integer
}
else{
    ;
}
```

利用反射生成动态代理

java.lang.reflect包下有Proxy类和InvocationHandler接口,主要是利用这两个来生成动态代理对象。 Proxy类是所有动态代理类的父类,通过它的两个静态方法来创建动态代理类和动态代理类对象。

- 方法一: Class getProxyClass(ClassLoader loader,Class<?>...interfaces):创建一个动态代理类的 **Class对象**。第一个参数为: 类加载器; 第二个参数为: 实现的多个接口。
- 方法二: Object Proxy.newProxyInstance(ClassLoader loader,Class<?
 >....interfaces,InvocationHandler h):创建动态代理类对象,第一二参数同上,第三个参数实际传入自定义的实现InvocationHandler接口的类对象。代理类对象执行接口interfaces的任何方法实际上都是执行InvocationHandler对象的invoke方法,所以自定义的重点在于重写invoke方法。因为调用第一个方法后,也需要利用Class创建实例,所以一般直接使用第二个方法,实际上第二个方法的实现也调用了第一个方法,所以才称之为利用反射生成的动态代理。下面代码中获取参数加载类,使用的是Person.class.getClassLoader(),接口类的构造器。

```
//使用第一种方法
public class TestProxy {
    public static void main(String[] args){
        InvocationHandler Handler = new MyInvocationHandler();
        //获取代理类的Class对象,注意第二个参数
        Class<?> clazz = Proxy.getProxyClass(Person.class.getClassLoader(),new Class[]{Person.class});
        try {
            //获取构造器
```

```
Constructor sot = clazz.getConstructor(new Class[]
{InvocationHandler.class});
           //创建对象,注意要转类型
           Person s = (Person)sot.newInstance(new Object[]{Handler});
        } catch (NoSuchMethodException e) {
           e.printStackTrace();
        } catch (IllegalAccessException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (InstantiationException e) {
           e.printStackTrace();
        } catch (InvocationTargetException e) {
           e.printStackTrace();
        }
        /*
        Person s =
(Person)Proxy.newProxyInstance(Person.class.getClassLoader(),new Class[]
{Person.class}, Handler);
        //同样可以写成上面的形式
    }
}
//设计一个接口
interface Person{
   void work();
   void say();
}
class MyInvocationHandler implements InvocationHandler{
   @Override
    public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws
Throwable {
        return null;
    }
}
```

上面代码中,生成的代理实例对象调用say或者work方法,都是执行invoke方法。

上述只是单纯的说明了代理类会使抽象类的实例都实际执行invoke方法,实际上要运用其invoke方法的参数

invoke参数列表

- proxy:是指代理对象本身,实际上是一个**Proxy**的子类的实例,实现了我们输入的接口(第一句话);
- method:代表正在执行的方法。如: s.say(),这时候method代表的是say()方法。
- args:代表调用目标方法时传入的参数。 主要是使用method这个参数来区分不同方法。

动态代理 动态代理主要是为了解决当有一段代码

```
public class TestProxy_2 {
   public static void main(String[] args){
```

```
//被代理的实体类
       Dog target = new GunDog();
       //利用工厂生产代理类
       Dog dog = (Dog) ProxyFactory.getProxy(target);
       dog.info();
       dog.run();
   }
}
//接口
interface Dog{
   void info();
   void run();
}
//实体类
class GunDog implements Dog{
   @Override
   public void info() {
       System.out.println("猎狗");
   @Override
   public void run() {
       System.out.println("极速奔跑");
}
//增强的功能模块代码
class DogUtil{
   public void method1(){
       System.out.println("-----第一个增强功能-----");
   }
   public void method2(){
       System.out.println("-------第二个增强功能-----");
   }
}
class MyInvocationHandler2 implements InvocationHandler {
   //需要被代理(增强)的对象
   //用来作为Invoke方法中调用方法method的对象
   private Object target;
   public void setTarget(Object target) {
       this.target = target;
   }
   @Override
   public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws
Throwable {
       //创建增强类
       DogUtil d = new DogUtil();
       d.method1();
```

```
//被代理对象target执行其方法
       Object result = method.invoke(target,args);
       d.method2();
       return result;
   }
}
//创建代理类工厂
class ProxyFactory{
   public static Object getProxy(Object target){
       MyInvocationHandler2 handler = new MyInvocationHandler2();
       handler.setTarget(target);
       //注意第一个参数和第二个参数
       //由于target传入是一个Object所以和前面的不一样
       //第一个加载器参数: 先使用getClass()来获取Class对象。
       //第二个加载器参数: 使用getInterfaces()来获取对象实现的接口组。
       return Proxy.newProxyInstance(target.getClass().getClassLoader(),
              target.getClass().getInterfaces(),handler);
   }
}
```

上述代码实际上是为了给实体类**GunDog**增加某些功能(**DogUtil**),为了解耦,即把增强功能的代码从实体类中提取出来。作用:1.解耦,方便维护。2.增强类功能(**DogUtil**)可作为公共代码,给其他类使用。反过来说如果存在多个类使用一段公共代码,则可以考虑使用代理模式提取公共代码。