基础(2).md 2020/2/21

java源文件基本组成为类;源文件取名规则:public类类名与文件名等等;java应用程序执行入口是main()方法:固定格式:Public static void main(String args[]){.......}

注解方式: 单行; 多行;

标识符:

以字母、下划线、\$开头; 由上述三种字符加数字组成; 大小写敏感。

命名规范:

包的命名全部小写; 类或者接口每个字符的首字母都大写,如: TaoBao; 方法或者变量第一个字母全小写,第二个字母以后首字母大写,如: taoBao; 常量全部大写,且每个单词之间使用_(下划线)分隔,如: TAO_BAO;

关键字:

全部都是小写; goto和const不使用但仍作为保留字。

常量:

字符常量用单引号;字符串常量用双引号。

程序执行过程?代码加载到内存中后?

基本数据类型:

4类8种:整型(byte、short、int、long)(1/2/4/8字节)、布尔类型、浮点型(float、double)(4/8字节)、字符类型(2字节)布尔类型的内存占用大小,与虚拟机有关:虚拟机中内有提供布尔值专用的字节码指令,布尔类型数据在编译后用int类型来代替,布尔数组会被编码成byte数组,所以单独使用是4个字节,数组中是1个字节。

浮点数的精度

- 1. java浮点数有固定的表数范围和字段长度,与机器无关,遵循IEEE754原则;
- 2. 浮点型数据的取值范围和精度: 浮点型数据存储在内存中时,分为:符号位S,指数位E、尾数位 M;
- float型数据: 符号位(S): 最高位(31位)为符号位,表示整个浮点数的正负,0为正,1为负指数位 (E): 23-30位共8位为指数位,这里指数的底数规定为2。并且指数位是以补码的形式来划分的(最高位为指数位的符号位,0为正,1为负)。另外,标准中还规定了,当指>数位8位全0或全1的时候,浮点数为非正规形式(0.M),所以指数位真正范围为: -126~127。 尾数位(M): 0-22位共23位为尾数位,表示小数部分的尾数,即形式为1.M或0.M,至于什么时候是 1 什么时候是 0,则由指数和尾数共同决定。小数部分最高有效位是1的数被称为正规(规格化)形式。小数部分最高有效位是0的数被称为非正规(非规格化)形式,其他情况是特殊值。 说明: float型数据=(-1) ^s * 2^(e-127) * (1.m)或者(0.m),即非正规和正规,当指数位8位全0或全1的时候,浮点数为非正规形式(0.M)。
- float取值范围:由上述等式,尾数位正规式(1.m)中是大于1小于2的,非正规式(0.m)中是大于0小于1的,所以,float型数最大值一定小于(2^127)*2,即2^128(8位指数位,最高位为0,其余都是1,这时适合规范式的标准,所以乘以规范式的最大值2);同理,最小值大于-2^128;所以取值范围为:(-2^128, 2^128)。

基础(2).md 2020/2/21

• float的精度: 23位的尾数位,所代表的的数值为2^23=8 388 608,共7位,因为1.m或者0.m; 所以 6位小数必精确,7位部分精确,精确范围为6到7位。

- double是11位指数位,52位尾数位,所以精度为15·16位小数。
- java默认是double;如果希望使用float类型就要在浮点数后加f或者F;与long类型同理

基础类型转换 分为自动类型转换和强制类型转换。 **数值类型(整型、字符型、浮点型)不能与布尔类型之间进行转换**

- 自动类型转换
 - 1. 系统会自动把表数范围小的直接赋值给表数范围大的(小->大);
 - 2. [char、(byte->short)] -> int -> long -> float -> double (整型->浮点);
 - 3. char、(byte->short)之间不会相互转换,因为计算时会先自动转换成int;
 - 4. 如果想把基本数据类型转换成字符串类型,就用+"空字符串。
- 强制类型转换

书写格式:(数据类型)value;如果大变小,则是从低位开始截,而且是要补码转原码才能知道取值;小知识:随机生成的验证字符串,设计原理:先随机生成一个指定范围的int数字(ASCII码字母大小写的取值范围),然后强制转换成char类型,再将多次生成的字符串起来。包装类:每个包装类都提供一个parseXXX(String str)的静态方法将字符串转换成基本数据类型。boolean -> Boolean / byte -> Byte / short -> Short / int -> Integer / long -> Long / char -> Character / float -> Float / double -> Double表达式运算中,会把所有数据类型转换成表达式中最高的那个在进行运算,其计算值也是表数范围最高数据的类型;如:Short S = 1; S = S + 2;这样是错误的,表达式(s+2),因为java默认整型数据是int类型,所以运算值为int类型,转换成short类型会出错。注意整型运算和浮点运算中的默认类型这个设定

引用类型

1. 所有基础类型之外的变量类型都是引用类型; 2.占用两块内存: 栈空间(变量名存对象的地址信息)和堆空间(对象)

运算符

- 1.++(--):在前时先进行+1(或者-1)运算后取值;在后时先取值后进行运算。
- 2. 逻辑与、或(&和|), 短路与、或(&&和||)运算结果相同,但是计算过程不同: 短路的话可能第二个表达式不计算

三目运算符 x? y:z

switch语句 switch(){ case xx: break; case yy: break; default: ; }

只能监测四种整型类型、枚举类型和String类型(不能是StringBuffer或者StringBuilder);

break与continue

标签:对循环体进行命名,在循环体前加标签名+,使用时,是break标签名;。

增强for循环