# EasyDSS流媒体解决方案手册

# 概述

EasyDSS商用流媒体服务器是EasyDarwin流媒体团队开发的一款支持视频点播、转码、RTMP推流直播、RTMP/HLS直播分发、服务端录像、录像检索、时移回放的商用流媒体服务器解决方案,采用业界优秀的流媒体框架模式设计,服务运行轻量、高效、稳定、可靠、易维护,支持RTMP直播、RTMP推送、HTTP点播、HLS直播,并支持关键帧缓冲,画面秒开等多种特性,能够接入WEB、Android、iOS、微信等全平台客户端,是移动互联网时代贴近企业点播/直播需求的一款接地气的流媒体服务器,配套OBS、EasyRTMP等直播推流工具以及EasyPlayer等网络播放器,可以形成一套完整的视频直播、录播解决方案,满足用户在各种行业场景的流媒体业务需求。

## 功能列表

● 接收RTMP推流

EasyDSS能够接收RTMP推流客户端推送的RTMP媒体流(H264+AAC),并转发给播放客户端;

● 分发RTMP流

EasyDSS提供RTMP流转发,RTMP播放客户端可直接连接EasyDSS进行播放;

● 分发HLS流

EasyDSS提供转发HLS流功能,可以将推送的RTMP流进行实时HLS切片,并提供HLS流转发;

● 直播录像

支持将推送的直播流进行录像保存;

● 直播录像检索

支持检索系统的直播录像,提供录像列表;

● 直播录像回放点播

可以点播录制的直播录像,提供HLS点播,自由seek;

• 录像下载

可以对检索到的录像段进行下载,保存为mp4文件;

● HTTP服务器

EasyDSS同时也是一款高性能的HTTP服务器,用于提供HTTP访问,同时用于HLS流分发;

● 防盗链

支持HTTP防盗链技术;

● 主动拉取RTMP流进行转发

EasyDSS支持对RTMP流的主动拉取,并将此RTMP流进行RTMP/HLS的转发;

● 转发RTMP流推送

支持将推送客户端推送的RTMP流,转发推送到其他RTMP流媒体服务器;

• 推流鉴权验证

支持对推送客户端的推送流进行推流验证,若无权限的推流地址,则不接收客户端推流;

● 推流信息统计

可以对推送流进行信息统计,包括推送时长、观看人数、起始时间、持续时长、视频码率、音频码率、推送流量等信息;

● 播放鉴权

支持播放客户端播放验证,无权限的播放地址将无法进行播放;

● 播放信息统计

可以对播放客户端的数量进行统计,并且可以统计客户端的开始时间、播放时长、播放流量等信息;

● 直播分享

将直播播放页分享给其他用户直接观看;

• 虚拟直播

可以配置进行文件的虚拟直播,将上传的文件进行读取推送,提供直播;

• 文件上传以及转码

可以将用户上传的媒体文件进行转码切片,用于提供点播服务;

● 视频文件点播

支持点播HLS/mp4文件;

● 跨平台


支持多种平台部署运行, Windows、Linux等;

• 二次开发

提供HTTP二次开发接口,可使用接口进行一定的二次开发;

# 整体目录

> 注:无论是Windows还是Linux运行EasyDSS\_Solution流媒体解决方案,都不支持中文路径,请大家使用全英文路径;



- 1、【db】数据库目录
- 2、【doc】文档目录,包括:操作说明、API页面文档
- 3、【easydss】流媒体服务目录
- 4、【node】【node\_modules】Node.js环境依赖
- 5、【website】前端页面资源
- 6、【easydss.js】解决方案服务管理
- 7、其他是启停脚本


# 服务启动运行

Windows下双击start.bat
Linux下当前目录执行 ./start.sh


# 服务停止

Windows 整体目录下双击stop.bat
Linux 整体目录下执行 ./stop.sh

# 安装成windows服务



# 流媒体服务配置【easydss】#



conf: 配置文件目录

easydss.conf为EasyDSS流媒体服务器基础配置,包括HTTP监听端口、RTMP监听端口、HLS直播目录、防盗链等配置;

1、配置easydarwin\_host

此处的 127.0.0.1 要替换成服务器的IP或是域名,不要丢失后面的分号

如 easydarwin\_host 192.168.1.168;

#### 2、http功能配置:

```
http {
       include
                   mime.types;
       default_type application/octet-stream;
       server {
           listen 10088;
                                         //http监听端口,默认10088
           location / {
                                    //http文档目录
               root www;
               location /hls {
              #server hls fragments
                      types {
                              application/vnd.apple.mpegurl m3u8;
                              video/mp2t ts;
                      alias www/hls;
                                            //hls直播切片目录
                      expires -1;
           }
       }
}
```

#### 3、rtmp功能配置

```
hls_fragment 8s; //ts切片时长
}
}
}
```

mime.types: 为流媒体服务器所支持的MIME文件类型配置;

注:默认支持m3u8和ts类型即可支持hls直播分发

#### 4、防盗链功能配置

编辑 conf/easydss.conf 文件, 找到 http / server 配置块,开启里面的防盗链功能

```
#Anti-stealing-link
#valid_referers none blocked localhost 127.0.0.1 ~\.baidu\. ~\.google\. addyourdomain ;
#if ($invalid_referer) {
# return 403;
#}
```

#### 修改为

```
#Anti-stealing-link
valid_referers none blocked localhost 127.0.0.1 ~\.baidu\. ~\.google\. addyourdomain;
if ($invalid_referer) {
    return 403;
}
```

addyourdomain 此处替换成您自己的域名如:www.easydarwin.org 多个用空格分开,如:www.easydarwin.org \*.easydarwin.com

通过以上配置,当在其他网站下试图打开您域名下的视频时,将会得到 access denied 信息表示防盗链配置成功,如下图.



conf: 配置文件目录-EasyDSS流媒体扩展配置

easydss.conf为EasyDSS流媒体服务器基础配置,包括HTTP监听端口、RTMP监听端口、HLS直播目录、防盗链等配置;

1. 接收推流处理-on\_publish

```
rtmp {
    ...
application live {
    live on;
```

```
on_publish http://ip:port/xxxxx;
}
...
}
```

```
参数说明

method: POST

MIME: application/x-www-form-urlencoded

args: app - RTMP的application名称

name - 当前推流的流名称

response: HTTP code返回200允许推流,其他为不允许
```

#### 2. 接收推流处理结束-on\_publish\_done

```
rtmp {
    ...
    application live {
        live on;
        ...
        on_publish_done http://ip:port/xxxxx;
    }
    ...
}
```

```
参数说明

method: POST

MIME: application/x-www-form-urlencoded

args: app - RTMP的application名称

name - 当前推流的流名称

begintime - 推流开始时间,从1970年1月1日的秒数

duration - 推流持续时间,单位为秒

inbytes - 推流总流量,单位为bytes

outbytes - 客户端播放总流量,单位为bytes
```

### 3. 客户端开始播放处理-on\_play

```
rtmp {
    ...
    application live {
        live on;
        ...
        on_play http://ip:port/xxxxx;
}
```

```
}
....
}
```

```
参数说明
method: POST

MIME: application/x-www-form-urlencoded
args: app - RTMP的application名称
    name - 当前推流的流名称
    addr - 客户端地址

response: HTTP code返回200允许推流,其他为不允许
```

#### 4. 客户端停止播放处理-on\_play\_done

```
rtmp {
    ...
    application live {
        live on;
        ...
        on_play_done http://ip:port/xxxxx;
    }
    ...
}
```

```
参数说明

method: POST

MIME: application/x-www-form-urlencoded

args: app - RTMP的application名称

name - 当前推流的流名称

addr - 客户端地址
```

trans: 切片转码文件支持

目前最新支持的视频文件后缀如下,不区分大小写

####.mp4 .mpg .mpeg .wmv .avi .rmvb .mkv .flv .mov .3gpp .3gp .webm .m4v .mng .vob

logs: 日志记录目录

1、error.log服务器运行日志文件

2、access.log客户端访问日志

3、easydss.pid流媒体服务进程ID

temp: 临时文件目录

程序运行产生的临时文件目录,根据服务类型不一样所存储的临时文件不一样;

www: 对外发布目录


可将各种需要对外发布的数据放置在此目录,即可通过EasyDSS http服务对外进行发布,只需要配置对应MIME类型即可,比如我们需要发布video.mkv文件,那么我们在conf/mime.types文件中配置mkv类型即可;

注:我们将直播发布到网络时,PC中需要flash进行播放时,需要进行跨域设置,这个时候就需要在www目录中配置置crossdomain.xml文件;


#### 文件内容

#### 部署测试

启动服务后,在浏览器中打开测试页面,http://ip:10080



#### 点击播放



# 业务调用方案


## 点播调用

• 以Windows文件点播为例

Windows版本点播,我们提供了一套切片工具+调用脚本,目录位置在\easydss\www\EasyTrans\Data\目录中

我们再将切片好的demo目录放置到EasyDSS服务器的www\EasyTrans\Data\目录中

那么demo文件的点播地址就是: http://{ip}:10088/EasyTrans/Data/demo/video.m3u8



# 直播调用

● 单次直播/录像/检索/回放流程 以单次的警用单兵设备直播为例,在警用单兵APP中,以每一次案件或者警员出勤为例,我们为每一例案件或者出勤分配一个32位的ID,然后再调用EasyRTMP推送到对应EasyDSS流媒体服务器,推送到:

#### rtmp://{ip}:{port}/hls/{ID}

{ip}为EasyDSS流媒体服务器IP地址,公网演示用的地址为:www.easydss.com {port}为直播推流端口,默认为10085 {ID}为本次直播的案件ID或者出勤记录ID

例如: 我们推送到 rtmp://www.easydss.com:10085/hls/b344ab65-0767-448e-beef-b3c7b3344dc4

然后可以通过接口/getlivesessions?id=b344ab65-0767-448e-beef-b3c7b3344dc4获取正在直播的详情信息

本次直播的实时录像回放地址查询接口为: http://www.easydss.com:10088/query\_video?id=b344ab65-0767-448e-beef-b3c7b3344dc4 查询到本次侦办过程中的录像列表为:

```
{
   "EasyDarwin" : {
      "Body" : {
         "ID" : "b344ab65-0767-448e-beef-b3c7b3344dc4",
         "List" : [
               "Playback": "b344ab65-0767-448e-beef-b3c7b3344dc4/20170330132843/b344ab65-0767-448e-
beef-b3c7b3344dc4 record.m3u8",
               "StartTime" : "20170330132843"
            }
         ],
         "RecordCount" : "1"
      },
      "Header" : {
         "CSeq" : "120",
         "ErrorNum" : "200",
         "ErrorString" : "Success OK",
         "MessageType" : "MSG_SC_REC_DEVICE_LIST_ACK",
         "Version" : "V1"
      }
   }
}
```

再根据侦办过程中的具体时间,对Playback地址进行回放即可;

这样就能够将每一次侦办过程的直播、录像、检索、回放整个流程非常完美地完成!


#### 点播集成说明

点播使用的是videojs播放器

点播示列页面提供分享播放示列及嵌入集成方式

###Windows和Linux文件上传 ###





部分接口示列:具体参见DOC目录下页面接口

端口号为: 10088

服务对外提供 HTTP RESTful 接口, 方便业务系统集成调用.

● 获取直播列表

GET /getlivesessions

返回结果示例:

```
{
    "EasyDarwin" : {
        "Body" : {
            "SessionCount" : "1",
            "Sessions" : {
            "Sessions" : [
```

# 字段 说明 Application 直播类型,分为 live 和 hls Bitrate 码率 Id 设备 ID NumOutputs 在线人数 Time 直播时长 Url 直播地址

#### • 获取直播列表

GET /getlivesessions?id={直播ID}

- 视频回看接口
  - 。 请求回看设备列表

GET /query\_video

返回结果示例:

```
"EasyDarwin" : {
   "Body" : {
      "Count" : "2",
      "List" : [
         {
            "ID" : "123456"
         },
         {
            "ID" : "stream_782706"
         }
      ]
   },
   "Header" : {
     "CSeq" : "0",
      "ErrorNum" : "200",
      "ErrorString" : "Success OK",
      "MessageType" : "MSG_SC_REC_DEVICE_LIST_ACK",
      "Version" : "V1"
  }
```

```
}
}
```

#### 说明

nt

设备 ID

```
- 请求回看指定设备
       GET /query_video?id=xxx
       |参数|说明|
       |---|---|
       |id|指定设备的ID,即回看设备列表接口中返回的ID信息|
       返回结果示例:
               {
                  "EasyDarwin" : {
                     "Body" : {
                        "ID" : "123456",
                        "List" : [
                              "Playback" : "123456/20170327155422/123456_record.m3u8",
                              "StartTime" : "20170327155422"
                           },
                           {
                              "Playback" : "123456/20170327160528/123456_record.m3u8",
                              "StartTime" : "20170327160528"
                           }
                        ],
                        "RecordCount" : "2"
                     },
                      "Header" : {
                        "CSeq" : "1",
"ErrorNum" : "200",
                        "ErrorString" : "Success OK",
"MessageType" : "MSG_SC_REC_DEVICE_LIST_ACK",
                        "Version" : "V1"
                     }
                  }
               }
        |字段|说明|
        |---|
       |ID|当前请求回看的设备 ID|
       |RecordCount|回看记录的条数|
       |Playback|回看地址,需要加上前缀 /hls |
       |StartTime|回看记录开始时间|
```

• 获取基础配置信息

GET /getbaseconfig

返回结果示例:

```
{
```

```
"EasyDarwin" : {
    "Body" : {
        "HTTPWanPort" : 10088,
        "RTMPWanPort" : 10085,
        "ServerWanIP" : "127.0.0.1"
     },
     "Header" : {
        "Copyright" : "EasyDarwin",
        "Version" : "EasyDarwin_C_v1.0"
     }
}
```

```
|字段|说明|
|---|---|
|HTTPWanPort|HTTP 端口|
|RTMPWanPort|RTMP端口|
|ServerWanIP|服务器IP|
```

• 获取服务运行信息

GET /getserverinfo

返回结果示例:

```
{
    "EasyDarwin" : {
        "Body" : {
            "Hardware" : "x86",
            "InterfaceVersion" : "v1",
            "RunningTime" : "0 Days 5 Hours 15 Mins 35 Secs",
            "Server" : "EasyDSS v1.0"
        },
        "Header" : {
            "Copyright" : "EasyDarwin",
            "Version" : "EasyDarwin_C_v1.0"
        }
    }
}
```

字段	说明
Hardware	硬件信息
InterfaceVersion	接口版本
RunningTime	运行时间
Server	软件信息

# 获取更多信息

咨询电话: 13718530929

邮件: support@easydarwin.org

WEB: www.EasyDSS.com

Copyright © www.EasyDSS.com 2012-2017

