# Программный эмулятор ЭЦВМ М-20 (первое поколение советских ЭЦВМ). Описание форматов файлов для устройств ввода-вывода.

### Автор:

Дмитрий Викторович Стефанков

**Версия 0: 29 ноября 2014 года. Версия 4: 27 февраля 2015 года.** 

#### 1. Введение

Данное руководство содержит описание форматов файлов для устройств ввода-вывода эмулятора ЭЦВМ M-20.

Общие сведения по M-20 могут найдены в литературе, список которой приведен в общем описании проекта по M-20.

# 2. Соглашения об именах файлов

Для удобства и единообразия рекомендуется использовать следующие расширения файлов:

.simh или .ini - конфигурационный файл эмулятора SIMH (текстовой формат)

.m20 - команды и данные M-20 для загрузки в MO3У с дальнейшим исполнением (в некотором смысле аналог инженерного пульта)

.cdr - файл ввода с перфокарт (текстовой формат)

.cdp - файл вывода на перфокарты (текстовой формат)

.drum или .drm – образ МБ (бинарный формат)

.mt - образ МЛ (бинарный формат)

.lst - файл печати (текстовой формат)

.а20 – файл автокода М-20 (текстовой формат)

# 3. Формат файла эмулятора SIMH (.simh или .ini)

Файл имеет текстовой формат.

Полное описание данного формата можно найти в соответствующем руководстве SIMH.

Ниже приводятся примеры наиболее часто используемых директив.

Все числа даются в восьмеричном формате.

; Загрузить код и данные из файла

load test\_0017.m20

; Дамп памяти в диапазоне указанных адресов

ex 100-105

; Дизассемблировать в диапазоне указанных адресов

ex -m 100-105

; Запуск загруженной программы

; (адрес запуска должен быть указан в файле или задается вручную)

run

; Начальная загрузка с ЧУ (чтение перфокарт)

boot cdr

; Вывести состояние триггера w

ex tsw

; Изменить состояние переменной

de BCDPRINT 1

; Завершить работу с эмулятором

quit

; Установить значение параметра

; (здесь включить отладку для ЦПУ и МБ и вывести отладочные сообщения в файл)

set console debug=test\_0101\_debug.txt

set cpu debug

set drum debug

; Вызвать внешнюю команду

! del test\_0102\_debug.txt

```
; Соединить (назначить или ассоциировать ) файл с устройством
att drum0 test_0102.drum0
; Вывести сообщение на консоль
echo Start
; Вывести текущее состояние очередей и затраченных тактов
show queue
show time
; Строка комментария
; This is comment
4. Формат файла загрузки и исполнения для M-20 (.m20)
Файл имеет текстовой формат.
Все числа даются в восьмеричном формате (если не оговорено иное).
Строки комментариев начинаются с символа ";".
Пустые строки игнорируются.
Формат изменения текущего адреса: ":АААА"
Пример.
:0521
:1030
:0001
Формат установки начального адреса исполнения: "@АААА"
Пример.
@0100
                   ; Старт
Формат ввода 45-разрядного кода или числа: "О ОО ООО ООО ООО"
Пример.
0 50 4040 0005 0177
Формат ввода десятичного числа: "=decimal-number"
Примеры.
=1
=-1
```

```
=10
```

=1958

=1.5E+30

Формат ввода двоично-десятичного числа: "# binary-coded-decimal-number".

Каждая цифра – это цифра двоично-десятичного числа от 0 до 9 (группа в 4 бита)

Первое число содержит в разряде 0 знак порядка (экспоненты), в разряде 1 знак числа (мантиссы), в разряде 2 признак числа.

Следующее число – это экспонента без знака (безнаковый порядок числа), величина в пределах от 0 до 19.

Следующие числа – это группа мантиссы (9 цифр).

Примеры.

# 0 02 256 000 000 ; 25.6 #1 03 300 000 000 ; 0.0003 # 2 01 590 000 000 ; -5.9 # 3 01 500 000 000 ; -0.05 # 2 00 500 000 000 ; -0.5

Формат ввода двоично-десятичного числа: "[+|-][+|-] [+|-]exp mantissa".

Первый символ – признак числа («+» - нет признака, «-» - есть признак)

Второй символ — знак числа («+» - положительное число, «-» - отрицательное число)

Третий символ с последующим числом — это экспонента со знаком (порядок числа), величина в пределах от 0 до 19.

Следующие числа – это группа мантиссы (9 цифр).

Каждая цифра — это цифра двоично-десятичного числа от 0 до 9 (группа в 4 бита) Примеры.

-+ +00 500 000 000

-- -03 100 000 000

++ +00 314 159 265

++ +00 100 000 000

++ +00 200 000 000

++ +00 300 000 000

++ +01 100 000 000

+- +01 100 000 000

+- +11 124 381 413 ; -12438141361,326 ++ -03 462 318 497 ; 0.00046231849671 +- +02 147 121 899 ; -14,712189915

## 5. Формат файла ввода с перфокарт (.cdr)

Устройство присоединяется к файлу командой **attach**.

Пример.

att -r cdr test\_0060.cdr

Файл определен как устройство с последовательным доступом.

Файл имеет текстовой формат.

Все числа даются в восьмеричном формате (если не оговорено иное).

Строки комментариев начинаются с символа «;».

Пустые строки игнорируются.

Остальные строки должны иметь следующий формат: <основной маркер><пробел><число><пробел><вспом.маркер>

Расшифровка значений маркеров:

О=0, В=0 (неверная комбинация)

O=1, B=0 (числовой код)

О=0, В=1 (адресный код)

О=1, В=1 (завершение ввода с контрольной суммой)

Числовой код вводится в восьмеричном виде или в десятичном виде (см. описание формата загрузки для M-20).

Адресный код вводится в восьмеричном виде (на месте адреса 1).

Контрольная сумма вводится в восьмеричном виде.

#### Пример 1.

```
; Sample data for M-20 card reader
```

; Format of data

; M addr VM M=0,VM=1, addr=45-bit word, but only address 1 is using

; M code VM M=1,VM=0, code=45-bit word

; M sum VM M=1,VM=1, sum=45-bit word

; data at 0020

0 0 00 0020 0000 0000 1

1 1 02 4000 0000 0000 0

1 123456707654321 0

1 114 6000 0000 0000 0

1 0 77 0000 0000 0000 0

; chksum

```
1 0 00 0000 0000 0000 1
; end of data
Пример 2.
; data at 0020
0 0 00 0020 0000 0000 1
1 1 02 4000 0000 0000 0
1 1 02 4000 0000 0000 0
1 1 03 4000 0000 0000 0
1 0 00 0000 0000 0000 0
; real checksum at 0040
; data at 0041
0 0 00 0041 0000 0000 1
1 100 0000 0000 0000 0
1 100 0000 0000 0000 0
1 100 0000 0000 0000 0
1 100 0000 0000 0000 0
; code at 0050
0 0 00 0050 0000 0000 1
1 0 01 0020 0021 0030 0
1 0 21 0020 0021 0031 0
1 0 41 0020 0021 0032 0
1 0 61 0020 0021 0033 0
1 0 77 0000 0000 0000 0
; code at 0060
0 0 00 0060 0000 0000 1
1 =-1 0
1 =1 0
1 =2 0
1 =3 0
; code at 0070
0 0 00 0070 0000 0000 1
1 ++ +01 500 000 000 0
1 +- -02 100 000 000 0
```

```
1 -+ +01 314 159 265 0
1 -+ +01 100 000 000 0
1 -+ +01 200 000 000 0
1 -+ +01 300 000 000 0
; chksum
1 5 51 4231 0104 0147 1
;1 0 00 0000 0000 0000 1
;1 1 53 4231 0104 0147 1
```

; end of data

# 6. Формат файла вывода на перфокарты (.cdp)

Устройство присоединяется к файлу командой **attach**. Пример.

att cdp test\_0111.cdp

Файл определен как устройство с последовательным доступом.

Файл имеет текстовой формат.

Все числа даются в восьмеричном формате (если не оговорено иное).

По умолчанию перфорация в восьмеричном виде.

По команде "de BCDPRINT 1" осуществляется перфорация в десятичном виде (двочно-десятичное представление).

#### Пример 1 (двоично-десятичная перфорация из СП 013).

```
; common codes section
1 11111 111111111 0
1 00022 22222222 0
1 11133 33333333 0
1 00004 444444444 0
1 11115 55555555 0
1 00026 66666666 0
1 11137 77777777 0
1 00008 88888888 0
1 11119 99999999 0
1 00000 000000000 0
```

```
1 1113
            0
1 1113
            0
1 01010 123456789 0
1 10101 23456789 0
1 01012 3456789 0 0
1 10103 456789 01 0
1 01014 56789 012 0
1 10105 6789 0123 0
1 01016 789 01234 0
1 10107 89 012345 0
1 01018 9 0123456 0
1 10109 01234567 0
; end-of-input marker and checksum
1 10003
          987 1
; common codes section
```

#### Пример 2 (восьмеричная перфорация из СПП 0013).

```
1 7 21 0421 0421 0421 0
1 0 42 1042 1042 1042 0
1 7 63 1463 1463 1463 0
1 0 04 2104 2104 2104 0
1 7 25 2525 2525 2525 0
1 0 46 3146 3146 3146 0
1 7 67 3567 3567 3567 0
1 0 10 4210 4210 4210 0
1 7 31 4631 4631 4631 0
1 0 00 0000 0000 0000 0
1 777 7777 7777 7777 0
1 777 7777 7777 7777 0
1 2 20 0443 2126 3611 0
1 5 01 1064 2547 4237 0
1 2 22 1505 3170 4760 0
1 5 03 2126 3611 7401 0
1 2 24 2547 4237 0022 0
1 5 05 3170 4760 0443 0
1 2 26 3611 7401 1064 0
```

1 5 07 4237 0022 1505 0 1 2 30 4760 0443 2126 0 1 5 11 7401 1064 2547 0

## ; end-of-input marker and checksum 1 4 03 7755 6272 4607 1

## 7. Формат файла печати (.lst)

Устройство присоединяется к файлу командой attach.

Пример.

att lpt sample 0004.lst

Файл определен как устройство с последовательным доступом.

Файл имеет текстовой формат.

Все числа даются в восьмеричном формате (если не оговорено иное).

По умолчанию печать в десятичном виде (двоично-десятичном).

По команде "set lpt OCTHELPFMT" печать в восьмеричном виде.

По команде "de LPTWIDTH 1" меняется количество чисел при выводе одной строки.

По команде "ex DPTYPE 1" выбирается один из вариантов для десятичной печати.

#### Пример 1 (десятичная печать без + и -).

00001187500000

00001180000000

01000100000000

01002205000000

00002924000000

0000000000000

#### Пример 2 (десятичная печать).

---11 1111111111

+++22 22222222

---33 333333333

+++04 444444444

# Пример 3 (восьмеричная печать).

101400000000000

## 8. Формат файла образа МБ (.drum или .drm)

Устройство присоединяется к файлу командой **attach**. Пример.

att drum0 test\_0102.drum0 att drum1 test\_0102.drum1

Файл имеет двоичный формат (бинарный формат) и состоит из 45-ти разрядных кодов. Для упрощения работы каждый код хранится в виде 64-разрядного слова (8 байт). Файл определен как устройство с произвольным доступом.

МБ можно трактовать как внешнюю память из 4096 кодов.

При записи 4096 кодов (нужно отключать контрольное суммирование) или писать только 4095 кодов с включенным контрольным суммированием (ячейка 0 имеет всегда значение 0, поэтому ее содержимое можно не писать и не считывать).

Эмулятор устройства автоматически пропускает чтение/запись по адресу 0, т.е. эффективно реализуя чтение/запись группы длиной 1-4095 кодов (эту опцию **AUTO\_SKIP\_ZERO\_ADDRESS** можно отключить).

# 9. Формат файла образа МЛ (.mt)

Устройство присоединяется к файлу командой **attach**.

Пример.

att mt0 test\_0091.mt0 att mt1 test\_0091.mt1

Файл имеет двоичный формат (бинарный формат) и состоит из 45-ти разрядных кодов. Для упрощения работы каждый код хранится в виде 64-разрядного слова (8 байт). Файл определен как устройство с произвольным доступом.

При форматировании МЛ используется следующий формат для разметки зон:

8-байт – номер и размер зоны

(нижние 4-ти байта – это номер, старшие 4-ти байта – это размер зоны в кодах)

Далее следуют число кодов в зоне (т.к. N\*8 байт)

Затем резервный код для контрольной суммы всей группы (1\*8 байт).

Итого размер зоны в кодах: 1+N+1.

Итого размер зоны в байтах: (1+N+1)\*8.

Максимальный размер зоны равен 4095 кодам, а контрольная сумма для зоны будет записана в 4096 коде (резервном коде).

Просмотр ленты всегда начинается с начала ленты независимо от вида операции (чтение или запись). Разряд реверса ленты значения не имеет.

Разметка ленты начинается с текущей позиции. Если файла нет, то начальная позиция равна 0 и далее можно размечать с разными номерами и размерами для зон МЛ. Эмулятор устройства автоматически пропускает чтение/запись по адресу 0, т.е. эффективно реализуя чтение/запись группы длиной 1-4095 кодов (эту опцию AUTO\_SKIP\_ZERO\_ADDRESS можно отключить).

## 10. Формат файла автокода (.a20)

Формат файла описан в руководстве по автокоду М-20.