Сборка программного эмулятора ЭЦВМ М-20 (первое поколение советских ЭЦВМ)

Автор:

Стефанков Дмитрий Викторович

Версия 0: 27 февраля 2015 года Версия 2: 4 марта 2015 года

1. Общие сведения

Проект собирается для платформ Microsoft Windows и Unix/Linux.

Базовая платформа построения: Microsoft Windows 7 x64

Базовый компилятор: Microsoft Windows Visual Studio 2010 Professional (rus.ed.)

Базовая тестовая платформа: Microsoft Windows 7 x64

Список платформ и компиляторов для сборки и тестирования:

- Microsoft Windows 7 x64, Microsoft Windows Visual Studio 2010 Professional
- Microsoft Windows 8.1 x64, Microsoft Windows Visual Studio 2010 Professional
- Microsoft Windows 7 Professional x64, MingW gcc 4.61
- Microsoft Windows 7 Professional x64, MingW gcc 4.9.2 (x64)
- FreeBSD 10.1 i386, clang
- FreeBSD 10.1 amd64, clang
- FreeBSD 9.2 powerpc, clang
- Linux Debian 7.6.0 i386, gcc
- Linux Debian 7.6.0 amd64, gcc
- Linux Debian 7.3.0 ppc, gcc

Используется версия SIMH от октября 2014 года.

Есть модификация файла sim_disk.c для MingW x64 – sim_disk_mingw64.c.

Для других сборок используется оригинальный файл sim disk.c.

Других изменений в файлах SIMH нет.

2. Файлы сборки проекта

Список файлов сборки проекта:

makefile.mgw- сборка для 32-разрядной версии MingWmakefile.mgw64- сборка для 32-разрядной версии MingW

makefile.unx - сборка для платформ Unix/Linux

makefile.win - сборка для 32/64-разрядных версий Visual Studio

Список командных файлов для запуски сборки проекта:

build_mingw32.bat - построение для 32-разрядной версии MingW **build mingw64.bat** - построение для 64-разрядной версии MingW

build_win.bat
 построение для 32/64 версии Microsoft Visual Studio
 сlean_win.bat
 очистка для 32/64 версии Microsoft Visual Studio

3. Сборка проекта для платформы Microsoft Windows

Сборка для 32/64-разрядных версий Microsoft Visual Studio 2010:

> build_win.bat (сборка)
> build_clean.bat (очистка)

Выбор кодировки русского языка определяется переменной **rus_encoding** в файле сборки. По умолчанию выбрана кодировка Windows CP-1251 ANSI.

Сборка для 32-разрядной версии MingW на платформе Microsoft Windows:

> build_mingw32.bat (сборка)
> build mingw32.bat clean (очистка)

Выбор кодировки русского языка определяется переменной **rus_encoding** в файле сборки. По умолчанию выбрана кодировка Windows CP-1251 ANSI.

Каталог расположения MinW32 "e:\MingW" определен в файле build_mingw32.bat (измените, если необходимо для вашей сборки).

Сборка для 64-разрядной версии MingW на платформе Microsoft Windows:

> build_mingw64.bat (сборка)
> build mingw64.bat clean (очистка)

Выбор кодировки русского языка определяется переменной **rus_encoding** в файле сборки. По умолчанию выбрана кодировка Windows CP-1251 ANSI.

Каталог расположения MinW64 "e:\MinGW64" определен в файле build_mingw64.bat (измените, если необходимо для вашей сборки).

4. Сборка проекта для платформ Unix/Linux

Сборка для платформ Unix/Linux одинакова для любой версии или платформы:

> make –f makefile.unx (сборка)

> make –f makefile.unx clean (очистка)

Выбор кодировки русского языка определяется переменной **rus_encoding** в файле сборки. По умолчанию выбрана кодировка UTF-8 (Russian).

При сборке на Linux платформе в файле сборки нужно раскомментировать любой из вариантов переменной **linux_flags**.

5. Описание программных файлов проекта М-20 эмулятора

Краткое описание программных файлов эмулятора М-20.

| Файл | Назначение |
|-----------------------------|---|
| autocode_m20.c | автокод для ЭЦВМ M-20 |
| autocode_m20_dos_cp866.tab | таблицы сообщений, директив, операций |
| | для автокода М-20 |
| | (русская кодировка – Windows CP866 OEM) |
| autocode_m20_eng.tab | таблицы сообщений, директив, операций |
| | для автокода М-20 |
| | (английская кодировка – EN, ASCII-7) |
| autocode_m20_rus_utf8.tab | таблицы сообщений, директив, операций |
| | для автокода М-20 |
| | (русская кодировка – UTF-8) |
| autocode_m20_unix_koi8r.tab | таблицы сообщений, директив, операций |
| | для автокода М-20 |
| | (русская кодировка – Unix KOI8-R) |

| autocode_m20_win_cp1251.tab | таблицы сообщений, директив, операций |
|-----------------------------|---|
| | для автокода М-20 |
| | (русская кодировка – Windows CP1251 |
| | ANSI) |
| code2pcard.c | конвертер из файла формата эмулятора |
| | М-20 в формат перфокарт эмулятора М-20 |
| dump_drm.c | выдача содержимого файла МБ в |
| | текстовом формате |
| dump_mt.c | выдача содержимого файла МЛ в |
| | текстовом формате |
| getopt.c | getopt for GNU (для Microsoft Windows) |
| getopt.h | getopt for GNU (для Microsoft Windows) |
| m20_cd.c | М-20 читающее устройство для перфокарт |
| | и перфоратор для пробивки перфокарт |
| m20_cpu.c | М-20 ЦПУ и МОЗУ (процессор и основная |
| | ферритовая память) |
| m20_defs.c | М-20 разряды, константы, коды и т.д. |
| | (базовые определения для ЭЦВМ М-20) |
| m20_drm.c | М-20 МБ (магнитный барабан) |
| m20_eng.c | М-20 сообщения (английские) |
| m20_lp.c | М-20 БПУ (быстродействующее |
| | печатающее устройство) |
| m20_mt.c | М-20 МЛ (магнитная лента) |
| m20_rus.c | М-20 сообщения (выбор кодировки для |
| | сообщений на русском языке) |
| m20_rus_dos_cp866.c | М-20 сообщения (русские, кодировка |
| | Windows CP866 OEM) |
| m20_rus_unix_koi8_r.c | M-20 сообщения (русские, кодировка UNIX |
| | KOI8-R) |
| m20_rus_utf8.c | M-20 сообщения (русские, UTF-8) |
| m20_rus_win_cp1251.c | М-20 сообщения (русские, кодировка |
| | Windows CP1251 ANSI) |
| m20_sys.c | M-20 интерфейс для SIMH симулятора |

6. Описание программных файлов проекта SIMH

См. документацию проекта SIMH.