Сборка программного эмулятора ЭЦВМ М-20 (первое поколение советских ЭЦВМ)

Автор:

Стефанков Дмитрий

Версия 0: 27 февраля 2015 года Версия 3: 10 мая 2015 года Версия 5: 31 июля 2021 года

1. Общие сведения

Проект собирается для платформ Microsoft Windows и Unix/Linux.

Базовая платформа построения: Microsoft Windows 7 x64

Базовый компилятор: Microsoft Windows Visual Studio 2010 Professional (rus.ed.)

Базовая тестовая платформа: Microsoft Windows 7 x64

Список платформ и компиляторов для сборки и тестирования:

- Microsoft Windows 7 x64, Microsoft Windows Visual Studio 2010 Professional
- Microsoft Windows 7 x64, Microsoft Windows Visual Studio 2013 Professional
- Microsoft Windows 7 x64, Microsoft Windows Visual Studio 2015 Professional
- Microsoft Windows 8.1 x64, Microsoft Windows Visual Studio 2010 Professional
- Microsoft Windows 10 x64, Microsoft Windows Visual Studio 2019 Enterprise
- Microsoft Windows 7 Professional x64, TDM-GCC gcc 10.3.0 (x86)
- Microsoft Windows 7 Professional x64, TDM-GCC gcc 9.0.0 (x64)
- FreeBSD 12.2 amd64, clang 10.0.1
- FreeBSD 12.2 i386, clang 10.0.1
- FreeBSD 9.2 powerpc, clang
- FreeBSD 13.0 aarch64 (arm64), clang 11.0.1
- FreeBSD 12.2 mips, gcc 4.2.1
- FreeBSD 12.2 mips64, gcc 4.2.1
- Linux Debian 10.10.0 i386, gcc 8.3.0
- Linux Debian 10.10.0 amd64, gcc 8.3.0
- Linux Debian 10.10.0 arm7l (arm32), gcc 8.3.0
- Linux Debian 8.9.0 ppc, gcc 4.9.2

- Linux Ubuntu 21.04 aarch64 (arm64), gcc 10.3.0
- OpenBSD 6.9 amd64, clang 10.0.1
- OpenBSD 6.9 i386, clang 10.0.1
- NetBSD 9.2 amd64, gcc 7.5.0
- NetBSD 9.2 i386, gcc 7.5.0

Используется версия SIMH от 26 июня 2021 года.

Есть минимальная модификация в файле sim_defs.h.

Есть минимальная модификация в файле sim_frontpanel.c.

Есть также модификация файла sim_disk.c для MingW x86 – sim_disk_mingw32.c.

Для других сборок используется оригинальный файл sim_disk.c.

Других изменений в файлах SIMH нет.

2. Файлы сборки проекта

Список файлов сборки проекта:

makefile.mgw32 - сборка для 32-разрядной версии MingW makefile.mgw64 - сборка для 64-разрядной версии MingW

makefile.unx - сборка для платформ Unix/Linux

makefile.win(32|64) - сборка для 32/64-разрядных версий Visual Studio

Список командных файлов для запуски сборки проекта:

build_mingw32.bat - построение для 32-разрядной версии MingW
 build mingw64.bat - построение для 64-разрядной версии MingW

build_win(32|64).bat - построение для 32/64 версии Microsoft Visual Studio **clean_win(32|64).bat** - очистка для 32/64 версии Microsoft Visual Studio

3. Сборка проекта для платформы Microsoft Windows

Сборка для 32/64-разрядных версий Microsoft Visual Studio 2010/2013/2015/2019:

- > **build_win(32|64).bat** (сборка)
- > build_clean(32|64).bat (очистка)

Выбор кодировки русского языка определяется переменной **rus_encoding** в файле сборки. По умолчанию выбрана кодировка Windows CP-1251 ANSI.

Сборка для 32-разрядной версии MingW на платформе Microsoft Windows Windows (используется компилятор TDM-GCC x86):

- > build_mingw32.bat all (сборка)
 > build mingw32.bat clean (очистка)
- Выбор кодировки русского языка определяется переменной **rus_encoding** в файле сборки. По умолчанию выбрана кодировка Windows CP-1251 ANSI.

Сборка для 64-разрядной версии MingW на платформе Microsoft Windows (используется компилятор TDM-GCC x64):

- > build_mingw64.bat all (сборка)
 > build mingw64.bat clean (очистка)
- Выбор кодировки русского языка определяется переменной **rus_encoding** в файле сборки. По умолчанию выбрана кодировка Windows CP-1251 ANSI.

4. Сборка проекта для платформ Unix/Linux

Сборка для платформ Unix/Linux одинакова для любой версии или платформы:

> make –f makefile.unx (сборка)
> make –f makefile.unx clean (очистка)

Выбор кодировки русского языка определяется переменной **rus_encoding** в файле сборки. По умолчанию выбрана кодировка UTF-8 (Russian).

При сборке на платформе Linux в файле сборки нужно раскомментировать любой из вариантов переменной **linux_flags**.

При сборке на платформе OpenBSD в файле сборки нужно раскомментировать закомментированный вариант переменной **std libs** (без –lrt).

5. Описание программных файлов проекта М-20 эмулятора

Краткое описание программных файлов эмулятора М-20.

| Файл | Назначение |
|----------------|-----------------------|
| autocode_m20.c | автокод для ЭЦВМ М-20 |

| autocode m20 dos cp866.tab | таблицы сообщений, директив, операций |
|---|--|
| | для автокода М-20 |
| | (русская кодировка – Windows CP866 OEM) |
| autocode_m20_eng.tab | таблицы сообщений, директив, операций |
| | для автокода М-20 |
| | (английская кодировка – EN, ASCII-7) |
| autocode_m20_rus_utf8.tab | таблицы сообщений, директив, операций |
| | для автокода М-20 |
| | (русская кодировка – UTF-8) |
| autocode_m20_unix_koi8r.tab | таблицы сообщений, директив, операций |
| | для автокода М-20 |
| | (русская кодировка – Unix KOI8-R) |
| autocode_m20_win_cp1251.tab | таблицы сообщений, директив, операций |
| | для автокода М-20 |
| | (русская кодировка – Windows CP1251 |
| | ANSI) |
| code2pcard.c | конвертер из файла формата эмулятора |
| | М-20 в формат перфокарт эмулятора М-20 |
| dump_drm.c | выдача содержимого файла МБ в |
| | текстовом формате |
| dump_mt.c | выдача содержимого файла МЛ в |
| | текстовом формате |
| getopt.c | getopt for GNU (для Microsoft Windows) |
| getopt.h | getopt for GNU (для Microsoft Windows) |
| m20_cd.c | М-20 читающее устройство для перфокарт |
| | и перфоратор для пробивки перфокарт |
| m20_cpu.c | М-20 ЦПУ и МОЗУ (процессор и основная |
| | ферритовая память) |
| m20_defs.c | М-20 разряды, константы, коды и т.д. |
| | |
| | (базовые определения для ЭЦВМ М-20) |
| m20_drm.c | М-20 МБ (магнитный барабан) |
| m20_drm.c m20_eng.c | M-20 МБ (магнитный барабан) M-20 сообщения (английские) |
| | М-20 МБ (магнитный барабан) М-20 сообщения (английские) М-20 БПУ (быстродействующее |
| m20_eng.c | М-20 МБ (магнитный барабан) М-20 сообщения (английские) М-20 БПУ (быстродействующее печатающее устройство) |
| m20_eng.c | М-20 МБ (магнитный барабан) М-20 сообщения (английские) М-20 БПУ (быстродействующее печатающее устройство) М-20 МЛ (магнитная лента) |
| m20_eng.c m20_lp.c | М-20 МБ (магнитный барабан) М-20 сообщения (английские) М-20 БПУ (быстродействующее печатающее устройство) М-20 МЛ (магнитная лента) М-20 сообщения (выбор кодировки для |
| m20_eng.c m20_lp.c m20_mt.c m20_rus.c | М-20 МБ (магнитный барабан) М-20 сообщения (английские) М-20 БПУ (быстродействующее печатающее устройство) М-20 МЛ (магнитная лента) М-20 сообщения (выбор кодировки для сообщений на русском языке) |
| m20_eng.c m20_lp.c m20_mt.c | М-20 МБ (магнитный барабан) М-20 сообщения (английские) М-20 БПУ (быстродействующее печатающее устройство) М-20 МЛ (магнитная лента) М-20 сообщения (выбор кодировки для сообщений на русском языке) М-20 сообщения (русские, кодировка |
| m20_eng.c m20_lp.c m20_mt.c m20_rus.c | М-20 МБ (магнитный барабан) М-20 сообщения (английские) М-20 БПУ (быстродействующее печатающее устройство) М-20 МЛ (магнитная лента) М-20 сообщения (выбор кодировки для сообщений на русском языке) М-20 сообщения (русские, кодировка Windows CP866 OEM) |
| m20_eng.c m20_lp.c m20_mt.c m20_rus.c | М-20 МБ (магнитный барабан) М-20 сообщения (английские) М-20 БПУ (быстродействующее печатающее устройство) М-20 МЛ (магнитная лента) М-20 сообщения (выбор кодировки для сообщений на русском языке) М-20 сообщения (русские, кодировка Windows CP866 OEM) М-20 сообщения (русские, кодировка UNIX |
| m20_eng.c m20_lp.c m20_mt.c m20_rus.c m20_rus_dos_cp866.c | М-20 МБ (магнитный барабан) М-20 сообщения (английские) М-20 БПУ (быстродействующее печатающее устройство) М-20 МЛ (магнитная лента) М-20 сообщения (выбор кодировки для сообщений на русском языке) М-20 сообщения (русские, кодировка Windows CP866 OEM) |

| m20_rus_win_cp1251.c | М-20 сообщения (русские, кодировка |
|----------------------|------------------------------------|
| | Windows CP1251 ANSI) |
| m20_sys.c | M-20 интерфейс для SIMH симулятора |

6. Описание программных файлов проекта SIMH

См. документацию проекта SIMH.