

교학습내용




♀ 13.1 비트연산자





학습목표

♀ 13.1 비트연산자를 익히고 활용할 수 있다.





C프로그래밍및실습 1. 비트연산자 재귀함수 라이브러리 활용

2진수와 16진수

- 컴퓨터의 기본 정보단위는 bit와 byte로 표현
- 2진수, 16진수 표기가 편리한 경우가 있음
 - ✓ 1 bit → 2진수 한 자리
 - ✓ 1 byte → 16진수 두 자리

• 2진수: 0 1 1 0 =
$$2^2x1 + 2^1x1_{(10)}$$

↑ ↑ ↑ ↑ = 6 $_{(10)}$
 2^3 2^2 2^1 2^0

• 16진수: 0 0 A F =
$$\frac{16^1}{10}$$
X10 + 15 $\frac{1}{10}$
163 162 161 160

2진수와 16진수의 관계

• 2진수 4자리 = 16진수 1자리 1010 1111₍₂₎ = AF₍₁₆₎

2진수	16진수	10진수
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7

2진수	16진수	10진수
1000	8	8
1001	9	9
1010	Α	10
1011	В	11
1100	С	12
1101	D	13
1110	Е	14
1111	F	15

■ 비트 연산이란?

- **비트 단위**로 처리되는 연산
- 비트 1은 참, 비트 0은 거짓을 의미
- 예) 두 이진수의 비트 단위 논리곱(bitwise AND)
 - ✓ 해당 자리의 비트가 모두 1인 경우에만 참

```
0010 1010
AND 1010 1101
-----
(결과) 0010 1000
```

- 비트 연산의 종류
 - ✓ 비트 단위 논리 연산
 - ✓ 비트 단위 이동 연산



■ 비트 단위 논리 연산

- 예) 비트 AND 연산자 : x & y✓ 두 정수 x와 y의 비트단위 논리곱
- 비트 연산을 할 때는 16진수로 표현하는 것이 이해하기 쉬움



(논리 연산자 (논리 연산)

연산자	연산자 기능	예시
x & y	x와 y의 비트 단위 <u>AND</u> 연산	$\begin{array}{c} 0110 & 1100 \\ & 0100 & 1010 \\ \rightarrow & 0100 & 1000 \end{array}$
x ¦ y	x와 y의 비트 단위 <u>OR</u> 연산	0110 1100
x ^ y	x와 y의 비트 단위 <u>X0R</u> 연산	0110 1100 ^ 0100 1010 → 0010 0110
~ X	x에 대한 비트 단위 <u>NOT</u> 연산	~ 011 <mark>0 1</mark> 100 → 100 1 0011



🔳 비트 단위 이동 연산

- 예) 왼쪽 이동 연산자 : x ⟨⟨ k
 - ✓ x를 비트 단위로 왼쪽으로 k 만큼 이동
 - ✓ 오른쪽 빈 자리는 k개의 0으로 채움

```
unsigned int x, z;

x = 0X2A01234C;  // x = 0010 1010 ... 0000 1100
z = x << 4;  // z = 1010 0000 ... 1100 0000
(왼쪽으로 4칸 이동)
printf("%#X", z);
결과:
0XA01234C0
```





연산자	연산자 기능	예시
x << n	X를 n 비트 <u>왼쪽 이동</u>	0100 1010 << 2 → 0010 1000
x >> n	X를 n 비트 <u>오른쪽 이동</u>	0100 10 <mark>10</mark> >> 2 → 0001 0010



※실습하기



[예제 13.1] 다음을 작성하여 앞 슬라이드의 예시를 확인해보자.

- ① unsigned char 형 변수 3개 선언 (8비트 수 표현)
- ② 두 개의 변수에 0110 1100과 0100 1010을 16진수로 표현하여 대입
- ③ 각 논리 연산에 대해, 연산 결과를 나머지 하나의 변수에 대입하고 16진수로 출력

■ 비트 연산의 피연산자

- 피 연산자는 정수형(char, int, long 등) 에 대해서만 연산 가능
- 특별한 이유가 없으면 unsigned 정수 사용
 - ✓ 이동 연산에서 빈 자리는 0으로 채우는 것이 기본이지만, signed 정수는 1로 채워지는 경우도 있음 (표준은 아님)

```
signed int xs, zs;
unsigned int xu, zu;

xs = xu = 0XA1234567;  // xs = xu = 1010 0001 ...

zs = xs >> 4;  // zs = 1111 1010 0001 ...

zu = xu >> 4;  // zu = 0000 1010 0001 ...

printf("signed = %#X, unsigned = %#X\n", zs, zu);

결과:

signed = 0XFA123456, unsigned = 0XA123456
```



※실습하기



[예제 13.2] 어떤 정수 N을 이진수로 표기했을 때, 오른쪽에서 10번째 자리의 비트 값을 출력 (비트 연산의 응용)

✓ 가장 오른쪽 비트를 0번째 비트라고 가정



학습정리

- **비트 연산**이란 비트 단위로 처리하는 연산
- 비트 연산에는 **비트 단위 논리 연산**과 **비트 단위 이동 연산**이 있음
- 비트 연산의 비연산자는 정수형만 가능하고, 특별한 이유가 없으면 unsigned 를 권장

