



CSS3 flex


讲师: 许井龙

微信:ngsteel



#### 伸缩盒模型 (flex) 简介

• 伸缩盒模型 flex 是CSS3中快速布局的利器。



#### U) 尚硅谷 www.atguigu.com

#### 伸缩容器&伸缩项目

- 为元素设置
  - display: flex
  - 或者 display: inline-flex
- 该元素即成为伸缩容器 (flex container) ,
  - 设置为 flex,该元素会独占一行
  - 设置为 inline-flex,可以与其他 inline 元素在同一行。
- 此时伸缩容器的*子元素自动*升级为**伸缩项目(flex item)**,伸缩项目的的特点如下,
  - 1. 伸缩项目默认在一行排列。
  - 2. 自动升级为块元素。
  - 3. 所有伸缩项目默认在主轴的 start 处排列。
  - 4. 伸缩项目也可以再次设置为flex,即flex可以互相嵌套。



#### Inline-flex

- inline-flex 行内对齐特点
  - □ 伸缩容器中有文本内容,基于第一个文本的基线对齐.
  - □ 伸缩容器中没有有文本内容,也没有子元素,伸缩容器底边位于一行的基线处。
  - □ 伸缩容器中没有有文本内容,第一个子元素没有,第一个元素底边位于一行的基线处。



# 伸縮容器有足够空间伸缩项目排列



- 当伸缩容器有"足够空间"时,所有伸缩项目在主轴start 处排列,如同设置了
  - justify-content: flex-start (默认值)





- 当伸缩容器有"足够空间"时, 也可以设置,
  - justify-content: flex-end
- 此时所有的伸缩项目在伸缩容器主轴的end处排列





- 当伸缩容器有"足够空间"时,设置
  - justify-content: center
- 所有的伸缩项目位于伸缩容器主轴的中间处






- 当伸缩容器有"足够空间"时,设置
  - justify-content: space-between
- 此时伸缩项目沿着伸缩容器的主轴均匀分布






- 当伸缩容器有"足够空间"时,设置
  - justify-content: space-around
- 伸缩项目沿着伸缩容器的主轴均匀分布,但是剩余空间会包裹着每个伸缩项目






- 当伸缩容器有"足够空间"时,侧轴如同设置了
  - align-items: stretch
- 即每个伸缩项目会沿侧轴被拉伸。






- 当伸缩容器有"足够空间"时,如果设置,
  - align-items: flex-start
- 此时所有伸缩项目位于伸缩容器侧轴start处






- 当伸缩容器有"足够空间"时,如果设置,
  - align-items: center
- 此时所有伸缩项目位于伸缩容器侧轴中部






- 当伸缩容器有"足够空间"时,如果设置,
  - align-items: flex-end
- 此时所有伸缩项目位于伸缩容器侧轴end处





- 当伸缩容器有"足够空间"时,如果设置
  - align-items: baseline
- · 主轴中伸缩项目基线最大的那个伸缩项目的基线 作为所有伸缩项目的对齐基线





## 伸缩容器空间不足



#### 伸缩容器主轴空间不足

- 当设置**伸缩项目**大小,且**伸缩容器**无法在主轴方向上容纳 所有的伸缩项目时,**每个伸缩项目都会被按比例被压缩**。 如同在**伸缩容器**中设置了,
  - flex-wrap: nowrap (默认值)



如何压缩,请参考伸缩项目压缩率计算规则



#### 伸缩容器主轴空间不足


- 当**伸缩项目**设置大小,且**伸缩容器**无法在主轴方向上容纳 所有的伸缩项目时,在伸缩容器中设置,
  - flex-wrap: wrap
- 让伸缩项目自动换行,保持原来的大小。





#### 伸缩容器主轴空间不足

- 当伸缩项目设置大小,且伸缩容器无法在主轴方向上容纳 所有的伸缩项目时,在伸缩容器中设置,
  - flex-wrap: wrap-reverse
- · 让伸缩项目自动换行,保持原来的大小。但此时伸缩项目 在主轴flex-start和侧轴flex-end处开始排列。





### 主轴及侧轴相关设置




- 主轴默认方向,
  - flex-direction: row






- 也可以设置
  - flex-direction: row-reverse






- 也可以通过设置
  - flex-direction: column





- 也可以设置
  - flex-direction: column -reverse








- 可以设置 flex-flow 来实现 flex-direction 和 flex-wrap 简写。
  - flex-flow : column wrap




- 当伸缩容器在主轴上没有足够的空间容纳所有的伸缩项目,伸缩容器设置了flex-wrap: wrap,并且伸缩项目没有设置大小,完全由内容"撑起",如同在伸缩项目中设置了
  - align-content: stretch
- 所有伸缩项目默认均匀分配侧轴空间






- 当伸缩容器在主轴上没有足够的空间容纳所有的伸缩项目,伸缩容器设置了flex-wrap: wrap,并且伸缩项目没有设置大小,完全由内容"撑起",如果设置
  - align-content: flex-start






- 当伸缩容器在主轴上没有足够的空间容纳所有的伸缩项目,伸缩容器设置了flex-wrap: wrap,并且伸缩项目没有设置大小,完全由内容"撑起",如果设置
  - align-content: center





- 当伸缩容器在主轴上没有足够的空间容纳所有的伸缩项目,伸缩容器设置了flex-wrap: wrap,并且伸缩项目没有设置大小,完全由内容"撑起",如果设置
  - align-content: flex-end






## 伸缩项目在侧轴排列




- 当伸缩容器足够大时,可以分别设置每个伸缩项目在伸缩容器侧轴的位置,例如默认值
  - align-self: stretch;






- 当伸缩容器足够大时,可以分别设置每个伸缩项目在伸缩容器侧轴的位置,例如为item1设置了
  - align-self: flex-start;






- 当伸缩容器足够大时,可以分别设置每个伸缩项目在伸缩容器侧轴的位置,例如为item1设置了
  - align-self: center;





- 当伸缩容器足够大时,可以分别设置每个伸缩项目在伸缩容器侧轴的位置,例如为item1设置了
  - align-self: flex-end;





## 伸缩项目在主轴排列



• 当伸缩容器足够大时,可以分别设置每个伸缩项目在伸缩容器主轴的位置,例如为item1设置了

order: 1;

flex-start center flex-end 主轴

item2 item3 item1



• 当伸缩容器足够大时,可以分别设置每个伸缩项目在伸缩容器主轴的位置,例如为item1, item2分别设置

order: 2;

order: 1;

flex-start center flex-end

主轴

item3 item2 item1



# 伸縮项目 分配主轴剩余空间



- 当伸缩容器主轴空间足够大时,可以分别设置每个伸缩 项目如何分配主轴空间。其属性为,
  - flex-grow

•



item1 item2 item3



伸缩容器

widht: 900px

计算公式:

900 / (1+1+1) = 300

伸缩项目1

flex-grow: 1

伸缩项目2

flex-grow: 1

伸缩项目3

flex-grow: 1

伸缩项目**1** 实际宽度 **300px**  伸缩项目**2** 实际宽度 **300px**  伸缩项目**3** 实际宽度 **300px** 



伸缩容器

widht: 900px

计算公式:

900 / (2 + 1 + 1) = 255

伸缩项目1

flex-grow: 2

伸缩项目2

flex-grow: 1

伸缩项目3

flex-grow: 1

伸缩项目**1** 实际宽度 **510px**  伸缩项目**2** 实际宽度 **225px**  伸缩项目**3** 实际宽度 **225px** 



## 设置伸縮项目 初始宽度



- 有两种方式可以设置伸缩项目的初始宽度
  - ① width: length
  - ② flex-basis: length
- 使用flex-basis为元素指定宽度,效果与width相同
- 当元素设置了初始宽度,且伸缩容器主轴空间不足,伸缩项目会被压缩。



# 伸縮项目 如何被压缩



- 当设置伸缩项目大小,且伸缩容器无法在主轴方向上容纳所有的伸缩项目时,每个伸缩项目都会被按比例被压缩。默认如同设置了
  - flex-shrink: 1
- 如果不期望伸缩项目被压缩,可以设置
  - flex-shrink: 0
  - 以上设置会导致伸缩项目在主轴方向"溢出"



#### 压缩率计算

伸缩容器 widht: 400px

伸缩项目I

flex-shrink : 1

flex-basis: 100px

伸缩项目2

flex-shrink 2

flex-basis: 200px

伸缩项目3

flex-shrink:1

flex-basis: 300px

二、"总压缩基数"

$$100*1 + 200*2 + 300*1 = 800$$

三、每个伸缩项目实际压缩率

四、每个伸缩项目实际需要压缩空间

五、每个伸缩项目实际的宽度

$$200 - 100 = 100$$

伸缩项目1 实际宽度

**75px** 

伸缩项目**2** 实际宽度

100рх

伸缩项目3 实际宽度

**225px** 

