
# flex布局



布局的传统解决方案,基于盒状模型,依赖 display 属性 + float 属性。它对于那些特殊布局非常不便,比如,垂直居中就不容易实现。

### 各大浏览器的兼容性如下:



enter description here

## 一、Flex布局是什么?

Flex是Flexible Box 的缩写, 意为'弹性布局', 用来为盒状模型提供最大的灵活性。 任何一个容器都可以指定为Flex布局。

行内元素也可以使用Flex布局。


```
1 | .box {
2 | display: inline-flex;
3 | }
```

webkit内核的浏览器,必须加上-webkit-前缀。

注意:,设为Flex布局以后,子元素的 float、clear 和 vertical-aligin 属性将失效。

## 二、基本概念

采用Flex布局的元素, 称为Flex容器 (flex container),简称"容器"。它的所有子元素自动称为容器成员, 称为Flex项目 (flex item),简称"项目"。



容器默认存在两根轴:水平的主轴 (main axis)。主轴的开始位置 (与边框的交叉点) 叫做 main start, 结束位置叫做 main end;交叉轴的开始位置叫做 cross start, 结束位置叫做 cross end。

项目默认沿主轴排列。单个项目占据的主轴空间叫做 main size,占据的交叉轴空间叫做 cross size。

## 三、容器的属性

以下6个属性设置在容器上。

- flex-direction
- flex-wrap
- flex-flow
- justify-content
- align-items
- align-content

### 3.1 flex-direction

flex-direction 属性决定主轴的方向(即项目的排列方向)。

```
1 | .box {
2 | flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse;
3 | }
```

四种:




它可能有4个值。

- row (默认值): 主轴为水平方向,起点在左端。
- row-reverse: 主轴为水平方向, 起点在右端。
- column: 主轴为垂直方向, 起点在上沿。
- column-reverse: 主轴为垂直方向, 起点在下沿。

### 3.2 flex-wrap属性

默认情况下,项目都排在一条线(又称'轴线')上。flex-wrap 属性定义,如果一条轴线排不下,如何换行。




1 | .box {
2 | flex-wrap: no wrap | wrap | wrap-reverse;
3 | }

它可能取三个值。


(1) 、nowrap (默认): 不换行



(2)、wrap:换行,第一行在上方。



(3)、wrap-reverse:换行,第一行在下方。




### 3.3 flex-flow

### 3.4 justify-content属性

justify-content 属性定义了项目在主轴上的对齐方式。

```
1 | .box {
2 | justify-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around;
3 | }
```

#### 以下:



它可能取5个值, 具体对齐方式与轴的方向有关。下面假设主轴为从左到右。


- flex-start (默认值): 左对齐
- flex-end:右对齐center: 居中
- space-between:两端对齐,项目之前的间隔都相等。
- space-around:每个项目两侧的间隔相等。所以,项目之间的间隔比项目与边框的间隔大一倍。

### 3.5 align-items属性

alig-items 属性定义项目在交叉轴上如何对齐。

```
1 | .box {
2 | align-items: flex-start | flex-end | center | baseline | stretch;
3 | }
```

#### 以下:



它可能取5个值。具体的对齐方式与交叉轴的方向有关,下面假设交叉轴从上到下。


- flex-start: 交叉轴的起点对齐。
- flex-end: 交叉轴的终点对齐。
- center: 交叉轴的中点对齐。
- baseline: 项目的第一行文字的基线对齐。
- stretch (默认值): 如果项目未设置高度或设为auto, 将占满整个容器的高度。

### 3.6 align-content 属性

align-content 属性定义了多根轴线的对齐方式。如果项目只有一根轴线,该属性不起作用。

1 | .box {
2 | align-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around
3 | }

#### 以下:



该属性可能取6个值。

- flex-start: 与交叉轴的起点对齐。
- flex-end: 与交叉轴的终点对齐。
- center: 与交叉轴的中点对齐。
- space-between: 与交叉轴两端对齐, 轴线之间的间隔平均分布。
- space-around: 每根轴线两侧的间隔都相等。所以, 轴线之间的间隔比轴线与边框的间隔大一倍。
- stretch (默认值): 轴线占满整个交叉轴。

## 四、项目的属性

以下6个属性设置在项目上。


- order
- flex-grow
- flex-shrink
- flex-basis
- flex

• align-self

### 4.1 order属性

order 属性定义项目的排列顺序。数值越小,排列越靠前,默认为0;

#### 以下:




### 4.2 flex-grow属性

flex-grow属性定义项目的放大比例, 默认为 0, 即如果存在剩余空间, 也不放大。

```
1 | .item {
2 | flex-grow: < number>; /* default 0*/
3 | }
```

#### 以下:



如果所有项目的 flex-grow属性都为1,则它们将等分剩余空间(如果有的话)。如果一个项目的 flex-grow属性为2,其他项目都为1,则前者占据的剩余空间将比其他项多一倍。

## 4.3 flex-shrink属性

flex-shrink属性定义了项目的缩小比例, 默认为1, 即如果空间不足, 该项目将缩小。

```
1   .item {
2    flex-shrink: <number>; /* default 1*/;
3  }
```

以下:



如果所有项目的 flex-shrink 属性都为1,当空间不足时,都将等比缩小。如果一个项目的 flex-shrink 属性为0,其他项目都为1,则空间不足时,前者不缩小。

负值对该属性无效。

### flex-basis属性

flex-basis 属性定义了在分配多余空间之前,项目占据的主轴空间(main size)。浏览器根据这个属性,计算主轴是否多余空间。它的默认值为 auto,即项目的本来大小。

```
1 | .item {
2 | flex-basis: <length> | auto; /* default auto */
3 | }
```

它可以设为跟 width 或 height 属性一样的值 (比如350px),则项目占据固定空间。

#### flex属性

flex 属性是 flex-grow, flex-shrink 和 flex-basis 的简写, 默认值为 0 1 auto。后两个属性可选。


```
1 | .item {
2 | flex: no ne | [<'flex-grow'><'flex-shrink'> ? || <'flex-basis'> ]
3 | }
```

属性有两个快捷值: auto (11 auto)和 none (00 auto)。 建议优选使用这个属性,而不是单独写三个分离的属性,因为浏览器会推算相关值。

### 4.6 align-self 属性

align-self 属性允许单个项目有与其他项目不一样的对齐方式,可覆盖 align-item 属性。默认值为 auto,表示继承符= 父元素的 align-items 属性,如果没有父元素,则等同于 stretch。

以下:



该属性可能取6个值,除了auto,其他都与align-items属性完全一致。