本节内容

PE文件结构

1、什么是可执行文件?

可执行文件 (executable file) 指的是可以由操作系统进行加载执行的文件。

可执行文件的格式:

Windows平台:

PE(Portable Executable)文件结构

Linux平台:

ELF(Executable and Linking Format)文件结构

哪些领域会用到PE文件格式:

- <1> 病毒与反病毒
- <2> 外挂与反外挂
- <3> 加壳与脱壳(保护与破解)
- <4> 无源码修改功能、软件汉化等等


2、如何识别PE文件?

<1> PE文件的特征(PE指纹)

分别打开.exe .dll .sys 等文件,观察特征前2个字节。

<2> 不要仅仅通过文件的后缀名来认定PE文件

3、PE文件的整体结构




课后练习:

<线上班>学员可见

本节内容

PE文件的两种状态


1、主要结构体



IMAGE_DOS_HEADER(64)
IMAGE_FILE_HEADER(20)

IMAGE_OPTIONAL_HEADER32)(224)
IMAGE_SECTION_HEADER)(40)

2、PE文件的两种状态




课后练习:

<线上班>学员可见

本节内容

DOS头属性说明

1、PE文件的整体结构



2、DOS MZ头

```
typedef struct IMAGE DOS HEADER { // DOS .EXE header
  WORD e magic;
                                  // Magic number
  WORD e cblp;
                                  // Bytes on last page of file
  WORD e_cp;
                                  // Pages in file
  WORD e crlc;
                                  // Relocations
  WORD e cparhdr;
                                  // Size of header in paragraphs
  WORD e minalloc;
                                  // Minimum extra paragraphs needed
                                  // Maximum extra paragraphs needed
  WORD e maxalloc;
  WORD e ss;
                                  // Initial (relative) SS value
  WORD e_sp;
                                  // Initial SP value
  WORD e csum;
                                  // Checksum
  WORD e ip;
                                  // Initial IP value
  WORD e cs;
                                  // Initial (relative) CS value
  WORD e Ifarlc;
                                  // File address of relocation table
  WORD e ovno;
                                  // Overlay number
  WORD e res[4];
                                  // Reserved words
  WORD e oemid;
                                  // OEM identifier (for e oeminfo)
  WORD e oeminfo;
                                  // OEM information; e oemid specific
  WORD e_res2[10];
                                  // Reserved words
  LONG e Ifanew;
                                  // File address of new exe header
 } IMAGE DOS HEADER, *PIMAGE DOS HEADER;
```

3、DOS 块

- **<1> DOS**块的位置
- **<2> DOS**块的内容


课后练习:

<线上班>学员可见

本节内容

标准PE头属性说明

1、PE文件的整体结构



2、PE头

PE标识:

PE标识不能破坏,操作系统在启动一个程序的时候会检测这个标识。

3、标准PE头

4、文件属性: IMAGE_FILE_HEADER.Characteristics

| 数据位 | 常量符号 | 为 1 时的含义 |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 0 | IMAGE_FILE_RELOCS_STRIPPED | 文件中不存在重定位信息 |
| 1 | IMAGE_FILE_EXECUTABLE_IMAGE | 文件是可执行的 |
| 2 | IMAGE_FILE_LINE_NUMS_STRIPPED | 不存在行信息 |
| 3 | IMAGE_FILE_LOCAL_SYMS_STRIPPED | 不存在符号信息 |
| 4 | IMAGE_FILE_AGGRESSIVE_WS_TRIM | 调整工作集 |
| 5 | IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE | 应用程序可处理大于 2GB 的地址 |
| 6 | | 此标志保留 |
| 7 | IMAGE_FILE_BYTES_REVERSED_LO | 小尾方式 |
| 8 | IMAGE_FILE_32BIT_MACHINE | 只在 32 位平台上运行 |
| 9 | IMAGE_FILE_DEBUG_STRIPPED | 不包含调试信息 |
| 10 | IMAGE_FILE_REMOVABLE_RUN_FROM_SWAP | 不能从可移动盘运行 |
| 11 | IMAGE_FILE_NET_RUN_FROM_SWAP | 不能从网络运行 |
| 12 | IMAGE_FILE_SYSTEM | 系统文件 (如驱动程序), 不能直接运行 |
| 13 | IMAGE_FILE_DLL | 这是一个 DLL 文件 |
| 14 | IMAGE_FILE_UP_SYSTEM_ONLY | 文件不能在多处理器计算机上运行 |
| 15 | IMAGE_FILE_BYTES_REVERSED_HI | 大尾方式 |

课后练习:

<线上班>学员可见

本节内容

扩展PE头属性说明

1、PE头

```
typedef struct _IMAGE_NT_HEADERS {
    DWORD Signature;
    IMAGE_FILE_HEADER FileHeader;
    IMAGE_OPTIONAL_HEADER32 OptionalHeader;
} IMAGE_NT_HEADERS32, *PIMAGE_NT_HEADERS32;

typedef struct _IMAGE_NT_HEADERS64 {
    DWORD Signature;
    IMAGE_FILE_HEADER FileHeader;
    IMAGE_OPTIONAL_HEADER64 OptionalHeader;
} IMAGE_NT_HEADERS64, *PIMAGE_NT_HEADERS64;
```

2、扩展PE头

```
typedef struct IMAGE OPTIONAL HEADER {
 WORD Magic;
                                //PE32: 10B PE32+: 20B
 BYTE MajorLinkerVersion;
                                //链接器版本号
 BYTE MinorLinkerVersion:
                                //链接器版本号
 DWORD SizeOfCode:
                                //所有代码节的总和 文件对齐后的大小 编译器填的 没用
 DWORD SizeOfInitializedData;
                                //包含所有已经初始化数据的节的总大小 文件对齐后的大小 编译器填的 没用
 DWORD SizeOfUninitializedData:
                                //包含未初始化数据的节的总大小 文件对齐后的大小 编译器填的 没用
 DWORD AddressOfEntryPoint;
                                //程序入口
 DWORD BaseOfCode:
                                //代码开始的基址,编译器填的 没用
 DWORD BaseOfData:
                                //数据开始的基址,编译器填的 没用
 DWORD ImageBase;
                                //内存镜像基址, ImageBase+AddressOfEntryPoint 断点调试常用,可以被加密
 DWORD SectionAlignment;
                                //内存对齐
 DWORD FileAlignment;
                                //文件对齐
 WORD MajorOperatingSystemVersion;
                                //标识操作系统版本号 主版本号
 WORD MinorOperatingSystemVersion;
                                //标识操作系统版本号 次版本号
 WORD MajorImageVersion;
                                //PE文件自身的版本号
 WORD MinorImageVersion;
                                //PE文件自身的版本号
 WORD MajorSubsystemVersion;
                                //运行所需子系统版本号
 WORD MinorSubsystemVersion;
                                //运行所需子系统版本号
 DWORD Win32VersionValue;
                                //子系统版本的值,必须为0
 DWORD SizeOflmage;
                                //内存中整个PE文件的映射的尺寸,可比实际的值大,必须是SectionAlignment的整数倍
 DWORD SizeOfHeaders;
                                //所有头+节表按照文件对齐后的大小,否则加载会出错
 DWORD CheckSum;
                                //校验和,一些系统文件有要求.用来判断文件是否被修改.
 WORD Subsystem;
                                //子系统
                                           驱动程序(1) 图形界面(2) 控制台、DLL(3)
 WORD DIICharacteristics;
                                //文件特性 不是针对DLL文件的
 DWORD SizeOfStackReserve;
                                //初始化时保留的栈大小
 DWORD SizeOfStackCommit;
                                //初始化时实际提交的大小
 DWORD SizeOfHeapReserve;
                                //初始化时保留的堆大小
 DWORD SizeOfHeapCommit;
                                //初始化时实践提交的大小
 DWORD LoaderFlags;
                                //调试相关
 DWORD NumberOfRvaAndSizes;
                                //目录项数目
 IMAGE DATA DIRECTORY DataDirectory[IMAGE NUMBEROF DIRECTORY ENTRIES];
} IMAGE OPTIONAL HEADER32, *PIMAGE OPTIONAL HEADER32;
```

3、IMAGE_OPTIONAL_HEADER.DIICharacteristics

| 数据位 | 常量符号 | 为 1 时的含义 |
|-----|--|--------------------|
| 0 | | 保留,必须为0 |
| 1 | | 保留,必须为0 |
| 2 | | 保留,必须为0 |
| 3 | | 保留,必须为0 |
| 6 | IMAGE_DLLCHARACTERISTICS_DYNAMIC_BASE | DLL 可以在加载时被重定位 |
| 7 | IMAGE_DLLCHARACTERISTICS_FORCE_INTEGRITY | 强制代码实施完整性验证 |
| 8 | IMAGE_DLLCHARACTERISTICS_NX_COMPAT | 该映像兼容 DEP |
| 9 | IMAGE_DLLCHARACTERISTICS_NO_ISOLATION | 可以隔离,但并不隔离此映像 |
| 10 | IMAGE_DLLCHARACTERISTICS_NO_SEH | 映像不使用 SEH (第 10 章) |
| 11 | IMAGE_DLLCHARACTERISTICS_NO_BIND | 不绑定映像 |
| 12 | | 保留,必须为0 |
| 13 | IMAGE DLLCHARACTERISTICS_WDM_DRIVER | 该映像为一个 WDM driver |
| 14 | | 保留,必须为0 |
| 15 | IMAGE_DLLCHARACTERISTICS_TERMINAL_ SERVER AWARE | 可用于终端服务器 |


课后练习:

<线上班>学员可见


本节内容

PE节表

PE文件的整体结构



1、PE文件的分节结构



2、节表数据结构说明

全局变量未赋初始值时,在文件中不在空间,在内存中必须分配空间


```
#define IMAGE SIZEOF SHORT NAME 8
typedef struct IMAGE SECTION HEADER {
  BYTE Name[IMAGE SIZEOF SHORT NAME]; //ASCII字符串 可自定义 只截取8个 可以8个字节都是名字
                                    //Misc 双字 是该节在没有对齐前的真实尺寸.该值可以不准确
 union {
    DWORD PhysicalAddress;
                                    # 真实长度,这两个值是一个联合结构,可以使用其中的任何个
         DWORD VirtualSize:
                                    //一般是取后一个
 } Misc;
 DWORD VirtualAddress:
                                    //在内存中的偏移地址,加上ImageBase才是在内存中的真正地址
                                    //节在文件中对齐后的尺寸
 DWORD SizeOfRawData:
 DWORD PointerToRawData:
                                    //节区在文件中的偏移
 DWORD PointerToRelocations:
                                    //调试相关
 DWORD PointerToLinenumbers:
 WORD NumberOfRelocations:
 WORD NumberOfLinenumbers;
                                    //节的属性
 DWORD Characteristics:
} IMAGE SECTION HEADER, *PIMAGE SECTION HEADER;
SizeOfRawData 和联合体VirtualSize的值的关系
联合体的大小可能大于 SizeOfRawData 。可能等于 也可能小于
```

没有初始化的变量在文件中是不分配内存的 , 如果没有初始化的全局变量特别多的话, 联合体的值可能会SizeOfRawData

他们谁大 按谁的来

大

3、PE文件的两种状态



4、节属性说明

| 数据位 | 常量符号 | 位为 1 时的含义 |
|-----|---|--------------------------|
| 5 | IMAGE_SCN_CNT_CODE 或 00000020h | 节中包含代码 |
| 6 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA 或 00000040h | 节中包含已初始化数据 |
| 7 | IMAGE_SCN_CNT_UNINITIALIZED_DATA 或 00000080h | 节中包含未初始化数据 |
| 8 | IMAGE_SCN_LNK_OTHER 或 00000100h | 保留供将来使用 |
| 25 | IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE 或 02000000h | 节中的数据在进程开始以后将被丢弃,如.reloc |
| 26 | IMAGE_SCN_MEM_NOT_CACHED 或 04000000h | 节中的数据不会经过缓存 |
| 27 | IMAGE_SCN_MEM_NOT_PAGED 或 08000000h | 节中的数据不会被交换到磁盘 |
| 28 | IMAGE_SCN_MEM_SHARED 或 10000000h | 表示节中的数据将被不同的进程所共享 |
| 29 | IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE 或 20000000h | 映射到内存后的页面包含可执行属性 |
| 30 | IMAGE_SCN_MEM_READ 或 40000000h | 映射到内存后的页面包含可读属性 |
| 31 | IMAGE_SCN_MEM_WRITE 或 80000000h | 映射到内存后的页面包含可写属性 |

课后练习:

<线上班>学员可见


本节内容

RVA与FOA的转换

引出问题:

如果想改变一个全局变量的初始值,该怎么做?

1、面临的问题是什么?



2、RVA到FOA的转换:

<1> 得到RVA的值:内存地址 - ImageBase

<2>判断RVA是否位于PE头中,如果是:FOA == RVA

<3>判断RVA位于哪个节:

RVA >= 节.VirtualAddress

RVA <= 节.VirtualAddress + 当前节内存对齐后的大小

差值 = RVA - 节.VirtualAddress;

<4> FOA = 节.PointerToRawData + 差值;

课后练习:

<线上班>学员可见

空白区添加代码

1、实现思路:

- <1> 在PE的空白区构造一段代码
- <2> 修改入口地址为新增代码
- <3>新增代码执行后,跳回入口地址

2、实现步骤:

- <1> 获取MessageBox地址,构造ShellCode代码
- <2> E8 E9计算公式
- <3> 在空白区添加代码
- <4> 修改OEP, 指向ShellCode
- <5> 指向完ShellCode后跳回OEP

课后练习:


<线上班>学员可见

扩大节

1、为什么要扩大节?

我们可以在任意空白区添加自己的代码,但如果添加的代码比较多,空白区不够怎么办?

2、扩大哪一个节呢?



3、节表数据结构说明

```
#define IMAGE SIZEOF SHORT NAME 8
typedef struct IMAGE SECTION HEADER {
 BYTE Name[IMAGE SIZEOF SHORT NAME]; //ASCII字符串 可自定义 如果超8个系统只截取8个
                                      //Misc 双字 是该节在没有对齐前的真实尺寸,该值可以不准确
 union {
     DWORD PhysicalAddress;
     DWORD VirtualSize;
 } Misc;
 DWORD VirtualAddress:
                                      //在内存中的偏移地址,加上ImageBase才是在内存中的真正地址
                                      //节在文件中对齐后的尺寸
 DWORD SizeOfRawData:
                                     //节区在文件中的偏移
 DWORD PointerToRawData:
 DWORD PointerToRelocations;
                                      //调试相关
 DWORD PointerToLinenumbers;
 WORD NumberOfRelocations;
 WORD NumberOfLinenumbers:
 DWORD Characteristics:
                                      //节的属性
} IMAGE SECTION HEADER, *PIMAGE SECTION HEADER;
```

4、扩大节的步骤:


- <1>分配一块新的空间,大小为S
- <2> 将最后一个节的SizeOfRawData和VirtualSize改成N
 - N = (SizeOfRawData或者VirtualSize 内存对齐后的值) + S
- <3> 修改SizeOfImage大小

课后练习:

<线上班>学员可见

新增节

1、节表与节



2、节表数据结构说明

```
#define IMAGE SIZEOF SHORT NAME 8
typedef struct IMAGE SECTION HEADER {
 BYTE Name[IMAGE SIZEOF SHORT NAME]; //ASCII字符串 可自定义 如果超8个系统只截取8个
                                      //Misc 双字 是该节在没有对齐前的真实尺寸,该值可以不准确
 union {
     DWORD PhysicalAddress;
     DWORD VirtualSize;
 } Misc;
 DWORD VirtualAddress:
                                      //在内存中的偏移地址,加上ImageBase才是在内存中的真正地址
                                      //节在文件中对齐后的尺寸
 DWORD SizeOfRawData:
                                     //节区在文件中的偏移
 DWORD PointerToRawData:
 DWORD PointerToRelocations;
                                      //调试相关
 DWORD PointerToLinenumbers;
 WORD NumberOfRelocations;
 WORD NumberOfLinenumbers:
 DWORD Characteristics:
                                      //节的属性
} IMAGE SECTION HEADER, *PIMAGE SECTION HEADER;
```

3、新增节的步骤:

- <1>判断是否有足够的空间,可以添加一个节表.
- <2> 在节表中新增一个成员.
- <3> 修改PE头中节的数量.
- <4> 修改sizeOfImage的大小.
- <5> 再原有数据的最后,新增一个节的数据(内存对齐的整数倍).
- <6>修正新增节表的属性.

课后练习:

<线上班>学员可见

合并节

1、为什么要合并节?

如果节表没有地方插入成员了怎么办?

----打开notepad.exe观察节表

2、节表数据结构说明

```
#define IMAGE SIZEOF SHORT NAME 8
typedef struct IMAGE SECTION HEADER {
  BYTE Name[IMAGE SIZEOF SHORT NAME]; //ASCII字符串 可自定义 如果超8个系统只截取8个
                                      //Misc 双字 是该节在没有对齐前的真实尺寸,该值可以不准确
 union {
     DWORD PhysicalAddress;
     DWORD VirtualSize;
 } Misc;
 DWORD VirtualAddress:
                                      //在内存中的偏移地址,加上ImageBase才是在内存中的真正地址
                                      //节在文件中对齐后的尺寸
 DWORD SizeOfRawData:
                                      //节区在文件中的偏移
  DWORD PointerToRawData;
  DWORD PointerToRelocations;
                                      //调试相关
  DWORD PointerToLinenumbers:
 WORD NumberOfRelocations:
 WORD NumberOfLinenumbers:
  DWORD Characteristics:
                                      //节的属性
} IMAGE_SECTION_HEADER, *PIMAGE_SECTION_HEADER;
```

3、合并节的步骤:

- <1> 按照内存对齐展开
- <2> 将第一个节的内存大小、文件大小改成一样

Max = SizeOfRawData>VirtualSize?SizeOfRawData:VirtualSize

SizeOfRawData = VirtualSize =

最后一个节的VirtualAddress + Max - SizeOfHeaders内存对齐后的大小.

- <3> 将第一个节的属性改为包含所有节的属性.
- <4> 修改节的数量为1.

```
00000400h: 04 10 40 00 03 07 42 6F 6F 6C 65 61 6E 01 00 00 ; 1.0...Boolean...
00000410h: 00 00 01 00 00 00 00 10 40 00 05 46 61 6C 73 65; .........@..False
00000420h: 04 54 72 75 65 8D 40 00 2C 10 40 00 02 04 43 68 : .True難...@...Ch
00000430h: 61 72 01 00 00 00 00 FF 00 00 00 90 40 10 40 00 : ar..... 世.R.
00276020h: 00 00 00 00 32 13 8B CO 02 00 8B CO 00 8D 40 00; ....2.孅..孅.粜.
00276030h: 00 8D 40 00 00 8D 40 00 01 8D 40 00 00 00 00 00 : . . . . . . . . . .
00280810h: F4 61 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; 鬬(.......
00280820h: A6 6E 28 00 B8 62 28 00 00 00 00 00 00 00 00 ;
υυ283βτυΝ: ττο οστοινίου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ; .....
00283c00h: 00 AO 68 00 10 AO 68 00 CC 70 67 00 10 BO 68 00 ; ■燥..燥.蘰q..癶.
00283e00h: 00 10 00 00 70 01 00 00 00 30 16 30 28 30 3C 3O ; 0...p....0.0(0<0
00283e10h: 54 30 6C 30 80 30 94 30 AC 30 C8 30 D8 30 E8 30 ; T010€0?????
00283e20h: F4 30 00 31 10 31 20 31 30 31 50 31 5C 31 60 31; ?.1.1 101P1\1`1
00283e30h: 64 31 68 31 6C 31 70 31 74 31 78 31 84 31 91 31 ; d1h1l1p1t1x1??
002a8a00h: 00 00 00 00 29 50 FE 3C 00 00 00 00 00 0A 00 ; ...1P?......
002a8a10h: 01 00 00 00 60 00 00 80 02 00 00 00 A8 00 00 80 ; ....`..€....?.€
002a8a20h: 03 00 00 00 B0 01 00 80 05 00 00 00 C8 01 00 80 ; ....?.€....?.€
002a8a30h: 06 00 00 00 E0 01 00 80 0A 00 00 50 03 00 80 ; ....?.€....₽..€
002a8a40h: 0C 00 00 00 B8 06 00 80 0E 00 00 00 07 00 80 ; ....?.€......€
```

导出表

思考题:

一个可执行程序是由一个PE文件组成的?

1、如何定位导出表?

<参见课堂>

2、导出表结构

```
typedef struct IMAGE EXPORT DIRECTORY {
 DWORD Characteristics;
                             // 未使用
                              // 时间戳
 DWORD TimeDateStamp;
 WORD MajorVersion;
                             // 未使用
 WORD MinorVersion;
                             // 未使用
                             #指向该导出表文件名字符串
 DWORD Name;
 DWORD Base;
                             # 导出函数起始序号
                             # 所有导出函数的个数
 DWORD NumberOfFunctions;
                             // 以函数名字导出的函数个数
 DWORD NumberOfNames;
 DWORD AddressOfFunctions;
                             // 导出函数地址表RVA
                       // 导出函数名称表RVA
 DWORD AddressOfNames;
 DWORD AddressOfNameOrdinals; // 导出函数序号表RVA
} IMAGE EXPORT DIRECTORY, *PIMAGE EXPORT DIRECTORY;
```

3、导出

EXPORTS

Plus @12

Sub @15 NONAME

Mul @13

Div @16

课后练习:

<线上班>学员可见

导入表:确定依赖模块

知识铺垫:

一个进程是由一组PE文件构成的:

PE文件提供哪些功能:导出表

PE文件需要依赖哪些模块以及依赖这些模块中的哪些函数:

导入表

1、如何定位导入表?

<参见课堂>

2、导入表结构

课后练习:


<线上班>学员可见

导入表: 确定依赖的函数

1、导入表结构

```
typedef struct IMAGE IMPORT DESCRIPTOR {
  union {
    DWORD Characteristics;
    DWORD OriginalFirstThunk;
                              //RVA 指向IMAGE THUNK DATA结构数组
  };
  DWORD TimeDateStamp;
                              //时间戳
  DWORD ForwarderChain;
  DWORD Name;
                              //RVA,指向dll名字,该名字已0结尾
                              //RVA,指向IMAGE THUNK DATA结构数组
  DWORD FirstThunk;
} IMAGE IMPORT DESCRIPTOR;
typedef struct IMAGE THUNK DATA32 {
  union {
    PBYTE ForwarderString;
    PDWORD Function:
    DWORD Ordinal;
                                        //序号
    PIMAGE IMPORT BY NAME AddressOfData; //指向IMAGE IMPORT BY NAME
 } u1;
} IMAGE THUNK DATA32;
typedef struct IMAGE IMPORT BY NAME {
  WORD Hint;
                                        //可能为空,编译器决定 如果不为空 是函数在导出表中的索引
                                        //函数名称,以0结尾
  BYTE Name[1];
} IMAGE IMPORT BY NAME, *PIMAGE_IMPORT_BY_NAME;
```

2、确定需要导入的函数:



3、确定需要导入的函数:

IMAGE_THUNK_DATA32 结构数组 以0结尾 宽度4字节 判断最高位是否为1 如果时 那么除去最高位的值 就是函数的导出序号 如果不是,那么这个值是一个RVA 指向 IMAGE_IMPORT_BY_NAME 10 GetProcAddr(m,函数的名字或者导出序号): IMAGE_IMPORT_BY_NAME HIT NAME typedef struct _IMAGE_IMPORT_BY_NAME { WORD Hint: BYTE Name [1]: } IMAGE_IMPORT_BY_NAME, *PIMAGE_IMPORT_BY_NAME; HIT 2字节

NAME 长度不定 以'\0'结尾


本节内容

导入表: 确定函数地址


1、导入表结构

```
typedef struct IMAGE IMPORT DESCRIPTOR {
  union {
    DWORD Characteristics;
    DWORD OriginalFirstThunk;
                              //RVA 指向IMAGE THUNK DATA结构数组
  DWORD TimeDateStamp;
                              //时间戳
  DWORD ForwarderChain;
  DWORD Name;
                              //RVA,指向dll名字,该名字已0结尾
                              //RVA,指向IMAGE THUNK DATA结构数组
  DWORD FirstThunk;
} IMAGE IMPORT DESCRIPTOR;
typedef struct IMAGE THUNK DATA32 {
  union {
    PBYTE ForwarderString;
    PDWORD Function:
    DWORD Ordinal;
                                        //序号
    PIMAGE IMPORT BY NAME AddressOfData; //指向IMAGE IMPORT BY NAME
 } u1;
} IMAGE THUNK DATA32;
typedef struct IMAGE IMPORT BY NAME {
  WORD Hint;
                                        //可能为空,编译器决定 如果不为空 是函数在导出表中的索引
                                        //函数名称,以0结尾
  BYTE Name[1];
} IMAGE IMPORT BY NAME, *PIMAGE_IMPORT_BY_NAME;
```

2、PE文件加载前:



3、PE文件加载后:



本节内容

重定位表

1、PE文件的加载过程

<参见课堂>

2、为什么要用重定位表?

打开一个程序,观察一下全局变量的反汇编

3、重定位表的位置

数据目录项的第6个结构,就是重定位表.


4、重定位表的结构

```
typedef struct _IMAGE_BASE_RELOCATION {
    DWORD VirtualAddress;
    DWORD SizeOfBlock;
} IMAGE_BASE_RELOCATION;
typedef IMAGE_BASE_RELOCATION , * PIMAGE_BASE_RELOCATION;
```

本节内容

PE头属性说明

1、PE文件的分节结构



2、节表数据结构说明

```
#define IMAGE SIZEOF SHORT NAME 8
typedef struct IMAGE SECTION HEADER {
 BYTE Name[IMAGE SIZEOF SHORT NAME]; //ASCII字符串 可自定义 如果超8个系统只截取8个
                                      //Misc 双字 是该节在没有对齐前的真实尺寸,该值可以不准确
 union {
     DWORD PhysicalAddress;
     DWORD VirtualSize;
 } Misc;
 DWORD VirtualAddress:
                                      //在内存中的偏移地址,加上ImageBase才是在内存中的真正地址
                                      //节在文件中对齐后的尺寸
 DWORD SizeOfRawData:
                                     //节区在文件中的偏移
 DWORD PointerToRawData:
 DWORD PointerToRelocations;
                                      //调试相关
 DWORD PointerToLinenumbers;
 WORD NumberOfRelocations;
 WORD NumberOfLinenumbers:
 DWORD Characteristics:
                                      //节的属性
} IMAGE SECTION HEADER, *PIMAGE SECTION HEADER;
```

3、节属性说明

| 数据位 | 常量符号 | 位为 1 时的含义 |
|-----|---|--------------------------|
| 5 | IMAGE_SCN_CNT_CODE 或 00000020h | 节中包含代码 |
| 6 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA 或 00000040h | 节中包含已初始化数据 |
| 7 | IMAGE_SCN_CNT_UNINITIALIZED_DATA 或 00000080h | 节中包含未初始化数据 |
| 8 | IMAGE_SCN_LNK_OTHER 或 00000100h | 保留供将来使用 |
| 25 | IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE 或 02000000h | 节中的数据在进程开始以后将被丢弃,如.reloc |
| 26 | IMAGE_SCN_MEM_NOT_CACHED 或 04000000h | 节中的数据不会经过缓存 |
| 27 | IMAGE_SCN_MEM_NOT_PAGED 或 08000000h | 节中的数据不会被交换到磁盘 |
| 28 | IMAGE_SCN_MEM_SHARED 或 10000000h | 表示节中的数据将被不同的进程所共享 |
| 29 | IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE 或 20000000h | 映射到内存后的页面包含可执行属性 |
| 30 | IMAGE_SCN_MEM_READ 或 40000000h | 映射到内存后的页面包含可读属性 |
| 31 | IMAGE_SCN_MEM_WRITE 或 80000000h | 映射到内存后的页面包含可写属性 |

本节内容 Virtual Table Hook

1、什么是HOOK?

<1> HOOK是用来获取、更改程序执行时的某些数据,或者是用于更改程序执行流程的一种技术。

<2> HOOK的两种主要形式:

- 1、改函数代码 INLINE HOOK
- 2、改函数地址

IAT HOOK

SSDT HOOK


IDT HOOK

EAT HOOK

IRP HOOK

. . . .

2、Virtual Table 是什么?



3、Virtual Table Hook 是什么?

```
class Base
                                             Fun1
                                                                         voif Fun1()
public:
                                             Fun2
                                             Fun3
         void *pVftbl
                                             MyH9økFun
                                             Fun5
         virtual void PrintName();
                                             Fun6
                                             Fun7
                                             Fun8
                                                                         void PrintName()
void MyHookFun()
```

本节内容

IAT HOOK

1、什么是HOOK?

<1> HOOK是用来获取、更改程序执行时的某些数据,或者是用于更改程序执行流程的一种技术。

<2> HOOK的两种主要形式:

- 1、改函数代码 INLINE HOOK
- 2、改函数地址

IAT HOOK

SSDT HOOK


IDT HOOK

EAT HOOK

IRP HOOK

. . . .

2、IAT表是什么?



本节内容

INLINE HOOK

1、HOOK的两种主要形式:

<1> 改函数代码 INLINE HOOK

<2> 改函数地址

IAT HOOK SSDT HOOK

IDT HOOK

EAT HOOK

IRP HOOK

. . . .

2、IAT HOOK的缺点:

- <1> 容易被检测到
- <2> 只能HOOK IAT表里面的函数

3、INLINE HOOK的执行流程:

<参见课堂>

本节内容

INLINE HOOK改进版

1、下面代码的问题:

```
void declspec(naked) NewMessageBox()
{
           _asm
{
                      //1. 保存寄存器
                      pushad
                      pushfd
                      //2. 修改数据: esp+8
                      LEA EAX, DWORD PTR DS:[szNewText]
                      MOV DWORD PTR SS:[esp+0x24+8],EAX
                      //3. 恢复寄存器
                      popfd
                      popad
                      //4. 执行覆盖的代码
                      MOV EDI, EDI
                      PUSH EBP
                      MOV EBP, ESP
                      //5. 返回执行
                      push dwHookAddress
                      add dword ptr ds:[esp], PATCH LENGTH
                      retn
```

2、另一种INLINE HOOK:

<1> 很多时候,防守的一方都会通过检测E9来判断自己的程序是否被HOOK了

<2> 将JMP.....JMP改为CALL + RET的方式实现

本节内容

HOOK攻防

HOOK攻防的常用手段:

阶段一:

(防)检测JMP(E9)、检测跳转范围

(破)想方设法绕

阶段二:

(防)写个线程全代码校验/CRC校验

(破)修改检测代码、挂起检测线程

阶段三. A->B->C->D->HOOK 函数

(防) 先对相关API全代码校验,多个线程互相检测,并检测线程是否在活动中

(破)使用瞬时钩子/硬件钩子

本节内容

瞬时HOOK过检测

1、HOOK检测:

阶段一:

(防)检测JMP(E9)、检测跳转范围

(破) 想方设法绕

阶段二:

(防)写个线程全代码校验/CRC校验

(破)修改检测代码、挂起检测线程

阶段三: A->B->C->D->HOOK 函数

(防) 先对相关API全代码校验,多个线程互相检测,并检测线程是否在活动中

(破)使用瞬时钩子/硬件钩子

2、循环检测:

3、解决方案:

<1>对VirtualProtect进行HOOK,只有当调用地址为A时,对ExitProcess进行挂钩,并修正返回结果,改变执行流程。

<2> 在ExitProcess的HOOK处理函数中判断,只有当调用地址为B的时候,才将 ExitProcess失效,然后卸载HOOK。