# 扩展第4讲 机器是怎样处理符号与小数点的? -- 机器数与定浮点数


## 战渡臣

哈尔滨工业大学计算学部教学委员会主任 国家教学名师

18686783018, dechen@hit.edu.cn

# 信息在计算机中的基本表示方法





# 计数制

#### 十进制、二进制、十六进制



- ●有0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共十个数码
- ●数码的位置规定了数码的等级 "权/数位": 10<sup>i</sup>
- ●逢十进一、借一当十。高数位的1相当于低数位的10
- ●表示法: 128、(128)<sub>+、</sub>(128)<sub>D</sub>

机器内部 使用



- ●有0,1共两个数码
- ●数码的位置规定了数码的等级 "权/数位" : 2<sup>i</sup>
- ●逢二进一、借一当二。高数位的1相当于低数位的2
- ●表示法: (01001000)<sub>=</sub> (01001000)<sub>B</sub>



辅助阅读 机器数据



- ●有0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F共16个数码
- ●数码的位置规定了数码的等级 "权/数位": 16i
- ●逢十六进一、借一当十六。高数位的1相当于低数位的16
- ●与二进制转换简单:小数点开始向左向右分别处理,1位十六进制数对应为4位二进制数,或4位二进制数对应1位十六进制数。
- ●表示法: (15FE)+☆ 15FEH、0x15FE → 0001 0101 1111 1110

# 数值性信息与机器数

## 机器数: 机器字长

【机器字长】是指机器内部进行数据处理、信息传输等的基本单元所包含的二进制位数,通常是8位、16位、32位、64位等。

例: (78) + 转换成二进制数。不同字长的表示,结果是不同的

$$(1)$$
  $(78)$   $_{+}$  =  $(1001110)$   $_{-}$ 

(2) 
$$(78)_{+} = (01001110)_{-}$$

(3) 
$$(78)_{+} = (000000000011110)_{-}$$

未考虑机器字长

8位机器字长

16位机器字长

32位机器字长







# 数值性信息与机器数

## 机器数:有符号数和无符号数

假设: 16位机器字长



无符号机器数的表示范围: **0** ≤ **X** < **2**<sup>16</sup>,即0至65,535

 $(00000000\ 00000000) \ \underline{\ } \ \ \underline{\ } \ \ (111111111\ 11111111) \ \underline{\ } \ \$ 



数的符号也用0和1表达, 0表 "+" 号, 1表 "-" 号

有符号机器数的表示范围: -215 < X <215, 即-32,767至+32,767

有符号数的表示范围?

有符号数 的大小?

# 不同的机器数表示方法

## 带符号的机器数:原码、反码和补码

+	进制数	正数	+	244		- 244	负数	数
	进制数	# +	1111(	0100		111	1 0 1	0 0
机割	器数-原码	0	11110	100	1	111	101	00
机	器数-反码	0	1 1 1 1 0	100	1	000	010	11
		Χ.			加	000	000	01
机	器数-补码	0	11110	100	1 **	000	0 1 1	0 0

# 不同的机器数表示方法

## 机器数:原码、反码和补码



原码、反码 和补码是一 样的

原码、反码 和补码是不 同的表示

原码、反码 和补码的表 示范围也是 不同的

×	真实数值	十进制数	机器数(n+1 位二进制数,其中第 n+1 位表符号,0 表示正号,1 表示负号)					
	(带符号的 n 位 二进制数)		原码	反码	补码			
	+ 1111	+(2 <sup>n</sup> -1)	0 1111	0 1111	0 1111			
	+ 1000	+2 <sup>n-1</sup>	<b>0</b> 1000	<b>0</b> 1000	<b>0</b> 1000			
	+ 0000	+0	0 0000	0 0000	<b>0</b> 0000			
	- 0000	-0	1 0000	1 1111	0 0000			
	- 1000	-2 <sup>n-1</sup>	<b>1</b> 1000	<b>1</b> 0111	<b>1</b> 1000			
	- 1111	-(2 <sup>n</sup> -1)	11111	10000	1 0001			
	-10000	-2 <sup>n</sup>	- 3		1 0000			
			正数的原码、反码同补码形式是一样的。最高位为 0 表示正数					

为什么要有补码:(1) 0只有一种表示,可多表示,可多表示一个数; (2) 运算时符号位可一起参与运算; (3)减法可当作加法进行

负数的最高位为1,表示负数。 其余同真实数值的二进制 数。 负数的最高位为1,表示负数。 其余在真实数值的二进制数 基础上逐位取反。 负数的最高位为 1,表示负数。 其余在反码基础上最低位加 1 后形成的。它的负数不包括 0,但包括-2<sup>n</sup>

机器数由于受到表示数值的位数的限制,只能表示一定范围内的数。超出此范围则为"溢出"

# 减法可用加法实现

## 补码的加减法: 符号位与数值位一起参与运算

## 5位机器字长(1位符号位,4位数值位)

$$(+7) + (+3) = (+10)$$

$$0 0111$$

$$+) 0 0011$$

$$0 1010$$


$$(10) + (-3) = (7)$$

$$0 1010$$

$$+) 1 1101$$

$$0 0111$$

## 定点数: 纯小数 vs. 纯整数



小数点默认在此位置(无需用符号表示),机器中全部是小数

小数点默认在此位置(无需用符号表\_\_\_ 示),机器中全部是整数

### 浮点数:小数点位置的处理

$$(+245.25)_{+} = 0.24525 \times 10^{3}$$

+ 11110101.0100

0 11110101.0100

0 0.111101010100 $\times$ 2<sup>+8</sup>

0 0.111101010100 $\times$  201000

01000 111101010100 浮点数





符号


指数/阶码

?多少位;?数的范围

尾数

?多少位; ?精度

## 浮点数: 是否还能提高精度



## 浮点数: 单精度数 vs. 双精度数

S 指数(8位) 尾数(后23位)

浮点数,32位表示单精度数(相当于科学计数法1.x×2<sup>y</sup>) (S为符号位,x为23位尾数,y为8位指数/阶码)

S 指数(11位) 尾数(后52位)

浮点数,64位表示双精度数(相当于科学计数法1.x×2<sup>y</sup>) (S为符号位,x为52位尾数,y为11位指数/阶码)



将指数平移: -127---+127的范围, 变为0—254, 避免指数符号与整个数符号的混淆

### 浮点数: 小结—同学仍需要延展学习与思考一下

## 数值的小数点的处理: 定点数与浮点数

S (全为小数)

定点数,小数点位置固定(默认在符号位S的后面)

S (全为整数)

定点数,小数点位置固定(默认在尾部)

深入: 浮点数的 0真的是0吗? 例如 "x==0" 是真还是假? S 指数(8位) 尾数(后23位)

浮点数,32位表示单精度数(相当于科学计数法1.x×2/)(S为符号位,x为23位尾数,y为8位指数)

S 指数(11位)

尾数(后52位)

浮点数,64位表示双精度数(相当于科学计数法1 x × 2) (S为符号位, x为52位尾数 y为11位指数) 深入: 单精度和 双精度数的表示 范围与表示精度 究竟是多少? 很多设计特色与细节

细节:指数值全 0或全1时表示什 么含义(同学自 主学习)

# 数值性信息表示

## 为什么要学习数值性信息表示?

- 高级语言编程时,为什么要声明变量的类型?
- 例如: C语言
  - 占用存储单元数目-机器字长。不同类型的字长是不同的
  - 数值的表示方法,不同类型的数值表示是不同的
  - 不同类型的变量在处理时会有一些约束 (例如与0比较时)

